

M5cet 6.14

Šifrovaná komunikace peer-to-peer v prohlížeči: zprávy, soubory, hovory a sdílení polohy mezi lidmi, kteří znají společné heslo místnosti. Server zprostředkuje spojení, podrží zprávy pro nepřítomné a obsah šifrovaných zpráv nevidí — čitelně dostane jen to, co uživatel sám pošle jeho službám (Functions, AI, řeč, telefonie, veřejný profil).

Tato dokumentace popisuje verzi **6.14.0**. Novinky verzí 6.2–6.14 shrnují karty „Co je nového“ níže a seznamy změn 6.14, 6.13, 6.12, 6.11, 6.10, 6.9, 6.8 a 6.7; od 6.1.0 do historie sahá tento přehled: **konzoli operátora** s menu sbalitelným na ikony, rozvržením stránek, které si každý administrátor upraví, zamkne a uloží, Functions na celou obrazovku se statistikami schovanými do jednoho řádku a přehlednějšími webhooky; potvrzení doručení a přečtení mezi připojeními, polohu ve zprávě a passkeys pro aplikaci Android; (6.0) nativní **aplikace pro Android**, která je zároveň frameworkem řízeným z konzole — vzhled, obrazovky, animace, texty a knihovny akcí jako zašifrované a podepsané balíčky s návratem k poslední funkční verzi, biometrie a PIN s ochranou proti hádání a vymazáním dat, veškerá data v telefonu šifrovaná klíči z Android Keystore, řídící zprávy přes Firebase Cloud Messaging, vydání APK s kontrolou podpisu, záznam hovorů a notifikace s odpovědí; **víc místností naráz** na webu i v telefonu (výběr zaškrtnutím, počty lidí a nepřečtených zpráv, chytré přepínání) a seznam lidí přilepený k okraji s automatickým schováním; **administrace jako SDK** (`m5adm`) s řízením místností a oznámeními operátora; **telefonie z funkcí** (`m5.telephony`): hovory, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, lookup a HLR) a telefonní most, kterým se volající z telefonu dostane k členovi místnosti; (5.3) příkazy jako rozhovor — vstupní body modelu (start, odpověď na jeho zprávu, tlačítka, formuláře, chyby a libovolný počet webhooků s vlastními URL), historie volání v `m5.model`, výsledek jako seznam výstupů (text, zvuk, video, notifikace, tlačítka, formuláře, kód pro prohlížeč v izolovaném rámu), form builder v konzoli a víc funkcí v jednom toku vizuálního tvůrce; nástroje konzole (5.2) (Functions, AI a řeč, telefonie a SIP, Layout a Menu builder) jako moduly s výchozím přístupem, přístupovými skupinami, hlavní skupinou a granty na části modulu, rychlé kontroly přístupu s logem povolení i odmítnutí, webhooky s plným logem, replayem a asynchronními režimy, aktivační znaky psaní zprávy (`/`, `@`, `#`) a vestavěné příkazy `/help`, `/whois`, `/dns`, `/web`, `/mail` a `/domain`; konzole Functions (5.1) s profesionálním editorem kódu (CodeMirror, našeptávač SDK, šablony, nápověda) a vizuálním tvůrcem funkcí z uzlů a drátů, živé běhy s odpovídáním na otázky funkce, řeč zdarma a offline přímo na serveru (Whisper a hlasy Piper); M5cet Functions (5.0) — programovatelné moduly v JavaScriptu a Pythonu spouštěné z chatu přes /klíčové-slovo, webhookem, plánem nebo API; AI a řeč (4.14) — poskytovatelé Claude, OpenAI, Open WebUI, Perplexity, Ollama, llama.cpp, GPT4All, Hugging Face a ElevenLabs se zašifrovanými klíči, modely, limity, zkušebnou a žurnálem všech volání, asistent v aplikaci s odpověďmi psanými průběžně; Layout builder pro celou aplikaci — okno Místnost, okna, dialogy a panely jako rozvržení, varianty pro skupiny uživatelů a šablony vzhledu, historie uložených verzí s rozdíly a návratem, sloučení vlastního rozvržení s novým výchozím po aktualizaci aplikace, vložení HTML jako prvků a kontrola přístupnosti; opravené konektory AI a řeči (Claude 5, HuggingFace Inference Providers) a jejich zapínání v konzoli; Layout builder jako GUI designer (líšta, okno chatu, zprávy, psaní a widget příjemců jako stromy prvků s paletou, našeptáváním a náhledem samotné aplikace); Server-enhanced jen s přihlášením passkey, jedinečné uživatelské jméno účtu jako primární klíč, ověřené přihlášení krok za krokem (passkey, globální klíč, databáze, trezor) a adresy /signin a /signup, ochranu před opuštěním připojené místnosti, kontrolu verzí aplikace a knihoven proti serveru s opravou jedním tlačítkem, moduly zapínané pro skupiny uživatelů a Menu builder v konzoli se šablonovacím jazykem; dále okno Místnost se záložkami Light · P2P / Server-enhanced a výběrem uložených připojení, sdílení uloženého připojení pozvánkou, uložená připojení přihlášených uživatelů (klíč, jméno, server, statistiky a log), šablony vzhledu iOS 27, Windows 11 a pět studiových, jejich konfiguraci v administraci — a pod tím vším signalizační protokol v2, šifrování v3 (Argon2id, slepá ID místností, klíče odesílatelů s forward secrecy, párové klíče, E2EE hovorů), binární přenos a relay souborů, cluster přes Redis, účty s více passkeys a obnovou, role v administraci, neměnný audit, zálohy, metriky a alerty.

- Node.js 24
- Android (Java)
- iOS · iPadOS · watchOS (Swift 6)
- TypeScript 7
- React 19
- WebRTC DataChannel
- AES-GCM 256
- ECDSA / ECDH P-256
- Argon2id
- Ed25519
- WebAuthn + PRF
- SQLite + SQLCipher

Pro koho je co

Uživatel — režimy, co šifrování chrání.

Vývojář — architektura, protokol v2, API.

Mobil — aplikace pro Android, iPhone, iPad a Apple Watch. **Provozovatel** — nasazení, administrace, audit, bezpečnost.

Co je nového v 6.14

Aplikace pro iPhone, iPad a Apple Watch — celá aplikace pro Android ve Swiftu (iOS / iPadOS / watchOS 26+): tentýž protokol 4, tentýž design řízený z konzole, klíče v Secure Enclave, hovory přes CallKit a PushKit, upozornění přes APNs s rozšířením, které obsah dešifruje, Core NFC, iPad s víc okny a společník na hodinkách. Na serveru `/api/ios/*`, APNs, vydání přes App Store / TestFlight a v konzoli menu **iOS** vedle Androidu. **Buzení při hovoru** — nepřítomní členové dostanou zvonění (web push, FCM, VoIP push). Seznam změn.

Co je nového v 6.13

Devět jazyků — angličtina, čeština, němčina, španělština, italština, francouzština, slovenština, slovinština a finština na webu, v Androidu, v upozorněních, e-mailech a hláškách telefonie; jazyk podle prohlížeče nebo telefonu, výběr v nativních názvech, data, čísla, řazení a množná čísla podle jazyka, písmo s rozšířenou latinkou. **M5cet Desktop** pro macOS (13+, Intel i Apple Silicon) a Windows (x64, arm64): 1:1 webová aplikace, ale klientský kód nese podepsaná aplikace, ne server.

Co je nového v 6.12

Bezpečnostní vydání. Protokol 4: hybridní post-quantové ustavení klíče (ECDH + ML-KEM-768), Double Ratchet s post-quantovým ratchetem, zprávy pro nepřítomné šifrované pro každé ověřené zařízení příjemce, klíč souboru na přenos a médií na hovor, průhlednost klíčů a stavy identity, důkaz členství na hubu. Server: šifrované databáze služeb, sandbox funkcí v bubblewrap, auditní pin. `check.sh` prověří instalační balíček i hostitele. Nezávislá revize, všechny nálezy opravené. Seznam změn.

Co je nového v 6.11

Odpovědi modelů od system-messenger: příchozí zpráva s názvem a ikonou modelu, která cituje příkaz; v místnosti „přes <jméno>“; široká bublina podle obsahu. **Příkaz vždy skončí:** 30 s bez známky života = chyba s ikonou u příkazu a flash, DNS z funkcí s limitem, `/mail` do 20 s, ohlášené čekání, odchod volajícího běh zruší. **Kontrola parametrů** před odesláním s kartou definice a návodu; ikona a návod modelu v konzoli; `/hlr +420...` hned s výsledkem. **Nový našeptávač** na webu i v Androidu. Seznam změn.

Co je nového v 6.10

Šablony APDU jako úplná čtení typů karet (web i Android): platební karty všech schémat, e-ID / e-pas, MIFARE DESFire, obecná karta ISO 7816 — všechny kroky po sobě, pohledy *surový vstup / výstup, surový, JSON, čitelný*, ikony *Sdílet, Přeposlat, Sobě*; jen ke čtení, čísla karet maskovaná, souhlas před odesláním výsledku modelu. **Android:** bublinu doprava = odpověď (citace nahoře, klepnutí na originál), doleva = přeposlat; avatar nahoře a klepnutím profil; *Můj profil* v Nastavení a nabídce. **Bezpečnostní revize 6.10** a dvě kola oprav (kap. 12 analýzy).

Co je nového v 6.9

Telephony & SIP jako ústředna: nová stránka konzole (přehled, poskytovatelé, oprávnění, směrování, aplikace, route kódy, SIP trunky, testy, hovory, log). **Pravidla směrování** příchozích i odchozích hovorů — aplikace poskytovatele nebo SIP trunk s vlastním caller ID; cíl TSA nebo stav busy / congestion / hangup / rejected. **TSA** — call flow ve vizuálním editoru (DTMF, TTS s {IN1}..., STT, záznam, přehrání, podmínka s IN\$x, smyčky FOR / WHILE, route audio...) spouštěné serverem na hovoru, se simulátorem zdarma. **Route kódy** `m5.telephony.inroute.*` a zvuk hovoru do celé místnosti nebo členovi. **Log** včetně webhooků s rozparovanými daty, **testy** a testovací příchozí SIP adresa.

Co je nového v 6.8

Hovory v záznamu telefonu (Android): příchozí, odchozí, zmeškané i odmítnuté, se zvoněním *Připojit / Odmítnout*; jméno záznamu výchozí jen „M5cet“. **Záznam** v aplikaci: hovory a zprávy ze všech místností s filtry a hledáním. **Místnosti jako konverzace** **Androidu:** sekce Konverzace, widget, sdílení do místnosti; názvy jen při odemčené aplikaci. **Volby odeslání:** na webu je *Poslat jako hlas* zaškrtnutá volba, na Androidu *Odeslat jinak* volby se zeleným zaškrtnutím a polem pro individuální kód. **Limit API** nastaví operátor (`API_RATE_LIMIT`, `API_RATE_WINDOW_MIN`); dlaždice mapy a přihlášení passkey se do něj nepočítají.

Co je nového v 6.7

Přítomnost a „naposledy online“: člen zůstává v místnosti, dokud sám neodejde nebo ho server neodstraní; tečka zelená / žlutá / oranžová podle toho, kdy měl naposledy otevřenou aplikaci (web i Android). **Poloha za ikonou** s oknem *Navigovat* (Google Maps, Apple Maps, Waze, Mapy.com, OSM), *Odvoz* (Uber, Bolt, Liftago, FREENOW) a *Kopírovat*; zprávu „podržet a číst“ jde podržet i vedle bubliny. **Upozornění se záložními cestami** — aplikace pro Android (zapečetěné přes FCM) → web push → e-mail, šablony a náhled v konzoli, úrovně soukromí, volba uživatele a tiché hodiny. **Hlas:** diktování, které se zastaví, poslat jako hlas a **měníč hlasu** (modul, výchozí vypnutý). **Veřejný profil** s publikem u každé položky. Úvodní obrazovka jako rozvržení `start`. **Android:** šest šablon, nabídky s ikonami, přejetí po místnostech. **Bezpečnostní analýza a audit** s opravami na serveru, webu i v Androidu. Přehled v seznamu změn 6.7.

Co je nového v 6.6

Hloubkové čtení EMV (web i Android): GET DATA (čítače), **historie transakcí** z logu karty dekódovaná podle jejího formátu a všechny krátké soubory — pořád jen ke čtení. **e-ID / e-pas celý**, otevřený přes **PACE** (CAN nebo MRZ) nebo BAC: EF.SOD s kontrolou otisků každé skupiny, DG1, všechny obličeje v DG2, DG5, DG7, DG11–DG16, obrázky a surové soubory ke stažení; DG3/DG4 se nečtou. Klíč dokladu zadává držitel na svém zařízení a na server nejde; aplikace pro Android sama odpovídá na NFC požadavek modelu. **Výpisy karet** v šesti formátech (HTML, objekt, řádky, JSON, text, CSV) s exportem v pracovišti. `m5.out.html` — sanitizované HTML z funkcí. Nástroje tvůrce **NFC.EMV** a **NFC.e-ID**, příkazy `/emv`, `/emv-history`, `/eid`, `/help nfc` a `/help html`. Přehled v seznamu změn 6.6.

Co je nového v 6.5

Čtení EMV karty v nástroji NFC (web i Android): `PPSE → SELECT AID → GP0 → READ RECORD`, rozparsované AIDy, štítky, maskovaný PAN, platnost, držitel, země vydavatele, ATC a celý strom tagů — jen ke čtení, stejné bajty jako bezkontaktní terminál. **Čtení e-ID a e-pasu** (MRTD, ICAO 9303): přístupem řízeným samotným dokladem (BAC) z MRZ nebo CAN, které držitel zadá, se přečtou DG1 (údaje MRZ) a DG2 (fotografie). Bez PINu, kryptogramu, transakce a zápisu; žádné klonování. `m5.nfc.emv` / `m5.nfc.eid` ve Functions, `apduTemplates` s op i apdu šablonami a tlačítkem v konzoli. ``přikaz`` jako **rozhovor**: spuštění se hned ukáže jako pulzující bublina odesílatele s indikátorem a názvem modelu, výsledek nahradí indikátor na místě. Přehled v seznamu změn 6.5.

Co je nového v 6.4

Registrace formulářem ve webu i v Androidu: jméno, příjmení, země (vyhledávací výběr), mobil a e-mail — server ověří mobil, doménu e-mailu (MX) a jedinečnost, vygeneruje uživatelské jméno, vyžádá passkey a data zařízení srovná s novým účtem; osobní údaje zůstávají šifrované v trezoru uživatele. **Passkeys na Androidu**: aplikace řekne, proč doména passkeye nepotvrdila (a ukáže svůj certifikát), konzole zkontroluje `assetlinks.json` z internetu i u Googlu a certifikát telefonu jde jedním klikem označit jako důvěryhodný. Přehled v seznamu změn 6.4.

Co je nového v 6.3

NFC, celý: nástroj NFC ve webu i v Androidu čte, zapisuje a emuluje karty přes vybranou čtečku (interní, USB PC/SC, Bluetooth), pozná technologie (MIFARE Classic/Ultralight/NTAG/DESFire, NDEF, ISO 14443/15693, FeliCa, EMV a e-ID veřejné) a nabídne přesně jejich operace včetně změny UID na magic kartách. Vlastní šifrovaná **karta M5Cet** nese záznamy (záloha passkey a identity, jednorázová i běžná zpráva, server a místnost, Wi-Fi, kontakt, přihlášení k URL) šifrované PINem nebo passkeyem, s vizuálním builderem. Model ve Functions ovládá čtečku volajícího přes `m5.nfc` obousměrně. Nově i **Define**: typované proměnné a konstanty z konzole (`m5mobile.define`) živé ve webu, Androidu i Functions. Přehled v seznamu změn 6.3.

Co je nového v 6.2

Bublíný, které řeknou všechno: ikona (i) otevře detail zprávy s časovou osou všech stavů (odesláno, ve frontě, uloženo na serveru šifrovaně, doručeno, přečteno, zobrazeno, vypršelo...) a potvrzení od každého příjemce; zprávu jde **skrýt** (15 min až do dalšího přihlášení) nebo **smazat** ze svého pohledu — server se dozví jen že (audit `message`), nikdy obsah. **Náhled mapy** u polohy (dlaždice přes server, nastavení v konzoli), náhledy médií a patička příloh s uložením, sdílením a přeposláním. **Android**: panel lidí jako na webu, propojení s kontakty telefonu, šablony vzhledu s barevnými variantami, Nástroje jako plovoucí okno, mikrofon nahrává hlasovou zprávu, opravy registrace QR kódem a passkeys, PIN pro každou obrazovku. Přehled v seznamu změn 6.2 (a 6.1).

Co je nového v 6.0

Aplikace pro Android jako framework M5cet: obrazovky, téma, animace a knihovny z konzole, zašifrované a podepsané balíčky s návratem k funkční verzi, biometrie a PIN s wipe po opakovaných chybách, šifrovaná data v telefonu, řídicí zprávy přes FCM, vydání APK, záznam hovorů. **Víc místností naráz** s odznaky a chytrým přepínáním, seznam lidí u okraje s automatickým schováním. **m5adm** — administrace z funkcí, řízení místností a oznámení operátora. **m5.telephony** — hovory, zprávy a čísla z funkcí, telefonní most. Přehled v seznamu změn 6.0.

Co je nového v 5.3

Příkazy jako rozhovor: **vstupní body** — execute, **response** (odpověď na zprávu modelu), **button**, **form**, **error** a víc **webhooků** s vlastními URL, každý se svými vstupy. `m5.model` zná celé sezení. Funkce vrací **seznam výstupů** — zvuk, video, notifikace, tlačítka a formuláře (form builder) i kód pro prohlížeč v izolovaném rámu; každý se vykreslí samostatně. Přehled v seznamu změn 5.3.

Co je nového v 5.2

Nástroje jako moduly: Functions, AI & speech, Telephony & SIP, Layout a Menu builder mají výchozí přístup, přístupové skupiny (allow/deny), hlavní skupinu `mod-<modul>` a granty jen na části modulu (`model:dns*`, `-provider:openai`, `number:+420*`); log přístupů. **Webhooky** s plným logem, proměnnými, replayem i na konceptu a režimy sync/async/auto. V chatu opět funguje `/`, přibylý `@` a `#` a vestavěné příkazy `/help`, `/whois`, `/dns`, `/web`, `/mail`, `/domain`. Přehled v seznamu změn 5.2.

Co je nového v 5.1

Konzole Functions přepracovaná: **editor kódu** s barevným zvýrazněním, našeptávačem SDK `m5` se signaturami a poli k vyplnění, šablonami, nápovědou a kontrolou; **vizuální tvůrce** — funkce z uzlů a drátů bez psaní kódu, hodnoty uzlů přímo na plátně, balíček i model jedním klikem; živé běhy s odpovídáním na `prompt` / `form`. **Řeč zdarma a offline**: Whisper a hlasy Piper (i česky) přímo na serveru, plus předvolby Groq, Speeches, Kokoro a whisper.cpp. Přehled v seznamu změn 5.1.

Co je nového v 5.0

M5cet Functions — programovatelné moduly: operátor napíše model v **JavaScriptu** (QuickJS) nebo **Pythonu** (Pyodide) v odděleném procesu s limity, publikuje ho a v chatu ho kdokoli spustí přes **/klíčové-slovo** (jako roboti v messengerech), případně přes webhook, plán nebo API. SDK **m5** (výstupy, session, cache, HTTP se SSRF ochranou, DNS, crypto vč. JWT/PGP/SSH/X.509, kódy, AI a agenti), IDE a tutoriál v konzoli, živé **prompt** / **form** v chatu. Přehled v seznamu změn 5.0.

Co je nového ve 4.14

AI a řeč od základu: poskytovatelé (Claude, OpenAI, Open WebUI, Perplexity, Ollama, llama.cpp, GPT4All, Hugging Face, ElevenLabs) s klíči zašifrovanými na serveru, modely načtené od poskytovatele, limity (výchozí 0 = AI vypnutá), zkušebna, žurnál všech volání a asistent v aplikaci se streamovanými odpověďmi. První etapa frameworku funkcí. Přehled v seznamu změn 4.14.

Co je nového ve 4.13

Layout builder navrhuje celou aplikaci: vedle hlavní obrazovky i okno Místnost, okna, dialogy a panely (44 rozvržení v sekcích). Varianty pro skupiny a šablony vzhledu, historie s rozdíly a návratem, sloučení s novým výchozím rozvržením po aktualizaci, vložení HTML a kontrola přístupnosti. Přehled v seznamu změn 4.13.

Oprava 4.0.6

AI a řeč: Anthropic bez parametru **temperature**, který modely Claude 5 odmítají; HuggingFace přes **router.huggingface.co** (dřívější **api-inference.huggingface.co** zanikl); srozumitelné chyby spojení; moduly AI a Speech se zapínají v konzoli (změny 4.0.6).

Co je nového ve 4.0.5

Layout builder je GUI designer: lišta nahoře, okno chatu, příchozí / odchozí / systémové zprávy, pole pro psaní a widget příjemců jsou stromy prvků z palety (panely, oblasti, texty, tlačítka, pole, ikony, obrázky, HTML, živé části aplikace, šablony). Každé pole našeptává (třídy, atributy, CSS, proměnné, akce), náhled je aplikace sama. Přehled v seznamu změn 4.0.5.

Co je nového ve 4.0

Přihlášení a identita: Server-enhanced vyžaduje passkey, účet má jedinečné uživatelské jméno (jméno v místnosti je jen přezdívka), přihlášení ověří passkey, globální klíč i databázi a všechno zapíše do auditu; /signin a /signup. Ochrana navigace a kontrola verzí. Moduly a skupiny a Menu builder v konzoli. Přehled v seznamu změn 4.0.

Co je nového ve 3.3

Okno Místnost: typ připojení jako záložky v záhlaví, na *Server-enhanced* výběr z uložených připojení a ozubené kolo k jejich správě, tlačítka a sdílení vždy dole, během spojení nic nepřepnete. Sdílení uloženého připojení pozvánkou. Přehled v seznamu změn 3.3.

Co je nového ve 3.2

Uložená připojení s výchozím připojením, automatickým připojením po přihlášení, jiným obslužným serverem, statistikami a logem; 13 šablon vzhledu včetně iOS 27 a Windows 11, světlý / tmavý tón podle systému a pět stylů ikon; vše řízené z konzole (Client & addons); rychlejší načítání. Přehled v seznamu změn 3.2.

Co je nového ve 3.1

Šifrování v3 s forward secrecy a slepým ID místnosti, binární přenos, relay souborů a E2EE hovorů, více instancí, více passkeys a obnovovací kód, role, neměnný audit, metriky a alerty. Přehled v seznamu změn 3.1.

Vyhledávání: stiskněte **/** a pište — výsledky se hledají v nadpisech i textu, **↑** **↓** a **Enter** skočí na místo. Tlačítko **PDF** stáhne tutéž dokumentaci k tisku.

Obsah

1. Úvod

2. Režimy a funkce

3. Architektura

4. Signalizační protokol v2

5. Šifrování v2

6. Šifrování v3

7. Protokol 4

8. Soubory, relay a hovory

9. Fronta zpráv pro nepřítomné

10. Účty a passkeys

11. Upozornění se záložními cestami

12. Přihlášení a identita

13. Registrace
14. Passkeys na Androidu

15. Úložiště

16. Ochrana navigace a kontrola verzí

17. Okno Místnost

18. Uložená připojení

19. Víc místností naráz

20. Seznam lidí u okraje

21. Přítomnost a „naposledy online“

22. Detail zprávy, skrytí, smazání a mapa

23. Poloha: okno místa, navigace a odvoz

24. Hlas: diktování, poslat jako hlas, měnič hlasu

25. Veřejný profil

26. Šablony vzhledu

27. Administrace	53. Změny v 6.10
28. Menu builder	54. Změny v 6.9
29. Layout builder — GUI designer	55. Změny v 6.8
30. AI a řeč	56. Změny v 6.7
31. Funkce — programovatelné moduly	57. Změny v 6.6
32. Běh příkazu v chatu	58. Změny v 6.5
33. Administrace z funkcí — m5adm a řízení místností	59. Změny v 6.4.1
34. Telefonie z funkcí — m5.telephony a telefonní most	60. Změny v 6.4
35. Aplikace pro Android	61. Změny v 6.3
36. Aplikace pro iPhone, iPad a Apple Watch	62. Změny v 6.2
37. NFC nástroj	63. Změny v 6.1
38. EMV — čtení karty (6.5, hloubkově 6.6)	64. Změny v 6.0
39. e-ID / e-pas — čtení (6.5, každá skupina 6.6)	65. Změny v 5.3
40. Výpisy karet	66. Změny v 5.2
41. Define —	67. Změny v 5.1
42. Monitoring a audit	68. Změny v 5.0
43. API reference	69. Změny ve 4.14
44. Více instancí	70. Změny ve 4.13
45. Nasazení	71. Změny ve 4.0.6
46. Bezpečnostní opatření serveru	72. Změny ve 4.0.5
47. Bezpečnostní analýza a audit 6.7	73. Změny ve 4.0.0
48. Návrhy a roadmapa	74. Změny ve 3.3.0
49. Změny v 6.14	75. Změny ve 3.2.0
50. Změny v 6.13	76. Změny ve 3.1.0
51. Změny v 6.12	77. Změny ve 3.0.0
52. Změny v 6.11	

Režimy a funkce

Aplikace běží ve dvou režimech. Oba šifrují stejně; liší se tím, co smí dělat server.

REŽIM	CO DĚLÁ SERVER	CO TO PŘINÁŠÍ
light	Jen signalizace (spojení WebRTC). Nic neukládá.	Nejmenší stopa. Zpráva pro někoho, kdo není online, čeká v lokální frontě prohlížeče.
server-enhanced	Navíc: úložiště, relay pro nepřítomné, Web Push, synchronizace nastavení, proxy souborů, když P2P nejde. Od 4.0 jen s přihlášením passkey (Přihlášení a identita).	Zprávy dorazí i nepřítomnému (přihlášenému passkey), historie přežije zavření okna, soubory projdou i přes striktní NAT.

Uchování chatu

VOLBA	KDE JE HISTORIE	KDO JI PŘEČTE
ephemeral	Nikde. Nové spojení začíná prázdné.	—
session	V sessionStorage prohlížeče, šifrovaná neexportovatelným klíčem z IndexedDB.	Jen tato záložka prohlížeče.
server s passkey	V trezoru účtu a v jeho SQLCipher databázi; zapečetěno v prohlížeči klíčem z PRF passkey.	Jen držitel passkey (zero-knowledge).
server bez passkey	Do 3.3 v dočasné databázi relace (TTL 1 den). Od 4.0 ho aplikace bez přihlášení nenabízí a uchování přepne na session.	—

Funkce v kostce

Zprávy

Místnost i soukromí příjemci, odpovědi, preposílání, stav (odesláno → uloženo → doručeno → přečteno), zprávy *klikací, mizející* a *zapečetěné* vlastním kódem.

Soubory

Malé přímo ve zprávě, velké po kusech po DataChannelu; když P2P nejde, přes šifrovanou proxy serveru. Opakování ztracených kusů, ověření otisku celého souboru.

Hovory a média


Audio a video přes WebRTC; DTLS otisky chráněné zapečetěnou signalizací a každý rámec navíc šifrovaný klíčem páru (E2EE hovorů). Sdílení polohy, NFC, přepis řeči, AI asistent a telefonie jako volitelné moduly.

Účty

Passkey (WebAuthn) s rozšířením PRF: z něj se v prohlížeči odvodí klíč trezoru i klíč vlastní databáze. Server nezná žádný z nich. Více passkeys a obnovovací kód pro případ ztráty zařízení.

Architektura

Tři běžící části: **prohlížeče** (veškerá kryptografie), **hlavní služba** (Express + WebSocket, všechen živý stav) a **admin služba** (konzole a nástroje). Před nimi obvykle nginx.



Obr. 1 — Části systému a kudy tečou data. Fialové: signalizace a relay; zelené: fronta; oranžové: monitoring.


Kde je co v kódu

OBLAST	SOUBORY
Signalizace, protokol v2	<code>server/signaling/hub.ts</code> , <code>frames.ts</code> , <code>limits.ts</code> , <code>refs.ts</code>
Relay pro nepřítomné	<code>server/signaling/relay.ts</code>
Fronta zpráv	<code>server/accounts/mailqueue.ts</code> (SQLite), <code>memqueue.ts</code> (paměť)
Účty, WebAuthn	<code>server/accounts/store.ts</code> , <code>routes.ts</code> , <code>webauthn.ts</code> , <code>cbor.ts</code>
Úložiště	<code>server/storage/*</code> — <code>service.ts</code> , <code>global-store.ts</code> , <code>user-store.ts</code> , <code>keys.ts</code>
Monitoring a audit	<code>server/monitor/traffic.ts</code> , <code>audit.ts</code> , <code>system.ts</code> ; API <code>server/admin-api.ts</code>
Admin služba a konzole	<code>server/admin.ts</code> , <code>admin-ui/public/</code> (<code>console.js</code> , <code>builder-kit.js</code> , <code>menu-builder.js</code> , <code>layout-builder.js</code> , <code>modules.js</code> , <code>telephony-console.js</code>)
AI a řeč	<code>server/ai/</code> (<code>providers/*</code> — Anthropic, OpenAI-kompatibilní, Ollama, ElevenLabs; <code>config.ts</code> — poskytovatelé, zašifrované klíče, modely, limity; <code>service.ts</code> — výběr modelu, skupiny, limity; <code>journal.ts</code> — žurnál volání v SQLite; <code>routes.ts</code> , <code>admin-routes.ts</code>), <code>admin-ui/public/ai-console.js</code> , <code>client/src/lib/ai.ts</code> , <code>client/src/components/AiPanel.tsx</code> , <code>client/src/lib/markdown.ts</code> + <code>components/Markdown.tsx</code>
Rozvržení (Layout builder)	<code>client/src/lib/layout-tree.ts</code> (model, paleta, validace), <code>client/src/lib/layouts/*</code> (výchozí stromy, kontrakty, ukázky), <code>client/src/components/LayoutView.tsx</code> (vykreslení, kompilované), <code>client/src/components/LayoutProvider.tsx</code> (rozvržení pro přihlášeného diváka), <code>client/src/layout-preview.tsx</code> a <code>layout-preview-parts.tsx</code> (náhled), <code>client/src/lib/layout-merge.ts</code> (3-way), <code>layout-diff.ts</code> , <code>html-to-tree.ts</code> , <code>layout-a11y.ts</code> , <code>server/layout.ts</code> , <code>server/layout-history.ts</code> , <code>server/layout-archive.json</code> (vydané výchozí stromy), <code>server/layout-catalog.ts</code>
Kryptografie v prohlížeči	<code>client/src/lib/envelope.ts</code> , <code>identity.ts</code> , <code>crypto.ts</code> (v1), <code>file-transfer.ts</code> , <code>message-kinds.ts</code>
Validace příchozích dat	<code>client/src/lib/validate.ts</code>
Aplikace	<code>client/src/App.tsx</code> a komponenty v <code>client/src/components/</code>

Signalizační protokol v2

Jeden WebSocket na `/ws`, rámce jako JSON objekty s polem `type`. Verze 2 přinesla přesnou validaci, limity, pseudonymy, rámec `auth` a zapečetěnou signalizaci.

Životní cyklus spojení



Obr. 2 — Připojení, výměna zapečetěné signalizace a udržování spojení.

Co se stane s každým rámcem

- Velikost** — nad 256 KB (`MAX_FRAME_BYTES`) knihovna ws spojení zavře kódem `1009`.
- Parsování** (`parseFrame`) do přesného tvaru: typy, délky, formát ID (`[A-Za-z0-9_:.]{1,96}`), base64, počty. Neznámý typ → `error {code:"unknown-type"}`, špatný tvar → `invalid-frame`.
- Limit třídy** — token bucket na socket. Při překročení `rate-limited {frame, retryAfterMs}`; 20 odmítnutí za minutu → zavření `1008`.
- Akce a záznam** do monitoru provozu (typ, bajty, spojení, peer, účet, hash místnosti, stav).

Rámce klient → server

TYPE	POLE	VÝZNAM	TŘÍDA LIMITU
join	protocol, room, name, peerId?, resume?, auth?, away, foreground?	Vstup do místnosti; <code>auth</code> = session token účtu; <code>foreground</code> (6.7) = aplikace je v popředí	signali
auth	token null, away	Přihlásit / odhlásit účet bez opuštění místnosti	signali
leave	away	Odchod; <code>away:true</code> = zůstat jako nepřítomný (relay)	signali
signal	target, payload	SDP/ICE pro jednoho peera; ve v2 <code>{sealed:{v,iv,ciphertext}}</code>	signali
ping	t	Aplikační heartbeat a měření RTT	hearttb
presence	away, foreground?	Stránka odložena / zpět (lifecyle); <code>foreground</code> (6.7) = aplikace v popředí / na pozadí — místnost ji uslyší jako <code>peer-presence</code>	presen
relay	messageId, to[], envelope, expiresAt?	Šifrová obálka pro nepřítomné členy (odkazy z <code>away[]</code>)	relay
relay-ack	ids[] (≤ 500)	Potvrzení zpracování doručených položek	relay
receipt	messageIds[] (≤ 200), state	Přečteno / doručeno — jen pro zprávy, které server tomuto čtenáři doručil	receipt
storage	id, op, payload, auth?, session?	Operace úložiště po WebSocketu (viz úložiště)	storagi
command-poll / command-ack	deviceId / commandId, result?	Příkazy operátora pro zařízení	comm
proxy-meta chunk end cancel need	transferId, ...	Proxy souborů přes server (když P2P nejde)	proxy (bajty)

Rámce server → klient

TYPE	KDY
hello	Hned po otevření: protocol, navržené peerId, connId, limits
joined	Odpověď na join: přidělené peerId, resume, peers[] (6.7: s foreground a lastSeen), away[], held[] (6.7), account
peer-joined / peer-left / peer-updated	Změny v místnosti (peer-updated = přihlášení/odhlášení bez odchodu; peer-left s held: true = spojení spadlo, člen zůstává v seznamu jako pryč — 6.7)
peer-presence 6.7	Člen dal aplikaci do pozadí nebo zpět: peerId, foreground, lastSeen
peer-away / peer-back / peer-gone	Člen s účtem je nepřítomen / zpět / odhlášen (relay pro něj končí)
signal, signal-undeliverable	Signál od peera / cíl v místnosti není
relay-status	stored forwarded duplicate delivered read rejected pro odeslanou zprávu
relay-deliver	Položky z fronty (po 50) — čekají na relay-ack
presence-ack, auth-result, account-revoked	Stav přítomnosti a účtu na tomto socketu
rate-limited, error	Odmítnutý rámec (code : invalid-frame, unknown-type, not-in-room, proxy-refused, server-error)
replaced, closed-by-server	Stejný klient se připojil znovu (resume) / operátor spojení ukončil
proxy-*, proxy-ack	Přeposlané rámce proxy (s from) a přijetí přenosu
admin-command, storage-result, pong	Příkaz operátora, výsledek operace úložiště, odpověď na ping

Datagramy — rozložení klíčových rámců

☐ hlavička / směrování (vidí server) ☐ bezpečnostní pole ☐ šifrový text (server nepřečte)

join

klient → server

type "join"	protocol 2	room 1–64 znaků	name ≤ 48, bez řídicích znaků	
peerId? požadované ID		resume? tajemství z minulého joined	auth? session token (≤ 200)	
			away bool	

joined

server → klient

type "joined"	protocol 2	peerId přidělené — převzít!	resume 32 B base64url, jednorázově	
peers[] {peerId, name, joinedAt, account?}		away[] {account, name, since}		account {account, away} {invalid} null

signal (zapečetěný)

klient → server → klient

type "signal"	target / source peer ID	sealed.v 2	sealed.iv 12 B	sealed.ciphertext AES-GCM(klíč „signal“, SDP[ICE] · AAD „m5cet/2 signal místnost od pro“
------------------	----------------------------	---------------	-------------------	---

relay

klient → server

type "relay"	messageId ID zprávy	to[] ≤ 50 odkazů účtů (pseudonymy)	expiresAt? TTL zprávy
envelope.v 2	envelope.id = messageId	envelope.iv 12 B	envelope.ciphertext AES-GCM(klíč „message“, {b, pk?, s?}) · AAD „m5cet/2 msg místnost id“ · ≤ 190 KB

relay-deliver — položka					server → klient	
id mq-... (pro ack)	seq pořadí v místnosti	kind message status	messageId		from {peerId, name, account?}	
envelope přesně to, co odesílatel poslal			status? {state, at, recipientName}		storedAt	attempts

proxy-chunk							odesílatel → server → místnost	
type "proxy-chunk"	transferId	seq 0 ... n-1	v 2	iv	ciphertext AES-GCM(klíč souboru, kus) · AAD „m5cet/2 chunk přenos seq počet“		from přidá server	

Limity

TŘÍDA	KAPACITA (BURST)	DOPLŇOVÁNÍ / S	RÁMCE
signaling	120	10	join, leave, signal, auth
relay	60	2	relay, relay-ack
receipt	30	1	receipt
presence	10	0,2	presence
storage	120	10	storage
proxy	400	60	proxy-* + bajty: 8 MB burst, 2 MB/s
heartbeat	6	0,5	ping
command	20	0,5	command-poll, command-ack
other	30	1	neplatné rámce

Brána spojení (při upgradu): 30 nových spojení za minutu a 20 současně na adresu, 5 000 celkem. Adresa se bere z `X-Forwarded-For` jen od důvěryhodné proxy (`TRUST_PROXY`). **Zpětný tlak**: příjemci s více než 8 MB ve frontě socketu server přestane posílat kusy souborů (klient si je vyžádá znovu), nad 32 MB je spojení ukončeno.

Peer ID, resume a pseudonymy

- Server v `hello` navrhne ID; klient smí v `join` požádat o vlastní. Je-li v místnosti obsazené jiným živým socketem, dostane nové — **převzetí cizího ID už není možné** (dřív šlo odklonit cizí signalizaci).
- `joined.resume` je jednorázové tajemství. Při novém připojení do stejné místnosti ho klient pošle spolu se svým ID; server porovná SHA-256 v konstantním čase, starý socket dostane `replaced` a ID přejde na nové spojení.
- Členové s účtem se místnosti ukazují jako `account = base64url(HMAC-SHA256(tajemství, místnost || 0 || ID účtu))[0..22]`. Stejná osoba má v každé místnosti jiný odkaz. Pole `accountId` nese totéž (alias pro klienty 2.x).

Příklad: minimální klient

```
const ws = new WebSocket("wss://chat.example.com/ws");
let me = null;
ws.onmessage = (e) => {
  const f = JSON.parse(e.data);
  if (f.type === "hello") ws.send(JSON.stringify({ type: "join", protocol: 2, room: "brno", name: "Alice", peerId: f.peerId, away: false }));
  if (f.type === "joined") { me = f.peerId; /* uložit f.resume pro reconnect */ }
  if (f.type === "rate-limited") setTimeout(retry, f.retryAfterMs);
  if (f.type === "error") console.warn(f.code, f.message);
};
setInterval(() => ws.send(JSON.stringify({ type: "ping", t: Date.now() })), 25_000);
```

Kompatibilita: klient 3.0 přijímá jen zapečetěné signály. Klient 2.x se po nasazení sám nabídne k obnovení; dokud se neobnoví, P2P spojení s ním nevznikne a jeho zprávy v1 klient 3.0 sice přečte, ale 2.x nepřečte zprávy v2.

Šifrování v2

Veškerá kryptografie běží v prohlížeči přes WebCrypto. Server dostává jen šifrové texty a metadata potřebná ke směrování.

Hierarchie klíčů místnosti



Obr. 3 — Z jednoho hesla čtyři nezávislé klíče; žádný z nich neopustí prohlížeč.

Svázání s kontextem (AAD)

Každé šifrování AES-GCM nese *associated data* — řetězec, který se nešifruje, ale je chráněný tagem. Šifrový text proto jde otevřít jen tam, kam patří.

ÚČEL	AAD	ČEMU BRÁNÍ
zpráva	m5cet/2 msg <místnost> <id>	přenesení do jiné místnosti, záměně ID, přehrání pod jiným ID
signál	m5cet/2 signal <místnost> <od> <pro>	přesměrování nebo potvrzení SDP serverem (MITM hovoru)
meta souboru	m5cet/2 file-meta <přenos>	záměně metadat mezi přenosy
kus souboru	m5cet/2 chunk <přenos> <seq> <počet>	přeskládání kusů, vložení kusu z jiného souboru
konec souboru	m5cet/2 file-end <přenos>	potvrzení otisku
řádek historie na serveru	m5cet:server-row:v1:<id>	záměně řádků v úložišti relace

Obálka zprávy

Envelope v2				DataChannel i relay
v	id	iv	ciphertext	
2	ID zprávy (v AAD)	12 B náhodně	AES-GCM-256(JSON { b: tělo, pk?: veřejný klíč, s?: podpis }) + 16 B tag	
tělo b (uvnitř šifrování)				jen příjemci
id	text / attachment	senderId, senderName	createdAt, ttl, flags	to, replyTo, forwardedFrom
= envelope.id	obsah, příloha data:			

Podpis **s** = ECDSA-P256-SHA256 přes **AAD || b** klíčem identity odesílatele; **pk** je jeho veřejný klíč (SPKI). Obojí je **uvnitř** šifrování — server nevidí, kdo co podepsal, a nemůže tak propojit identitu zařízení napříč místnostmi.

```
// client/src/lib/envelope.ts
const keys = await deriveRoomKeys("brno", "correct horse battery");
const me = await loadIdentity(); // ECDSA P-256, IndexedDB
const env = await sealMessage(keys, "msg-1", { id: "msg-1", text: "ahoj", /* ... */ }, me);
// → { v: 2, id: "msg-1", iv: "...", ciphertext: "..." }
const { payload, version, signer } = await openMessage(keys, env);
// signer = { publicKey, valid: true } · version = 2
```

Identita zařízení, TOFU a bezpečnostní čísla

- Každý profil prohlížeče má pár ECDSA P-256; soukromý klíč je **neexportovatelný** (umí podepsat, nejde přečíst ani kódem aplikace) a leží v IndexedDB `m5cet-identity`.
- **Trust on first use**: první ověřený klíč pro jméno v místnosti se připne (`m5cet:pins:v1`). Zpráva pod stejným jménem s jiným klíčem se označí **jiný klíč** a zobrazí se varování; neplatný podpis **neplatný**; starší klient **nepodepsáno**.
- **Bezpečnostní číslo** dvou lidí = 12 skupin po 5 číslicích ze SHA-512 (1 025 kol) seřazených veřejných klíčů — obě strany vidí totéž a mohou ho porovnat mimo aplikaci.
- Otisk vlastního zařízení i ověření odesílatele ukazuje *Informace o zprávě*.

Kontrola klíče a replay

Po otevření DataChannelu si peeri pošlou `{kind:"key-check", v:2, check}`. Nesouhlasí-li, aplikace řekne „jiné heslo místnosti“ místo nečitelných zpráv. Hodnota je odvozená z tajemství místnosti a k útoku na heslo nedává víc než libovolný šifrový text. ID přijatých zpráv si klient pamatuje (20 000 posledních) a opakované zahodí.

Soubory

1. Odesílatel vytvoří `transferId`, odvodí **klíč souboru** (HKDF, salt = ID přenosu) a pošle zapečetěná, podepsaná metadata.
2. Každý kus (32 KiB) šifruje s AAD `chunk|přenos|seq|počet` a zároveň počítá jeho SHA-256.
3. Konec přenosu nese zapečetěné a podepsané `{ root, totalChunks, size }`, kde `root` = SHA-256 zřetězených otisků kusů.
4. Příjemce ověří: metadata před alokací (velikost, počet kusů ≤ 2 000 000, konzistence), každý kus proti AAD, na konci součet bajtů, `root` a shodu podpisu s metadaty. Ztracené kusy si vyžádá (`file-need` / `proxy-need`, max. 3 kola).
5. Jméno souboru se očistí (bez cest a řídicích znaků, BiDi) a **MIME typ se omezí na bezpečné** (obrázky, audio, video, PDF, text). HTML nebo SVG přijde jako `application/octet-stream` — nikdy se nespustí jako stránka v originu aplikace.

Zapečetěné zprávy

Text zprávy se navíc šifruje kódem předaným mimo aplikaci. Ve 3.0: kód **12 znaků** z 31znakové abecedy bez záměnných znaků (≈ 59 bitů, zobrazení `XXXX-XXXX-XXXX`), losování bez modulo biasu, PBKDF2 **600 000** iterací, při zadání se ignoruje velikost písmen, mezery a pomlčky. Zprávy z 2.x (6 znaků, 150 000 iterací) jdou dál otevřít. Text ani kód zapečetěné zprávy se nikdy neukládají mimo prohlížeč.


Co kdo vidí

ÚDAJ	SERVER	ČLEN MÍSTNOSTI	POZOROVATEL SÍTĚ
Obsah zpráv, souborů, hovorů	ne	ano (má klíč)	ne
Kdo zprávu napsal (podpis)	ne	ano, ověřeně	ne
SDP / ICE, DTLS otisky	ne (zapečetěno)	ano	ne
Název místnosti	ano (směrování) — od 3.1 ne (slepé ID)	ano	ne (TLS)
Kdo je v místnosti, kdy, IP	ano (monitor ukládá IP zkrácenou)	jména	IP spojení
Kdo komu píše přes relay	ano — do auditu jen se zapnutým auditem komunikace	—	ne
Heslo místnosti, klíče, passkey	nikdy	heslo ano	ne

Ve 3.0 otevřené, ve 3.1 vyřešené: klíč místnosti byl sdílený a statický — kdo heslo zná (nebo ho později získá), přečetl by i starší zachycený provoz. Verze 3.1 šifruje živé zprávy klíči odesílatelů s ratchetem a umí vyloučit člena bez změny hesla — viz Šifrování v3.

Šifrování v3 3.1

Verze 3.1 mění první krok (Argon2id), skrývá před serverem název místnosti a živé zprávy už nešifruje sdíleným klíčem místnosti, ale klíči odesílatelů s ratchetem a párovými klíči. Vše z kapitoly Šifrování v2 (AAD, podpisy, ověřené soubory) platí dál.



Obr. 3b — Klíče místnosti (nahore), klíče párů a odesílatelů (uprostřed), identita účtu (dole).

Argon2id ve Web Workeru

PBKDF2 ztěžuje hádání hesla jen časem; grafická karta ho spočítá paralelně. Argon2id (64 MiB paměti, 3 průchody, `hash-wasm`) stojí útočníka paměť na každý pokus. Výpočet běží v `kdf.worker.ts`, stránka nezamrzne; kde worker nejde spustit, poběží v hlavním vlákne. WebAssembly potřebuje v CSP `'wasm-unsafe-eval'` (nic jiného se nepovoluje). Obálky v2 (PBKDF2, např. zprávy čekající ve frontě z 3.0) se otevrou klíči odvozenými při první potřebě.

Slepé ID místnosti

Klient se připojuje pod `r3.<base64url(HKDF(tajemství, "room-id"), 192 b)>`. Server tak směřuje podle hodnoty, ze které název nezjistí; lidé se stejným názvem a jiným heslem se ani nepotkají. Historie na serveru se čte pod slepým ID, se zpětnou cestou pro data uložená 3.0 pod názvem.

Hello a párové klíče

hello DataChannel, po otevření						
kind	v	check	pk	dh	sig	caps
"hello"	3	kontrolní hodnota	ECDSA klíč zařízení (SPKI)	ECDH P-256 klíč	podpis m5cet/hello/1 místnost od proj check dh	bin, media

Podpis váže DH klíč na klíč zařízení, který si protistrany pinují. Jiná kontrolní hodnota = jiné heslo (aplikace to řekne), neplatný podpis = varování. Párový klíč = `HKDF(ECDH, salt = místnost, info = "m5cet/pair/1" + oba klíče zařízení seřazené)` — znají ho právě tato dvě zařízení. Soukromá zpráva vybraným příjemcům se zapečetí pro každého zvlášť (`sk: "pair"`); jiný člen místnosti ji neotevře ani s heslem.

Klíče odesílatele a forward secrecy

Každý odesílatel drží řetězový klíč `CK` a po každé zprávě ho posune:

```

MKn   = HMAC(CKn, 0x01)    // klíč zprávy n (AES-GCM), po použití se zahodí
CKn+1 = HMAC(CKn, 0x02)    // další článek; starý se přepíše
obálka = { v: 3, id, sk: <ID řetězu>, n, iv, ciphertext }
```

- Aktuální `CK` dostane každý peer zapečetěným **párovým klíčem** (`{kind:"sender-key", iv, ct}`) — server ho nevidí, jiný člen ho nepřečte.
- Kdo později získá heslo, **starší zachycené zprávy nepřečte**: klíče už přečtených zpráv nejdou z ničeho v paměti znovu spočítat.
- Řetěz se vymění po **500 zprávách, hodině**, nebo když někdo **odejde**; nový dostanou jen ti, kdo zůstali. Mimo pořadí se přijme až 1 000 přeskočených zpráv.
- Vyloučit z mých zpráv** (Informace o účastníkovi): spojení skončí, klíč zařízení se na relaci zablokuje a řetěz se vymění.

- Klíčem místnosti se dál šifrují zprávy pro **nepřítomné** (relay), fronta odchozích zpráv, stav mikrofonu, signalizace a soubory — tam příjemce párový kanál mít nemusí.

Identita účtu a bezpečnostní čísla

- Z kořene účtu (PRF passkey) se odvodí podpisový klíč **Ed25519** (`HKDF info "m5cet:account-sign:v1"`). Podepíše klíč zařízení (`m5cet/device-cert/1|<SPKI>`); podepsané zprávy nesou klíč účtu i certifikát.
- Pin se od 3.1 váže na **účet**, ne na jméno: nové zařízení téhož účtu nevyvolá varování, cizí klíč pod stejným jménem ano. Odznak zprávy: **ověřený účet** , **ověřeno bezpečnostním číslem** .
- **Bezpečnostní číslo** (60 číslic) se dá porovnat i jako **QR kód** (`M5CET-SN:1:<číslice>`) — zobrazit, naskenovat kamerou druhého (`BarcodeDetector`), potvrdit „ověřeno“.
- Každá zpráva v detailu říká, čím byla zapečetěná: klíčem odesílatele, párovým klíčem, nebo klíčem místnosti.

Co kdo vidí ve 3.1

ÚDAJ	3.0	3.1
Název místnosti pro server	ano	ne — slepé ID
Starší provoz po úniku hesla	čitelný	nečitelný (živé zprávy; relay a fronta dál pod klíčem místnosti)
Soukromá zpráva pro ostatní členy	čitelná s heslem	nečitelná — párový klíč
Rámce hovoru pro prvek, který ukončí SRTP (SFU, relay)	čitelné	nečitelné — E2EE rámců
Kdo komu psal (fronta v DB)	čitelně v globální DB	zapečetěné master klíčem, odesílatel jen jako hash
Text probuzení na zamčené obrazovce	jméno, místnost	neutrální

Protokol 4 6.12

Od 6.12 spolu klienti mluví protokolem 4 (specifikace `docs/protocol-v4.md`): post-quantová ochrana, obnova po kompromitaci, zprávy pro nepřítomné šifrované pro jednotlivá zařízení a ověřitelný log klíčů. Se staršími klienty běží dál protokol 3 z kapitoly Šifrování v3.

Ustavení klíče

Hello v4 nese vedle polí protokolu 3 efemérní klíč ECDH P-256 a ML-KEM-768 a je celý podepsaný klíčem zařízení (i schopnosti, uživatel a hlava logu klíčů). Obě strany zapouzdří sdílené tajemství klíčem KEM druhé strany; kořen sezení vznikne z ECDH a obou tajemství přes přepis (HKDF). Útočník, který dnes zaznamená provoz a později ho rozluští kvantovým počítačem, ho nepřečte.

Double Ratchet s PQ ratchetem

Každá dvojice zařízení má Double Ratchet: každá zpráva má vlastní klíč (dopředná utajenost) a každý krok DH přimíchá nový klíč ML-KEM z hlavičky (obnova po kompromitaci i proti kvantovému útočníkovi). Stav se mění až po úspěšném AEAD, přeskočené klíče jsou omezené, rozbité sezení se obnoví novým hello.

Zprávy místnosti

Řetěz odesílatele (sender key) s vlastním podpisovým klíčem: držitel řetězu nemůže psát za odesílatele ani „spálit“ jeho indexy, certifikát řetězu ho váže na vlastníka. Řetěz jde každému členovi přes ratchet a mění se po 100 zprávách, 15 minutách, odchodu člena a novém sezení. Obsah zpráv už nepodepisuje dlouhodobý klíč (popiratelnost).

Nepřítomní, soubory, hovory

Zpráva pro nepřítomného se pečetí schránce každého jeho **ověřeného** zařízení (ECDH + ML-KEM; klíče schránek platí 7 dní, smažou se po 31 dnech); kdo nikdy nebyl ověřen, dostane obálku klíčem místnosti jako dřív. Každý soubor má náhodný klíč (i přes proxy serveru), každý hovor a směr nový klíč médií. Vše s paddingem a trvalým oknem proti přehrání.

Identita a průhlednost klíčů

První klíč je „nový — neověřený“, „ověřený“ jen po porovnání bezpečnostního čísla nebo QR; změněný klíč zadrží zprávy do potvrzení. Klíče účtů a certifikáty zařízení (v2 s platností a odvoláním) jsou v append-only Merkleově logu serveru (RFC 9162); klienti ověřují podepsané hlavy, konzistenci, zahrnutí, sdílejí hlavy v hello a sledují vlastní zařízení — rozdílný pohled nebo cizí zařízení je poplach.

Důkaz členství na hubu

Klient při vstupu podepíše výzvu serveru klíčem odvozeným z klíče místnosti. Server tak pozná, kdo klíč zná; zvuk z telefonu, hovory místnosti, cíle podle jména a adresář klíčů dostanou jen prokázání členové. Zabranou místnost obnoví vlastník serveru; `HUB_REQUIRE_ROOM_PROOF=1` pustí jen prokázané. Downgrade: zařízení viděné s protokolem 4 se protokolem 3 nepřijme.

Web: `client/src/lib/p4/*`, Android: `cz.m5cet.app.p4` (Bouncy Castle) — shodu dokládají sdílené testovací vektory `test/vectors/p4.json` bajt po bajtu. Hodnocení a srovnání: `docs/security-analysis.md` › 13; nezávislá revize: `docs/review-612.md`.

Soubory, relay a hovory 3.1

Binární rámce

Kus souboru už necestuje jako JSON s base64 (o třetinu víc dat a práce na obou stranách), ale jako jedna binární zpráva — po DataChannelu i po signalizačním socketu:

binary chunk client/src/lib/binary-frames.ts · server/signaling/binary.ts							
0x4D „M“	type 0x01 P2P · 0x11 relay	version	L délka ID	transferId L bajtů	seq u32 BE	IV 12 B	ciphertext + tag AES-GCM, AAD chunk přenos seq počet

Schopnost si strany sdělí: peer v `hello` (`caps: ["bin"]`), klient v `join` (`features: ["bin"]`), server v úvodním `hello` (`features` a `limits.proxy`). Starší klient dostane tentýž kus jako JSON — server ho převede, ale neotevře.

Relay souborů, když P2P nejde

Za striktním NAT bez TURN se DataChannel neotevře. Aplikace pak pošle soubor šifrovaně přes server (`proxy` transport) — dřív přenos rovnou odmítla. Server kusy jen předává (žádná kopie v paměti), hlídá vlastnictví přenosu a strop 64 souběžných přenosů. Odesílatel se řídí rozpočtem, který server ohlásí (2 MiB/s, 60 rámců/s na socket, s rezervou): posílá na **80 %**, polovinu burstu, a čeká, dokud vlastní buffer socketu neklesne pod 1 MiB. Relay tak kus nikdy neodmítne ani spojení neodpojí.

E2EE hovorů

Hovor běží DTLS-SRTP mezi prohlížeči a signalizace, která ho sestavuje, je zapečetěná. Navíc se **každý zakódovaný rámec** zvuku i obrazu zapečetí v workeru (`RTCRtpScriptTransform`) klíčem páru pro daný směr — `HKDF(ECDH, info "m5cet/media/1|odesílatel|příjemce")`. Rámec projde i prvkem, který SRTP ukončí (SFU, záznamový relay), a zůstane nečitelný.

rámec hovoru client/src/lib/media-frames.ts				
čitelný prefix Opus 1 B · VP8 10 / 3 B (klíčový / delta)	AES-GCM ciphertext + tag AAD = prefix		IV súl 4 B + čítač 8 B	n délka prefixu
				0x6D 0xE3 značka

- Transformace odesílání i příjmu se nastaví **na celý transceiver najednou** (při přidání stopy nebo příchodu cizí) — Chrome pozdější transformaci druhého směru tiše ignoruje.
- Bez klíče rámec projde beze změny (hovor chrání DTLS-SRTP); rámec, který nejde otevřít, se zahodí. Panel *Hlas* ukazuje stav za poslední sekundu: **E2EE** jen když byl každý rámec oběma směry zapečetěn a otevřený.
- Do hovoru se může přidat kterákoli strana: vyjednávání je „perfect negotiation“ (kolizi nabídek vyhraje iniciátor spojení).


TURN s krátkodobými přístupy

S `TURN_SECRET` (coturn `use-auth-secret`) vydá `/api/turn` jméno `<expirace>:<náhoda>` a heslo `base64(HMAC-SHA1(secret, jméno))`, platné `TURN_TTL_SECONDS` (výchozí hodina). Klient si je obnoví 5 minut před koncem. Statické `TURN_USERNAME` / `TURN_CREDENTIAL` dál fungují, ale server při startu varuje — jsou čitelné pro každého návštěvníka.

Fronta zpráv pro nepřítomné


Když člen s účtem (passkey) a zapnutým uchováním na serveru odejde nebo odloží stránku, zůstane v místnosti jako *nepřítomný*. Ostatní mu dál píší; server šifrovou obálku uloží, odpoví „uloženo“, probudí ho Web Push a po návratu mu vše předá — v pořadí a s potvrzením.

Tok relay



Obr. 4 — Od odeslání nepřítomné po „přečteno“. Je-li odesílatel mezitím pryč, stav čeká v jeho vlastní frontě jako položka `status`.

Stavy položky



Obr. 5 — Doručení položku nemaže; smaže ji až potvrzení příjemce.

VLASTNOST	HODNOTA	POZNÁMKA
Pořadí	<code>seq</code> na (účet, místnost)	doručení v pořadí odeslání
Deduplikace	(účet, druh, messageId)	opakovaný relay = <code>duplicate</code>
Položek na účet	1 000	<code>maxItemsPerAccount</code>
Bajtů na účet	8 MB	<code>maxBytesPerAccount</code>
Velikost položky	130 000 B	<code>maxItemBytes</code>
Od jednoho odesílatele	300 položek	jeden člen nezaplní cizí schránku
Lease	60 s	po zavření socketu uvolněn hned
Pokusů	8	pak <code>dead</code>
Život	30 dní (<code>RELAY_RETENTION_DAYS</code>) nebo TTL zprávy	kratší z obou
Dead-letter	7 dní	pak se maže

Poctivé účtenky

Server si ke každé relayované zprávě pamatuje (v paměti, až 50 000 zpráv / 30 dní) odesílatele a příjemce. `receipt` přijme jen od účtu, kterému zprávu doručil, a pošle ho jen jejímu odesílateli. Ve 2.x mohl kdokoli v místnosti označit cizí zprávu jako přečtenou a vložit položky do cizí schránky.

Lokální fronta (light režim)

Bez serveru čeká zpráva, pro kterou není otevřený kanál, v paměti prohlížeče — už zašifrovaná. Zkouší se při otevření kanálu, po návratu do okna a jednou za minutu (200 zpráv, 60 pokusů, 24 h, respektuje TTL). Protože peer ID je od 3.0 stabilní i po výpadku (resume), obálky ve frontě zůstávají platné.

Účty a passkeys

Účet je passkey (WebAuthn) — žádné heslo. Server uloží jen veřejné klíče a počítadla podpisů; bez rozšíření **PRF** účet nevznikne, protože z něj prohlížeč odvozuje **kořen účtu** a z něj klíče:

- `HKDF(kořen, "m5cet:profile:v1")` → klíč trezoru (profil + historie chatu, zapečetěné před odesláním),
- `HKDF(kořen, "m5cet:userdb:v1")` → klíč vlastní SQLCipher databáze; server ho drží jen v paměti, dokud je uživatel přihlášený,
- `HKDF(kořen, "m5cet:account-sign:v1")` → podpisový klíč účtu Ed25519 (identita účtu).

Více passkeys a obnovovací kód 3.1

Kořenem je PRF prvního passkey. Pro každý další passkey (max. 10) i pro obnovovací kód uloží server kořen **zapečetěný** (AES-GCM, AAD `m5cet:account-root:v1`, klíč `HKDF(PRf nebo tajemství kódu, "m5cet:root-wrap:passkey:v1" | "...recovery:v1")`) — přečíst ho umí jen ten, kdo passkey nebo kód drží. Přidání passkey i vytvoření kódu nejdřív potvrdí stávající passkey.

MECHANISMUS	CHOVÁNÍ
Obnovovací kód	26 znaků Crockford base32 (130 bitů), zobrazí se jednou; z kódu se odvodí ID, důkaz a tajemství (HMAC). Server zná jen ID a <code>SHA-256(důkaz)</code> . Obnova: <code>recovery/start</code> (10 pokusů za hodinu z adresy) vydá lístek na 10 minut a zapečetěný kořen, prohlížeč ho otevře, zaregistruje nový passkey a <code>recovery/finish</code> ho přidá k účtu.
Relace	náhodný token (32 B), na serveru jen SHA-256 v <code>sessions.json</code> — přežijí restart ; klouzavá platnost 12 h od posledního použití, nejdéle 7 dní, max. 20 na účet
Zařízení	okno účtu ukazuje relace (klient, adresa /24, poslední použití) a každou jde ukončit; aktuální je označená
Výzvy	náhodné, jednorázové, 2 minuty, vázané na obřad (registrace, přihlášení, přidání passkey, obnova)
Odvolání	odhlášení (jedno zařízení), „všude“, smazání účtu, zásah operátora → <code>account-revoked</code> na všech dotčených socketech (i na jiných instancích), relay pro účet končí, databáze se pro toto zařízení zamkne
RP ID	<code>WEBAUTHN_RP_ID</code> , jinak host z <code>PUBLIC_BASE_URL</code> , jinak hlavička Host (v produkci server varuje)
Push	jen endpointy známých služeb (FCM, Mozilla, Windows, Apple; rozšíření <code>PUSH_ENDPOINT_HOSTS</code>); text probuzení je neutrální

Upozornění se záložními cestami 6.7

Přihlášeného člena, který je v místnosti pryč, budí **notifikátor** (`server/notify/*`). Push nikdy nenese obsah zprávy — server ho nemá.

1. **Komu:** nikdy odesílateli, účtu s probuzeným socketem v místnosti ani odhlášenému účtu.
2. **Zda:** operátor druh nabízí, uživatel ho (ani vše) nevypnul, nejsou jeho tiché hodiny (kromě testu), dovolí to omezení četnosti druhu (zprávy 30 s na účet a místnost) a hodinový limit účtu (výchozí 60).
3. **Co:** šablona druhu v jazyce uživatele na úrovni soukromí v mezích maxima operátora — `neutral` (nic o kom ani kde), `sender`, `room`, `content` . Název místnosti doplní až zařízení (server zná jen slepé id), náhled jen zařízení, které zprávu samo dešifrovalo.
4. **Kudy:** pořadí kanálů uživatele (jinak operátora; výchozí `android` → `webpush` → `email`), jen kanály zapnuté, připravené a s koncovým bodem účtu. První, kde koncový bod zprávu přijme, vyhrává; chyba, mrtvý token nebo timeout jde na další.
5. **Potom:** mrtvé koncové body se zapomenou (web push 404 / 410, neaktivní zařízení, adresa odmítnutá 5xx u RCPT), pokus jde do logu konzole (bez obsahu) a do auditu (`notify.sent` / `notify.failed`).

KANÁL	JAK
Aplikace pro Android	řídící zpráva <code>notify</code> přes FCM, zapečetěná ECIES pro jedno zařízení a podepsaná klíčem serveru (FCM vidí jen šifrový text); aplikace ji vykreslí se svým názvem místnosti. Zařízení se propojí s účtem <code>POST /api/android/notify</code> , když je v aplikaci zapnuto <i>Server drží mé zprávy a probudí mě</i> .
Web push	RFC 8291, šifrované pro prohlížeč; service worker šablonu vykreslí sám (názvy místností mu posílá stránka, jen v paměti).
E-mail	SMTP relay operátora (konzole › <i>E-mail</i> ; heslo zapečetěné master klíčem), výchozí vypnutý , jen na adresu potvrzenou odkazem (48 h).

- **Šablony:** titulek a text pro cs / en / de, `{proměnná}` , `{proměnná|záloha}` , `[nepovinná část]` (vypadne, je-li proměnná prázdná nebo skrytá); proměnné `app` , `sender` , `room` , `count` , `time` , `preview` , `channel` . Stejná pravidla na serveru, webu, v service workeru i v Androidu (společné vektory).
- **Konzole › Notifications:** kanály (pořadí, připravenost), šablony každého druhu s živým náhledem, výchozí a maximální soukromí, ikona, barva, seskupení, omezení četnosti, zvuk / vibrace / trvalé / akce; SMTP s testovacím e-mailem; limity; test a log posledních 1000 pokusů od startu.
- **Uživatel** (web *Menu › Notifikace — Moje upozornění*, Android *Nastavení › Oznámení*): zapnout, druhy, úroveň s náhledem, tiché hodiny (od-do, i přes půlnoc), pořadí kanálů a e-mail (přihlášený; adresa jen na webu), test. Host má volbu jen v prohlížeči.
- **Druhy:** `message` a `mention` (z relaye; `@jméno` nepřítomného člena udělá zmínku — server se dozví jen koho), `summon` (operátor volá člena zpět), `test` . `call` a `function` jsou v šablonách a nastavení, ale zatím je nic neposílá.
- **Android při zámku:** zprávu, kterou aplikace sama dešifrovala, ukáže jen jako „Nová zpráva“ bez odesílatele, místnosti, zkratky a odpovědi; upozornění ze serveru stejně (název aplikace a „Nová zpráva“, ať je úroveň jakákoli); na zamčené obrazovce vždy neutrální verze.
- **Opraveno:** mrtvé odběry web push se dřív nikdy nemazaly (stav HTTP se hledal v textu chyby) a aplikace pro Android se nikdy neprobudila (přihlašovala se jako „není pryč“ a probuzení šlo jen na web push).
- **API:** `GET /api/notify/config` , `GET|PUT /api/account/notify` , `POST /api/account/notify/test` , `POST|DELETE /api/account/notify/email` , `DELETE /api/account/push` , `POST /api/android/notify` , `/api/admin/notify*` ; nastavení v `NOTIFY_DIR` (`$DATA_DIR/notify`). Podrobně `docs/push.md` .

Přihlášení a identita 4.0

Vše, co drží server — uložená připojení, historie chatu na serveru, zprávy pro nepřítomné, push — patří k **účtu s passkey**. Bez přihlášení je aplikace plně použitelná v režimu *Light · P2P*; volby režimu Server-enhanced jsou neaktivní a odkazují do okna **Spojení**, jediného místa, kde se passkey vytváří a kde se přihlašuje.

Uživatelské jméno a přezdívka

	UŽIVATELSKÉ JMÉNO	PŘEZDÍVKA
Co to je	jedinečné jméno účtu, např. <code>bystry-sokol-7k3q</code> (dvě slova a 4–6 znaků z abecedy bez záměn <code>i l o 0 1</code>); vygeneruje ho server při registraci a nemění se	jméno zadané pro místnost — jen alias uživatelského jména, co uvidí ostatní
Kde je uložené	v passkey: <code>user.name</code> i <code>displayName</code> a jako <code>user.id</code> (user handle = UTF-8 jméno), takže ho ukáže správce hesel; na serveru je to ID účtu — primární klíč relací, trezoru, databáze uživatele (<code>db-<id></code>), fronty zpráv i auditu	v nastavení zařízení a zašifrovaně v trezoru účtu
Co peer vidí	v detailu uživatele (poslané v hello vedle podepsaných klíčů)	u zpráv a v seznamu lidí

- Light · P2P bez účtu**: relace dostane uživatelské jméno z přezdívky — přezdívka jako slug a 4 náhodné znaky (*Tomáš K.* → `tomas-k-7k3q`), platí jen pro tuto relaci.
- Účty z doby před 4.0** si ponechávají své dosavadní ID a to je zároveň jejich uživatelské jméno. Nepřejmenovávají se: ID je zapsané v jejich passkeys (user handle), v neměnném auditu, ve frontě i v indexu databází, a přejmenování by tyto vazby rozbilo.

Globální šifrovací klíč účtu

Klíč, kterým se šifrují data a databáze uživatele, je **kořen účtu** z rozšíření WebAuthn PRF: tentýž passkey s touž solí vrátí vždy tentýž výstup, takže klíč je pokaždé stejný a nikdy se neukládá ani neposílá. Z něj se odvozuje (HKDF) klíč trezoru, klíč databáze, podpisový klíč účtu a nově **důkaz klíče** `HKDF(kořen, "m5cet:key-proof:v1")`. Server si při registraci uloží jen `SHA-256(důkaz)`; z něj klíč nezjistí.


Přihlášení krok za krokem

KROK	CO SE OVĚŘÍ	KDYŽ SELŽE
1. Passkey	server passkey zná (je registrovaný), podpis a počítadlo sedí, user handle odpovídá účtu	neznámý passkey → chyba s doporučením registrace (<code>404 unknown-passkey</code>); audit <code>account.signin.unknown-passkey</code>
2. Globální klíč	relace je zatím zamčená ; <code>POST /api/account/unlock</code> pošle důkaz klíče, server porovná hash (v konstantním čase)	jiný klíč → relace se zruší, <code>403 wrong-key</code> , audit <code>account.signin.wrong-key</code>
3. Databáze	šifrovaná databáze uživatele se klíčem otevře	odhlášení, audit <code>account.client.database-locked</code>
4. Trezor	uložená data (profil, nastavení, připojení) se dešifrují	chyba se zapíše; data se nepřepíšu
5. Server a verze	odezva serveru a shoda verze aplikace se serverem	jiná verze spustí kontrolu verzí, audit <code>account.client.version-mismatch</code>
6. Nastavení	načtení uživatelských nastavení do aplikace	—
7. Upozornění, připojení	propojení push, automatické připojení výchozího uloženého připojení	—


Okno Spojení ukazuje průběh (probíhá / hotovo / s výhradou / selhalo) a výsledek. Každý krok i každé selhání se zapíše do auditu v kategorii `account` (`account.signin.passkey-ok`, `account.signin.unlocked`, `account.client.signin-complete`, `account.client.signin-failed`, `account.register`, `account.register.failed` ...) s klientem a adresou — správce v konzoli vidí, proč se kdo nepřihlásil. Zamčená relace (před krokem 2) neotevře nic kromě `unlock`, `me`, odhlášení a hlášení událostí.

Adresy /signin a /signup

- `/signin` otevře okno Spojení a rovnou spustí přihlášení passkey.
- `/signup` otevře okno Spojení a spustí **registraci**: server vygeneruje uživatelské jméno, prohlížeč vytvoří passkey s PRF, pošle důkaz klíče a uživatel je hned **přihlášený a aktivovaný** (projde stejnými kroky jako přihlášení; nastavení zařízení se uloží do nového trezoru).



Obr. 18 — /signup: účet s vygenerovaným uživatelským jménem, ověřený globální klíč a průběh všech kroků.



Obr. 19 — Nepřihlášený uživatel: Server-enhanced odkazuje do okna Spojení, Připojit je neaktivní.

Registrace 6.4

Účet s passkeyem jde vedle anonymního „Vytvořit účet“ založit i **registračním formulářem**: jméno, příjmení, země, mobil a e-mail. Menu *Registrace* (pro nepřihlášené), tlačítko v okně Připojení a v Androidu *Nastavení* › *Uživatel* a : menu. Podrobně v `docs/registration.md`.

- Země** je vyhledávací výběr (název, kód i předvolba, bez ohledu na diakritiku), **mobil** má předvolbu země. Obě aplikace i server kontrolují stejným modulem (`client/src/lib/registration/form.ts`).
- Server navíc ověří, že číslo může být **mobil** (ne pevná linka, VoIP ani placená linka), že **doména e-mailu** existuje a přijímá poštu (**MX**, ne null MX) a že e-mail ani mobil ještě **nejsou registrované**.
- Pak vygeneruje **uživatelské jméno** `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` (0-9 a-z A-Z, ≈ 95 bitů), passkey pojmenuje `IS02-scramble(Jméno-Příjmení-Mobil)` (např. `CZ-Mi3ale-Ko38a-7a73kassa`) — asi 20 % znaků náhodně přesunutých), vyžádá **passkey** (PRF → kořen účtu → klíče, stejně jako „Vytvořit účet“), zaregistruje účet, uloží profil šifrovaně do trezoru a **srovná a synchronizuje** data zařízení s novým účtem.

Osobní údaje zůstávají uživateli. Server nemá jméno, zemi, telefon ani e-mail v čitelné podobě: účet nese jen HMAC-SHA256 normalizovaného e-mailu a mobilu (náhodný pepř v `registration.json`), profil je zašifrovaný klientem ve slotu trezoru `registration`. Audit zapisuje jen názvy polí a kódy chyb; kontrola jedinečnosti má vlastní limit (20 dotazů / 10 min / adresa).

ENDPOINT	CO DĚLÁ
GET <code>/api/account/countries</code>	země s předvolbou (<code>{ code, dial }</code>)
POST <code>/api/account/register/check</code>	formulář → normalizované hodnoty nebo kódy chyb polí (<code>required</code> , <code>too-long</code> , <code>invalid</code> , <code>not-mobile</code> , <code>no-domain</code> , <code>no-mx</code> , <code>dns-unavailable</code> , <code>taken</code>)
POST <code>/api/account/register/start</code>	znovu ověří → uživatelské jméno a volby passkeye; výzva nese otisky kontaktů
POST <code>/api/account/register/verify</code>	beze změny; souběh dvou registrací → 409 <code>taken</code>

Passkeys na Androidu 6.4

Aplikace pro Android se přihlašuje **stejnými passkeyi jako prohlížeč** (Credential Manager). Android to dovolí, jen když doména passkeyů v `https://<doména>/well-known/assetlinks.json` uvádí aplikaci (`cz.m5cet.app`) a SHA-256 certifikátu, kterým je podepsaná — a ten soubor dorazí z internetu až k aplikaci. Jinak každý passkey na Androidu selže s `SecurityError` („The incoming request cannot be validated“).

- **Proxy blokuje `/.well-known/`** — hostingové panely často zakazují cesty s tečkou; soubor pak vrátí 403 nebo HTML. Oprava: přesná `location = /.well-known/assetlinks.json { proxy_pass ... }` v bloku `server` (má přednost před `location ~ /\.`), `nginx -t` a reload — viz nasazení.
- **Certifikát buildu není uvedený** — server uvádí certifikáty vydání (Android > Releases), `ANDROID_DEBUG_CERT_SHA256` a nově ty, které operátor v konzoli označí jako **důvěryhodné pro passkeys** (jen `assetlinks.json` a WebAuthn origin — nikdy kontrola vydání APK).

Bez osířelých passkeyů (6.4.1). Aplikace posílá s každým požadavkem účtu SHA-256 svého certifikátu (`X-M5-App-Cert`); endpointy, které začínají obřad passkeye, odpoví `403 app-not-trusted`, když by server původ té aplikace odmítl — dřív, než passkey ve správci hesel vznikne.

Aplikace v tom případě ukáže dialog *Server tuto aplikaci nepotvrdil* s adresou serveru, balíčkem a otiskem certifikátu (Kopírovat) a při check-inu hlásí serveru svůj certifikát. **Konzole** > Android > Security > *Passkeys on Android* projde řetězec jako telefon — co by server vrátil, co vrací veřejná adresa, co vidí Google — s verdiktem (`ok`, `blocked`, `not-json`, `missing-cert`, `google-stale`, `no-certs`), radami, blokem pro nginx a tlačítkem *Trust for passkeys* u certifikátů telefonů. `update.sh` po každé aktualizaci veřejný soubor ověří a při blokaci vypíše opravu. Podrobně v `docs/registration.md`.

Úložiště

Jedna globální SQLite databáze pro server a jedna SQLCipher databáze pro každého uživatele či anonymní relaci (aplikace od 4.0 anonymní relaci nezakládá — Server-enhanced je jen pro přihlášené). Podrobně v [docs/storage.md](#).

```
$DATA_DIR/storage/
├─ m5cet.db      # globální: uživatelé, passkeys, index DB, logy, přenosy, audit, fronta
├─ storage.key   # master klíč, 0600 (nebo STORAGE_MASTER_KEY / STORAGE_KEY_FILE)
└─ db/
   ├─ db-<id>.db # účet – klíč z passkey (PRF), jen v paměti
   └─ db-<id>.db # relace – klíč zabalený master klíčem, TTL 24 h od posledního použití, max. 7 dní
```

Limity

Kvóta 64 MB na účet, 16 MB na relaci (zápis nad kvótou se vrátí); zpráva ≤ 256 KB; hodnota kv ≤ 4 MB; 30 nových relací za hodinu z jedné adresy, 5 000 živých celkem; nejvýš 200 otevřených databází (LRU).

Povýšení relace na účet

Po vytvoření passkey se data relace zkopírují do databáze účtu v jedné transakci (ATTACH s klíčem), počty se ověří před commitem; relace se smaže až potom.

Klíče

Klíč účtu drží server po držitelích (zařízeních); zapomene ho a přepíše nulami, až se odhlásí poslední, nebo po 12 h nečinnosti. ID relací jen jako HMAC.

Veřejný status

`/api/storage/status` říká jen `available`, `engine`, `caller`, `locked` — nic o ostatních uživateli. Úplný stav je v administraci.

Ochrana navigace a kontrola verzí 4.0

Nejdřív se odpojte


Dokud je uživatel připojený k místnosti (nebo se připojuje), aplikace brání tomu, aby stránku omylem opustil:

- **Zpět** (tlačítko prohlížeče, gesto, `Alt + ←`, `Cmd + [`) a **obnovení** (`F5`, `Ctrl / Cmd + R`) otevřou okno „Prosím nejprve se odpojte z místnosti.“ s tlačítky **Odpojit** a **Zůstat**. Zpět zachytí strážný záznam v historii.
- **Zavření karty, nová adresa, obnovení z menu**: prohlížeč se zeptá vlastním dialogem (`beforeunload` ; žádná stránka mu nesmí vnutit vlastní text).
- Po odpojení ochrana zmizí; *Smazat vše a odejít* ji uvolní sám.


Kontrola verzí

Sestavení zapíše `/version-manifest.json` : verzi, build, verzi protokolu, build service workeru, verze knihoven klienta a seznam souborů s SHA-256. Aplikace porovná s ním, co opravdu běží v prohlížeči — svou verzi a build, protokol, knihovny, načtené soubory a service worker — 2,5 s po startu, při návratu do okna, každých 10 minut, když server oznámí novou verzi, a při přihlášení, pokud server hlásí jiný build.

Při nesouladu otevře okno se seznamem rozdílů (aplikace, sestavení, protokol, knihovna, soubor, service worker — v prohlížeči / na serveru) a tlačítkem **Opravit**: smaže Cache Storage, odregistruje service worker, vymaže uložené konfigurace, relace a IndexedDB (kromě identity zařízení; volitelně ponechá vzhled a jazyk), požádá server o `Clear-Site-Data: "cache"` (`POST /api/clear-site-data`) a načte stránku znovu s parametrem, který obejde mezipaměti — vše včetně knihoven se stáhne čerstvé ze serveru.



Obr. 20 — F5 během spojení: nejdřív se odpojte.




Obr. 21 — Server nasazuje jiné sestavení: seznam rozdílů a Opravit.

Okno Místnost 3.3


Otevře se klepnutím na logo vlevo nahoře. V záhlaví okna jsou místo názvu **záložky typu připojení** — *Light · P2P* a *Server-enhanced* (na úzkém displeji *P2P / Server*); vybraná záložka určuje režim. Pod obsahem záložky je část, která je vidět vždy: **Připojit / Reconnect, Odpojit** a **Sdílet místnost**.

ZÁLOŽKA	OBSAH
Light · P2P	jméno, room ID a klíč místnosti (klíč lze zobrazit okem)
Server-enhanced	uložená připojení ve stejném vzhledu jako v <i>Moje připojení</i> (barva, název, místnost · jméno · server, výchozí ★, režim) — bez tlačítek; připojení se vybere klepnutím a vybrané je orámované a zaškrtnuté. Poslední položka <i>Jiná místnost</i> ukáže pole pro ruční zadání. Nepřihlášený uživatel vidí od 4.0 jen výzvu k přihlášení s odkazem do okna Spojení a Připojit je neaktivní (Přihlášení a identita).


- Ozubené kolo** vpravo nad seznamem otevře *Moje připojení* nad oknem Místnost (tam jsou Připojit / Odpojit / Upravit / Statistiky / Výchozí / Sdílet / Smazat). Po zavření se seznam obnoví: smazané zmizí, **nově vytvořené je rovnou vybrané**. Bez uložených připojení nabídne okno tlačítko *Vytvořit připojení*, které otevře rovnou formulář.
- Tlačítko Připojit zní podle výběru (*Připojit · Tým Brno*); vybrané uložené připojení se připojí se svým klíčem, jménem, serverem a nastavením, *Jiná místnost* a *Light · P2P* s tím, co je v polích.
- Během spojení nic nepřepnete**: druhá záložka, ostatní záznamy i pole jsou neaktivní, připojený záznam ukazuje *Připojeno*; tlačítko Reconnect obnoví totéž spojení (uložené připojení i na jeho vlastním serveru). Po *Odpojit* jsou záznamy znovu k výběru.
- Okno otevřené s uloženým připojením v použití (i po obnovení stránky) začne na záložce *Server-enhanced*.
- Okna nad sebou: Escape zavře jen to horní, každé další ztmaví obrazovku jen trochu. Všechna okna se vykreslují do `<body>`, takže skleněné okno pod nimi (iOS 27) jejich pozici neovlivní.
- Ovládání z klávesnice: šipky mezi záložkami (WAI-ARIA tabs), seznam je skupina přepínačů (`radiogroup`).



Obr. 15 — Light · P2P (Motorsport Dark): pole a vždy viditelná tlačítka a sdílení.



Obr. 16 — Server-enhanced (iOS 27): výběr uloženého připojení, ozubené kolo ke správě.



Obr. 17 — Během spojení (Windows 11, tmavý tón): ostatní záznamy i záložka čekají na Odpojit.

Uložená připojení 3.2

Přihlášený uživatel v režimu **Server-enhanced** si uloží místnosti i s klíčem, jménem a nastavením, připojí se k nim jedním klepnutím (nebo z přepínače v záhlaví), vybere výchozí a nechá se k němu připojit hned po přihlášení. U každého připojení vidí statistiky a log. Menu › *Moje připojení*.

POLOŽKA PŘIPOJENÍ	VÝZNAM
Název, barva	jak se připojení jmenuje v seznamu a v přepínači; barevná tečka
Místnost, klíč, jméno	vše, co chce formulář pro připojení; klíč lze zobrazit a vygenerovat (24 znaků z 57 bez záměn, ~140 bitů, bez modulo zkreslení)
Obslužný server	<i>tento server</i> , server ze seznamu správce, nebo vlastní <code>wss://</code> adresa, pokud to správce dovolí (níže)
Režim, historie chatu	light / Server-enhanced a uchování chatu — nastaví se při připojení
Mizení zpráv	výchozí TTL zpráv odeslaných v této místnosti (nebo „nemizí“)
Relay pro nepřítomné	server drží zprávy, když uživatel není online — jen na tomto serveru
Upozornění	upozornění na nové zprávy v této místnosti
Automaticky znovu připojit	po výpadku se připojení obnoví samo (jde vypnout u jednoho připojení)
Udržování spojení	<i>šetrná</i> (ping 45 s, základ zpoždění obnovy 1,5 s), <i>vyvážená</i> (25 s, 1 s), <i>rychlá</i> (12 s, 0,5 s); zpoždění roste exponenciálně s náhodným rozptylem (full jitter), nejvýš 2 minuty

Nastavení

- Výchozí připojení** a **po přihlášení se připojit** k němu (když žádné není, k naposledy použitému) — jednou po každém načtení stránky, a jen když není připojené nic jiného (třeba místnost obnovená z relace).
- Po výpadku se připojit znovu** (vypnuté i u jednotlivého připojení = po výpadku zůstane odpojené) a **znovu připojit po návratu na stránku a do sítě** (návrat skryté nebo zmrazené stránky, událost `online`).
- Přepínač v záhlaví** vedle stavu spojení; volitelně **dotaz před přepnutím** z jiné místnosti.
- Statistiky a log** vypnout (správce je může vypnout všem).
- Tlačítko *Uložit aktuální místnost* převezme místnost, klíč, jméno a nastavení, se kterými je uživatel právě připojený.

Statistiky a log

Počet připojení, čas online (celkem, nejdelší, průměr), zprávy a soubory odeslané / přijaté, objem souborů, obnovení spojení, neúspěšné pokusy, chyby, nejvíc lidí v místnosti a kdy naposledy. Log zapisuje vytvoření a úpravy, pokusy, připojení a odpojení, obnovy, chyby, příchody a odchody lidí a soubory; zprávy se jen počítají. Filtry *Vše / Spojení / Lidé / Soubory / Chyby*, **export JSON** (bez klíče místnosti) a vymazání. Délku logu určuje správce (výchozí 200 řádků na připojení).

Kde a jak se ukládají

Seznam, nastavení, statistiky i log tvoří jeden objekt, který prohlížeč **zapečetí klíčem trezoru účtu** (AES-GCM, klíč z PRF passkey, stejně jako profil) a uloží jako třetí část trezoru: `PUT /api/account/vault` s `{ connections: { ct, count } }`. Server drží jen šifrovaný blok (nejvýš 1,5 MB), jeho velikost, čas a počet připojení — nikdy klíč, název místnosti ani to, kdo se kam připojil. Úprava se uloží hned; počítadla (zprávy, obnovy) se sbírají a odejdou nejdéle za 8 s, nebo když se stránka skryje či uživatel odhlásí. Dokud se trezor nenačte, klient nic nezapiše (starší zařízení tak nepřepíše novější data).

Sdílet připojení 3.3

V *Moje připojení* má každý záznam mezi hvězdičkou a košem tlačítko **Sdílet**. Otevře okno *Sdílet připojení* se stejnou pozvánkou jako okno Místnost — room ID a klíč zapečetěný 12místným kódem, omezený počet použití a platnost (1 h / 24 h / 7 d) — upravenou pro tuto situaci:

- Není potřeba být připojený** — klíč je uložený v připojení.
- Karta připojení nahoře (barva, název, místnost, server) a volby jako **řada tlačítek** místo rozbalovacích seznamů.
- Jméno pro pozvaného** (jinak náhodné, např. `bystry-sokol-42`).
- Používá-li připojení **jiný signalizační server**, pozvánka ho nese (zapečetěný s klíčem) a pozvaný se připojí tam — jen pokud ho správce tohoto serveru povoluje (Client & addons). Adresa, která není čistě `wss://`, pozvánku zneplatní.
- Výsledek: odkaz, kód, sdílení přes aplikace, QR, nový odkaz, zneplatnění, *Hotovo*.

Sdílet připojení

Projekt Atlas

atlas · tento server

Pozvánka ponese místnost a klíč tohoto připojení, zašifrované 12místným kódem. Odkaz a kód pošlete každý jinou cestou. Připojení být nemusíte.

Počet připojení

1x

2x

3x

5x

10x

25x

Platnost

1 h

24 h

7 d

Jméno pro pozvaného


Bob

Vytvořit pozvánku


Obr. 18 — Sdílet připojení: 3 použití, 7 dní, jméno pro pozvaného.

Jiný obslužný server

Připojení může místo tohoto serveru použít jiný signalizační server M5cet: ze seznamu, který správce vede v konzoli, nebo — když to dovolí — libovolnou adresu `wss://` (`ws://` jen pro `localhost`; bez přihlašovacích údajů, dotazu a fragmentu). Tamní provozovatel musí mít tuto doménu v `ALLOWED_ORIGINS`. Na cizí server klient **neposílá token účtu**, neotevřítá úložiště přes WebSocket, nevyužívá relay pro nepřítomné a **neposlouchá tamní administrátorské příkazy**. Šifrování je stejné — klíč místnosti prohlížeč neopustí nikdy. Od 3.3 si relace pamatuje i server a uložené připojení, takže **obnovení stránky** vrátí spojení na tentýž server (dříve na tento).



Obr. 10 — Moje připojení v šabloně Windows 11 (tmavý tón): výchozí, připojené, akce.



Obr. 11 — Úprava připojení v šabloně iOS 27: klíč, server, režim, historie, TTL, udržování spojení.

Víc místností naráz 6.0

Připojená může být víc místností současně: jedna je **na obrazovce**, ostatní zůstávají **připojené na pozadí** — se stejným protokolem jako ta na obrazovce (podepsané hello, párové klíče a klíče odesílatelů, kontrola zpráv, odstranění duplicit), jen bez vykreslování. Počítají lidi a nepřečtené zprávy a po přepnutí předají, co mezitím přišlo (nejvýš 500 zpráv na místnost). Výchozí limit je **8 místností**. Celé to jde vypnout modulem `rooms` (*Several rooms*) v Modules & groups — pak není lišta ani zaškrtnávátka.

Lišta místností

Nad chatem, jakmile je připojená aspoň jedna místnost. Každá místnost je karta:

ČÁST KARTY	VÝZNAM
Tečka stavu	<i>připojeno, připojuji, odvozuji klíč, odpojeno — zkouším znovu, jiný klíč než ostatní</i> (špatně zadaný klíč místnosti)
Název a odznak lidí	počet lidí v místnosti včetně vás
Odznak nepřečtených	jen u místností na pozadí; po přepnutí zmizí
Klepnutí na kartu	přepne : místnost přijde na obrazovku i se zprávami z pozadí, dosavadní odejde na pozadí (oznámení „... zůstává připojená na pozadí“)
x	odpojí místnost; byla-li na obrazovce, nahradí ji místnost s nejnovější aktivitou („... je teď na obrazovce“)
+	krátký formulář (místnost a klíč) připojí další místnost rovnou na pozadí; na limitu ho nahradí poznámka „Víc místností naráz nejde“


- **Klávesnice:** `Alt + ← / →` přepíná mezi připojenými místnostmi odkudkoli; v liště šipky přesouvají fokus mezi kartami (WAI-ARIA tabs).
- **Zpráva v místnosti na pozadí** zvýší odznak nepřečtených, ukáže upozornění systému (když jsou povolená — klepnutí na něj místnost přepne) a přidá „(n)“ před titulek karty prohlížeče.
- **Soubory** v místnosti na pozadí jen ohlásí „přišel soubor“; samotný přenos proběhne, až je místnost na obrazovce.

Výběr zaškrtnutím v okně Místnost

V záložce *Server-enhanced* má každé uložené připojení **zaškrtnávátko** a odznaky lidí a nepřečtených. Po zaškrtnutí několika připojení tlačítko **Připojit vybrané (n)** dá první na obrazovku (pokud tam už nějaká místnost není) a ostatní připojí na pozadí. Připojení, které už běží na pozadí, zaškrtnávátko nemá — jeho výběr na něj rovnou přepne.

Layout builder

Nové rozvržení `room.bar` v sekci *App (Room bar)*: proměnné `$rooms` (`.key`, `.label`, `.users`, `.unread`, `.active`, `.status`), `$adding`, `$fields`, `$canAdd`, `$unreadTotal`; akce `switchRoom`, `closeRoom`, `addOpen`, `addCancel`, `addSubmit`, `fieldRoom`, `fieldKey`, `barKey`; varianty náhledu *rooms*, *one*, *adding*, *states*. Rozvržení `room` (okno Místnost) dostalo `$multiOn`, `$multiCount`, u položek `.multi`, `.background`, `.users`, `.unread` a akce `toggleMulti` a `connectMulti`.



Obr. 58 — Lišta místností: *alpha* na obrazovce, *beta* připojená na pozadí se dvěma lidmi a jednou nepřečtenou zprávou.

Seznam lidí u okraje 6.0

Plovoucí okno se seznamem lidí v místnosti (widget příjemců) jde **přilepit k okraji** chatu — vlevo, vpravo nebo dole — nebo nechat volně plout jako dřív. Přilepené jde **připnout** (stále vidět) nebo nechat **automaticky schovat**.

- **Okraj** se volí tlačítkem v hlavičce okna (Volně / Vlevo / Vpravo / Dole) nebo v jeho ozubeném kole. Nebo okno táhněte za hlavičku: přilepené se uvolní, upuštěné do 48 px od okraje se k němu přilepí (přerušovaný obrys ukazuje kam). Boční panel sedí pod lištou a je vysoký podle obsahu, spodní pruh sedí nad polem pro psaní a nikdy ho nezakryje; dlouhý seznam se posouvá.
- **Připnout / schovat** (ikona připínáčku, jen u přilepeného): schované okno zajede do okraje a zůstane malý **úchyt** s ikonou a počtem lidí. Najetí myší nebo klepnutí ho vysune (animace); zasune se zhruba sekundu po odchodu ukazatele, klávesou Escape nebo kliknutím mimo — ne ale, když je otevřené jeho nastavení nebo má fokus pole v něm. Úchyt je tlačítko (Tab, Enter) a fokus přejde do okna.
- **Telefon**: přilepení míří nejdřív dolů a funguje klepáním.
- Volba se ukládá s ostatním vzhledem a u přihlášeného uživatele se synchronizuje s účtem; nastavení z doby před 6.0 se převede (přilepené okno = vpravo).
- **Layout builder**: nové rozvržení (`widget.handle`) (úchyt — výchozí ikona `users` a počet, obojí jde změnit), nové proměnné a akce widgetu pro okraje a nastavení operátora pro rychlost zajetí (`widgetSlideMs`, 0–1000 ms, výchozí 220) a křivku (`widgetSlideEasing`). Když systém žádá omezený pohyb, okno se ukáže a schová bez animace.

Přítomnost a „naposledy online“ 6.7

Kdo se nepřihlásil k odchodu (nekliknul **Odpojit**), zůstává v seznamu lidí v místnosti — i když mu spadla síť, zavřel kartu nebo dal aplikaci do pozadí. U každého je barevná tečka a „naposledy online ...“.

TEČKA	KDY
zelená — online	připojen s aplikací v popředí, nebo naposledy viděn nejvýš před 5 minutami
žlutá — pryč	naposledy viděn před 5 až 60 minutami
oranžová — dlouho pryč	naposledy viděn před víc než hodinou

- **Naposledy viděn** = kdy měl člen naposledy otevřenou aplikaci (v popředí) a byl připojený. Klient to hlásí rámcem `presence {away, foreground}` (web: skrytá karta po 1,5 s, jiná aplikace po 30 s; Android: aplikace na pozadí), server to pošle členům té místnosti jako `peer-presence`. Tečka se přebarví i bez nové zprávy (časovač).
- **Spadlé spojení není odchod**: místnost dostane `peer-left` s `held: true`, jménem a `lastSeen`; nově přichází ho vidí v `joined.held`. Po návratu s tajemstvím `resume` z posledního `joined` je to týž člen (stejně `peerId`, žádný dvojník) — web si ho drží v šifrované session cache karty, Android v trezoru, takže přežije i reload nebo ukončení procesu. Bez tajemství jeho `peerId` nikdo nedostane. Přihlášený člen, který přijde znovu (i bez tajemství), nahradí svůj starý záznam.
- **Kdy člen ze seznamu zmizí**: odchod na vlastní žádost (`leave`), odpojení operátorem (člen i celá místnost), zrušená relace účtu, vyhazov serverem (limity) a `PRESENCE_MAX_AWAY_DAYS` bez návratu (výchozí 7 dní, `0` = nikdy). Na webu ani hodina bez aktivity (konec session cache) z místnosti neodhlašuje.
- **Účty a relay**: přihlášený člen se zapnutým away dál dostává zprávy přes server (`peer-away` nese i `lastSeen`, ukládá se s účtem a přežije restart); zprávy pro hosta bez účtu server nedrží — jen ho vede jako pryč.
- **Soukromí**: přítomnost a `lastSeen` vidí jen členové téže místnosti; jiná místnost se o ní nedozví. Obsah zpráv server dál nevidí.
- **Kde**: widget příjemců, okno *Peers* a detail člověka na webu; panel lidí a detail osoby v aplikaci Android. Layout builder: proměnné `.presence`, `.presenceLabel`, `.seenText` u lidí.
- Držené členy (bez spojení) má server v paměti (nejvýš 200 na místnost a 20 000 celkem, počítají se do `maxMembers`); restart zapomene hosty, přihlášené pokryté relayem obnoví z účtů. V clusteru je drží každá instance a návrat jde na kteroukoli.
- **Hranice**: přihlášený člen, pro kterého server drží zprávy (away), zůstává po *Odpojit* v místnosti jako nepřítomný a na jeho záznam se `PRESENCE_MAX_AWAY_DAYS` ani odpojení místnosti nevztahují; zavřená karta na webu zapomene tajemství `resume`, takže host se vrátí jako nový člen; kdo dá aplikaci do pozadí, je prvních 5 minut ještě zelený.

Detail zprávy, skrytí, smazání a mapa

Od 6.2 platí na webu i v aplikaci Android totéž. Každá bublina má ikonu **(i)**, která otevře detail zprávy.

Detail a časová osa

Detail ukazuje datum a čas, odesílatele, příjemce (u soukromé zprávy), velikost (bajty textu / velikost souboru), druhy zprávy (klikací, mizející, zapečetěná, soukromá, přeposlaná, odpověď, výstup funkce, přepis hovoru), kdy zpráva zmizí (TTL) a **časovou osu** — každý krok s časem, kdy nastal; potvrzení doručení a přečtení u každého příjemce zvlášť. Oba klienti používají stejná slova:

STAV	VÝZNAM
<code>created</code> · <code>encrypted</code> · <code>sent</code>	napsáno, zašifrováno, odesláno připojeným
<code>queued</code>	čeká v místní frontě, než se příjemce připojí
<code>stored</code>	uloženo na serveru (šifrovaně) pro nepřihlášeného příjemce s účtem (relay)
<code>forwarded</code> · <code>delivered</code> · <code>read</code>	předáno, doručeno, přečteno — s jménem příjemce
<code>received</code> · <code>decrypted</code> · <code>displayed</code>	u přijaté zprávy: přišla (P2P / relay), otevřela se, ukázala se
<code>revealed</code> · <code>opened</code>	klikací zpráva zobrazena podržením; zapečetěná otevřena kódem
<code>expired</code>	mizející zpráva nebo zpráva s TTL vypršela
<code>hidden</code> · <code>unhidden</code>	skryta a znovu zobrazena v tomto pohledu

Uložená historie drží první krok a nejnovější, celkem 200 kroků na zprávu.

Skrýt a smazat

Skrýt na 15 minut, hodinu, 8 hodin, den nebo **do dalšího přihlášení** (na webu do dalšího přihlášení k účtu, host do dalšího načtení stránky; v aplikaci do dalšího odemčení). Skryté zprávy se vrátí samy; *Zobrazit skryté (n)* je ukáže ztlumeně. **Smazat** (po potvrzení) odstraní bublinu z tohoto zařízení a jeho uložené historie — ostatním zůstává. Na webu zůstane náhrobek bez obsahu, aby se zpráva nevrátila ze serverového úložiště nebo relay; v aplikaci se smaže i soubor v trezoru, pokud na něj nemíří jiná zpráva.

Obojí se запиše do auditního žurnálu v kategorii `message`: `POST /api/chat/message-audit` (web; s tokenem účtu, když je přihlášený, jinak id klienta) a `POST /api/android/message-audit` (podepsané klíčem zařízení). Server dostane jen akci, id zprávy, místnost (web posílá její slepé id, server ukládá hash), druhy, jestli šlo o vlastní zprávu a konec skrytí — **nikdy text ani soubor**. Tělo může nést až 50 akcí najednou.

Média a přílohy

Obrázek, video a zvuk hrají přímo v bublině, text a Markdown ukáží první řádky, PDF v aplikaci první stranu (PdfRenderer; na Androidu 11+ v anonymní paměti, na 10 v soukromé mezipaměti smazané hned po otevření), na webu kartu s *Otevřít* a *Uložit* (vložený prohlížeč by potřeboval `frame-src blob:`, proto není). Pod obsahem je **patička příloh**: ikona typu, název, velikost a tlačítka uložit, sdílet (systémové sdílení / Web Share se souborem, jinak nabídka) a přeposlat.

Náhled mapy u polohy

Zpráva s polohou ukáže mapu s ulicemi vystředěnou na polohu, špendlík uprostřed s popiskem *Aktuální poloha: <jméno>*, souřadnice ± přesnost a atribuci poskytovatele; klepnutí otevře celou mapu. Dlaždice jdou **přes server** — `GET /api/map/tile/{z}/{x}/{y}` je stáhne od poskytovatele, kterého zvolí operátor, a drží v mezipaměti (`$DATA_DIR/map-tiles`, 0600, a pár stovek v paměti; `Cache-Control: private`). Poskytovatel tak nevidí adresu klienta a CSP webu zůstává `img-src 'self'`; aplikace drží dlaždice jen v paměti, protože dlaždice prozrazuje, kde někdo byl. Kdo si dlaždice žádá, aplikace nezapisuje a nginx (`deploy/nginx/m5cet.conf` i konfigurace z instalátoru) má pro `/api/map/tile/` vypnutý access log.

Nastavení je součástí konfigurace klienta (`map`, `MapPreviewPolicy`) a v konzoli ho upravuje karta **Map preview** v *Client & addons* s živým náhledem:

POLE	VÝCHOZÍ	CO DĚLÁ
<code>enabled</code>	ano	vypnuto: jen špendlík s odkazem jako před 6.2
<code>tiles</code> , <code>subdomains</code>	<code>https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png</code>	šablona rastrových dlaždic (<code>https</code> , <code>http</code> jen pro tento stroj, bez přihlašovacích údajů); <code>{s}</code> pro subdoménu
<code>attribution</code>	© OpenStreetMap	licence poskytovatele v rohu mapy
<code>zoom</code> , <code>width</code> , <code>height</code>	16, 280 × 160	přiblížení 3–19, velikost 160–640 × 100–480 px / dp
<code>pinColor</code> , <code>accent</code>	#e11d48, barva šablony	špendlík a pozadí popisku
<code>label</code> , <code>showCoords</code> , <code>grayscale</code>	ano, ano, ne	popisek, souřadnice, šedé dlaždice
<code>cacheHours</code>	168	jak dlouho server drží dlaždici (1–720 h)

Výchozí poskytovatel jsou dlaždice OpenStreetMap; jejich pravidla nepočítají s velkým provozem. Pro větší nasazení nastavte vlastní nebo placený server dlaždic.

V Layout builderu jsou nové uzly zpráv `map` (`map-box`, `map-tile`, `map-pin`, `map-caption`, `map-coords`, `map-attribution`), `attach-video`, `attach-pdf`, `attach-text`, patička `files` (`file`, `file-save`, `file-share`, `file-forward`) a `hidden-tag`; v chatu `show-hidden`; v okně detailu `size`, `expires`, `msginfo-receipts` a `msginfo-manage`. Podrobně v `docs/layout-builder.md`.

Poloha: okno místa, navigace a odvoz 6.7

Na webu se poloha ve zprávě už nekreslí jako mapa, ale jako **čip se špendlíkem a souřadnicemi** („živě“ u živé polohy); poloha nesená v hlavičce zprávy má špendlík v záhlaví. Obojí otevře **okno místa**: mapu (přes server, jak ji nastavil operátor — náhled mapy), souřadnice s přesností a tlačítka **Navigovat**, **Odvoz** a **Kopírovat**.

CÍL	WEB (CLIENT/SRC/LIB/Geo-Links.ts)	ANDROID (LOCATION/Geolinks.java)
Google Maps	<code>https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=lat,lng</code>	aplikace <code>google.navigation:q=</code> , jinak web
Apple Maps	<code>https://maps.apple.com/?daddr=lat,lng&dirflg=d</code>	—
Waze	<code>https://waze.com/ul?ll=lat,lng&navigate=yes</code>	aplikace <code>waze://</code> , jinak web
Mapy.com	<code>https://mapy.com/fnc/v1/route?end=lon,lat&routeType=car_fast&navigate=true</code>	aplikace, jinak web
OsmAnd, Sygic, HERE WeGo	—	jen nainstalovaná aplikace
OpenStreetMap	<code>https://www.openstreetmap.org/directions?to=lat,lng</code>	web
mapová aplikace telefonu	<code>geo:</code> — jen v prohlížeči na Androidu	každá další aplikace pro <code>geo:</code>
Uber (odvoz)	<code>m.uber.com/ul/?action=setPickup&pickup=my_location&dropoff[...]</code> s cílem	<code>uber://...</code> , jinak web
Bolt, Liftago, FREENOW	jejich stránka + souřadnice do schránky (cíl převzít neumějí)	souřadnice do schránky, pak aplikace, jinak stránka

- **Kopírovat** dá do schránky `lat, lng` se šesti desetinnými místy (`50.087500, 14.421300`).
- **Android** zprávu s polohou dál kreslí s mapou v bublině; okno místa (`ui/parts/PlaceSheet.java`) otevře klepnutí na mapu nebo *Poloha na mapě* v nabídce dlouhého stisku. *Navigovat* nabídne nejdřív nainstalované aplikace, pak webové odkazy těch nenainstalovaných; odmítne-li aplikace odkaz, zkusí `geo:` a pak aplikaci jen spustí. Balíčky jsou v `<queries>` manifestu.
- **Soukromí**: odkazy nic nestahují, dokud na ně uživatel neklepne; mapa jde přes server. Klepnutím ale souřadnice dostane zvolená služba (Uber a `geo:` i jméno odesílatele, není-li poloha vaše).
- **Podržet a číst vedle bubliny**: zprávu „podržet a číst“ jde podržet i za prázdné místo vedle bubliny (web `hold-side`, Android slot `msgHold`) — odkryje se po 180 ms, posun, který tam začne, nic neodkryje.
- **Layout builder**: `$place` (`.lat`, `.lon`, `.acc`, `.coords`, `.live`, `.message`), tlačítko `loc`, čip `place`, akce `place` a `holdSideStart`; `$map` zůstává pro vlastní rozvržení. Podrobně `docs/maps-location.md`.

Hlas: diktování, poslat jako hlas, měnič hlasu 6.7

Diktování, které se zastaví

Jeden stavový automat na webu (`client/src/lib/dictation.ts`) i v Androidu (`voice/DictationMachine.java`): `idle → starting → listening`, po pauze se rozpoznávač sám obnoví (po 6 / 8 tichých pokusech za sebou diktování skončí hláškou „Nic jsem neslyšel“), `stop` požádá rozpoznávač o konec, takže poslední slova ještě dorazí, a po 2 s (web) / 1,5 s (Android) ho přeruší; události staré relace se zahodí. Zastaví ho ikona znovu, odchod z místnosti, začátek nahrávky a na Androidu aplikace v pozadí; *Odeslat* na Androidu počká na poslední slova, na webu odeslání nebo smazání pole diktování přeruší. Web: Web Speech, nebo v Server-enhanced nahrávka přes `mic.ts` přepsaná serverem; tlačítko je vidět, jen když jeden z nich jde.

Poslat jako hlas

Text z pole přečte hlas a odejde jako šifrovaná hlasová zpráva stejně jako nahraná (bez textu). Web (`lib/speak-send.ts`); šipka u *Odeslat*, dlouhý stisk *Odeslat* nebo panel Řeč): jen s textem v poli a jen hlasem serveru — `speechSynthesis` nejde nahrát; server text vidí; bez převodu textu na řeč na serveru to aplikace řekne. Android (`voice/SpeakSend.java`): s prázdným polem přečte, co uživatel nadiktuje; hlas telefonu, nebo serveru (*Nastavení* › *Hlas* › *Na serveru*); navíc *nadiktovat* a *poslat text*.

Měnič hlasu

Modul `voiceChanger` je **vypnutý, dokud ho operátor nezapne** (`offByDefault` — bez pravidla vypnuto, Moduly a skupiny); pak si ho každý zapne u sebe: web *Menu* › *Nástroje* › *Měnič hlasu* (rozvržení `panel.voiceChanger`), Android *Nastavení* › *Hlas* › *Měnič hlasu*.

PŘEDVOLBA	HODNOTY (STEJNÉ NA OBOU PLATFORMÁCH, <code>TEST/FIXTURES/VOICE-FX.JSON</code>)
vyšší / nižší / hluboký	výška +4 / −4 / −7 půltónů, formanty +3 / −3 / −5
robot	kruhový modulátor 70 Hz
ozvěna	280 ms, zpětná vazba 0,45
šepot	buzení nahrazené šumem
anonym	−3 / −6 a 35 % šepotu
vlastní	výška, formanty, robot (Hz), ozvěna (podíl, zpoždění), šepot, hlasitost

- **Jak**: fázový vokodér STFT (1024 vzorků nad 32 kHz, jinak 512; překryv 75 %) — výška a formanty se posouvají zvlášť; pak kruhový modulátor, ozvěna, zesílení a měkký limiter. Zpoždění je jeden rámeček (≈ 21 ms při 48 kHz) a nemění se s předvolbou, takže změna běží bez mezery.
- **Kde**: v zařízení, před kódováním a šifrováním — nic se kvůli tomu nikam neposílá. Web: `mic.ts` je jediné místo, které vydává mikrofon (hovory, hlasové zprávy, telefonní most, nahrávky pro přepis, test), řetěz běží v AudioWorkletu; zapnutý během hovoru přepne stopu (`replaceTrack`). Android: `voice/MicFx.java` v nahrávání a v hovorech ve zpětném volání `JavaAudioDeviceModule`. Vyzkoušet nahraje 4 s a přehraje je.
- **Na co ne**: rozpoznávání řeči prohlížeče a telefonu (poslouchá mikrofon samo). Bez sluchátek může druhá strana slyšet ozvěnu svého hlasu změněnou. Bez AudioWorkletu jde mikrofon beze změny a panel řekne proč.

Veřejný profil 6.7

Profilová fotka, fotka na pozadí, veřejná přezdívka, „o mně“ a až 24 údajů (jméno, telefon, e-mail, adresa, web, sociální síť, organizace, narozeniny, jiné). U **každé položky** zvolíte publikum. Editor: web *Profil*, Android *Nastavení* > *Uživatel* > *Veřejný profil*; potřebuje přihlášení passkeyem.

PUBLIKUM	KDE LEŽÍ A KUDY JDE	KDO TO VIDÍ
Jen já	celá karta (všechna publika) zapečetěná klíčem trezoru ve slotu <code>card</code> (≤ 400 000 znaků)	jen vaše zařízení
Členové místností	rámec <code>profile</code> jednomu peeru, zapečetěný párovým klíčem na DataChannelu — nikdy klíčem místnosti, nikdy přes server; verze (<code>rev</code>), příjemce přijme jen kopii, o kterou požádal	lidé v místnostech, do kterých vstoupíte
Veřejné	<code>PUT /api/profile</code> , na serveru <code>\$ACCOUNTS_DIR/profiles/<id>.json</code> (0600)	každý, kdo zná uživatelské jméno: <code>GET /api/profile/:username</code> (60 / min na IP, <code>no-store</code>)

- **Obrázky:** klient je zmenší (fotka 256 px ≤ 40 KiB, pozadí 1200 × 400 ≤ 72 KiB) a překóduje do JPEG bez metadat; server přijme jen JPEG / PNG / WebP, ověří skutečný formát a rozměry (≤ 4096 px, ≤ 8 Mpx) a metadata odstraní. Obrázky od ostatních web kontroluje stejně, Android je jen normalizuje.
- **Přezdívka** předvyplní jméno při vstupu do místnosti (na Androidu má přednost jméno uložené místnosti). Nové položky jsou „jen já“, přezdívka „veřejné“.
- **Detail člověka** ukáže, co sdílí v místnosti; veřejný profil se načte až na žádost a aplikace řekne, patří-li účtu, který podepisuje jeho zprávy (`accountKey`).
- **Konzole:** v detailu uživatele *Public profile* — zobrazit (auditor) a odebrat (operátor, audit `admin.user.profile-removed`); uživatel může profil zveřejnit znovu. Smazání účtu smaže i veřejný profil.

Šablony vzhledu 3.2

Šablona mění celé GUI: barvy, písmo, tvary, stíny, průhlednost, ovládací prvky (přepínače, segmenty, záložky, výběry), bubliny zpráv, menu a styl ikon. K šabloně se dále kombinuje barevná variace (6) a rozvržení (4). Vzhled > Šablona.

RODINA	ŠABLONA	TÓNÝ	IKONY
Systémové	iOS 27	světlý + tmavý	badge
	Windows 11	světlý + tmavý	thin
Klasické	Motorsport Dark	tmavý	outline
	Glass Light	světlý	outline
	Terminal Secure	tmavý	outline
	Midnight	tmavý	outline
	Paper	světlý	outline
	Vysoký kontrast	tmavý	bold
Studio	Aurora — polární záře, skleněné karty	tmavý	duotone
	Nord — arktické pastely	tmavý + světlý	thin
	Sakura — růžová, měkké tvary	světlý	duotone
	Ocean — tyrkys a hlubina	světlý + tmavý	outline
	Graphite — grafit s oranžovou	tmavý + světlý	bold

iOS 27


Systémové barvy iOS (modrá #007AFF, skupinové pozadí, oddělovače), písmo SF Pro (na Apple zařízeních systémové), **Liquid Glass** — průsvitné vrstvy s rozostřením a sytostí, světlý okraj a měkký stín — na záhlaví, menu, oknech a kompozéru. Bubliny jako iMessage (moje modré vpravo, cizí šedé), kompozér jako kapsle, zelené přepínače, segmentové přepínače s vystouplým vybraným segmentem, velké zaoblení, ikony menu na barevných čtverečkách jako v Nastavení; na telefonu okna jako spodní listy s úchytem.

Windows 11


Fluent: materiál **Mica** v okně, **akrylové** nabídky a vyskakovací okna, Segoe UI Variable, zaoblení 4–8 px, jemný rámeček s elevací (spodní hrana tmavší), akcent #005FB8 / #60CDFF, pole s akcentovou linkou při fokusu, vybraná položka menu s proužkem vlevo, přepínače, segmenty a záložky (pivot) s akcentovou linkou, tenké ikony 1,5 px.

Tón a ikony

- **Tón** u šablon se dvěma tóny: *automaticky* (podle nastavení systému, mění se za běhu), *světlý*, *tmavý*.
- **Ikony**: *podle šablony*, nebo `outline` (2 px), `thin` (1,5 px), `bold` (2,5 px), `duotone` (tah a jemná výplň), `badge` (ikony menu na barevných čtverečkách).
- Technicky: atributy `data-theme`, `data-tone`, `data-icons` a `data-family` na `<html>` a CSS proměnné (`client/src/themes.css`, katalog `client/src/lib/theme-catalog.ts`). Šablona se nastaví ještě před prvním vykreslením Reactu — stránka neblinkne jinou barvou.
- Které šablony uživatel smí vybrat, výchozí šablonu, tón a ikony a zámeček určuje správce (Client & addons). Zařízení, které si šablonu nevybralo, ukazuje výchozí.




Obr. 12 — Chat v šabloně iOS 27 (světlý tón).



Obr. 13 — Chat v šabloně Windows 11 (tmavý tón).


Administrace

Konzole operátora na `https://<doména>/console/`. Živá data bere z hlavní služby (`/api/admin/*`), nástroje layoutu, telefonie a AI z admin služby (`/admin/*`). Přístup mají jmenovití administrátoři s rolí; `ADMIN_API_TOKEN` zůstává jako vlastník „admin“.




Obr. 6 — Přehled: KPI, provoz za 2 minuty, paměť za 30 minut, provoz podle tříd, zdraví, poslední varování.

PANEL	CO UKAZUJE A CO UMÍ
Přehled	spojení, místnosti, nepřítomní, účty a relace, rámce a bajty za minutu, chyby, heap, event loop p99, fronta; grafy; zdravotní kontroly (úložiště, trvalost fronty, event loop, heap, audit komunikace)
Živý provoz	každý WebSocket rámec a HTTP požadavek (čas, kanál, směr, třída, typ, bajty, peer/účet, hash místnosti, spojení, stav, doba); filtry, pauza, detail; graf propustnosti
Spojení	otevřené sockety: jméno, peer, účet, místnost, klient (prohlížeč/OS), adresa /24 (/48), bajty a rámce, doba, protokol; odpojení
Místnosti	členové online i nepřítomní (hash místnosti, nikdy název); od 6.0 řízení: u člena Flash a Odpojit, u místnosti oznámení (i připnuté), zavřít / otevřít, popisek a limit členů, odpojit všechny, zapomenout
Uživatelé a passkeys	účty, databáze (klíčování, otevřená), trezor, fronta, relace; detail s passkeys, položkami ve frontě, auditem účtu, žurnálem a provozem; odhlásit všude, smazat (s opsáním ID)
Fronta zpráv	stav fronty (uloženo / doručuje se / mrtvé / velikost / trvalost), schránky po účtech, dead-letter s obnovou
Úložiště	globální DB (soubor, WAL, stránky, žurnál, tabulky a řádky), index šifrovaných databází
Audit	žurnál s filtry (kategorie, úroveň, text), zdroj paměť / databáze, export CSV a JSON, přepínač auditu komunikace
Systém a paměť	RSS, heap (a limit), external, event loop p99 / průměr, CPU, zátěž hostitele, otevřené zdroje; grafy 30 minut
Retence	politika uchovávání, další běh, ruční spuštění
Příkazy a push	příkaz pro zařízení (doručí se hned, je-li připojené), čekající příkazy, log doručení, stav VAPID, odběratelé, testovací push
Client & addons	využití uložených připojení; jejich politika a další signalizační servery; povolené šablony vzhledu, výchozí šablona, tón a ikony, zámek (níže) 3.2
Modules & groups	moduly aplikace i nástroje konzole: výchozí přístup, přístupové skupiny, hlavní skupina, granty na části modulu, log; přepínače služeb AI, Speech a Functions; aktivační znaky psaní zprávy; log přístupů (níže) 4.0 · 5.2
Menu builder	menu a navigace aplikace: pořadí přetažením, sekce, položky, HTML s proměnnými, oddělovače, speciální tlačítka, styly a stavy, náhled (Menu builder) 4.0
Layout builder	GUI designer rozvržení celé aplikace (hlavní obrazovka, okno Místnost, okna, dialogy, panely): paleta prvků, strom s přetahováním, vlastnosti s našeptáváním, šablony, varianty pro skupiny a šablony vzhledu, historie s návratem, sloučení po aktualizaci, vložení HTML, kontrola přístupnosti, náhled samotné aplikace; texty a chování zpráv (Layout builder) 4.0.5 · 4.13
AI & speech	poskytovatelé a klíče, modely a ceny, výchozí modely a pokyny asistenta, limity, zkušebna, test řeči, žurnál volání s živým proudem a CSV (AI a řeč) 4.14
Functions	přepínač služby, galerie vestavěných balíčků, webhooks s logem a replayem; balíčky a verze, editor CodeMirror (zvýraznění, našeptávač, šablony, nápověda, kontrola) a vizuální tvůrce, živé zkušební běhy s odpovídáním na otázky, modely (klíčové slovo, vstupy, webhook, API), plány (cron), běhy s logy, tutoriál, import/export .m5pkg (Funkce) 5.1 · 5.2 · 6.1
Telefonie	přenesené nástroje z předchozí administrace



Obr. 7 — Živý provoz.



Obr. 8 — Auditní žurnál.


Menu, rozvržení stránek a nastavení 6.1

Menu na ikony. Tlačítko vedle loga () sbalí boční menu na šířku ikon (64 px); název každé položky ukáže tooltip, odznaky (audit, alerty, místnosti) zůstanou jako malá čísla v rohu ikony. Na úzké obrazovce se sbalené menu srovná do řádku ikon nad stránkou.


Rozvržení stránky. Přehled a všechny záložky Functions (Packages, Builder, Models, Schedules, Webhooks, Runs, Tutorial) skládají své karty do panelů v řádcích. Ikona zámku (v horní liště stránky, u Functions vpravo vedle záložek) je odemkne: každý panel dostane lištu s úchytem a kraje k tažení.

CO	JAK
Přesunout	táhnout za lištu panelu na jiný panel (před / za něj), nebo šipky ← → na liště; ← → na zaměřené liště
Šířka a výška	táhnout pravý / dolní kraj nebo roh; dvojklik vrátí „vyplnit řádek“ / výšku podle obsahu; z klávesnice Shift + ← → a Alt + ↑ ↓
Nový řádek, vyplnit	panel začne vlastní řádek; „vyplnit“ si vezme, co v řádku zbývá, jinak má pevnou šířku
Skrýt	panel zmizí ze stránky, lišta nahoře ho nabídne zpět (hlavní panel stránky — editor, plátno tvůrce — skrýt nejde)
Zarovnat, rozestupy	nahoru · na střed · dolů · roztáhnout na stejnou výšku; mezery kompaktní · normální · volné
Uložit, zrušit, výchozí	<i>Lock & save</i> (nebo zámek) uloží, <i>Cancel</i> / [Esc] zahodí změny, <i>Reset</i> vrátí výchozí rozvržení stránky

Nastavení konzole (ikona vedle přepínače vzhledu): menu na ikony, trvale otevřené statistiky Functions a *Reset all page layouts*. Nastavení patří přihlášenému administrátorovi — i auditor si uspořádá svou konzoli — a server ho drží v `admin-prefs.json` v adresáři administrace (`GET` / `PUT /api/admin/me/prefs`, nejvýš 64 kB); prohlížeč si ho pamatuje i lokálně, aby se stránka hned vykreslila správně. Na obrazovce užší než 820 px jsou panely vždy pod sebou.



Obr. 59 — Menu sbalené na ikony; název položky ukáže tooltip.



Obr. 60 — Odemčený Přehled: lišta s zarovnáním, rozestupy a uložením; každý panel s úchytem, šipkami, novým řádkem, vyplněním a skrytím.

Role a přístupy 3.1

ROLE	SMÍ
auditor	číst všechno (přehled, provoz, spojení, uživatele, frontu, úložiště, audit a jeho ověření, metriky, alerty); spravovat vlastní passkey. Tlačítka, která něco mění, má zašedlá — a server je odmítne (403).
operátor	navíc zasahovat: odpojit spojení, odhlásit nebo smazat účet, obnovit položku fronty, příkazy a testovací push, retence, zálohy a kontrola integrity, prahy alertů, kontrolní bod auditu
vlastník	navíc spravovat administrátory a jejich tokeny, <code>VACUUM</code>

- **Odkud se berou:** `ADMIN_API_TOKEN` (vlastník), `ADMIN_TOKENS="alice:operator:token,bob:auditor:token"` v prostředí, a administrátoři založení v konzoli (panel *Administrátoři*) s pojmenovanými tokeny — v `admin-users.json` jen jejich hashe.
- **Přihlášení passkey:** administrátor si v konzoli zaregistruje passkey (*Můj passkey*) a příště se přihlásí bez tokenu; relace konzole platí 8 h.
- Každý zásah se v auditu zapisuje **jménem** administrátora (`actor`), ne „admin“.

Client & addons 3.2

Co správce zapíná pro všechny klienty. Uloží se do `$DATA_DIR/client-config.json` (nebo `CLIENT_CONFIG_FILE`; sdílí ho všechny instance), klienti si ho berou z `GET /api/client-config` při startu a pak každých 5 minut. Číst smí auditor, měnit operátor; každá změna je v auditu jako `admin.client-config`.

NASTAVENÍ	VÝCHOZÍ	VÝZNAM
Users may save connections	ano	uložená připojení pro přihlášené v režimu Server-enhanced
Statistics and logs	ano	klienti vedou statistiky a log připojení
New users: connect the default after sign-in	ano	výchozí hodnota uživatelského nastavení
Users may type other signaling servers	ne	jinak jen tento server a servery ze seznamu
Connections per account, Log lines per connection	30, 200	limity (max. 200 a 2 000)
Other signaling servers	—	až 20 serverů (název, <code>wss://</code> adresa), které připojení smí použít
GUI templates	všechny	šablony, které si uživatelé směji vybrat
Default template / tone / icons	Motorsport, automaticky, podle šablony	co ukazuje zařízení, které si nevybralo
Lock	ne	všichni dostanou výchozí šablonu, výběr je zamčený

Horní karta ukazuje využití: počet účtů, kolik z nich má uložená připojení a kolik připojení celkem — z počtů, které hlásí prohlížeč; obsah trezoru server nepřečte.

Overview

Live traffic1/5

Connections

Rooms

Client & addons

Modules & groups

Alerts

USERS & DATA

Users & passkeys

Message queue

Storage & databases

AUDIT & SYSTEM

Audit log2

System & memory

Retention

TOOLS

Layout builder

Menu builder

Telephony & SIP

AI & speech

Administrators

Commands & push

build a698080-dirty
heap 12.5 MB · loop p99 0 ms

Client & addons

Saved connections and GUI templates for every user

signed in as admin · owner live Sign out

Saved connections

For signed-in users in server-enhanced mode: rooms with their key, name and settings, with statistics and a log.

Users may save connections

Statistics and logs

New users: connect the default after sign-in

Users may type other signaling servers

Connections per account

Log lines per connection

12

200

Other signaling servers

A connection may use these instead of this server (wss://). Their operators must allow this site in ALLOWED_ORIGINS. No account token and no away relay go there.

LABEL

ADDRESS

EU

wss://chat-eu.example.org

Remove

Add server

Save

GUI templates

Which templates users may pick, and what a device shows before it picks one. iOS 27 and Windows 11 follow the system's light / dark setting on "automatic".

System look

iOS 27 (light + dark)

Windows 11 (light + dark)

Classic

Motorsport Dark

Glass Light

Terminal Secure

Midnight

Paper

High contrast

Studio

Aurora

Nord (light + dark)

Sakura

Ocean (light + dark)

Graphite (light + dark)

Default template

Default tone

Default icons

Lock: everyone gets the default template

iOS 27

automatic (system)

as the template

Save

Reset to defaults

Obr. 14 — Konzole > Client & addons: politika připojení, další server, povolené šablony (jen iOS 27 a Windows 11), zámek.


Moduly a skupiny 4.0

Konzole > *Modules & groups*. Každý modul aplikace — `audio`, `video`, `files`, `location`, `speech`, `ai`, `telephony`, `nfc`, `invites`, `connections`, `notifications`, `analytics`, `appearance`, `editMode`, od 6.0 `rooms` (víc místností naráz), od 6.7 `voiceChanger` (měnič hlasu; jako jediný **vypnutý, dokud ho operátor nezapne** — `offByDefault`) — je buď zapnutý pro všechny, zapnutý jen pro vybrané skupiny, nebo vypnutý. Skupiny: `guest` (nepřihlášení), `user` (přihlášení passkey) a vlastní skupiny správce, jejichž členy jsou **uživatelská jména**.

- Aplikace** modul, který uživatel nesmí, schová: položky menu (i v Menu builderu), panely, tlačítka ve psaní zprávy (soubory, obrázky, hlasové zprávy), sdílení, Edit Mode. Otevřený panel vypnutého modulu se zavře.
- Server** to, co modul obsluhuje, odmítne (`403 module-disabled`): `/api/ai/complete`, `/api/speech/tts|stt`, `/api/telephony/sms|call`, `/api/share/create`, `/api/push/subscribe|test`, `/api/account/push`. Skupiny volajícího určí z jeho relace.

strana 48 / 149

- Ukládá se do konfigurace klienta (`modules` , `groups`); **členové skupin se klientům nikdy neposílají** — účet se dozví jen své skupiny (`/api/account/me` > `groups`). Sloupec *On the server* ukazuje, zda je serverová část modulu nakonfigurovaná.




Obr. 22 — Konzole > Modules & groups (5.2): moduly aplikace i nástroje konzole, přepínače služeb (Speech a Functions běží, AI bez poskytovatele), kdo smí modul používat, hlavní skupiny (`mod-...`) a granty, úroveň logu.

Nástroje jako moduly 5.2

Vedle modulů aplikace jsou v *Modules & groups* i nástroje: **Functions**, **AI & speech** (moduly `ai` a `speech`), **Telephony & SIP**, **Layout builder**, **Menu builder** a od 6.0 **Android** (modul `android`, práva `devices`, `push`, `wipe`, `builds`, `releases`, `publish`, `settings` — níže). Sloupec *Service* ukazuje, zda služba běží, a u AI, Speech a Functions ji rovnou zapne či vypne (`PUT /api/admin/modules/switches`) — **bez zapnuté služby Functions příkazy `/` v chatu nefungují**. Tlačítko *Settings* otevře nastavení modulu:

VOLBA	VÝZNAM
Enabled	modul vypnutý pro všechny (kromě vlastníka konzole)
Default access <code>allow</code> / <code>deny</code>	přístup těch, kdo nejsou v žádné skupině modulu
Group access <code>allow</code> / <code>deny</code>	členové přístupových skupin mají přístup povolený, nebo naopak zakázaný
Access groups	seznam skupin (i nová skupina přímo z dialogu) s editorem členů
Main group <code>mod-<modul></code>	hlavní skupina se všemi právy modulu; vznikne sama, když chybí (při startu služeb a při otevření stránky)
Grants	skupina → seznam práv: jen části modulu, nebo naopak odebrání (níže)
Log	<code>all</code> (povolení i odmítnutí), <code>deny</code> (jen odmítnutí), <code>off</code>
Test access	vysvětlí rozhodnutí pro uživatele (<code>alice</code>), správce (<code>admin:bob@operator</code>) nebo hosta (<code>guest</code>), volitelně s právem



Obr. 43 — Nastavení modulu Functions: výchozí a skupinový přístup, přístupové skupiny, hlavní skupina `mod-functions` a grant, který hostům odebrává `/whois`.

Pořadí rozhodnutí: vypnutý modul → hlavní skupina (vše) → základ: člen přístupové skupiny podle *Group access*, ostatní podle *Default access* → granty skupin volajícího k základu **přidají** udělené části (i tomu, kdo by jinak přístup neměl) nebo právy s **-** části **odeberou**. Členy skupin mohou být uživatelská jména aplikace i správci konzole jako `admin:jméno`; vestavěné skupiny konzole jsou `admin`, `admin-owner`, `admin-operator` a `admin-auditor`. Konzole schová nástroje, ke kterým správce nemá přístup; **vlastník konzole se nikdy nezamkne** (důvod `owner` v logu).

Práva a granty 5.2

Právo je vzor se zástupnými znaky `*` a `?`, volitelně s druhem (`model:`, `package:`, `provider:`, `number:`); vzor bez druhu platí pro hodnotu (`*check` = `model:webcheck`). Právo s **-** na začátku **odebírám** a má přednost. **Akce** (`run`, `chat`, `sms`, `edit` ...) a **položky** (`model:`, `package:`, `provider:`, `number:`) se kombinují: `chat provider:local` je chat jen s lokálním poskytovatelem, `run model:dns*` spouštění jen příkazů `dns`...; grant, který nejmenuje žádnou akci, dovolí nad svými položkami všechny akce; grant, který nejmenuje nic z toho, o čem jde (např. jen čísla při nastavení konzole), nestačí. Vzory se předkompilují a rozhodnutí se kešuje podle konfigurace a skupin, takže kontrola stojí jen pár porovnání.

MODUL	PRÁVA	KDE SE KONTROLUJÍ
Functions	<code>model:dns*</code> , <code>package:net*</code> , <code>-model:whois</code> , <code>run</code> ; konzole <code>edit</code> , <code>publish</code> , <code>webhooks</code>	seznam příkazů a běh v chatu, API, webhooky, <code>m5.functions.list()</code> ; <code>/admin/functions/*</code>
AI	<code>provider:openai</code> , <code>model:anthropic/claude*</code> , <code>-provider:elevenlabs</code> , <code>chat</code> ; konzole <code>settings</code> , <code>playground</code>	seznam modelů a každé volání (asistent, funkce); <code>/admin/ai*</code>
Speech	<code>provider:local</code> , <code>model:local/piper-cs*</code> , <code>tts</code> , <code>stt</code>	převod řeči a hlasy
Telephony & SIP	<code>sms</code> , <code>call</code> , od 6.0 <code>message</code> , <code>lookup</code> , <code>hlr</code> , <code>did</code> , od 6.9 <code>inroute</code> (<code>m5.telephony</code>); <code>number:+420*</code> , <code>-number:+1900*</code> ; konzole <code>settings</code> , <code>test</code> , od 6.9 <code>routing</code> , <code>tts</code> , <code>log</code>	<code>/api/telephony/sms call</code> podle cílového čísla; <code>/admin/telephony/*</code>
Layout / Menu builder	<code>edit</code> , <code>publish</code> , <code>history</code>	zázpisy v <code>/admin/layout*</code> a <code>/api/admin/menu-config</code> (čtení smí každý s přístupem)

Odmítnutí vrací `403` s kódem `module-disabled` (modul) nebo `module-denied` (právo). Pravidla nástrojových modulů a členy skupin, v nichž jsou správci konzole (`admin:...`), smí měnit **jen vlastník** (`403 owner-only`) — operátor by si jinak mohl přidělit libovolný nástroj; totéž platí pro přepínače služeb (AI a Speech potřebují `settings` v AI & speech, Functions `edit`). URL webhooku, tajemství HMAC a API token modelu vidí jen ten, kdo smí jeho webhooks měnit (`webhooks` nebo `edit` pro daný model); auditor nikdy.

Log přístupů 5.2

Každé povolení i odmítnutí (podle volby *Log* modulu) se запиše s časem, modulem, subjektem (`alice` , `admin:bob` , `guest` , `webhook`), rozhodnutím, důvodem (`main-group` , `group-allow` , `group-deny` , `grant` , `default-allow` , `default-deny` , `right` , `off` , `owner`), právem, cestou, IP a kanálem (aplikace / konzole). Zápis jde po dávkách do denních souborů `$(DATA_DIR)/access/access-RRRR-MM-DD.jsonl` (`ACCESS_LOG_DAYS` , výchozí 30; `ACCESS_LOG=0` vypne). Karta *Access log* v *Modules & groups* má filtry (modul, rozhodnutí, subjekt, text), statistiku a živé obnovování; API `GET /admin/access/log`.

Access log

Every module decision — for app users, the console's administrators, webhooks and the API — allowed and refused, as each module's Log setting says. Kept 30 days (ACCESS_LOG_DAYS) in \$DATA_DIR/access.

Refresh

every module

allowed and refused

who (username, admin:)

2 days

live

functions 81 ✓ 0 ✕

modules 1 ✓ 0 ✕

TIME	MODULE	WHO	DECISION	WHY	PART / REQUEST	VIA
9/29/2026, 3:04:00 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	GET /admin/functions	con 127
9/29/2026, 2:45:13 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	GET /admin/functions/builtins	con 127
9/29/2026, 2:45:10 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	webhooks edit · GET /admin/functions/webhooks/calls/whc_mumnsffw7c83180fbb	con 127
9/29/2026, 2:45:09 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	webhooks edit · GET /admin/functions/webhooks/calls	con 127
9/29/2026, 2:45:09 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	webhooks edit · GET /admin/functions/webhooks	con 127
9/29/2026, 2:45:07 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	GET /admin/functions/builtins	con 127
9/29/2026, 2:45:07 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	GET /admin/functions	con 127
9/29/2026, 2:45:07 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	GET /admin/functions/sdk	con 127
9/29/2026, 2:45:05 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	GET /admin/functions	con 127
9/29/2026, 2:43:23 PM	functions	admin:admin admin	allow	default — allow	GET /admin/functions/builtins	con 127
9/29/2026,	functions	admin:admin	allow	default — allow	webhooks edit · GET	con

Obr. 44 — Log přístupů: kdo, kdy, rozhodnutí, důvod a část modulu (u konzole i požadované právo), filtry a statistika po modulech.

Aktivační znaky psaní zprávy 5.2

Karta *Message input* — *activation characters*: znak na začátku slova otevře našeptávač — `/` **příkazy** (funkce), `@` **zmínky** (lidé v místnosti), `#` **štítky** (předvolené a použité v konverzaci). Lze přidat další znaky (např. `!` pro příkazy, nejvýš 10) a předvolené štítky. `@jméno` a `#štítek` se ve zprávách zvýrazní; klik na štítek zobrazí jen zprávy s ním (filtr se zruší křížkem). Seznam příkazů se obnovuje každou minutu, po návratu na záložku a před odesláním neznámého příkazu; když je služba Functions vypnutá nebo nic není k dispozici, našeptávač to řekne.

Bezpečnost konzole


- Token je jen v paměti záložky (volitelně v `sessionStorage`), **nikdy v `localStorage`** — starý klíč `m5cet:admin:cfg` konzole při načtení smaže.
- CSP `script-src 'self'`, žádné inline skripty ani `eval`, `frame-ancestors 'none'`. Vše ze serveru jde do stránky přes `textContent`.
- Živý stream je Server-Sent Events čtený přes `fetch()` — token v hlavičce, ne v URL (nezůstane v logu proxy).
- Odmítnuté tokeny se počítají: 30 za 15 minut na adresu. Každý zásah operátora se запиše do auditu (kategorie `admin`).
- Doporučeno omezit `/console/`, `/admin/` a `/api/admin/` v nginx na adresy správců (`allow ... ; deny all;`).

Menu builder 4.0


Konzole > *Menu builder*. Menu aplikace (panel za tlačítkem ≡ a nástrojová lišta na desktopu) je od 4.0 **data:** `client/src/lib/menu-config.ts` je popisuje, `MainMenu.tsx` vykresluje. Výchozí konfigurace je přesně dosavadní menu — stejné položky, skupiny, třídy i test ID (ověřeno testem, který porovná DOM starého a nového menu ve všech režimech zobrazení). *Reset to default* ho kdykoli vrátí.

PRVEK	CO NASTAVÍTE
≡ tlačítko	ikona ze seznamu, text (i s proměnnými), zobrazit text, tooltip, styl a stavy
Panel	šířka (220–560 px), titulek, záhlaví a zavírací tlačítko; styl okna, záhlaví, nadpisů sekcí a výchozí styl všech položek
Sekce	nadpis (např. <i>Místnost a zabezpečení</i>), ikona, položky; prázdná sekce se nezobrazí
Položka	ikona, text, odznak, akce: panel (21 panelů), funkce (<code>openRoom</code> , <code>signIn</code> , <code>connectDefault</code> , <code>disconnect</code> , <code>toggleEditMode</code> , <code>toggleTone</code> , <code>setTheme:ios</code> , <code>setLang:en</code> , <code>toggleNotifications</code> , <code>clearQuit</code>), odkaz (<code>https://</code> nebo cesta tohoto webu, volitelně nová karta)
HTML	blok HTML s proměnnými, podmínkami a cykly (šablonovací jazyk); <code>{data-action="panel:..."}</code> nebo <code>"fn:..."</code> udělá z čehokoli tlačítko
Oddělovač	čára, čárkovaná, tečkovaná, dvojitá nebo jen mezera; barva, tloušťka, odsazení
Řada	tlačítka vedle sebe (jako Vzhled a Edit Mode nahoře)
Speciální tlačítko	uživatel, Vzhled, Edit Mode, světlý / tmavý, oznámení, účet (uživatelské jméno nebo přihlášení), Smazat vše a odejít, verze; u přepínačů volba <i>zobrazit stav</i> (ON / OFF)

- **Viditelnost** každého prvku: modul (skrýje se, když modul uživatel nemá; položka s panelem se řídí modulem panelu sama), situace (`signedIn`, `signedOut`, `connected`, `disconnected`, `phone`, `desktop`), nebo skrytý (zůstane v builderu).
- **Styl** každého prvku: zarovnání, obtékání (zalomit, jeden řádek, se třemi tečkami), barva textu, pozadí, ikony a rámečku (barvy šablony nebo vlastní), velikost a typ písma, tloušťka, kurzíva, podtržení, verzálky, prostrkání, velikost a pozice ikony, odsazení, mezera, výška, zaoblení, rámeček, průhlednost, zvětšení, stín. Totéž (barvy, tloušťka, podtržení, průhlednost, zvětšení, stín) pro stavy **hover**, **click**, **focus** (klávesnice) a **current** (otevřený panel nebo zapnutý přepínač).
- **Ovládání:** přetažení myši (do sekce či řady, před či za prvek), `Alt + ↑/↓` z klávesnice (na kraji seznamu přesune prvek ven ze sekce), duplikace, skrytí, smazání, zpět / znovu (`Ctrl + Z`), export a import JSON. Nápopěda (`? Help`) je plovoucí okno s proměnnými, filtry, makry a příklady; klepnutí vloží ukázkou do právě upravovaného HTML.
- **Náhled** vpravo kreslí menu stejnými třídami a styly jako aplikace, s ukázkovými hodnotami (Alice, místnost *tym-brno*): panel nebo nástrojová lišta, jazyk, tón, přihlášení / připojení / telefon a vynucený stav vybraného prvku. Klepnutí v náhledu vybere prvek.
- **Uložení:** `PUT /api/admin/menu-config` (operátor; auditor builder jen čte) → server vše znovu ověří (neznámé panely, funkce, ikony, odkazy mimo https a tento web, velikosti) a uloží do `$DATA_DIR/menu-config.json` (nebo `MENU_CONFIG_FILE`); audit `admin.menu-config`. Aplikace si menu bere z `GET /api/menu-config` při startu a každých 5 minut a pamatuje si ho pro příští start.



Obr. 23 — Menu builder: struktura s přetahováním, vlastnosti ≡ tlačítka, živý náhled.



Obr. 24 — Totéž menu v aplikaci (telefon): nástroje nahoře, oddělovač, HTML blok, vypnuté moduly chybí.

Šablonovací jazyk

Texty položek a bloky HTML jsou šablony podobné Latte (`client/src/lib/menu-template.ts`). Text začínající `@` (např. `@menu.settings`) je překlad aplikace. Výsledek HTML se nikdy nevloží jako `innerHTML`: rozloží se na bezpečný strom (povolené značky, atributy a styly bez `url()`), odkazy jen `https:` a cesty webu, žádné `on...`, `script`, `style`, `iframe`, formuláře) a vykreslí jako prvky Reactu. Vše vypsané se escapuje.

MAKRO	VÝZNAM
<code>{\$proměnná}</code> , <code>{a.b[0]}</code>	hodnota (escapovaná)
<code>{=výraz}</code>	výraz: <code>{=\$room.peers + 1}</code> , <code>{='Místnost ' ~ \$session.room}</code>
<code>{if}...{elseif}...{else}...{/if}</code>	podmínky s <code>==</code> <code>!=</code> <code>===</code> <code><</code> <code>></code> <code><=</code> <code>>=</code> <code>&&</code> <code> </code> <code>!</code> a závorkami
<code>{ifset \$x}...{/ifset}</code>	když hodnota existuje
<code>{foreach \$list as \$item}...{else}...{/foreach}</code>	cyklus (i <code>{key => \$value}</code>), <code>\$iterator.counter</code> , <code>.first</code> , <code>.last</code> , <code>.odd</code> , <code>.even</code>
<code>{var \$x = ...}</code>	vlastní proměnná
<code>{icon shield-check}</code>	ikona z katalogu (128 ikon lucide)
<code>{_ 'menu.room' }</code>	přeložený text aplikace
<code>{* ... *}</code> , <code>{l}</code> <code>{r}</code>	komentář, literální složené závorky

PROMĚNNÉ	OBSAH
<code>\$app</code>	<code>name</code> , <code>version</code> , <code>build</code> , <code>lang</code> , <code>online</code>
<code>\$global</code> , <code>\$now</code>	<code>server</code> (host), <code>time</code> ; <code>\$now</code> = čas v ms
<code>\$user</code>	<code>signedIn</code> , <code>username</code> , <code>nickname</code> , <code>avatar</code> , <code>groups</code> , <code>keyVerified</code>
<code>\$session</code>	<code>username</code> = <code>current_username</code> (účet, nebo P2P jméno relace), <code>nickname</code> , <code>connected</code> , <code>status</code> , <code>room</code> , <code>mode</code> , <code>server</code> , <code>peers</code> , <code>rtt</code> , <code>since</code>
<code>\$room</code>	<code>name</code> , <code>peers</code> , <code>people</code> (přezdívky)
<code>\$connection</code>	<code>active</code> , <code>default</code> , <code>saved</code>
<code>\$settings</code>	<code>theme</code> , <code>tone</code> , <code>accent</code> , <code>lang</code> , <code>notifications</code> , <code>editMode</code> , <code>retention</code>


Filtry (`{${x}|filtr:arg}`, řetězí se): `upper`, `lower`, `capitalize`, `firstUpper`, `truncate`, `replace`, `default`, `date` (písmena jako v PHP, `{$now|date:'H:i'}`), `number`, `round`, `length`, `join`, `first`, `last`, `bytes`, `duration`, `ago`, `yesno`, `padLeft` a další — úplný seznam s příklady je v nápovědě builderu. Hodnoty se v aplikaci obnovují živě (změna místnosti, lidí, připojení; čas každých 30 s).

```
<!-- kdo a kde, tlačítko do nastavení -->
<div style="padding:6px 12px">{if $user.signedIn}<b>{$user.username}</b>{else}{$session.username|default:'host'}}{/if}
  {ifset $session.room} · {$session.room|upper} · {$room.peers} {_ 'menu.peers'}{/ifset}</div>
<button data-action="panel:settings">{icon settings} {_ 'menu.settings'}</button>
<button data-action="fn:setTheme:ios">iOS</button>
```

Layout builder — GUI designer 4.0.5 · 4.13

Konzole > *Layout builder*. Části aplikace jsou od 4.0.5 **stromy prvků** — data, která kreslí `LayoutView.tsx`. Výchozí stromy vykreslují přesně totéž, co dřív kód komponent: při převodu se porovnal DOM starých a nových komponent v 248 situacích (typy zpráv, přílohy, zapečetění, mizení, stavy doručení, widget se všemi stavy lidí, lišta, okno chatu, psaní) a výsledek hlídají snímky v testech. Správce tak mění design i strukturu bez zásahu do kódu; nezměněná rozvržení dál sledují aktualizace aplikace. Od 4.13 jsou rozvržením i okno Místnost, okna, dialogy a panely — **48 rozvržení** v pěti sekcích (níže); ve 4.14 přibyl asistent AI.

ROZVRŽENÍ	CO KRESLÍ	ŽIVÉ ČÁSTI
App bar	logo (otevře okno Místnost), stav spojení, přepínač uložených připojení, celá obrazovka	odznak účtu, menu (Menu builder)
Chat window	informační pruh (oznámení, místnost, Odpojit, Kopírovat), konverzace, prázdný stav, „zobrazit starší“	karta přenosu souboru, zpráva, pole pro psaní
Incoming / Outgoing / System message	bublina: hlavička, čas a ikony, citace, přeposlání, soukromé, tělo s odkazy, přílohy, zapečetění, podržení, mizení, akce, stav doručení	odznak odesílatele (příchozí)
Composer	citovaná zpráva, emoji, přílohy, pole, patička s příjemci	hlasová zpráva, odeslání s volbami
Recipients widget / button	hlavička, nastavení, lidé s latencí a volbou, místnost, vše / nic; minimalizované tlačítko	—




Obr. 25 — Layout builder: záložky rozvržení, paleta, strom, vlastnosti, náhled (šablona iOS 27) s vybranou zprávou.

Paleta a nastavení prvků

- Rozložení:** Panel (`div`, `section`, `header`, `nav` ...), Area (`span`, `strong`, `small` ...), Row, Column, Grid, List a List item, Group (bez vlastního prvku).
Text a média: Text (šablona; formát *links*), Heading, Paragraph, Label, Link, Icon (207 ikon), Image, Audio, Logo, Avatar, HTML (bezpečné), Separator.
- Ovládání:** Button, Input (text, password, number, email, range, color, file...), Text area, Select + Option, Form. **Logika:** App part (živá část aplikace), Template (šablona prvků). Kontejnery se libovolně vnořují.
- Každé pole našepťává během psaní** (šipky, Enter / Tab): tag, **třídy, které styly aplikace opravdu mají** (čtou se z buildu), názvy atributů podle tagu a jejich hodnoty (`type` inputu, `role`, `target`, `autocomplete` ...), 114 vlastností CSS s hodnotami (`display`: block, flex, grid, contents...), proměnné rozvržení (`{ $room }`, `$peers`), akce a živé části.

- Hodnota atributu je šablona, nebo výraz po `=` se zachovaným typem: `=$openPeerCount == 0`, `=$private ? '1' : null` (`null` atribut vynechá). Výrazy umí `&&`, `||`, `!`, `==`, `!=`, `<`, `>`, podmínku `? :` a filtry.
- **Logika:** zobrazit jen když, opakovat pro každou položku seznamu (`$peers` jako `$p`, klíč, `$iterator`), CSS z dat, ref a **události** → **akce** s argumentem (`click` → `togglePeer`, `$p.id`).
- **Styl a stavy** — tíž editor jako v Menu builderu, včetně hover, click, focus a current.



Obr. 27 — Widget příjemců (Windows 11, tmavý tón) se strukturou nastavení a opakováním lidí.

window, messages, the composer, the recipients widget

Element

ID

btn-emoji

Name in the tree

Emoji

a-z, 0-9, "-"; unique in this layout

Hidden (kept here, not drawn)

Content

Text (before the children)

A template: {\$variable}, {_translation.key'}, {if \$x}...{else}...{/if}, {\$x|upper}.

Variables, filters & macros

Attributes

class

composer-icon-btn shadow-

type

button

×

data-testid

button-emoji

×

aria-expanded

=emoji0pen

×

aria-label

{_ 'chat.emoji'}

×

title

{_ 'chat.emoji'}

×

add an attribute...

A value is text with {\$variables}, or an expression after "=" (= \$openPeerCount == 0, =\$x ? 'on' : null — null leaves the attribute out). Links: https:// or this site's paths.

CSS

1 set

display

×

add a CSS property...

block

inline

inline-block

flex

inline-flex

grid

inline-grid

contents

flow-root

list-item

Values may use {\$variables}. No "Style and states" below.

use

Logic: when, repeat, even

Show only when

e.g. \$connected && !\$se

Repeat for each item of

e.g. \$peers

CSS from data

Key of an item

e.g. \$p.id

an object of CSS the app computes (a bubble's colours, the widget's position)

Ref

a handle the app uses (scrolling, measuring)

Events → actions

click

toggleEmoji

argument

×

add an event (click, change, submit...)

This layout's actions: submit, input, keydown, toggleEmoji, insertEmoji, pickFile, pickImage, attachment, replyJump, cancelReply.

Style and states


the template's own look

strana 59 / 149


Obr. 26 — Vlastnosti tlačítka: třídy, atributy, CSS s našetřenými hodnotami `display`, událost → akce.

Strom, šablony, náhled

- Přetažení z palety do stromu (dovnitř, před, za), přesouvání, `Alt + ↑ / ↓`, duplikace, zabalení do panelu a rozbalení, skrytí, smazání, kopírovat / vložit i mezi rozvrženími, zpět / znovu, export / import.
- **Šablony:** *Save as template* uloží vybraný prvek; z palety se vloží propojeně (změna šablony se projeví všude, kde je) nebo jako kopie; šablona dostane argument jako `$arg` a upravuje se ve vlastní záložce.
- **Náhled je aplikace sama** (`layout-preview.html`): skutečné komponenty, CSS a šablony vzhledu s ukázkovými lidmi a zprávami; situace podle rozvržení, šablona, tón, jazyk, šířka (desktop / tablet / telefon). Klepnutí vybere prvek, v režimu *click tries it* náhled reaguje (emoji, příjemci, psaní). Chyby ve výrazech se ukáží u prvku.
- Rozvržení, které se od výchozího neliší, se neukládá; u uloženého builder upozorní, když aktualizace aplikace změnila výchozí stav, ze kterého vzniklo.
- Záložka *Texts & behaviour*: krátké texty (`{{placeholders}}`, includes), co zprávy ukazují, sbalování systémových zpráv a rychlé barvy komponent (dřívější nastavení).



Obr. 28 — Plovoucí nápověda: hodnoty, akce, části, filtry, makra, výrazy, prvky.



Obr. 29 — V aplikaci: nové tlačítko v psaní (otevřít emoji) a šablona emoji tlačítka v liště.


Celá aplikace v sekcích 4.13

Záložky rozvržení jsou rozdělené do sekcí; číslo u sekce říká, kolik rozvržení obsahuje, tečka, že některé z nich je vaše, a podtržení, ve které sekci je právě upravované.


SEKCE	ROZVRŽENÍ
App (12)	lišta, okno chatu, zprávy (3), psaní, widget příjemců, jeho tlačítko a úchyt (<code>widget.handle</code> , 6.0), lišta místností (<code>room.bar</code> , 6.0), karta hovoru telefonního mostu (<code>phone.bridge</code> , 6.0) — viz tabulka výše, úvodní obrazovka (<code>start</code> , 6.7 — zámek, nadpis, text a <i>Připojit</i> , hodnoty <code>\$status</code> , <code>\$connected</code> , <code>\$signedIn</code> , <code>\$profiles</code> , akce <code>openRoom</code> , <code>connectProfile</code> , <code>signIn</code>)
Room window (2)	záložky Light · P2P / Server-enhanced v záhlaví; obsah okna (jméno, místnost, klíč, uložená připojení, Připojit / Odpojit, sdílení)
Windows (2)	okno panelu (záhlaví, zavření, vrstvení nad jiným oknem) a velké okno nastavení (uprostřed / šuplík vpravo)
Dialogs & parts (9)	„nejdřív se přihlaste“, odznak přihlášeného, informace o účastníkovi (bezpečnostní číslo, QR), informace o zprávě (audit, šifra), kontrola verzí, sdílení místnosti a připojení, vytvořená pozvánka, zadání kódu pozvánky
Panels (25)	asistent AI (4.14), účet, passkey (okno Připojení), historie chatu, profil, nastavení, soukromí, šifrování, oznámení, analytika, zabezpečení místnosti, důvěra (otisky), lidé v místnosti, hlasový a video hovor, soubory, poloha, řeč, podrobnosti spojení, telefonie, Moje připojení (seznam, úprava, statistiky a log, nastavení), měnič hlasu (<code>panel.voiceChanger</code> , 6.7)

- Každé rozvržení má **kontrakt** (co mu komponenta dává: hodnoty, akce, živé části) a **situace náhledu** — náhled kreslí skutečnou komponentu s ukázkovými daty, v okně, ve kterém ji ukazuje aplikace. Stav, kam se komponenta dostane jen používáním (otevřený log připojení, vytvořený obnovovací kód, QR pozvánky), si náhled „doklikne“ sám; klepnutí náhledu se nepočítá jako výběr prvku.
- Převod je věrný: DOM i volané akce starých a nových komponent se porovnaly krok za krokem v desítkách situací (česky a anglicky, u části i německy). Jediný záměrný rozdíl: šest polí dostalo přístupný název (kontrola přístupnosti je našla — klíč v úpravě připojení, text SMS, odkaz pozvánky, výběr serverového hlasu, název passkey a obnovovací kód).

- Aplikace kreslí rozvržení operátora pro přihlášeného diváka (**LayoutProvider**): varianta podle jeho skupin a šablony vzhledu, jinak rozvržení operátora, jinak výchozí. Výchozí stromy se sestaví až při prvním použití (úvodní obrazovka potřebuje 8 ze 45).




Obr. 30 — Sekce *Panels*: 23 rozvržení, v náhledu komponenta Moje připojení s ukázkovými připojeními.



Obr. 31 — Okno Místnost: skrytá nápověda (vybraný prvek „Hint“), v náhledu okno tak, jak ho ukáže aplikace.

Varianty pro skupiny a šablony 4.13

- Pod záložkami je řádek variant: *Everyone else* (rozvržení pro ostatní) a *+ Variant*. Varianta má název, **skupiny** (vestavěné i vlastní z Modules & groups) a **šablony vzhledu**; platí, když divák patří do některé ze skupin a (jsou-li zadané) má jednu ze šablon. Bez podmínky se varianta nekreslí.
- Rozhoduje **první** vyhovující varianta (pořadí mění tlačítka *Earlier / Later*). Nejvýš 8 variant na rozvržení a 40 celkem.
- Náhled ukazuje upravenou variantu; v náhledu lze přepnout, *jako kdo* se díváte (skupiny), a vidět, co dostane kdo jiný.




Obr. 32 — Varianta psaní pro hosty (nepřihlášené) — bez tlačítka emoji; ostatní mají výchozí.

Historie, rozdíly a návrat 4.13

- Každé uložení (i reset a návrat) je verze: kdo, kdy, co změnil (rozvržení, varianty, šablony, texty). Drží se posledních 50 verzí (nejvýš ~12 MB) v **layout-history.json** vedle **layout.json**; první uložení zapíše i stav před ním.


- U verze jsou **rozdíly** — co tahle změna přinesla, nebo co by návrat změnil proti dnešku: přidané, odebrané, přesunuté a změněné prvky jménem (s počtem prvků uvnitř), změněná pole.
- *Restore this version* vrátí celou konfiguraci; návrat je sám verzí, takže jde vrátit také.



Obr. 33 — Historie: kdo a kdy uložil, rozdíly verze (přidaná varianta psaní) a návrat.

Aktualizace aplikace a sloučení 4.13

- Každé vlastní rozvržení (i varianta) si pamatuje revizi výchozího stromu, ze kterého vzniklo. Všechny vydané výchozí stromy jsou v `server/layout-archive.json`, takže po aktualizaci server najde výchozí stav, ze kterého operátor vycházel, a **sloučí třicestně**: změny operátora + změny aplikace nad společným základem (podle id prvků — pole, atributy po jednom, přesuny, přidání, odebrání).
- Nekonfliktní sloučení proběhne samo při načtení a konzole ho oznámí; soubor se přepíše až při uložení. Při konfliktu (obě strany změnila totéž) zůstává operátorovo a builder nabídne *Merge with the new default* se seznamem konfliktů — u každého *Use the app's*, jinak platí vaše.




Obr. 34 — Sloučení: jeden konflikt (popisek pole kódu) — ponecháno vaše, nabídka převzít verzi aplikace.

Vložení HTML 4.13

Paste HTML převede kus HTML na prvky palety a vloží je do vybraného kontejneru: tagy na panely, oblasti, nadpisy, odkazy, seznamy, obrázky, video, tabulky, formuláře a pole, SVG ikonu lucide z katalogu na ikonu; třídy a bezpečné atributy zůstanou, `<script>`, `on*` atributy, `style`, nebezpečné adresy a neznámé tagy se vynechají a builder vypíše, co a proč (nejvýš 200 000 znaků).

Kontrola přístupnosti 4.13

- Pod náhledem je souhrn *Accessibility* a čípy u prvků ve stromu. Návrh: obrázek bez `alt`, tlačítko nebo odkaz bez názvu, pole bez popisku (placeholder popisek není), klikací prvek bez klávesnice, kladný `tabindex`, přeskočené úrovně nadpisů, duplicitní `id`, `target="_blank"` bez `rel="noopener"/norereferrer`.
- Vykreslený náhled: skutečný přístupný název ovládacích prvků, popisky polí a **kontrast** každého textu proti tomu, co je za ním opravdu vidět (průhledné vrstvy se skládají), podle WCAG 4.5:1 (velký text 3:1) — pro zvolenou situaci, šablonu a tón.
- Výchozí rozvržení aplikace kontrolou procházejí (hlídá to test); jedno upozornění zůstává: nápopěda psaní v šabloně iOS má kontrast 4.47:1.



Obr. 35 — Po vložení HTML: dvě chyby (obrázek bez popisu) a upozornění na kontrast, u prvků ve stromu čípy.

Výkon

Šablony (`{${x}|filtr}`), podmínky, výrazy) se překládají na funkce jednou a pak se jen volají; strom rozvržení se také přeloží jednou (pro každý uzel připravené čtení dat, atributy, podmínky a opakování), neměnné části se vytvoří jednou a React je při dalším vykreslení přeskočí. Nová syntaxe: filtry nad výrazem v závorce, např. `{=( 'acc.signedInAs' |t| replace: '{name}': '$userName')}`.

Bezpečnost: server i aplikace validují strom tímž modulem (`layout-tree.ts`) — jen známé prvky a tagy, žádné `on*` atributy, `style`, `srcdoc` ani `formation`, adresy jen `https:`, cesty webu, `#`, `mailto:`, `tel:` a `data:image` (při vykreslení i `data: / blob:` z dat aplikace, nikdy `javascript:`), CSS bez `url()` a výrazů, limity velikosti. Vykreslení nikdy nepoužívá `innerHTML`; prvek HTML jde přes bezpečný parser. Konzole a náhled si píší jen se stejným původem.

AI a řeč 4.14

Konzole > *AI & speech*. Server volá AI poskytovatele za uživatele aplikace (asistent), za konzoli (zkušebna, testy) a později za funkce (framework funkci). Každé volání prochází jednou službou (`server/ai/service.ts`): vybere poskytovatele a model, ověří přepínač modulu, kdo ho smí použít a limity, zavolá adaptér (i s průběžným psaním odpovědi), spočítá tokeny a cenu a zapíše volání do žurnálu. **Chat zůstává E2E šifrovaný**: do AI jde jen to, co uživatel asistentovi sám napíše, a okno asistenta to říká.


POSKYTOVATEL	PROTOKOL	KLÍČ	POZNÁMKA
Anthropic (Claude)	Messages API	ano	streamování, adaptivní uvažování s úsilím (<code>effort</code>) u generace Claude 5, rozpočet uvažování u starších modelů; seznam modelů i s tím, co umí
OpenAI	Chat Completions	ano	chat, řeč (<code>tts-1</code> ...) a přepis (<code>whisper-1</code> ...); <code>max_completion_tokens</code> , <code>reasoning_effort</code>
Open WebUI	OpenAI-kompatibilní (<code>.../api</code>)	ano	modely a znalosti instance Open WebUI
Perplexity	OpenAI-kompatibilní	ano	odpovědi se zdroji (citace se ukážou u odpovědi); modely <code>sonar...</code> se zadávají jménem
Ollama	vlastní API (<code>/api/chat</code> , NDJSON)	ne	lokální modely, přemýšlející modely (<code>think</code>)
llama.cpp server, GPT4All, jiný kompatibilní (vLLM, LM Studio, LocalAI...)	OpenAI-kompatibilní	volitelně	lokální servery
Hugging Face	Inference Providers (<code>router.huggingface.co</code>)	ano	chat; přepis přes <code>hf-inference</code> ; model může nést poskytovatele nebo politiku (<code>...:fastest</code>)
ElevenLabs	vlastní API	ano	řeč; hlasy účtu se načtou s modely

Poskytovatelé a klíče


- *Add a provider* (vlastník): druh, jméno, adresa (prázdná = obvyklá), klíč, první model a kdo ho smí v aplikaci používat (**skupiny**: přihlášení uživatelé, hosté, vlastní skupiny z Modules & groups).
- Klíč se **zašifruje** (AES-GCM) klíčem odvozeným z master klíče úložiště serveru (`STORAGE_MASTER_KEY` / `storage.key`) a je svázaný s poskytovatelem — soubor `$DATA_DIR/ai/config.json` sám klíč neprozradí a zašifrovaný klíč nejde přenést k jinému poskytovateli. Konzole klíč už nikdy neukáže (jen poslední 4 znaky); nový ho nahradí.
- **Test** zjistí, zda poskytovatel odpovídá (seznam modelů, nebo krátký dotaz) a výsledek zůstane u poskytovatele.
- Klíč z proměnné prostředí (`ANTHROPIC_API_KEY`, `OPENAI_API_KEY`, `HF_API_KEY`, `ELEVENLABS_API_KEY`, `OLLAMA_URL` — jako před 4.14) se ukáže jako poskytovatel „z prostředí“: klíč a adresa zůstávají v prostředí, modely a skupiny se nastavují v konzoli.

Modely

- *Fetch models* načte modely od poskytovatele (u Anthropicu i s tím, jak model uvažuje a kolik má kontextu); nové jsou **vypnuté**, dokud je operátor nezapne. Model jde přidat i jménem (Perplexity, jméno, které poskytovatel neuvádí).
- U modelu: zapnuto, jméno pro aplikaci, druh (chat, řeč, přepis), **uvažování** (žádné / rozpočet / adaptivní s úsilím), obrázky na vstupu a **ceny** v USD za milion tokenů (u řeči za milion znaků) — ceny zadává vlastník, protože se z nich počítá rozpočet.
- Parametr, který model odmítne (`temperature` u Claude 5, `max_tokens` u novějších modelů OpenAI, typ uvažování...), adaptér vynechá a zkusí znovu — a zkušebna ukáže, co přesně odešlo.



Obr. 36 — Poskytovatel se zašifrovaným klíčem (...4321), výsledek testu, skupiny a jeho modely.




Obr. 37 — Zkušebna: odpověď psaná průběžně, tokeny, čas a požadavek, jak odešel.

Limity a náklady

- **Tokeny za měsíc** pro celý server: ve výchozím stavu **0 = asistent v aplikaci je vypnutý**, dokud vlastník nenastaví limit (prázdné = bez limitu). Volitelně **USD za měsíc** (počítá se u modelů s cenou).
- Na uživatele a den: počet volání a tokeny (výchozí 200 volání). Nejdelší odpověď (výchozí 2 048 tokenů) a nejdelší odeslaná konverzace (24 000 znaků).
- Konzole (zkušebna, testy) se do limitů počítá, ale limity ji neblokují.
- Nahoře na stránce: tokeny, náklady a volání tohoto měsíce a dnes, s ukazatelem vůči limitu.

Žurnál volání

- Každé volání (aplikace, zkušebna, testy): kdy, odkud, kdo (uživatelské jméno / host / administrátor), poskytovatel a model, výsledek (ok, chyba se stavem a zprávou poskytovatele, odmítnuto limitem, zrušeno), doba i doba do prvního kousku odpovědi, tokeny (vstup, výstup, uvažování, z cache; odhad, když je poskytovatel neuvedl) a cena. V `$DATA_DIR/ai/journal.db` (SQLite, zapisuje aplikace i admin služba); bez ovladače SQLite v paměti.
- **Co bylo řečeno se neukládá** — jen když vlastník zapne *content logging* na omezenou dobu (1–168 hodin, k ladění); pak obsah vidí jen vlastník a po skončení se smaže.
- Filtry, živý proud, detail volání, export CSV (buňky, které by tabulkový procesor spustil jako vzorec, dostanou apostrof), souhrny po dnech, modelech, uživateli a zdrojích; mazání (vlastník). Uchovává se 30 dní (nastavitelné).



Obr. 38 — Žurnál: volání hosta z aplikace a administrátora ze zkušebny, souhrny po dnech, modelech a uživateli.

Zkušebna a řeč


Zkušebna je konverzace s jakýmkoli modelem (i vypnutým pro aplikaci): systémový pokyn, úroveň uvažování, nejdelší odpověď, teplota, JSON, průběžné psaní; u odpovědi uvažování, zdroje, tokeny, cena, čas a *požadavek* — adresa, tělo (bez klíče), stav a počet pokusů. Karta *Speech* vyzkouší syntézu (model, hlas, text → přehrávač) a přepis (nahrávka z mikrofonu nebo soubor).

Řeč zdarma a offline 5.1

Vestavěný engine **sherpa-onnx** (nativní, Apache-2.0) spouští přímo na serveru **Whisper** (řeč → text, 99 jazyků vč. češtiny) a hlasy **Piper** (text → řeč). Bez účtu a klíče, nic neodchází ven. V konzoli *AI & speech* → *Speech* je karta *Offline speech*: model se stáhne jedním klikem (průběh, velikost na disku), přidá se k poskytovateli *Built-in speech* a stane se výchozím, pokud žádný není; ▶ *Try* ho hned přehraje.

MODEL	STAŽENÍ	POZNÁMKA
Whisper tiny / base	116 / 208 MB	rychlé; tiny jen pro krátké povely
Whisper small	640 MB	dobrá čeština, pár sekund na větu na malém CPU
Whisper large-v3 turbo	564 MB	nejlepší kvalita, chce silnější CPU a ~2 GB RAM
Piper — čeština (Jirka), slovenština, angličtina US/UK, němčina, polština, francouzština, španělština, italština, ukrajinština	21–23 MB	jeden hlas ≈ 60 MB paměti


Modely leží v `$DATA_DIR/ai/speech-models`; k rozbalení je potřeba `bzip2` (instalátor i obraz Dockeru ho přidají). Vstup je WAV — aplikace i konzole nahrávku převedou v prohlížeči na 16kHz mono WAV; jiné formáty engine převede přes `ffmpeg`, pokud je na serveru. Výstup je WAV. Volání jednoho modelu jdou za sebou; počet vláken nastaví `SPEECH_THREADS` (výchozí 2). Karta *More free speech* přidá bezplatné alternativy: **Groq** (free tier, Whisper large-v3 turbo v cloudu), self-hosted **Speeches** (faster-whisper + Piper/Kokoro), **Kokoro-FastAPI** (přirozené hlasy, bez češtiny) a **whisper.cpp**. Funkce řeč používají přes `m5.ai.tts` / `m5.ai.stt` (v tvůrci uzly *Text → speech* a *Speech → text*).



Obr. 42 — AI & speech > Speech: offline modely — Whisper tiny a český hlas Jirka stažené, ostatní jedním klikem.

Asistent v aplikaci

- Menu > *AI asistent*: výběr modelu (ty, které uživatel smí), úroveň uvažování (u modelů, které uvažují), konverzace. Odpověď se píše průběžně, jako **Markdown** (nadpisy, seznamy, kód, tabulky, odkazy jen https / mailto — nic z odpovědi se nestane HTML), s uvažováním a zdroji; *Zastavit* ponechá, co přišlo; poslední odpověď jde *vložit do zprávy* nebo zkopírovat. Enter odesílá, Shift+Enter dělá nový řádek.
- Když asistent použit nejde, okno řekne proč: vypnuto, žádný model, jen pro přihlášené (s tlačítkem do okna Připojení), vlastník ještě nenastavil limit. Odmítnutí (limit, délka) je v jazyce uživatele.
- Okno je rozvržení `panel.ai` v Layout builderu (sekce Panels); vlastní pokyny asistenta nastaví operátor v konzoli (Settings > Defaults).



Obr. 39 — Asistent v aplikaci: odpověď psaná průběžně jako Markdown, zastavení, varování, že dotazy nejsou E2EE.

API

Aplikace: `GET /api/ai/status` (stav a modely pro přihlášený účet nebo hosta), `POST /api/ai/chat` (`{ model?, messages, system?, reasoning?, stream? }`; se `stream: true` Server-Sent Events `delta`, `reasoning`, `citations`, `done`, `error`; nginx proud nebufferuje — `X-Accel-Buffering: no`, ping každých 15 s), `POST /api/ai/complete` (dřívější volání), `GET /api/speech/status`, `POST /api/speech/tts`, `POST /api/speech/stt`. Konzole: `GET /admin/ai`, `PUT /admin/ai/switches`, `POST|PUT|DELETE /admin/ai/providers[:id]`, `POST .../:id/test`, `POST .../:id/discover`, `PUT .../:id/models`, `PUT /admin/ai/defaults`, `PUT /admin/ai/limits`, `PUT /admin/ai/journal`, `POST /admin/ai/playground`, `POST /admin/ai/speech/tts|stt`, `GET /admin/ai/calls[:id]`, `GET /admin/ai/calls.csv`, `GET /admin/ai/summary`, `GET /admin/ai/stream`, `DELETE /admin/ai/calls`. Čtení: auditor; změny: operátor; klíče, adresy, ceny, limity, obsah žurnálu a mazání: vlastník.

Přechod ze 4.13

- Po aktualizaci je asistent v aplikaci **vypnutý**, **dokud vlastník nenastaví měsíční limit** (Settings & limits > Limits).
- Klíče z prostředí se ukážou jako poskytovatelé „z prostředí“ s modely z proměnných (`OPENAI_MODEL` ...); dají se nahradit poskytovatelem v konzoli a proměnnou pak odebrat.
- Hosté (nepřihlášení) asistenta používají, jen když má poskytovatel skupinu *Guests* (dřív stačilo zapnout modul).

Další etapy: framework funkcí

4.14 je první etapa návrhu `docs/functions-architecture.md`: funkce v JavaScriptu a Pythonu (QuickJS a Pyodide v izolaci WebAssembly) spouštěné přes frontu, balíčky a modely, spouštění z chatu příkazem `/klíčové-slovo`, webhooky, IDE v konzoli a tutoriál. Tato vrstva AI je to, co funkce budou volat (`m5.ai`).

Funkce — programovatelné moduly 5.0

Konzole > *Functions*. Operátor napíše **model** v JavaScriptu nebo Pythonu, publikuje ho a kdokoli ho spustí — z chatu příkazem `/klíčové-slovo` (jako roboti v messengerech), příchozím **webhookem**, podle **plánu** nebo přes **API**. Návrh je v `docs/functions-architecture.md`; tato kapitola shrnuje hotový stav 5.0 (etapy 2–6).

Model hrozby a běh

Skripty píše **důvěryhodný operátor**, ne cizí uživatelé. Hranicí proto není obrana proti autorovi, ale **oddělený proces** na každý běh (`dist/sandbox.cjs`) a interpret ve **WebAssembly — QuickJS** pro JavaScript (ES2023, moduly, přerušení podle času, limit paměti) a **Pydide** pro Python (CPython 3.14, standardní knihovna). Smyčka, přetečení paměti ani pád tak neohrozí hlavní službu: runner hlídá čas i paměť a proces v případě potřeby ukončí. Interpret ve WASM nevidí hostitele; ven se dostane jen přes objekt `m5` s tím, co model povolil. Server **nikdy nečte místnost** — dostane jen to, co klient u příkazu pošle, a výstup do místnosti šířuje klient.

SDK m5

Stejné rozhraní v obou jazycích (v Pythonu `snake_case`). Čisté pomocníky (`codec`, `id`, rychlé `crypto`) počítá sandbox sám; vše s I/O jde k hostiteli.

OBJEKT	CO UMÍ
<code>m5.sys</code> · <code>m5.run</code> · <code>m5.caller</code>	verze a čas, id a vstupy běhu, <code>run.progress</code> ; kdo volá, <code>caller.send</code> / <code>flash</code> / <code>openWindow</code>
<code>m5.out</code>	výstupy: <code>text</code> , <code>markdown</code> , <code>code</code> , <code>table</code> , <code>json</code> , <code>image</code> , <code>file</code> , <code>flash</code> ; od 6.6 <code>html</code> (sanitizované HTML)
<code>m5.log</code>	<code>debug/info/warn/error</code> + pole, <code>trace</code> ; živě v konzoli
<code>m5.session</code> · <code>m5.cache</code>	úložiště klíč–hodnota s TTL (session = model x volající x místnost; cache s rozsahy run/session/model/global)
<code>m5.prompt</code> · <code>m5.form</code>	živá otázka za běhu (tlačítka volby / formulář) — funkce počká na odpověď
<code>m5.http</code> · <code>m5.dns</code>	HTTP bez CORS (hlavičky, JSON, limity, přesměrování) s ochranou proti SSRF (blok privátních/loopback/link-local/metadata adres, připnutí IP proti DNS rebindingu); DNS dotazy
<code>m5.crypto</code>	hash, HMAC, HKDF/PBKDF2/scrypt, AES-GCM, náhoda; JWT/JWS , X.509 , OpenPGP (OpenPGP.js), OpenSSH klíče (sshpk)
<code>m5.codes</code>	QR, Micro QR, rMQR, Aztec, Data Matrix, PDF417, MaxiCode, Han Xin, DotCode, Code 128/39/93, EAN/UPC, ITF... do SVG/PNG (bwip-js)
<code>m5.ai</code>	<code>chat</code> (text, tokeny, cena), <code>models</code> , <code>tts</code> , <code>stt</code> přes vrstvu AI jako volající „function“ (počítá se, řídí limity, zapisuje do žurnálu); <code>agent(cíl, {tools})</code> — smyčka s nástroji a potvrzováním ; rozpočet tokenů na běh
<code>m5.webhook</code>	URL vázaná na běh: <code>wait</code> (živě pokračování) nebo <code>create({durable:true})</code> pro trvalé <code>on_event</code>
<code>m5.telephony</code> 6.0	hovory s obsluhou a logikou, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, lookup a HLR čísel, dočasná čísla pro telefonní most (kapitola)
<code>m5adm</code> (<code>m5.adm</code>) 6.0	administrace jako SDK — místnosti, spojení, provoz, moduly, skupiny, účty, fronta, audit, příkazy, push, administrátoři; jen s grantem vlastníka (kapitola)
<code>m5.nfc</code> 6.3	čtečka NFC volajícího obousměrně — sken, čtení, zápis, karta M5Cet, EMV a e-ID (6.5, hloubkově 6.6); 6.6: <code>emv.report</code> / <code>eid.report</code> (přečíst, naformátovat, ukázat), <code>format</code> , <code>outputs</code> , <code>document</code> (kapitola)

Balíčky, verze a modely

Balíček je sada souborů jednoho jazyka; **koncept** se upravuje, **publikovaná verze** je neměnná a zapečetěná otiskem obsahu. Importy mezi soubory (`./util.js`) i mezi balíčky (`pkg:jméno`) s pevnou verzí. **Model** = vstupní bod + schéma vstupů (typy, validace, koerce) + limity + executory + skupiny + klíčové slovo; každé uložení je revize. Úložiště je SQLite v `$DATA_DIR/functions/functions.db`.

Chat, prompt a formuláře

Napsání `/` ukáže **našeptávač** dostupných příkazů s nápovědou argumentů; klient přeloží `klíč=hodnota` i poziční argumenty na vstupy, spustí model na serveru a výstup buď pošle do místnosti jako běžnou **šifrovanou** zprávu, nebo ukáže jen volajícímu — v obou případech jako **Markdown** v bublině. Funkce se může za běhu zeptat (`m5.prompt` s tlačítky, `m5.form`) a čekat na odpověď; čekání se nepočítá do výpočetního limitu.

Webhooky a on_event


Model může být dosažitelný **příchozím webhookem** — `POST /hooks/m/:model/:token` ho spustí s tělem jako vstupy a vrátí výstupy jako JSON (mimo E2EE, pro integrace; volitelně HMAC podpis). Uvnitř běhu `m5.webhook.create()` vytvoří URL vázanou na běh; **trvalý** webhook (`durable`) po příchozím POST — i po restartu — spustí `on_event` modelu v uloženém sessionu se stavem z `m5.session`.

Webhooky: log, replay a režimy 5.2


Záložka *Functions* > *Webhooks* ukazuje endpointy všech modelů: zapnutí, adresu (*Copy URL*, *curl*, *New URL* vydá nový token), **režim**, úroveň logu, zpětné volání, HMAC a statistiky. Tělo se stane vstupy: JSON (plochý, nebo `{"inputs": {...}}`), formulář, multipart i se soubory; parametry dotazu doplní zbytek.

REŽIM	ODPOVĚĎ
sync	čeká na konec běhu: 200 s výstupy, 500 s chybou
async	hned 202 { runId, statusUrl } ; stav a výstupy na GET .../runs/:runId , odpověď na otázku funkce POST .../runs/:runId/answer
auto	jako sync , ale nejdéle WEBHOOK_AUTO_WAIT_MS (výchozí 25 s), pak 202

`?wait=1` / `?wait=0` režim přebije. Se zapnutým zpětným voláním pošle server výsledek na `?callback=` nebo `X-Callback-URL` (jen http(s), přes ochranu SSRF). **Log volání** uloží metodu, cestu (token maskovaný), dotaz, hlavičky (`Authorization`, `Cookie`, podpisy a tokeny maskované), tělo do 256 kB, **rozparsované proměnné** (JSON, formulář, multipart, XML, text, binární data), odpověď s hlavičkami, běh s logy, dobu a chybu; `meta` vynechá těla, `off` nic. V detailu volání jsou záložky *Request*, *Variables*, *Response* a *Run & logs* a akce **Replay** (publikovaná verze), **Replay on draft** (koncept balíčku — ladění před publikací), **Debug in the editor** (vstupy volání v testovacím formuláři balíčku) a **Copy as curl**. Log se ukládá s běhy po `FUNCTIONS_RUNS_DAYS` (výchozí 30 dní).



Obr. 45 — Functions > Webhooks (6.1): souhrn (zapnuté endpointy, modely, volání, chyby, čekání režimu auto, veřejná adresa), endpointy jako karty s adresou, režimem, logem a zpětným voláním, upravo modely bez webhooku k vytvoření jedním klikem, pod nimi log volání.




Obr. 46 — Detail volání: rozparsované proměnné těla, dotazu a hlaviček; Replay, Replay on draft, Debug in the editor, Copy as curl.

Vestavěné příkazy 5.2

Při prvním startu se nainstalují balíčky s publikovanou verzí a zapnutým modelem (`FUNCTIONS_BUILTINS=0` vypne; galerie v *Functions* > *Packages* je kdykoli doinstaluje). Jsou napsané v běžném JavaScriptu pro sandbox a slouží i jako ukázky:

PŘÍKAZ	CO DĚLÁ
<code>/help</code> [téma]	návod: bez tématu přehled a všechny příkazy, které smí volající spustit; <code>/help dns</code> parametry, typy, výchozí hodnoty, volby a příklady; <code>syntax</code> , <code>webhooks</code> , <code>api</code> , <code>tags</code> , <code>all</code> , <code>?</code> (výběr)
<code>/whois</code> <doména IP>	RDAP (bootstrap IANA): registrátor, data a expirace, stav, name servery, DNSSEC, abuse kontakt
<code>/dns</code> <host> [type]	<code>full</code> (výchozí), A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, SOA, CAA, SRV, PTR
<code>/web</code> <url>	stav, rychlost, server a technologie, bezpečnostní hlavičky, meta a SEO, robots.txt, sitemap, odkazy, sociální sítě, kontakty
<code>/mail</code> <doména>	MX a poskytovatel, SPF, DKIM (běžné selektory), DMARC, MTA-STS, TLS-RPT, BIMI; skóre a doporučení
<code>/domain</code> <doména>	celkový obraz: registrace, DNS, web, hosting, e-mail, sociální sítě a odkazy
<code>/call</code> , <code>/sms</code> , <code>/whatsapp</code> , <code>/viber</code> , <code>/messenger</code> , <code>/lookup</code> , <code>/h1r</code> , <code>/phone-bridge</code> 6.0	telefonie přes poskytovatele operátora; balíčky <code>tel-*</code> se instalují vypnuté (stojí peníze), každý jako tok s formulářem (m5.telephony)
<code>/emv</code> , <code>/emv-history</code> , <code>/eid</code> 6.6	čtení karty u volajícího: celé čtení platební karty jako výpis v chatu (PAN maskovaný, historie jako CSV a záznamy ke stažení), historie transakcí jako tabulka a celé čtení e-ID / e-pasu (bez formuláře na serveru — na CAN / MRZ se zeptá zařízení volajícího a klíč na server nepošle); jen ke čtení, viditelnost <i>caller</i> , balíčky <code>nfc-*</code> se instalují vypnuté (výpisy karet)



Obr. 47 — Functions > Packages: galerie vestavěných příkazů a ukázek s verzí, otevřením balíčku a modelu.

Společné funkce jsou v knihovně `netkit` (`import ... from "pkg:netkit"`). Příkaz bez povinného vstupu ukáže formulář. Seznam příkazů dává funkcím SDK `m5.functions.list()` a `m5.functions.get(klíčové slovo)` — jen to, co smí volající spustit.

Vstupní body 5.3

Model už nemá jen jednu funkci: v *Functions > Models > Entry points* se každému typu volání přiřadí funkce z balíčku modelu (`soubor#funkce`; konzole nabídne funkce, které verze skutečně exportuje). Každý řádek má svou sekci **Inputs** — vstupy, které se z volání přečtou, zkontrolují a otypují — a k nim pole, která typ přináší vždy:

VSTUPNÍ BOD	KDY BĚŽÍ	DOSTANE VŽDY	VSTUPY ČTE Z
execute	start: <code>/příkaz</code> v chatu, konzole, API, plán	—	argumentů příkazu
response	někdo odpověděl na zprávu modelu	<code>text</code> , <code>message</code> (<code>{ text, call }</code>), <code>event</code>	textu odpovědi (jako argumenty: <code>example.org MX</code>)
button	kliknutí na tlačítko ve zprávě modelu	<code>name</code> , <code>data</code> , <code>event</code> (<code>click</code> / <code>js</code>)	<code>data</code> tlačítka
form	odeslaný formulář ve zprávě modelu	<code>name</code> , <code>values</code> , <code>event</code>	<code>values</code>
error	jiný vstupní bod selhal (výjimka, limit, neplatný výsledek) nebo prohlížeč výsledek nezobrazil	<code>error</code> , <code>failed</code> (<code>{ call, type, parms }</code>), <code>source</code> (<code>server</code> / <code>client</code>)	—
webhook	HTTP volání na jednu z URL modelu	<code>_webhook</code> (metoda, hlavičky bez přihlašovacích údajů, dotaz, id a název webhooku)	JSON těla (<code>application/json</code> ; typy i <code>object</code> a <code>array</code>) — ostatní pole projdou, jak přišla

execute, response, button, form a error má model nejvýš jednou; **webhooků může mít víc** — každý s vlastní automaticky vytvořenou URL (kopírování v seznamu i v záložce *Webhooks*), funkcí, režimem (sync / async / auto), kontrolou HMAC, zpětným voláním a logem. Odpověď vstupního bodu **error** se ukáže místo holé chyby; jeho vlastní chyby se jen logují (nic se necyklí). V Pythonu dostane funkce pole jako pojmenované argumenty — přidejte `**inputs`. Starší modely se načtou beze změny: `entry` a `inputs` jsou jejich execute a `executors.webhook` první webhook (s původní URL).

Entry points

Which function answers which call: **execute** (the chat command, the console, the API, a schedule), **response** (a reply to the model's message), **button** and **form** (a click, a sent form), **error** (another entry point failed, or the browser could not show a result) — one of each; **webhook** — as many as you need, each with its own URL. Each has its inputs; the function also gets `m5.model` (the processing session: calls, current, last).

Package
Version

demo53 (js)
1.0.0
Open the package
Open its flow

EXECUTE
the start
index.js#execute

▼ Inputs (1) — the command's arguments

name	type	label	default	required
who	string	label	default	☐ req ↑ ×

+ Input

BUTTON
a click on its button
index.js#button

▶ Inputs — read from the button's data

FORM
a sent form
index.js#form

▶ Inputs — read from the form's values

RESPONSE
a reply to its message
index.js#response

▶ Inputs — read from the reply like a command's arguments

ERROR
another entry point failed
index.js#error

▶ Inputs

WEBHOOK
Test hook
index.js#execute

/ hooks/m/mdl_mumxny7v7d8bd2adaa59/ITWhQemvd6IYjhGBam_8ovG7
Copy URL
curl

Mode
Checks
Log

sync — answers with the outputs
the secret URL
full (headers, bodies)

☐ callback (?callback= / X-Callback-URL)
New URL on save

▼ Inputs (1) — the JSON body (application/json), checked and typed; other fields pass as they are

Always: `_webhook: object`

name	type	label	default	required
who	string	label	default	☒ req ↑ ×

+ Input

webhook — an inbound HTTP call
+ Entry point
functions in demo53@1.0.0: execute, button, form, response, error

Obr. 48 — Functions > Models > Entry points: execute, button, form, response, error a webhook s vlastní URL, režimem, kontrolou a logem; u každého řádku jeho vstupy.

m5.model — sezení zpracování 5.3

Všechna volání, která vzejdou z jednoho startu — odpovědi, kliknutí, formuláře, chyby — tvoří jedno **sezení zpracování** (`chain`). Funkce ho vidí v `m5.model`:

ČLEN	OBSAH
<code>m5.model.calls</code>	každé volání: <code>{ id, type, parms, result, status, err_msg, http, run, at, by }</code> ; <code>calls[0]</code> je vždy první volání (execute nebo webhook), další mají id 1, 2...
<code>m5.model.current</code> / <code>last</code> / <code>first</code>	toto volání (<code>calls[call]</code> , <code>result</code> ještě <code>null</code> , <code>status</code> „running“), předchází a první
<code>m5.model.type</code> , <code>call</code> , <code>chain</code> , <code>endpoints</code>	typ tohoto vstupního bodu, index volání, id sezení, typy vstupních bodů modelu
<code>m5.model.session</code>	klíč–hodnota jen pro toto sezení (<code>get</code> , <code>set</code> s TTL, <code>delete</code> , <code>keys</code>)
<code>m5.model.cache</code>	cache jen pro toto sezení (<code>get</code> , <code>set</code> , <code>incr</code> , <code>delete</code>)
<code>http</code> (webhook)	URL (token maskovaný), metoda, <code>get</code> (dotaz) a <code>post</code> (tělo)

`result` jsou data, která funkce vrátila (dlouhý text a bajty zkrácené), `status` je done / failed / timed-out, `err_msg` chybová hláška. Sezení se ukládá v `$DATA_DIR/functions/functions.db` (tabulka `model_chains`), nejvýš 500 volání, a uklízí se s běhy po `FUNCTIONS_RUNS_DAYS`. Konzole ukáže sezení u každého běhu (`m5.model.calls`).


Výsledek jako seznam 5.3

Vstupní funkce vrací **jeden výstup, nebo pole výstupů**. Každá položka pole se zobrazí, přehraje nebo spustí **samostatně** — na serveru se každá zkontroluje zvlášť, v prohlížeči má každá vlastní ochranu (error boundary, try/catch): vadná položka neshodí ostatní, zaloguje se k běhu a předá se vstupnímu bodu **error**. Seznamy uvnitř seznamu (`m5.out.buttons`) se připojí. Plain objekt je výstup, když má známý `type` a klíč svého typu (`{ type: "flash", text }`); seznam obyčejných dat je jedna hodnota JSON.

```
export async function execute({ host }) {
  return [
    m5.out.markdown(`# ${host}`),
    m5.out.table(["type", "value"], rows),
    { type: "flash", text: "Hotovo", level: "success" },
    m5.out.buttons([{ name: "type", title: "MX", data: { host, type: "MX" } }]),
  ];
}
```

VÝSTUP	V APLIKACI
<code>text</code> , <code>markdown</code> , <code>code</code> , <code>table</code> , <code>json</code>	text a Markdown, blok kódu, tabulka, JSON
<code>image</code> , <code>file</code>	obrázek, soubor ke stažení (vždy jako stažení)
<code>audio</code> , <code>video</code> 5.3	přehrávač (blob); <code>autoplay</code> u nové zprávy, když to prohlížeč dovolí — jinak tlačítko přehrát
<code>flash</code>	barevné upozornění ve zprávě a notifikace aplikace (jednou, u nové zprávy)
<code>window</code>	otevře panel aplikace (files, speech, ai, phone...), pokud ho uživatel má
<code>button</code> , <code>form</code> 5.3	tlačítko a formulář — volají vstupní body button a form
<code>js</code> 5.3	kód pro prohlížeč v izolovaném rámu
<code>html</code> 6.6	formátovaný dokument — nadpisy, tabulky, seznamy, <code>details</code> , obrázky <code>data:image</code> , odkazy; jen sanitizovaný markup (níže)

Zpráva příkazu do místnosti nese výstupy end-to-end šifrovaně (`flags.fn.outputs`) a peer je před vykreslením zkontroluje stejnými pravidly (`client/src/lib/fn-outputs.ts`); média větší než se do zprávy vejde zůstanou jen volajícím. Text zprávy je i nadále Markdown (starší aplikace, hledání, preposlání).



Obr. 49 — Výsledek jako seznam v chatu: nadpis, notifikace, tlačítka (primary, danger s potvrzením), formulář s panelem ve dvou sloupcích a výběrem s ikonami, tlačítka z kódu v prohlížeči a odpověď vstupního bodu error na vadnou položku.


Tlačítka a formuláře 5.3

`m5.out.button({ name, title, data, css, style, icon, confirm, once })` — kliknutí spustí vstupní bod **button** se `{ name, data, event }` ve stejném sezení. `css` jsou třídy z bezpečného seznamu (primary, secondary, success, danger, warning, info, ghost, outline, link, small, large, block, round), `style` jen barvy (`color`, `background`, `border`), `icon` emoji, `confirm` se zeptá, `once` jen jednou. Tlačítka vedle sebe tvoří řadu; `m5.out.buttons([...])` jich udělá víc.

`m5.out.form({ name, title, text, submit, labels, columns, fields | panels, once })` — odeslání spustí vstupní bod **form** se `{ name, values }`. Aplikace hodnoty nejdřív zkontroluje (povinné, e-mail, čísla a meze, maska, vzor), server je pak znovu podle vstupů vstupního bodu.

ČÁST	MOŽNOSTI
Pole <code>type</code>	text, textarea, number, range, tel, email, url, password, date, time, datetime, month, color, masked , select , multiselect , radio, checkbox, switch, hidden, static (Markdown), separator
Pole	<code>name</code> , <code>label</code> , <code>placeholder</code> , <code>default</code> , <code>required</code> , <code>help</code> , <code>min</code> / <code>max</code> / <code>step</code> , <code>pattern</code> , <code>mask</code> (<code>0</code> číslice, <code>a</code> písmeno, <code>*</code> obojí, <code>{+420}</code> nebo <code>\x</code> doslova), <code>rows</code> , <code>span</code> (kolik sloupců zabere), <code>labels</code> (<code>top</code> / <code>left</code>), <code>readonly</code>
Volby	<code>options: [{ value, label, icon }]</code> — select a multiselect jsou vlastní výběry s ikonami a ovládáním z klávesnice
Panely	<code>{ title, text, layout: "rows" "columns", columns, labels, collapsed, fields }</code> — skupiny v řádcích nebo vedle sebe, popisky nad nebo vedle, sbalitelné

Form builder (editor kódu > *Tools*, a uzel *Form* ve vizuálním tvůrci) skládá formulář myši: formulář, panely a pole se všemi vlastnostmi, volby s ikonami, živý náhled a vygenerovaný kód v JavaScriptu nebo Pythonu včetně funkce vstupního bodu. Podobně **Button** a **Browser JavaScript**.



Obr. 50 — Form builder: vlastnosti formuláře, panely a pole (vybrané pole s maskou), živý náhled a kód m5.out.form s funkcí form.

Kód v prohlížeči 5.3

m5.out.js(code, args, { title, height, hidden }) a await m5.browser.run(code, args) spustí JavaScript v prohlížeči toho, kdo zprávu vidí — v rámu /fn-sandbox.html s sandbox="allow-scripts" bez allow-same-origin a s vlastní CSP (sandbox allow-scripts , i když se stránka otevře samostatně): neprůhledný origin, takže kód nesáhne na aplikaci, její úložiště, relaci ani šifrovací klíče. S aplikací mluví jen zprávami s limitem počtu:

V KÓDU	CO UDĚLÁ
m5.args, m5.root, m5.tone, m5.lang	data od funkce, prvek k vykreslení, světlý / tmavý tón, jazyk
m5.send(name, data)	vstupní bod button modelu (event.type = js)
m5.submit(name, values)	vstupní bod form
m5.flash(text, level), m5.play(bytes url)	notifikace aplikace, zvuk
m5.log(...), m5.error(e)	řádek do logu běhu; chyba (a neošetřené výjimky) → vstupní bod error
m5.resize(px?)	výška rámu (jinak podle obsahu)

hidden: true dělá z kódu **efekt** — proběhne jednou, když je zpráva nová; viditelný kód je malý widget ve zprávě a běží, kdykoli se zpráva zobrazí. m5.browser.play, flash a open pošlou zvuk, notifikaci a panel hned během běhu.

Formátované HTML — m5.out.html 6.6

m5.out.html(html, { title }) (Python m5.out.html(html, title=None), ve vizuálním tvůrci uzel Send HTML) ukáže v chatu **dokumentový markup**: nadpisy, odstavce, seznamy, **tabulky**, **details**, **figure**, odkazy (http, https, mailto) a **obrázky** jako data:image/...;base64 . Jeden čistý parser bez DOM (client/src/lib/fn-html.ts) sdílí server, chat i konzole: **script**, **style**, **iframe**, **object**, **svg**, **form**, **input**, **button**, média, **meta** / **link** / **base** zmizí i s obsahem, atributy **on...** a všechny nevyjmenované pryč; **class** drží jen třídy **m5h-...** (funkce se nepřestrojí za aplikaci), **style** jen neškodné vlastnosti bez url(, expression, javascript:, @import, var(. Meze 2 000 000 znaků, 20 000 uzlů, hloubka 48.

Kdo čistí: server při kontrole výstupu (ukládá vyčištěný strom), peer při příjmu zprávy do místnosti a každé vykreslení znovu — chat (`FnHtml.tsx`) i konzole (`functions-outputs.js` přes `window.M5Html`) staví z bezpečného stromu **prvky DOM, nikdy `innerHTML`**; odkazy se otevírají ven (`noopener noreferrer nofollow`). Text zprávy pro starší aplikace a hledání je text stromu. Vzhled tříd `m5h-*` (`m5h-kv` , `m5h-grid` , `m5h-sec` , `m5h-badge-ok` , `m5h-photo` ...) používají výpisy karet NFC. Lekce tutoriálu **17 • Formatted HTML**, nápověda `/help.html`.

Aplikace pro Android výstup `html` čistí týmž sanitizérem přeneseným do Javy (`fn/FnHtml.java` , bajtově shodný výsledek) a vykresluje ho v uzamčeném WebView (`fn/FnHtmlView.java`): vypnutý JavaScript, zablokovaná síť, žádné soubory, Content-Security-Policy jen pro obrázky `data:` a vlastní styl; odkazy (http(s), mailto) otevírá aplikace ven.

Odpovědi od system-messenger 6.11

Příkaz zůstane zprávou volajícího (pod ní tečky a co model právě dělá, pak krátký stav). **Odpověď modelu** přijde jako samostatná **příchozí zpráva** od interního odesílatele `system-messenger`: jméno = název modelu, avatar = jeho **ikona** (jméno ikony lucide nebo jedno emoji, prázdná = podle klíčového slova, jinak `bot`) v kroužku barvy odvozené z klíčového slova; zpráva **cituje příkaz** a klepnutí na citaci na něj skočí. Bublina je široká podle obsahu (web nejvýš `min(92 %, 760 px)`), tabulky a kód se posouvají uvnitř. Odpověď do místnosti dál odesílá aplikace volajícího (šifrovaně, podepsaná jím): ostatní ji vidí pod identitou modelu s řádkem „**přes <jméno>**“ a citací jen `/klíčové-slovo`. Odesílatele `system-messenger`, `system-messenger:*` a `function:*` peer použít nesmí — takovou zprávu aplikace zahodí. Smlouva: `client/src/lib/system-messenger.ts`, Android `fn/ModelIdentity`.

Běh, který vždy skončí: aplikace vzdá příkaz, od kterého **30 s** nepřišla žádná událost (pingy se nepočítají, otevřený formulář nebo NFC hodiny zastaví, průběh je vynuluje) — tečky zmizí, u příkazu je červená ikona s důvodem a problikne „Chyba při provádění funkce modelu /...“. Každý konec streamu se vyřídí právě jednou; novější příkaz předchozí označí *Zrušeno*. Server pošle `progress` „Waiting for DNS answers (3 of 17)...“, když běh čeká na hostitele aspoň 10 s, každý dotaz DNS z funkcí má limit 4 s (`FUNCTIONS_DNS_TIMEOUT_MS`) a odchod volajícího běh zruší (stav `cancelled`).

Kontrola parametru: chybějící povinný parametr nebo hodnota špatného typu, rozsahu, výčtu či formátu (`pattern` , `min` , `max` z `GET /api/functions/commands`) se na server nepošle — system-messenger odpoví kartou: co je špatně, podpis (`/h1r <number> [format]`), parametry s příklady, návod modelu (`usage` , nejvýš 500 znaků, v konzoli *Functions* › *Models*) a příklad ke zkopírování. Server kontroluje totéž a odpoví `400 bad-input` s `problems[]`, `command` a `usageLine`. Prázdné volání modelu s volitelnými vstupy (`/mail` , `/h1r`) projde a model se zeptá formulářem; `/h1r +420603123456` hned ukáže výsledek.

Našeptávač příkazů, lidí a štítků 6.11

Volné hledání v klíčovém slově, názvu a popisu bez ohledu na velikost písmen a diakritiku (`/pocasi` najde „Počasí“, `/emh` najde `/emv-history`), se zvýrazněnou shodou; co uživatel často a nedávno vybírá, je výš (paměť jen v daném prohlížeči či telefonu, pro každý účet zvlášť), samotné `/` ukáže *Naposledy použité*. Sekce *Příkazy*, *Lidé*, *Štítky*, *Hodnoty* s řádkem „+ n dalších“; řádek příkazu s ikonou modelu, názvem, popisem, podpisem a štítkem **Místnost / Jen já**, vedle podrobnost vybraného příkazu. Klávesy ↑ ↓, PageUp / PageDown, Home / End, Enter / Tab doplní, Esc zavře, **Ctrl+Mezerník** otevře. Po výběru příkazu **nápověda parametrů** nad polem: podpis se zvýrazněným parametrem, typ, povinnost, příklad, hodnoty jako tlačítka a co ještě chybí. Web `lib/suggest.ts` + `CommandSuggest.tsx`, Android `fn/Suggestions`, `fn/Fuzzy`, `fn/ArgHint`, `ui/parts/ComposerSuggest`.

Odpověď na zprávu modelu 5.3

Odpověď (*Odpověďet*) na zprávu příkazu, který má vstupní bod **response**, se pošle modelu: v místnosti jde zároveň jako běžná zpráva, u výsledku jen pro volajícího zůstane u něj. Odpověď modelu přijde jako nová zpráva ve stejném sezení. Tlačítka, formuláře a odpovědi procházejí stejnou kontrolou přístupu jako příkaz (modul *Functions*, skupiny modelu); starou zprávu, jejíž sezení už vypršelo, server odmítne (`410`) — stačí spustit příkaz znovu. API: `POST /api/functions/event` { `keyword` | `model`, `chain`, `call`, `type: response` | `button` | `form` | `error` | `log`, ... } (s `stream: true` jako `/api/functions/run`).

V konzoli jsou tlačítka a formuláře ve výsledcích zkušebních běhů živé — i u konceptu balíčku, lekce tutoriálu a toku ve vizuálním tvůrci (volají stejnojmenné funkce) — a pod výsledkem je pole *Reply* pro vstupní bod response.

Plány (cron) a API

Model může běžet podle **cronu** (`*/15 * * * *`, `@daily`, názvy měsíců/dnů, časové pásmo); scheduler v hlavní službě spouští splatné plány jednou za minutu. Model lze též volat programově přes `POST /api/functions/call:id` s **API tokenem**.

IDE, tutoriál a přenos


Konzole má **editor** souborů balíčku s panelem SDK, uložení konceptu, publikaci, **zkušební běh** s výstupy a živými logy; správu modelů (klíčové slovo, vstupní bod, schéma vstupů, viditelnost, skupiny, webhook a API), **plány, běhy, interaktivní tutoriál** (lekce „vložit ukázkou → spustit → kontrola“) a **šablony** i **export/import** balíčku jako přenosný bundle `.m5pkg`.

Konzole Functions: celá obrazovka, statistiky, rozvržení 6.1


Statistiky v jednom řádku. Stav služby, balíčky, modely, plány, běhy a chyby za 24 h a průměrná doba jsou nahoře jako úzký řádek; najetím myši, kliknutím nebo klávesou `Enter` se otevrou celé — přes obsah stránky, nic neposunou. Připínáček je nechá otevřené natrvalo (nastavení se uloží).

IDE na celou obrazovku. Tlačítko  vpravo vedle záložek (a v liště editoru) přepne celé Functions do režimu celé obrazovky prohlížeče; editor pak využije celou výšku. **Esc** nebo totéž tlačítko ho vrátí. Kde prohlížeč celou obrazovku nedovolí, konzole se roztáhne přes okno.


Záložky a tlačítka s ikonami, rozvržení každé záložky podle zámku (Packages: seznam · editor · nápověda · zkušební běh; Builder: paleta · plátno · inspektor; Models, Schedules, Webhooks, Runs a Tutorial). Runs ukazují detail vybraného běhu v panelu vedle seznamu, Schedules mají formulář nového plánu v panelu, Tutorial lekce jako kroky s číslem a fajfkou. Webhooks mají souhrn v dlaždicích, endpointy jako karty a modely bez webhooku s tlačítkem *Create*.



Obr. 61 — Functions > Packages odemčené: seznam, editor a nápověda jako panely s úchyty a krají k tažení.



Obr. 62 — IDE na celou obrazovku; statistiky jsou schované v horním řádku.




Obr. 63 — Statistika otevřená najetím myši: leží přes záložky a obsah, přípiňáček je nechá otevřený.

Editor kódu 5.1

Soubory balíčku se píšou v editoru **CodeMirror 6**, který je přibalený do konzole (její CSP povoluje skripty jen z vlastní adresy; `npm run build` ho sestaví do `admin-ui/public/vendor/m5-editor.js`).

- Barvy:** klíčová slova, definice a volání funkcí, proměnné, vlastnosti, řetězce, čísla, komentáře; volání SDK `m5.*` zvlášť — ve světlém i tmavém vzhledu konzole.
- Našeptávač** (píše se sám, nebo Ctrl+Mezerník): `m5.` nabídne objekty SDK, `m5.ai.` jejich metody s podpisem a nápovědou. Vybraná metoda se vloží jako šablona s poli pro povinné argumenty (Tab mezi nimi) a u asynchronních volání se doplní `await`. Po `inputs.` nabídne vstupy modelů, které balíček spouští.
- Šablony:** napište `execute`, `httpjson`, `table`, `ask`, `aichat`, `speak`, `counter` ... (JS i Python) a vyberte je ze seznamu.
- Nápověda:** najetím myši na `m5...` se ukáže podpis a popis, při psaní volání podpis nad řádkem. Panel vpravo má záložky *SDK*, *Templates* a *Examples* (lekce tutoriálu) s hledáním; kliknutí vloží.
- Kontrola:** syntaktické chyby podtržené a v okrajích; asynchronní volání SDK bez `await` dostane varování s opravou jedním klikem.
- Hledání a nahrazení (Ctrl+F), skládání bloků, více kurzorů, formátování (Shift+Alt+F), Ctrl+S uloží koncept, Ctrl+Enter ho spustí; stavový řádek s pozicí a stavem uložení.




Obr. 40 — Editor: po `m5.ai.` našeptává nabídne metody s podpisem a nápovědou; vpravo panel SDK · Templates · Examples.

Vizuální tvůrce 5.1

Záložka *Builder* skládá funkci **bez psaní kódu**: uzly z palety (přetažením nebo kliknutím, dvojklikem na plátno, puštěním drátu do prázdna — uzel se rovnou zapojí) se propojí dráty z výstupů do vstupů. Vstup bez drátu vezme hodnotu napsanou v inspektoru.

SKUPINA	UZLY
Flow	Input (vstup modelu: jméno, typ, výchozí, povinný), Value, Result (návratová hodnota pro API a webhook)
Logic	If (větve <i>then/else</i> — co na nich visí, běží jen v té větvi), Compare, And/Or/Not, Fallback
Text · Data · Code	Template s <code>{zástupci}</code> , změna textu, nahrazení, rozdělení a spojení; pole podle cesty, objekt, seznam, JSON, mapování, filtr, řazení, počet; výpočty, výraz a blok kódu v jazyce toku
Output · Ask	poslat text, Markdown, kód, JSON, tabulku (sloupce z dat), obrázek, soubor, flash; zeptat se volajícího (volby nebo text)
Store · Web	session a cache (čtení, zápis s TTL, počítadlo); HTTP (JSON se rozparsuje), DNS
AI & speech · Crypto & codes · Utility	AI chat, text → řeč, řeč → text; hash, HMAC, kódování, nové id, QR a čárové kódy; log, čas, volající, čekání
NFC · NFC.EMV · NFC.e-ID 6.6	<i>EMV: read everything</i> (formát, <i>Show in the chat</i> , historie, hloubkové čtení, celé číslo karty, počet aplikací, čtečka, čekání) → výstupy result, data, ok, status, summary, history, files, report; <i>EMV → format</i> , <i>EMV: transaction history</i> (rows, count); <i>e-ID: read everything</i> (vstupy can, mrz, documentNumber, dateOfBirth, dateOfExpiry; obrázky, všechny datové skupiny) → navíc holder (DG1), photo, images; <i>e-ID → format</i> , <i>e-ID: pictures</i> (images, first, count); <i>Card → format</i> a <i>Show card report</i> pro jakékoli čtení; v Output <i>Send HTML</i> . Formát: <code>html</code> , <code>object</code> , <code>array</code> , <code>json</code> , <code>text</code> , <code>csv</code> .

Tok se přeloží (`server/functions/flow.ts`), stejný kód na serveru i v prohlížeči) do čitelného **JavaScriptu** nebo **Pythonu** — záložka *Code* ho ukazuje živě. **Run** spustí tok s formulářem podle užlů Input a každý uzel na plátně ukáže svou **hodnotu** nebo chybu (dráty z hotových uzlů „tečou“). Kontrola hlídá chybějící vstupy, dva dráty do jednoho vstupu i kruhy a vede k uzlu. **Save** uloží tok do konceptu balíčku (`flow.m5flow.json` + vygenerovaný `index.js` / `index.py`), **Create model...** balíček publikuje a vytvoří nebo aktualizuje model se vstupy podle užlů Input (klíčové slovo pro chat, viditelnost). *Eject to code* převede tok na obyčejný balíček. Zpět/znovu, duplikace, *Tidy* (srovnání), přiblížení (Ctrl + kolečko), *Fit*, celá obrazovka (⇧, Esc).



Obr. 41 — Vizualní tvůrce na celé obrazovce: příklad *Branch* po běhu s hodnotou 7 — každý uzel ukazuje svou hodnotu, větev „big“ neběžela.

Víc funkcí v jednom toku 5.3 — záložky nad plátnem: *execute* a další vstupní body (*response*, *button*, *form*, *error*, *webhook*, nebo vlastní jméno), každá svůj graf; vše se přeloží do jednoho souboru a *Create model...* z nich udělá vstupní body modelu (se vstupy z uzlů *Input*). Nové uzly: *Play sound*, *Button a Form* (editované v builderech), *Browser code*, *Entry point data* (text odpovědi, jméno a data tlačítka, hodnoty formuláře, chyba) a *Model session* (`m5.model`); *Remember* umí i „conversation“ (`m5.model.session` / `cache`).

Obr. 51 — Vizuální tvůrce se záložkami funkcí: funkce button čte data tlačítka a sezení modelu.

Živé běhy z konzole 5.1

Zkušební běhy (balíček, model, lekce, tok) jsou živé: `POST /admin/functions/run` s `live: true` vrátí hned `runId`, `GET /admin/functions/runs/:id/live` (SSE) přehraje události od začátku — logy, výstupy, průběh, otázky, výsledek. Když se funkce zeptá (`m5.prompt`, `m5.form`), konzole ukáže kartu s volbami nebo formulářem a odpověď pošle přes `POST /admin/functions/runs/:id/answer`. Záložka *Runs* filtruje podle stavu a modelu, umí se obnovovat sama a detail běhu ukáže vstupy, výstupy, logy i hodnoty uzlů toku.

Zapíná se přepínačem modulu *Functions* v konzoli nebo proměnnou `ENABLE_FUNCTIONS=1`. Volitelný trusted runtime (npm/PyPI v nsjail) se po zvoleném modelu hrozby nepoužívá.

Běh příkazu v chatu 6.5

Spuštění chatovacího `/příkazu` (volání modelu) se ve webu i v Androidu ukáže **okamžitě jako vlastní bublina odesílatele**: bublina s dotazem jemně **pulzuje** a pod ní sedí vycentrovaný třítečkový **indikátor načítání** s názvem modelu (`functions.running`). Jakmile model odpoví, indikátor se **na místě** nahradí výsledkem: odpověď jen pro volajícího se vykreslí rovnou v bublině, zatímco odpověď, která šla do místnosti jako samostatná zpráva, nebo chyba zanechá jen krátký **stavový štítek** (`functions.sentToRoom`). Metadata zprávy (`FnMeta`) nesou k tomu pole `query` (odeslaný příkaz), `pending` (běží) a `status` (výsledný stav).

Administrace z funkcí — m5adm a řízení místností 6.0

Kód modelu smí používat konzoli operátora jako SDK: `m5adm` (také `m5.adm`) v JavaScriptu i Pythonu. Jen pokud mu to **vlastník** povolí — a jen v rozsahu, který mu dal: role (`auditor`, `operator`, `owner`) a oblasti. Každé volání jde přes operátorské API hlavní služby (`/api/admin/*`) se všemi jeho kontrolami a končí v auditu jako `fn:<model>/<volající>`.

Objekty a konvence

OBJEKT	METODY
<code>overview</code>	<code>get</code> , <code>system</code> , <code>alerts</code> , <code>db</code> , <code>backups</code> , <code>metrics</code> , <code>whoami</code>
<code>rooms</code>	<code>list(filtr, { match: "any" })</code> , <code>get</code> , <code>set(id null, obj)</code> , <code>delete</code> , <code>stats</code> ; místnost jako objekt <code>m5room</code> (níže)
<code>connections</code>	<code>list({ ip, name, peer, account, room })</code> , <code>get</code> , <code>close</code> , <code>stats</code>
<code>traffic</code>	<code>list</code> , <code>summary</code> , <code>rates(sekundy)</code> , <code>events</code> , <code>watch(ms, filtr)</code> — co přijde v příštích ms (nejvýš 60 s)
<code>modules</code>	<code>list</code> , <code>get</code> , <code>set(id, pravidlo)</code> , <code>enable(id, on)</code> , <code>state</code> , <code>switch(služba, on)</code>
<code>groups</code>	<code>list</code> , <code>get</code> , <code>set</code> , <code>delete</code> , <code>add_member</code> , <code>remove_member</code>
<code>users</code> , <code>passkeys</code>	<code>list</code> , <code>get</code> , <code>signout</code> , <code>delete(id, id)</code> (ID dvakrát), <code>passkeys</code> , <code>remove_passkey</code> (nikdy poslední); <code>passkeys</code> : <code>list</code> , <code>get</code> , <code>delete</code>
<code>queue</code>	<code>list</code> , <code>stats</code> , <code>get</code> , <code>dead</code> , <code>revive</code>
<code>audit</code>	<code>list</code> , <code>stats</code> , <code>verify</code> , <code>checkpoint</code> , <code>communication(on)</code> , <code>add(událost, detail)</code> — vlastní řádek <code>fn.<událost></code>
<code>commands</code> , <code>push</code> , <code>admins</code>	příkazy zařízením (<code>list</code> , <code>allowlist</code> , <code>send</code>); Web Push (<code>status</code> , <code>send</code>); administrátoři (<code>list</code> , <code>get</code> , <code>set</code> , <code>delete</code> — jen role owner)
<code>info()</code>	co běh smí: <code>{ granted, role, areas }</code>

Konvence: `list` → seznam, `get` → objekt nebo `null`, `set(id | null, obj)` → id nebo `-1` (důvod je v logu běhu), `delete` → `true` / `false`. Místnost je objekt `m5room` — data a metody `wall_msg(text, { level, pin })` (všem; `pin` i všem, kdo přijdou později), `user_msg(člen, text)`, `user_flash(člen, text, level)`, `disconnect(člen?, důvod?)`, `block({ reason, minutes, kick })`, `unblock()`, `connect(účet?)` (otevře místnost a zavolá nepřítomné push notifikaci), `log({ limit, since })`, `refresh`, `save`, `forget`.

`rooms.list` bere filtry `[{ key, value }]`, kde `value` je vzor ve stylu `preg_match` (`"/^eva/i"`). Klíče: `room_username`, `system_username`, `system_passkey_id`, `system_group`, `room_id`, `room_label`, `room_tag`. Platit musí všechny filtry, s `{ match: "any" }` kterýkoli.

```
// JavaScript: místnosti, kde je někdo ze skupiny staff, dostanou připnuté oznámení
const rooms = await m5adm.rooms.list([ { key: "system_group", value: "/^staff$/"}]);
for (const room of rooms) await room.wall_msg("Ve 22:00 restart serveru", { level: "warn", pin: true });

# Python: uzavřít místnost na 30 minut a vypsat její poslední provoz
room = await m5adm.rooms.get(room_id)
if room: await room.block(reason="údržba", minutes=30)
```

Kdo to smí

- Jen **vlastník** povolí model v Functions > model > *Beyond the caller*: zaškrtnutí `m5adm`, role a oblasti (`overview`, `rooms`, `connections`, `traffic`, `modules`, `users`, `queue`, `audit`, `commands`, `admins`). Povolení model pak smí měnit jen vlastník; vypnout ho smí kdokoli.
- Běh dostane **podepsaný krátkodobý token funkce** (klíč v `$DATA_DIR/functions-admin.key`, jinde přes `FUNCTIONS_ADM_KEY_FILE`) s rolí a oblastmi; strážce operátorského API je vynucuje cestu po cestě. Tokeny funkcí mají vlastní limit požadavků.
- Koncept v konzoli (zkušební běh) jedná s rolí svého administrátora.

Řízení místností

Totéž, co umí `m5adm`, je v konzoli (stránka *Místnosti*) i v API:

- Záznam místnosti** (`$DATA_DIR/room-registry.json`, jinde přes `ROOM_REGISTRY_FILE`): popis, poznámka, štítky, limit členů, blokáce (důvod, do kdy) a připnuté oznámení. Signalizační hub je vynucuje při vstupu — chyby `room-blocked` a `room-full`, které klient ukáže s důvodem.
- Oznámení operátora** jsou nový rámec server → klient `server-notice` (druhy `wall`, `message`, `flash`, `wake`). Web i aplikace pro Android je ukážou s označením *Oznámení · operátor*; připnuté oznámení vidí každý, kdo do místnosti přijde. Nejsou šifrovaná koncově — posílá je server.

- **Konzole > Místnosti:** u člena *Flash* a *Odpojit*; u místnosti *Wall message* (s připnutím), *Zavřít / Otevřít*, *Popisek a limit*, *Odpojit všechny*, *Zapomenout*.
- **Vizuální tvůrce:** skupina *Administration* — Find rooms, Room, Room action, Save room record, Room statistics, Administration call (libovolná oblast), Audit line.

Telefonie z funkcí — m5.telephony a telefonní most 6.0

Funkce volají, píšou SMS a zprávy do WhatsAppu, Viberu a Messengeru, zjišťují informace o číslech a půjčují dočasná čísla, přes která se volající z telefonu dostane k členovi místnosti. Poskyvatelé Twilio, Telnix, Vonage, HLR-Lookups.com a Meta — ti, které operátor nastavil (proměnné, podrobně `docs/telephony.md`).

SDK

VOLÁNÍ
<code>call({ to, from, timeout, say, play, actions, provider, wait, mode, on_answer, on_hangup, on_busy, on_noanswer, on_failed, on_digits, on_status })</code>
<code>wait, say, hangup, steer, calls.{get, list, hangup, steer}</code>
<code>actions.{say, play, pause, gather, record, redirect, hangup}</code>
<code>sms({ to, text, from, options: { unicode, ttl }, on_status })</code>
<code>whatsapp, viber, messenger, messages.get</code>
<code>lookup(číslo, { offline, fields, providers, country }), hlr(číslo)</code>
<code>did.{allocate, get, list, release}</code>
<code>inroute.{add, del, list}</code> 6.9
<code>log({ kind, limit }), providers()</code>

6.9: každý odchozí hovor a SMS projde oprávněními a odchozími pravidly modulu (Telephony & SIP > Permissions, Routing): blokována čísla a země, hodinový rozpočet volajícího, souběžné hovory, pravidlo — stav hovor odmítne (`route-refused`), služba vybere aplikaci poskytovatele nebo SIP trunk s vlastním caller ID, cíl TSA spustí aplikaci po přijetí — a nejdelší hovor (`telephony-limit` , `telephony-busy`).

```
// Kód pro místnost: člen ho řekne volajícímu, ten ho zadá v Route audio
const e = await m5.telephony.inroute.add("", "room", 600, { label: "Recepce" });
await m5.caller.send(m5.out.markdown(`Zavolejte na +420 222 111 000 a zadejte **${e.code}**`));
```

```
// Zavolat, přečíst text a po zavěšení nahlásit výsledek (obsluha jménem = asynchronně)
const call = await m5.telephony.call({ to: "+420601234567", say: "Dobrý den, tady M5cet.", on_hangup: "hotovo" });

# Python: SMS s doručenkou
msg = await m5.telephony.sms(to="+420601234567", text="Kód: 4821", on_status="dorucenka")
```

POSKYTOVATEL	UMÍ
Twilio	hovory, SMS, lookup, WhatsApp, Messenger (beta), čísla
Telnix	hovory, SMS, lookup, WhatsApp, čísla
Vonage	hovory, SMS, lookup a HLR (Number Insight), WhatsApp, Viber, Messenger, čísla
HLR-Lookups.com	HLR
Meta	Messenger

Kdo smí

- **Běh člověka** (chat, konzole) potřebuje jeho práva modulu *Telephony & SIP*: k `call` a `sms` přibyla `message` (WhatsApp · Viber · Messenger), `lookup`, `hlr`, `did`, od 6.9 `inroute` (kódy pro směrování zvuku) a čísla `number:+420*` (granty).
- **Běh, který nikdo nespustil** (webhook, plán, API, obsluha od poskytovatele), potřebuje grant modelu: Functions › model › *Beyond the caller* › m5.telephony — práva a vzory čísel.
- Placené operace jednoho modelu omezuje `TELEPHONY_FN_RATE` (výchozí 30 za minutu).

Webhooky

Bez `PUBLIC_BASE_URL` to nejde: každý hovor a každá zpráva dostane vlastní webhooky `/wh/tel/<token>/answer|event|gather|record|status` s kontrolou podpisu poskytovatele. Příchozí hovory na půjčená čísla přicházejí na `/wh/tel/in/<poskytovatel>` (Twilio: VoiceUrl se nastaví při půjčení), u Vonage a Telnix přes stávající `/wh/vonage/answer` a `/wh/telnix/events`.

Telefonní most

`did.allocate({ room, member, minutes: 10, mode: "auto" | "audio" | "text", language: "cs" | "en" | "de", number?, buy? })` půjčí telefonní číslo pro člena místnosti a vrátí `{ number, code, expiresAt }` — kód má 5 číslic. Číslo bere z `TELEPHONY_DID_POOL` (`"+42022111000, vonage:+442079460000"`), zadané `number`, nebo je s `buy: true` koupí; `TELEPHONY_DID_ASSIGN=0` nechá webhook čísla beze změny.

1. Volající vytočí číslo, zadá kód a `#` (3 pokusy).
2. Poskytovatel posílá zvuk na `wss://.../media/tel/<token>` (Twilio a Telnix μ -law 8 kHz, Vonage L16 16 kHz). Člen dostane rámeček `phone-bridge` a **kartu hovoru** (rozvržení `phone.bridge` v Layout builderu, sekce App).
3. *Přijmout zvukem*: prohlížeč hraje hovor a posílá mikrofon (`/media/tel/client/<token>`, PCM 16 kHz). *Textem*: řeč volajícího se dělí na promluvy, přepíše ji AI a řeč a přijde jako soukromá oznámení „☎ ...“; napsané odpovědi se volajícímu přečtou. Režim `auto` přejde na text, když hovor do 8 s nikdo nepřivezme.

Hovor není šifrovaný koncově — jde telefonní sítí a převádí ho server; karta to říká. Pokusy, spojení a statistiky se logují. Aplikace pro Android ukazuje hovory mostu a přepisy zprávy; převzít zvuk zatím umí jen web. Za nginx musí `/media/tel/` projít jako WebSocket (obě šablony v `deploy/` a instalátor to od 6.0 mají).

Balíčky, tvůrce a konzole

- **Vestavěné balíčky** — instalují se **vypnuté**, protože stojí peníze: `tel-call` (`/call`), `tel-sms` (`/sms`), `tel-whatsapp`, `tel-viber`, `tel-messenger`, `tel-lookup` (`/lookup`), `tel-hlr` (`/hlr`), `tel-did` (`/phone-bridge`). Každý je tok, který otevře vizuální tvůrce: vstupní bod execute ukáže formulář (kontrola vzorů, povinných polí a rozsahů v prohlížeči i na serveru), form převede hodnoty na parametry funkce, error vysvětlí chybu.
- **Vizuální tvůrce**: skupina *Telephony* — Phone call, SMS, WhatsApp / Viber / Messenger, Number lookup, HLR, Temporary number, Call logic, od 6.9 `inroute.add`, `inroute.del`, `inroute.list`; každý uzel má vstup `options` pro hodnoty z formuláře.
- **Konzole › Telephony & SIP**: karta *m5.telephony* — poskytovatelé a schopnosti, půjčená čísla (s uvolněním), hovory, zprávy, log (`GET /api/admin/telephony/sdk`).


Poctivá omezení

- Skutečný hovor zatím testovaný nebyl — testy běží proti napodobeným API poskytovatelů a s vymyšlenými čísly.
- Aplikace pro Android zvuk mostu nepřivezme (jen text).
- Když se přesměrování půjčeného čísla nepovede (Vonage zemi čísla bere z číslovacího plánu), most zapíše varování a webhook čísla je třeba nastavit v konzoli poskytovatele.
- Vyzvánění u Twilio může trvat asi o 5 s déle, než je `timeout`.

Aplikace pro Android 6.0

Nativní aplikace v Javě (Android 10 a novější), která je zároveň **frameworkem** M5cet: vzhled, obrazovky, animace, texty a knihovny akcí se řídí z konzole (Android > *Design*), každá sestava se zkompileje, zašifruje a podepíše a zařízení si ji bezpečně nainstalují — s návratem k poslední funkční verzi, když selže. Chat mluví stejným protokolem v2 a šifrováním v3 jako prohlížeč, takže telefon a web jsou ve stejné místnosti rovnocenní. Návrh a přesné formáty: `docs/android-architecture.md`.

OBLAST	JAK
Chat	nativní port protokolu v2 / šifrování v3 (Argon2id, HKDF, AES-256-GCM, ECDSA/ECDH P-256, sender keys, párové klíče, podepsaná těla) nad WebRTC (DataChannel <code>m5cet</code>); ověřeno testovacími vektory z kódu webu bajt po bajtu
Víc místností	každá připojená místnost má vlastní spojení, klíče a mesh; výběr zaškrtnutím, odznaky počtu lidí a nepřečtených, lišta místností, gesto přejetí mezi nimi (chat)
Otevření	biometrie přes <code>BiometricPrompt</code> s <code>CryptoObject</code> nebo PIN; počítadlo chyb, rostoucí čekání, wipe a událost na server (zámek)
Data v telefonu	všechno šifrované: dvě vrstvy klíčů v Android Keystore (StrongBox, je-li), AES-256-GCM s vazbou na záznam (šifrování)
Řízení ze serveru	ping, stav, flash, push, update, lock, wipe, config — přes FCM šifrované pro jedno zařízení a podepsané serverem; bez FCM úsporný check-in (řídící zprávy)
Vzhled	obrazovky jako stromy prvků vykreslené nativně, téma, animace, texty cs/en/de, menu, knihovny akcí, obrázky a písma (framework)
Aktualizace	balíčky <code>.m5ab</code> (vzhled a knihovny) a vydání APK (buildy, vydání)
Systém Androidu	hovory v systémovém záznamu hovorů, notifikace zpráv s přímou odpovědí a zkratkou konverzace, sdílení textu do místností, animovaný splash (systémový i designový)



Obr. 52 — Konzole > Android > *Přehled*: zařízení, buildy, vydání, události, push; klíč serveru s otiskem a QR kód k registraci.

Jak aplikaci získat

1. **Sestavení** (ve složce repozitáře, JDK 17+ a Android SDK):

```
npm run android:build # debug APK + testy Javy
M5_KEYSTORE=m5cet.jks M5_KEYSTORE_PASSWORD=... \
npm run android:build -- --release --server https://chat.example.com --server-key <kid>
npm run android:build -- --install # rovnou do připojeného telefonu (adb)
npm run android:build -- --release --upload https://chat.example.com --token <token operátora>
```

- Skript najde JDK a SDK, přegeneruje vestavěný design a ikony ze serveru, sestaví APK (release s R8), spustí testy, uloží ho do `dist/android/` s SHA-256 a otiskem certifikátu a volitelně ho nainstaluje nebo nahraje jako koncept vydání. `--server-key` připne klíč serveru přímo do aplikace (id klíče je v Android > Přehled).
2. **Registrace** — aplikace se při prvním spuštění zeptá na adresu serveru (a kód, pokud ho server vyžaduje), nebo naskenuje QR kód z konzole fotoaparátem (odkaz `m5cet://enroll?server=...&code=...&kid=...`).
3. **PIN a biometrie** — aplikace si vyžádá PIN (délka podle policy) a nabídne biometrii.

Registrace a podepsané požadavky

Při registraci aplikace vytvoří dva klíče: **podpisový** ECDSA P-256 v Android Keystore (nikdy neopustí bezpečný hardware) a **šifrovací** ECDH P-256 (soukromá část jen v zašifrované systémové vrstvě). `POST /api/android/enroll` nese oba veřejné klíče a **důkaz držení** (podpis nad oběma klíči a časem). Server odpoví id zařízení, policy a svým **Android klíčem**, který si aplikace připne (TOFU; s `--server-key` nebo `kid` z QR kódu ho ověří hned — od 6.7 proti samotnému klíči, ne proti řetězci `kid`, který server pošle; `/enroll` musí vrátit tentýž klíč jako `/info`). Od 6.7 přijde i **podepsaná policy** (`policySigned`) a aplikace jinou nepoužije. Režim registrace: *open* (kdokoli s adresou), *code* (jednorázové či vícenásobné kódy s platností — kód je vidět jen jednou, ukládá se jeho hash) a *closed*.


Každý další požadavek je **podepsaný** klíčem zařízení: hlavičky `X-M5-Device`, `X-M5-Time`, `X-M5-Nonce` a `X-M5-Signature` nad `m5android/1|METODA|cesta?dotaz|čas|nonce|b64(SHA-256(tělo))`. Server kontroluje podpis, čas ±5 min, jednorázový nonce a stav zařízení (*active*, *blocked*, *retired*, *wiped*). Tělo se čte syrové a limit požadavků je vlastní (1 500 za 15 min z adresy — telefony za NAT operátora sdílejí IP).

Zámek, pokusy a wipe

Otevření aplikace chrání **biometrie** (Android `BiometricPrompt` s `CryptoObject`): úspěch vrátí šifru, kterou Keystore odemkl pro jedinou operaci — datový klíč dešifruje hardware, nejde jen o „povolení“) nebo **PIN**. Policy nastavuje konzole (Android > *Security*) a zařízení ji dostane při check-inu:

NASTAVENÍ	VÝZNAM
Biometrie	<i>optional</i> (uživatel volí), <i>required</i> (biometrie k otevření, PIN zůstává záloha), <i>off</i> (jen PIN)
Délka PINu	4–12 číslic
Povolené chyby	3–20; počítá se každý špatný PIN — od 6.7 se pokus zapíše dřív, než se PIN ověří, takže ho nezruší ani zabití aplikace; odmítnutý prst se od 6.7 nepočítá (snímač zamyká systém); počítadlo je v systémové vrstvě, zavření aplikace ho nevynuluje
Wipe	po poslední chybě smazat všechna data zařízení (jinak zámek na hodinu)
Rostoucí čekání	od 3. chyby 30 s × 2 ⁿ , nejvýš hodina
Automatické zamčení	po N sekundách na pozadí
Snímky obrazovky	povolit / zakázat (<code>FLAG_SECURE</code> — ani náhled v přehledu aplikací)

Wipe smaže všechny soubory, databáze, preference, mezipaměť a **všechny klíče v Keystore** (bez nich je jakákoli kopie souborů jen šum). Předtím aplikace podepíše — ještě existujícím klíčem zařízení — poslední událost `wipe` a uschová jen tento požadavek (neobsahuje nic tajného); pošle ho hned, nebo při dalším spuštění. Server takovou událost přijme i dny po podpisu, zapíše ji do auditu (*security/warn*, spustí alert) a označí zařízení jako *wiped*. Wipe lze spustit i z konzole (řídící zpráva `wipe`, zvláštní právo `wipe`). Nový otisk prstu zneplatní biometrický klíč: aplikace pak otevře jen PIN a hlásí `key-invalidated`.



Obr. 53 — Obrazovka zámku (strom `lock`) v náhledu konzole: počet zbývajících pokusů, PIN a biometrie.

Šifrování dat na zařízení

VRSTVA	KLÍČ	CO CHRÁNÍ
systémová	DEK _{sys} zabalený klíčem Keystore <code>m5.sys</code> (AES-256-GCM, bez uživatele)	adresa a klíč serveru, klíče zařízení, policy, počítadlo pokusů, fronta událostí, balíčky, log — čitelné i na pozadí (řídící zprávy)
uživatelská	DEK _{user} zabalený dvakrát: klíčem <code>m5.bio</code> (biometrie pro každé použití, zneplatní ho nový otisk) a klíčem z PINu <code>HMAC(Keystore m5.pep, PBKDF2-SHA256(PIN, sůl, 210 000))</code>	místnosti a hesla, historie zpráv, piny identit, chatová identita

Záznamy jsou AES-256-GCM s náhodným IV a jménem záznamu jako přidruženými daty — soubor nelze zaměnit za jiný. „Pepř“ v Keystore znamená, že PIN nejde hádat mimo telefon ani s kopií souborů. Záloha a přenos na jiné zařízení jsou vypnuty (`allowBackup=false`, pravidla extrakce). I šifrovaný log aplikace je v systémové vrstvě; na server jde jen na požádání (`status` s logy) a podle policy.

Řídící zprávy a Firebase Cloud Messaging

Konzole posílá zařízením krátké **řídící zprávy**: `ping` (odpoví stavem), `status` (podrobný stav, volitelně výřez logu), `flash` (upozornění v aplikaci, když je zavřená, tak heads-up notifikace), `push` (notifikace s titulkem, textem, místností), `update` (hledat nový balíček a vydání), `lock` (zamknout a zapomenout datový klíč), `wipe` a `config` (načíst policy). Každá je **zašifrovaná pro jedno zařízení** (ECIES P-256 → HKDF-SHA256 → AES-256-GCM) a **podepsaná serverem**; Google ani nikdo po cestě nevidí obsah a aplikace nepřijme zprávu bez platného podpisu. Opakování se zahazuje, prošlé zprávy také.

Úspora energie a dat: jen to, co má člověk vidět hned (flash, push) nebo co nesmí čekat (lock, wipe), jde s prioritou *high*; ostatní *normal* — Doze je doručí v okně údržby spolu s ostatní prací. Status, update a config se slučují (`collapse_key`: novější nahradí nedoručenou starší). Bez FCM se zařízení ozve samo (`JobScheduler` s podmínkou sítě, interval z policy, nejméně 15 min) a čekající zprávy dostane při check-inu ve stejné podobě.

Nastavení FCM (Android > *Push*): vložte `google-services.json` aplikace z vašeho projektu Firebase (konzole si z něj vezme `apiKey`, `appId`, `senderId`, `projectId`) a klíč servisního účtu (JSON). Server odesílá přes **FCM HTTP v1** bez SDK (JWT RS256 → OAuth token); servisní účet je zapečetěný hlavním klíčem úložiště a znovu se neukáže. APK žádný soubor Firebase nemá — nastavení dostane od serveru, takže jedno APK slouží libovolnému serveru.


Framework: obrazovky, šablony, animace

Vzhled aplikace je **design** v konzoli (Android > *Design*): obrazovky jako stromy prvků, které aplikace vykreslí **nativně** (strom se sestaví jednou a pak se jen napojují data — i seznamy zpráv, místností a lidí), téma, animace, texty, menu, knihovny akcí a obrázky či písma. Do stažení prvního balíčku aplikace ukazuje


vestavěný design — vygenerovaný ze stejného výchozího designu serveru (`npm run android:assets`), test hlídá shodu).

CO	OBSAH
Obrazovky	<code>splash</code> , <code>lock</code> , <code>enroll</code> , <code>rooms</code> (+ <code>rooms.item</code>), <code>join</code> , <code>room</code> , <code>message.in</code> , <code>message.out</code> , <code>message.sys</code> , <code>users</code> (+ <code>users.item</code> , <code>users.handle</code>), <code>settings</code> , <code>call</code> , <code>update</code> , <code>about</code> , <code>flash</code>
Prvky	<code>column</code> , <code>row</code> , <code>stack</code> , <code>scroll</code> , <code>card</code> , <code>text</code> , <code>icon</code> (lucide), <code>image</code> , <code>avatar</code> , <code>badge</code> , <code>chip</code> , <code>divider</code> , <code>spacer</code> , <code>progress</code> , <code>button</code> , <code>iconButton</code> , <code>input</code> , <code>switch</code> , <code>checkbox</code> , <code>slot</code> (nativní část: seznam zpráv, psaní, seznam místností, lišta místností, panel lidí, PIN, registrace, hovor...)
Styl	odsazení, okraje, mezery, šířka/výška, váha, zarovnání, pozadí a barva textu (tokeny <code>@primary</code> , <code>@surface</code> ... pro světlý i tmavý tón), zaoblení, rámeček, stín, písmo, řádky, průhlednost
Animace	u prvku <code>anim.enter</code> (fade, slide, scale, pop; ms, zpoždění, křivka); globálně přechody obrazovek, dialogy, zprávy, položky seznamu, flash, panel lidí a splash (orbit, pulse, reveal)
Logika	<code>if</code> (zobrazit když), <code>each</code> + <code>as</code> (opakovat), události <code>click</code> , <code>longClick</code> , <code>submit</code>
Texty	šablony <code>{ \$room.name }</code> , <code>{ \$msg.text truncate:60 }</code> , <code>{ _'rooms.title' }</code> , <code>{ \$room.unread > 0 ? 'nové' : '' }</code> ; filtry <code>upper</code> , <code>lower</code> , <code>trim</code> , <code>truncate</code> , <code>default</code> , <code>count</code> , <code>date</code> , <code>time</code> , <code>datetime</code> , <code>size</code>

Jazyk výrazů je jeden a úmyslně malý (bez volání funkcí, bez smyček) a je implementovaný třikrát — na serveru (validace), v náhledu konzole a v aplikaci — se společnými testovacími vektory. **Akce** jsou vestavěné v Javě: `screen.open`, `back`, `menu.open`, `room.join`, `room.switch`, `room.toggle`, `rooms.connect`, `room.leave`, `room.forget`, `message.send`, `message.reply`, `message.copy`, `users.toggle`, `users.dock`, `users.autoHide`, `call.audio`, `call.video`, `call.end`, `call.mute`, `lock.now`, `lock.biometric`, `theme.toggle`, `lang.set`, `update.check`, `update.install`, `update.later`, `flash`, `url.open`, `copy`, `share`, `fn.run` (příkaz Functions v místnosti), `set` a `lib.run`. **Knihovny** jsou pojmenované posloupnosti těchto akcí s podmínkami — data, ne kód: v telefonu se nespustí nic než vlastní akce aplikace (knihovna nemůže volat jinou knihovnu).



Obr. 54 — Android > Design: strom obrazovky `Room`, živý náhled telefonu (světlý/tmavý, cs/en/de) a inspektor vybraného prvku — parametry, styl, animace, logika a události.



Obr. 55 — Obrazovka `rooms`: místnosti se zaškrtnutím pro připojení víc najednou, odznak počtu lidí a nepřečtených zpráv (strom `rooms.item`).

Buildy, podpis a návrat

Build (Android > *Builds*) zmrazí aktuální design: soubory (manifest s hashi, téma, animace, obrazovky, menu, texty, knihovny, assety) → kontejner `M5PK` → gzip → **AES-256-GCM** po 256 KiB segmentech pod novým klíčem obsahu → hlavička **podepsaná** Android klíčem serveru (ECDSA P-256). Klíč obsahu je na serveru zapečetěný hlavním klíčem úložiště a pro každé zařízení se **zabalí jeho šifrovacím klíčem** (ECIES) — při stažení (`GET /api/android/bundles/:id`) nebo do **souboru k nasazení** pro vybraná zařízení (Deploy file, např. pro MDM). Publikace řekne zařízením o novinku (update přes FCM, jinak při check-inu).

Zařízení balíček: ověří podpis připsaným klíčem → rozbálí klíč obsahu → dešifruje segmenty → zkontroluje oba hashe, manifest, formát a minimální verzi aplikace → načte všechny obrazovky na zkoušku → uloží ho zašifrovaný systémovým klíčem jako *staged*. Při dalším startu (nebo tlačítkem *Nainstalovat*) běží jako **trial**; když aplikace do 20 s spadne nebo se obrazovka nevykreslí, vrátí se na **poslední funkční** balíček (a když žádný není, na vestavěný design) a pošle `bundle-rollback`. Po 20 s bez chyby je balíček *good*; drží se poslední tři. Každý krok jde do šifrovaného logu i jako událost na server.

Obr. 56 — Android › Builds: publikace, stažení, obsah (dešifrovaný na serveru), obnova designu a soubor k nasazení pro vybraná zařízení.

Vydání APK

Nové verze samotné aplikace se nahrávají jako APK (Android › Releases, nebo `npm run android:build -- --release --upload ...`). Server z APK přečte **balíček**, **verzi** (binární `AndroidManifest.xml`) a **certifikát** z podpisového bloku v2/v3; odmítne jiný balíček a — po prvním vydání — jiný certifikát. Vydání podepíše (`m5release/1|id|versionCode|versionName|balíček|SHA-256 APK|SHA-256 certifikátu|velikost`) a po publikaci ho nabídne zařízením se starší verzí (kanály stable, beta, dev; volitelně povinné). Aplikace ověří podpis serveru, hash staženého APK a že je APK podepsané **stejným certifikátem** jako ona sama, a teprve pak ho předá `PackageInstaller` (Android se zeptá uživatele). Neúspěch nechá běžet současnou verzí a hlásí `update-failed`.

Nginx: nahrání APK je jediný požadavek s velkým tělem — konfigurace v `deploy/nginx/m5cet.conf` i šablona instalátoru mají pro `/api/admin/android/releases/upload` vlastní location s limitem 300 MB (tělo se čte až po ověření tokenu operátora).

Chat v aplikaci

Aplikace je plnohodnotný člen místnosti: signalizační WebSocket (vlastní klient RFC 6455, TLS se SNI a ověřením jména), klíče z hesla přes **Argon2id** (64 MiB, 3 průchody — vlastní implementace v Javě ověřená vektorem RFC 9106), zabezpečené signály, WebRTC s „perfect negotiation“ jako web, hello s podpisem a kontrolní hodnotou klíče, **párové klíče** a **klíče odesílatelů** s forward secrecy, podepsaná těla zpráv, kontrola identity (TOFU piny), obrázky do 512 KiB jako na webu. Hovory: stopy se přidávají do existujících spojení (bez vyzvánění, jako web), média jsou DTLS-SRTP mezi telefony; dodatečné šifrování snímků prohlížečů aplikace neoznamuje, takže s nimi komunikuje bez něj.

- **Víc místností naráz** — v seznamu místností zaškrtnout a *Připojit vybrané* (limit z policy, výchozí 8); každá místnost má svoje spojení. Odznaky: počet lidí a nepřečtených zpráv. Lišta připojených místností nad chatem (seřazená podle aktivity), přejetí prstem doleva/doprava přepíná; notifikace a zkratka otevírou svou místnost; po odchodu z místnosti na obrazovce přejde aplikace na tu s nejnovější aktivitou.
- **Panel lidí** — volně plovoucí (táhne se za hlavičku) nebo přilepený vlevo, vpravo či dole; přilepený jde **připnout** nebo nechat **automaticky schovat**: zajede do okraje a zůstane úchyt (strom `users.handle`, v designu ikona a počet), klepnutí ho vysune, po pár sekundách nebo klepnutí mimo se schová. Upuštění u okraje panel přilepí.
- **Systém** — notifikace zpráv jako konverzace s přímou odpovědí, zkratky místností, zamčená aplikace ukáže jen „Nová zpráva“; hovory v **systémovém záznamu hovorů** (volitelně v nastavení, oprávnění `WRITE_CALL_LOG`); sdílení textu z jiné aplikace do místnosti; hovor drží služba na popředí (mikrofon, kamera).
- **Oznámení operátora a telefonní most** (6.0) — oznámení z konzole nebo z m5adm se ukážou jako *Oznámení · operátor* (připnuté i po vstupu); hovor telefonního mostu a jeho přepis přijdou jako zprávy — převzít zvuk zatím umí jen web.
- **Historie** — posledních 300 zpráv každé místnosti v uživatelské vrstvě (bez odemčení nečitelná).

Vše z webu v telefonu (6.1)

Aplikace umí z chatu totéž co web. Nové funkce, obrazovky a ovládací prvky jsou v Android > Design.

- **Uživatel a passkey** — Nastavení > Uživatel: přihlášení a odhlášení účtu passkeyem (Credential Manager, původ `android:apk-key-hash`, ověřený přes `/well-known/assetlinks.json`), odhlášení všude, informace o klíči (otisk, identita) a o spojení (protokol, místnosti). Účet s passkey přinese **Server-enhanced** režim a relay pro nepřítomné i do telefonu.
- **Stavy zpráv** — odesílá → odesláno → uloženo → přeposláno → doručeno → přečteno; potvrzení mezi připojenými (zapečetěný `receipt` párovým klíčem) a přes relay pro nepřítomné.
- **Přílohy** — obrázek, fotoaparát, soubor, hlasová zpráva; **velké soubory po kouscích** (šifrovaný přenos, úložiště `FileVault` se segmenty AES-GCM), obrázek přímo v bublině, ostatní jako karta s uložením.
- **Poloha** — sdílení jako příloha i v **hlavičce zprávy** (`loc`): bublina má vpravo dole pin, klepnutí otevře mapu (`geo`), jinak OpenStreetMap); průběžné **trasování** na server podle politiky `location`.
- **Druhy zpráv** — klikací (podržením se odkryje), mizející (odpočet na každém zařízení), zapečetěná (kód `XXXX-XXXX-XXXX`), individuální (výběr příjemců — soukromá zpráva).
- **Příkazy a modely** — `/` příkazy, `@` lidé, `#` tagy (znaky určuje operátor); příkaz běží na serveru a jeho výstupy (text, tlačítka, formuláře, zvuk, obrázky, soubor) se vykreslí v bublině, včetně živých otázek modelu. Balík `cz.m5cet.app.fn` je shodný s webem (ověřeno vektory).
- **Hovory** — audio i video (přepnutí kamery, reproduktor); na podržení tlačítka hovoru volba **audio ↔ text**: odeslané zprávy se přečtou do zvuku hovoru, přijatý zvuk se přepíše na text — u obou bublin ikona zdroje přehraje původní zvuk.
- **Rychlé nástroje (kladívko)** — **AI asistent** (běží na serveru, streamovaná odpověď, výběr modelu; není end-to-end šifrovaný a říká to), **Hlas** (TTS/STT, jazyky, hlasy, pitch a rychlost, diktování s autoplay a převodem diktátu zpět na řeč), **NFC** (čtení a psaní karet, emulace jako NFC Forum Type 4 tag), **Vzhled** (šablony a akcenty z webu, světlý/tmavý, hustota, velikost písma, tvar bublin).
- **Diktování a hlas u odeslání** — mikrofon na řádku zprávy (podržení otevře nastavení diktování); u tlačítka Odeslat volba text jako hlasová zpráva, nebo řeč přepsaná na text.

Android 6.2

- **Panel lidí jako na webu** — monogram (nebo fotka propojeného kontaktu), jméno a `@účet`, stav na avataru (online, *light* = host bez účtu přes P2P, *dnd* = v hovoru, *away* = server pro něj drží zprávy, připojuje se, offline), štít ověření a signál ze skutečného RTT spojení; zaškrtnutí komu jde příští zpráva a řádek *Vybrat vše / Zrušit výběr*. Klepnutí otevře detail: účet, peer id, doba připojení, spojení (přímo / TURN, kandidáti, RTT, kodeky, DTLS, SRTP), otisky klíčů a bezpečnostní číslo s ověřením; akce soukromá zpráva, hovor, video, ověřit, propojit s kontaktem.
- **Propojení s kontakty telefonu** — u kontaktu přibude pole M5cet s uživatelským jménem (vlastní typ účtu a sync adapter, řádky `vnd.cz.m5cet.message` a `vnd.cz.m5cet.call`). *Zpráva přes M5cet / Volat přes M5cet* v aplikaci Kontakty najde člověka přihlášeného v připojené místnosti (nejdříve aktivní, pak s poslední aktivitou), otevře **soukromou zprávu jen jemu** nebo po potvrzení zahájí hovor; když není online, řekne to. Jen lidé s účtem a jen jména propojená v této aplikaci; Nastavení > *Lidé a kontakty* integraci vypne (řádky i účet zmizí), wipe je odstraní také.
- **Bubliny** — detail, časová osa, skrytí a smazání, náhled mapy, média a patička příloh jako na webu (popis výše); přeposlat jde do místnosti a celé místnosti nebo jednomu člověku.
- **Vzhled** — Nastavení > Vzhled s živým náhledem: 13 šablon z webu a u každé 6–8 barevných variant (kontrast pro světlý i tmavý tón), 9 písem, 5 velikostí, pohyb (vypnuto / jemný / normální / živý a rychlost), tlačítka (plná / tónová / obrysová / textová; zaoblená / pilulka / hranatá; vlnka / zmenšení / nic; haptika). Změna se projeví hned bez restartu.
- **Nástroje (kladívko)** — kompaktní plovoucí okno přichycené dole nad řádkem zprávy; po klepnutí na nástroj zmizí, klepnutí mimo nebo Zpět ho zavře (`look.toolsDock` vrátí list zespodu).
- **Odeslat a mikrofon** — tlačítko Odeslat ukáže odznak skupiny (celá místnost) nebo jedné postavy v jiné barvě (jen vybraní), tři tečky a jednorázovou nápovědu k podržení. Mikrofon vedle něj nahrává hlasovou zprávu (jako web); diktování má ikonu v poli zprávy.
- **Obrazovka PIN** — všech deset číslic s písmeny jako na telefonu, každá klávesa jiná barva, volitelně *Míchat klávesy PIN* (po každém ůtknutí nové rozložení); klávesy se velikostí přizpůsobí místu (i krycí displej, rozdělená obrazovka, na šířku).
- **Registrace QR kódem a passkeys** — odkaz `m5cet://enroll?server=...&kid=...` vyplní formulář i při otevřené aplikaci a ukáže klíč serveru z QR; passkey bez PRF při vytvoření dostane druhé ověření jen pro PRF (jako web), bez PRF vůbec vznikne účet vázaný na telefon (kořen v trezoru, v Nastavení > Uživatel obnovovací kód a přidání passkeye s PRF); osiřelý passkey nabídne *Vytvořit účet*.


Android 6.7

- **Vzhled** — šest šablon (Les, Západ slunce, Levandule, Moka, Arktida, Inkoust; světlá i tmavá — `themes.json` jich má 19) a pět barevných variant; **nabídky s ikonami** v barvách designu (hlavní menu, menu místnosti, dlouhý stisk zprávy...; nebezpečné volby červeně).
- **Přejetí po řádku místnosti** — doprava *Smazat* (po potvrzení opustí místnost, odebere ji a smaže její historii v telefonu), doleva *Klonovat* (kopie pod dalším volným jménem, nepřipojená) a *Upravit* (jméno, místnost, klíč; obrazovka `room.edit`); i pro TalkBack. Prvek designu `swipe` (`right`, `left` = id menu, `rightColor`, `leftColor`), akce `room.delete`, `room.clone`, `room.edit`. **pozor** výchozí design obaluje řádky prvkem `swipe`, který aplikace starší než 6.7 nezná (prázdné řádky) — konzole posílá `minAppCode` vždy 60000.
- **Přítomnost, poloha, upozornění, hlas, profil** — jako na webu (přítomnost, poloha, upozornění, hlas, profil); zpráva s polohou dál kreslí mapu v bublině.
- **Bezpečnost** (podrobně) — design už nevynese zprávy (obrázky s počítanou adresou jen `asset:`, `data:`, `url.open` po potvrzení), pin klíče serveru váže klíč, podepsaná policy, PIN počítaný před derivací, notifikace neutrální, kdykoli je aplikace zamčená (i na pozadí po auto-locku), odpověď z notifikace chce odemčený telefon, úplný wipe, „ověřeno“ jen s připnutým klíčem, Android 10–12 bez pádů (`lintDebug` 0 chyb), model pod slepým id místnosti.

Sekce Android v konzoli

ZÁLOŽKA	CO V NÍ JE
Overview	počty zařízení, viděných za 24 h, buildů, vydání, událostí; stav push; Android klíč serveru (id, otisk), verze aplikace, QR kód k registraci — adresa chatu se předvyplní z <code>PUBLIC_BASE_URL</code> , bez ní z adresy konzole (správně, když konzole běží na stejné doméně pod <code>/console</code>)
Devices	zařízení se stavem (verze, balíček, baterie, síť, push, zámek, místnosti); detail s řídícími zprávami, historií příkazů a událostmi; přejmenování, poznámky, blokace, vyřazení, smazání
Push	řídící zpráva všem aktivním zařízením; nastavení FCM a testovací ping
Design	builder obrazovek s náhledem; téma, animace, texty, menu, knihovny, assety; uložit, vrátit, obnovit výchozí
Builds	nový build, publikace, stažení, obsah, obnova designu, soubor k nasazení, smazání
Releases	nahrání APK, publikace, stažení, smazání
Security	policy zámku, check-in, aktualizace (kanál, Wi-Fi, samo stahovat), počet místností, logy, režim registrace, jméno balíčku; registrační kódy s QR
Events	události zařízení (chyby odemčení, wipe, instalace a návraty balíčků, aktualizace, pády) s filtry

Sekce je `modul android` v Modules & groups s právy `devices`, `push`, `wipe`, `builds`, `releases`, `publish` a `settings`. Každá změna jde do auditu (`admin.android.*`), bezpečnostní události zařízení jako `android.*` v kategorii `security`.



Obr. 57 — Android > Devices: zařízení a jejich stav; detail s řídícími zprávami, příkazy a událostmi.

Jak je ověřená shoda s webem

`script/android-vectors.ts` vyrobí testovací vektory **kódem webu a serveru** (Argon2id na plné ceně, klíče místnosti, podepsané a nepodepsané zprávy, signály, hello a klíče odesílatelů, soukromé zprávy, soubory, safety number, balíček a push). Testy Javy (`android/app/src/test`) otevrou, co web zapečetil, a porovnají, co odvodil; jazyk výrazů má společné vektory pro TS, JS i Javu. Serverová strana: `test/android-server.test.ts` (formáty, jazyk, design, celý život zařízení přes API včetně FCM).

Aplikace pro iPhone, iPad a Apple Watch 6.14

Port aplikace pro Android do **Swiftu** (Xcode, Swift 6 se striktní souběžností, iOS / iPadOS / watchOS 26+). Stejné funkce, stejný protokol (sdílené testovací vektory web ↔ Android ↔ iOS bajt po bajtu), stejný design řízený z konzole a stejné serverové API v podobě pro iOS. Kontrakt a mapování: `docs/ios-architecture.md`; server a konzole: `docs/ios-server.md`; projekt, sestavení a podpis: `ios/README.md`.

M5Kit — logika bez UI

Swift balíček testovaný `swift test`:
`M5Core` (jazyky, jména, formáty, JSON se sémantikou JavaScriptu), `M5Crypto` (protokol 4 s ML-KEM-768 a Ed25519 v čistém Swiftu kvůli deterministickým vektorům, protokol 3, ECIES, PIN wrap, trezor slotů v2, Argon2id jako referenční C kód), `M5Proto` (místnost bez UI, payloady, historie, zamčené místnosti, soubory, hovory, buzení při hovoru, funkce, profily), `M5Net` (hub v2, relay, key transparency, účty a passkeys, API zařízení), `M5Design` (25 prvků, 122 akcí, výrazy, balíčky designu), `M5NFC` (APDU, BAC / PACE, e-ID, EMV, šablony, zprávy o kartách).

Aplikace

SwiftUI vykresluje tentýž formát designu jako Android; výchozí je **design iOS** (design Androidu se vzhledem iOS, generovaný ze serveru `script/ios-assets.ts`). Nativní části: zprávy a bubliny, skladač, média, mapy z dlaždic serveru, panel lidí a profily, informace o zprávě, bezpečnostní čísla s QR, funkce a asistent AI (výstupy HTML v uzamčeném `WKWebView`), hlasový panel, historie hovorů, NFC. iPad: všechny orientace, Split View, víc oken.

Zabezpečení zařízení

Klíče v **Secure Enclave** (podpis požadavků, šifrovací klíč zařízení, PIN přes PRF Secure Enclave, nouzový PIN, čítač pokusů v Keychainu), trezor SYS / USER s ochranou dat iOS a formátem záznamů Androidu, čekání po chybném PINu na monotónních hodinách, biometrie s vypnutím při změně otisků, příjem zpráv při zámku do zamčené schránky; rozšíření notifikací vidí jen klíč SYS a šifrovací klíč zařízení (vlastní skupina Keychainu). Snímky obrazovky iOS zakázat nedovolí — obsah se skryje v přepínači aplikací a při nahrávání obrazovky se zobrazí štít.

Hovory, push a NFC

WebRTC M150 s nativní obrazovkou **CallKit**, přichodzí hovory přes **PushKit** (VoIP push ze serveru při buzení), volitelně v Nedávných s neprůhledným identifikátorem; měnič hlasu a převod hlas ↔ text přes vlastní zvukové zařízení s potlačením ozvěny. **APNs**: rozšíření notifikací otevře zapečetěný obsah, při zámku ukáže neutrální text; komunikační upozornění. **Core NFC** jen na iPhoneu: ISO 7816 (e-ID), NDEF, MIFARE Ultralight / DESFire, ISO 15693, FeliCa — bez MIFARE Classic a platebních AID.

Apple Watch

Společník iPhoneu: místnosti, poslední zprávy, odpověď diktováním, Scribble nebo rychlou odpovědí. Obsah jen při odemčené aplikaci v iPhoneu a zapnuté volbě *Nastavení* > *Upozornění* > *Apple Watch*, podle úrovně soukromí upozornění; hodinky nedostanou klíče, soubory, souřadnice ani text zapečetěných zpráv a při zamčení se vyprázdní.

Server a konzole

`/api/ios/*` nad společnými moduly `server/mobile/*` (tytéž podpisy, politika, příkazy a balíčky jako Android), APNs přes HTTP/2 s JWT z klíče `.p8` (`APNS_*`), vydání jako podepsané záznamy s odkazem do App Storu / TestFlightu, design iOS a jeho buildy, `apple-app-site-association` pro passkeys. Konzole: menu **iOS** vedle **Android** se stejným rozvržením (rámečky iPhone / iPad), Define sdílený s Androidem.

Ověření: testy M5Kit (sdílené vektory `test/vectors/p4.json`, `test/fixtures/android-interop.json`, NFC tag v2, testy Javy přenesené do Swiftu), testy aplikace v simulátoru, sestavení pro zařízení a hodinky, běh proti vývojovému serveru (registrace, PIN, místnost, zprávy přes WebRTC). **Na skutečném iPhoneu, iPadu ani Apple Watch aplikace zatím neběžela** — passkeys s PRF, APNs / VoIP s CallKit, NFC se skutečnými kartami a chování na pozadí čekají na zkoušku na zařízení.

NFC nástroj

Nástroj NFC (Rychlé nástroje > NFC, a v aplikaci Android stejně) čte, zapisuje a emuluje karty a nese vlastní šifrovanou kartu M5Cet. Je to nástroj pro karty, které **držíte**: standardní operace nad kartami a klíči, které máte — **ne** prolamování neznámých klíčů; EMV a e-ID jen veřejná data. Podrobně v [docs/nfc.md](#).

Čtečky

Interní anténa (WebNFC v Android Chrome, v aplikaci [NfcAdapter](#)), USB PC/SC (CCID — ACR122U, ACR1252U...; web WebUSB, Android USB host), Bluetooth (PN532 / bridge) a na webu i sériová (PN532). Nástroj pozná, které jsou v prohlížeči dostupné, a poslední volbu si pamatuje. Na počítači bez interní NFC se karty čtou přes USB/Bluetooth čtečku.

Technologie a operace

Souvislý sken ukáže UID, rozpoznaný typ a veřejný NDEF; „Spustit funkci“ pak nabídne přesně to, co daný typ umí: NDEF čtení/zápis/uzamčení; MIFARE Classic čtení/zápis/dump/obnovu s vaším **slovníkem klíčů** (klíč A/B, který zadáte); Ultralight/NTAG stránky, heslo a čítač; DESFire seznam aplikací a souborů a čtení/zápis s klíčem; ISO 15693 bloky; FeliCa systémy; EMV čtení dat karty (níže); e-ID / e-pas čtení dokladu přes PACE nebo BAC (níže); **změnu UID** na magic kartách (Gen1a/Gen2); a APDU konzoli. Co daná čtečka neumí, je zřetelně vypnuté. U karet ISO-DEP a EMV je vedle *Vybrat aplikaci* tlačítko **Šablona aplikace** (ikona plné šipky dolů): rozbálí menu operátorových APDU šablon ([m5mobile.define.apduTemplates](#)) a vybraná pošle své APDU přes ISO-DEP a ukáže odpověď.

Karta M5Cet

Vlastní šifrovaný formát na běžném NFC tagu (NDEF externí typ [m5cet.cz:card](#), bajtově shodný na webu i v Androidu). Nese jeden nebo víc **záznamů**, každý šifrovaný zvlášť AES-GCM — klíčem z **Pinu** (6–18 číslic, PBKDF2 600k, „externí“: otevře na jakémkoli zařízení) nebo z **úctu/passkey** (HKDF z kořene účtu, „interní“: jen vaše zařízení). Typy záznamů: záloha passkey a identity, jednorázová zpráva (po zobrazení se z karty smaže), běžná zpráva (text, URL, malý soubor, klíč + odkaz na zprávu na serveru), server a místnost, externí klíč, kontakt, Wi-Fi, přihlášení k URL. Čtení vypíše záznamy s ikonou, popisem a akcí **zobrazit / uložit / spustit**. **Vizuální builder** kartu vytvoří a upraví: přidá záznamy, u každého zvolí typ šifrování a jednorázovost, ukáže velikost proti kapacitě tagu a zapíše ji.

kontejner M5Cet na tagu jako NDEF externí [m5cet.cz:card](#)

```
container = "M5CD" | ver(1) | flags(1) | count(1) | record*
record    = type(1) | mode(1) | rflags(1) | id(3) | salt(1+n) | iv(1+n)
           | ct(u16 BE + bytes)          ct = AES-GCM(plaintext)
AAD = "M5CD" | ver | type | id   mode: external=0, internal=1
```

[m5.nfc](#) ve Functions

Model umí ovládat čtečku volajícího, obousměrně — požádá o operaci a zařízení volajícího ji provede a vrátí výsledek: [m5.nfc.scan\(\)](#), [.card\(\)](#), [.read\({what, secretRef}\)](#), [.write\({what, ndef|records}\)](#), [.emulate\(\)](#), [.enum\(\)](#) a [m5.nfc.m5](#) pro kartu M5Cet (JS i Python). Volání se stane **NFC interakcí** běhu (stejný živý kanál jako dotazy a formuláře): model čeká, příkaz dojde k volajícímu, jeho NFC bridge ho provede a odpoví výsledkem — funguje i z běhu spuštěného webhookem (server může iniciovat). Ve webu musí být nástroj NFC otevřený (tím se registruje vykonavatel), jinak volání vrátí [unsupported](#); aplikace pro Android odpovídá sama (níže). Ve vizuálním builderu jsou uzly NFC a balíčky [nfc-scan](#) / [nfc-uid](#) / [nfc-open](#) (výchozí vypnuté).

6.6: [m5.nfc.emv.read\({ maxApps, history, deep }\)](#) a [m5.nfc.eid.read\({ mrz | documentNumber+dateOfBirth+dateOfExpiry | can, readPhoto, all }\)](#) vrací hloubkové čtení (níže); [m5.nfc.emv.report\(opts\)](#) / [eid.report\(opts\)](#) přečte, naformátuje ([format](#), [fullPan](#), [lang](#)) a s [send: true](#) výpis hned ukáže — vrací [{ ok, status, message, format, result, title, summary, data, images, files, history, photo, outputs }](#). Dál [emv.format](#), [emv.history](#), [eid.format](#), [eid.images](#), [m5.nfc.format\(data, format, opts\)](#) pro jakékoli čtení, [m5.nfc.outputs\(report\)](#) (výstupy pro chat) a [m5.nfc.document\(data\)](#) (samostatný HTML dokument); v Pythonu stejně ([full_pan](#), [max_apps](#), [document_number](#)...). Server výsledek ořízne podle polí a velikostí ([host-nfc.ts](#): EMV nejvýš 16 aplikací, 60 záznamů logu, 320 záznamů; e-ID nejvýš 12 obrázků a 32 surových souborů, celkově 1,4 MB a 1,2 MB base64). Model dostane, co se přečetlo — celý PAN (maskuje až výpis) a u e-ID osobní údaje a obrázky.

Vykonavatel ve webu ([web-executor.ts](#)) předá čtečce každou volbu příkazu modelu: u EMV [maxApps](#) (výchozí 8), [history](#) a [deep](#) (zapnuté, není-li [false](#)), u e-ID klíč, [readPhoto](#) a [all](#) (zapnuté, není-li [false](#)). EMV a e-ID potřebují čtečku, která posílá APDU (USB, Bluetooth, sériová) — WebNFC čte jen NDEF.

Klíč dokladu se zadává na zařízení (6.6, [client/src/lib/nfc/document-key.ts](#)). Čtení e-ID ([eid-read](#) / [mrtid-read](#)), jehož argumenty nemají [can](#), [mrz](#) ani všechna tři pole [documentNumber](#) + [dateOfBirth](#) + [dateOfExpiry](#), se nejdřív zeptá držitele na CAN nebo MRZ (případně ta tři pole) — ve webu lokálně v dialogu interakce ([handleFnInteraction](#) v [App.tsx](#); ptá se znovu, dokud zadání nejde použít), v aplikaci pro Android v panelu NFC. Klíč se přidá jen k příkazu tohoto čtení a **na server nejde**; běh dostane, co vrátí čip (výpis, fotografie; DG1 nese vlastní údaje MRZ dokladu). Zrušení odpoví [timeout](#) („Cancelled“). Předá-li model [can](#) / [mrz](#) sám, je to jeho volba a pochází z jeho vlastních vstupů, které historie běhů drží.

Aplikace pro Android (6.6) na NFC požadavek modelu odpoví sama (`NfcModelSheet.java`, `ModelNfc.java`, `ModelNfcDevice.java`, `ReaderMode.java`; interakce `nfc` přes `fn/Run.java` a `ui/parts/Fn.java`): zespolu vyjede panel s tím, co a který model chce, výzvou přiložit kartu k zadní straně telefonu, odpočtem (limit příkazu, výchozí 20 s, 1–120) a tlačítkem *Zrušit*. Čte vestavěným NFC telefonem (reader mode si na chvíli půjčí a vrátí), nebo USB čtečkou, kterou uživatel už povolil v pracovišti; Bluetooth a sériová čtečka dostanou `unsupported`. Pro model běží `scan`, `read-uid`, `read-public`, `ndef-read`, `m5-read`, `emv-public`, `emv-read`, `eid-public`, `eid-read` / `mrt-d-read` a `enum`, se stejnými volbami jako ve webu a s PACE; zápis a emulace jsou `denied`, ostatní operace katalogu (`raw-apdu`, `select-aid`, sektory MIFARE Classic...) `unsupported`. Při vypnutém NFC odpoví `unsupported` a panel nabídne nastavení NFC. Na klíč dokladu se zeptá v panelu; pole se po zadání vymažou a CAN se ve zprávách odpovědi maskuje.

Bez klíčů v modelu. Model nikdy nedostane ani nepošle klíč či PIN karty. Chráněnou kartu použije přes `secretRef` — jméno, které zařízení vyřeší lokálně (uložená sada klíčů, nebo účet) — a klíč se nevrací. Server odstraní tajné argumenty na vstupu i whitelistuje výsledek. `m5.nfc` je pod přístupovými právy modulu `nfc` jako `m5.telephony`.

EMV — čtení karty (6.5, hloubkově 6.6)

Operace pracoviště **Read card data** čte bezkontaktní platební kartu tak, jak ji čte terminál před transakcí — a nic víc (`client/src/lib/nfc/cards/emv.ts`). **PPSE** (`SELECT 2PAY.SYS.DDF01`) vypíše aplikace karty (AIDy podle priority; bez PPSE se zkusí známé kandidátní AIDy); **SELECT AID** otevře každou aplikaci (6.6: nejvýš `maxApps`, výchozí 8, maximum 16; dřív čtyři) a přečte její FCI.

6.6 — GET DATA se zeptá na objekty, o které smí žádat terminál: **ATC** (9F36), **poslední online ATC** (9F13), **čítač pokusů o PIN** (9F17), **záznam logu** (9F4D — soubor a počet záznamů historie), **formát logu** (9F4F) a několik zůstatkových / vydavatelských objektů (9F50, 9F51, 9F5D, 9F6D, 9F6E, 9F79, DF60–DF62). **Historie transakcí** (`history`, výchozí zapnutá) se čte ještě **před** GET PROCESSING OPTIONS — ze souboru, který karta uvede (nejvýš 50 záznamů) — a každý záznam se dekóduje podle formátu logu karty: datum, čas, částka (v hlavních jednotkách podle exponentu měny), měna a země (písmeny), typ (nákup, výběr, vrácení...), obchodník, ATC a výsledek (schváleno / zamítnuto / online); prázdné sloty se přeskočí, surový hex zůstává. Ne každá karta čitelný log vede.

GET PROCESSING OPTIONS pošle kartě její PDOL vyplněný výchozími hodnotami terminálu, aby vrátila AIP a AFL (ty jen přimějí kartu vydat záznamy — **neautorizují ani nespouští transakci**); **READ RECORD** přečte soubory, na které AFL ukazuje, a **hloubkové čtení** (6.6, `deep`, výchozí zapnuté) pak zkusí každý další krátký soubor SFI 1–30 (nejvýš 16 záznamů na soubor, soubor, který odmítne záznam, se hned opustí; nejvýš 240 READ RECORD navíc na kartu).

Záznamy (BER-TLV) se rozparsují do celého stromu tagů a známé prvky se pojmenují (`client/src/lib/nfc/emv-tags.ts`): **AIDy** a **štítky aplikací**, **PAN** (tag 5A nebo z Track 2, v pracovišti maskovaný), **platnost** (5F24) a datum účinnosti (5F25), jméno **držitele** (5F20, na většině bezkontaktních karet chybí), **země vydavatele** (5F28), **pořadové číslo PANu** (5F34), **ATC**, **poslední online ATC** a **čítač pokusů o PIN** (jen přečtený — nikdy neověřovaný), plus strom PPSE. 6.6 navíc u každé aplikace drží AIP a AFL, odpovědi GET DATA, formát a soubor logu, **historii** a **každý přečtený záznam** (SFI, číslo, hex; záznamy logu označené); čtení řekne, zda bylo hloubkové a kolik APDU stálo.

Přísně jen ke čtení. Čtečka nikdy neověří PIN (čítač pokusů se přečte, nikdy VERIFY), nikdy nespustí `GENERATE AC` pro skutečnou transakci, nečte kryptogram a nic nezapisuje — GET DATA a READ RECORD čtou jen to, co karta ukáže každému terminálu, historii včetně. Žádné klonování.

APDU šablony

Tlačítko **Šablona aplikace** čte jeden array `define, m5mobile.define.apduTemplates`. Položka je jednoho ze dvou druhů: **op šablona** `{ label, op:"emv-read"|"eid-read", args? }` spustí celé dynamické čtení (čtečka řídí celou sekvenci sama), **apdu šablona** `{ label, apdu }` pošle jeden surový příkaz (SELECT, GPO...) přes ISO-DEP a ukáže odpověď. Standardní sada (PPSE/PSE, běžné AIDy platebních schémat, aplikace eMRTD a EF selecty, plus op čtení `emv-read` / `eid-read`) je v `client/src/lib/nfc/apdu-templates.ts`; v konzoli ji operátor nahraje jedním klikem tlačítkem **Load standard EMV / e-ID templates** (Android › Define).

e-ID / e-pas — čtení (6.5, každá skupina 6.6)

Operace pracoviště **Read document (PACE / BAC)** čte elektronický pas nebo občanku (MRTD, ICAO 9303) — vlastní doklad držitele, jen ke čtení (`client/src/lib/nfc/cards/mrtd.ts`); v aplikaci pro Android tatáž čtečka přenesená do `nfc/MrtdReader.java`).

Otevření čipu je přístup řízený *samotným dokladem*: čip neodpoví, dokud čtečka neprokáže, že už vidí vytištěné údaje dokladu. Držitel zadá **MRZ** (strojově čitelnou zónu — celou, nebo jen **číslo dokladu**, **datum narození** a **datum platnosti**) nebo **CAN** (6místné Card Access Number vytištěné na občance). Doklad tedy přečte jen ten, kdo ho fyzicky drží a přečte jeho MRZ či CAN; není to čtení cizího pasu „ze vzduchu“. Před otevřením čtečka přečte **EF.CardAccess** (čitelný bez klíče) a zapíše protokoly, které čip ohlásí.

PACE (6.6, ICAO 9303-11 §4.4 / BSI TR-03110) s heslem **CAN** nebo **MRZ** — na webu `client/src/lib/nfc/cards/pace.ts` (`establishPace`) s `aes.ts`, `ec.ts` a `sm.ts`, v aplikaci pro Android `nfc/PaceProtocol.java` (`Pace.java`) přečte PACEInfo a jeho `establish` předá práci `PaceProtocol`), `Aes.java`, `EcCurve.java`, `AesSm.java`. Běží **ECDH generic mapping** na standardizovaných parametrech **12, 13, 15, 16, 17 a 18** (NIST P-256, brainpoolP256r1, NIST P-384, brainpoolP384r1, brainpoolP512r1, NIST P-521) se secure messagingem **AES-128/192/256** nebo **3DES** (kanál BAC s nulovým SSC). Neumí DH mapping, Integrated Mapping, CAM ani jiné křivky. Nabídne-li EF.CardAccess variantu, kterou čtečka umí, zkusí nejdřív PACE (nejsilnější nabízenou šifru; s CAN, je-li zadáný, jinak s MRZ); když žádnou takovou nenabídne nebo PACE selže a MRZ je zadáná, otevře doklad přes BAC. Samotný CAN tedy otevře doklad s PACE; pas bez PACE potřebuje MRZ. Pole `mrtd.pace` řekne, co čip nabízí a zda a s jakým heslem (`can` / `mrz`) PACE doklad otevřel. Implementace je bajtově ověřená proti ukázkovým příkladům ICAO 9303-11 (dodatek G.1 — PACE-ECDH-GM-AES-128, a I.1 — jeho mapování, dohoda klíčů a tokeny) a BSI TR-03110 EAC2 (zaznamenaná výměna PACE i APDU secure messagingu po ní): `test/nfc-pace.test.ts` s `test/fixtures/pace-vectors.json`, v Androidu `PaceTest.java` na týchž vektorech; oba navíc otevrou simulovaný čip s PACE přes CAN i MRZ.

BAC (Basic Access Control) odvodí klíč ze tří polí MRZ. DES/3DES, retail MAC, odvození klíče BAC i secure messaging jsou bajtově shodné s ukázkovým příkladem ICAO 9303 a kryté jednotkovými testy (`client/src/lib/nfc/cards/bac.ts`, `des.ts`). Uvnitř 3DES secure messagingu (BAC i PACE s 3DES) platí stavové slovo, které čip chránil v 'DO99' — skutečný stav příkazu (6.6, `bac.ts`, v Androidu `Bac.java`); čip může venku odpovědět 9000, i když soubor chybí (6A82) nebo ho chrání EAC (6982). Když se čip otevřít nepodaří, výsledek řekne proč a žádná datová skupina se nečte.

Co se čte (6.6) přes **secure messaging** — vše, co smí čtečka bez certifikátu státního terminálu:

SOUBOR	Obsah
EF.COM	které datové skupiny existují, verze LDS a Unicode
EF.SOD	otisky skupin, algoritmus, certifikát podepisovatele dokladu (subjekt, vydavatel, sériové číslo, platnost)
DG1	údaje MRZ — kód a číslo dokladu, vydavatel, národnost, jméno, datum narození, pohlaví, platnost, volitelné údaje
DG2	všechny obličeje (každý biometrický blok), JPEG nebo JPEG 2000
DG5 · DG7	portrét · podpis
DG11	další osobní údaje — celé jméno, další jména, osobní číslo, úplné datum a místo narození, adresa, telefon, povolání, titul, shrnutí, další cestovní doklady, péče; obrázek dokladu o občanství
DG12	údaje o dokladu — vydal, datum vydání, další osoby, poznámky, daň / výjezd, čas a systém personalizace; skeny přední a zadní strany
DG13 · DG14 · DG15 · DG16	volitelné údaje státu · bezpečnostní protokoly · klíč aktivní autentizace (RSA / EC) · osoby k vyrozumění

DG3 / DG4 (otisky prstů, duhovka) vyžadují Extended Access Control a **nečtou se** — v seznamu souborů jsou jako „chráněno (EAC)“. Každý zkoušený soubor má stav (přečteno / chráněno / chybí / chyba) a velikost; skupiny se čtou do limitu velikosti a nad 32 kB rozšířeným READ BINARY. Obrázky jsou v `mrtd.images[]` (skupina, druh, MIME, data), surové soubory v `mrtd.raw[]` (`EF.CardAccess.bin`, `EF.COM.bin`, `EF.SOD.bin`, `document-signer.cer`, `DG1.bin`, `DG11.bin` ... `DG16.bin`). Volby `readPhoto: false` (bez obrázků) a `all: false` (jen DG1 a DG2).

Pasivní autentizace je jen kontrola otisků. Otisk každé celé přečtené skupiny se porovná s otiskem v EF.SOD (`hash0k`, `security.passive = ok` / `mismatch` / `unchecked`). **Podpis EF.SOD se neověřuje, certifikát podepisovatele se neověřuje proti seznamu CSCA** a aktivní ani čipová autentizace se neprovádí (DG14 / DG15 se jen dekodují). „ok“ tedy znamená, že data sedí s EF.SOD — ne že je doklad pravý.

Čtečka nic nezapisuje. Jednotkové testy ji použijí proti simulovanému čipu s BAC (`test/nfc-mrtd-deep.test.ts`) a s PACE (`test/nfc-pace.test.ts`). Hloubkové čtení i PACE má webová čtečka i nativní čtečka aplikace pro Android (`EmvReader.java`, `MrtdReader.java`, testy `EmvDeepTest`, `MrtdDeepTest`, `PaceTest`); pracoviště v aplikaci čtení ukáže a aplikace na NFC požadavek modelu odpovídá sama (výše). Ze skutečného dokladu ani karty na zařízení se zatím nečetlo — ověřené je to ukázkovými příklady ze specifikací a simulovanými čipy.

Výpisy karet 6.6

`client/src/lib/nfc/card-report.ts` převede jakékoli čtení — EMV, e-ID, prostý sken; celý `NfcResult` nebo jen jeho část `emv` / `mrtid` — na výpis. Jeden čistý modul (bez DOM i Node): formátuje s ním sandbox funkcí (`m5.nfc.format`, `emv.report`, uzly tvůrce) i pracoviště NFC.

FORMÁT	HODNOTA
<code>html</code>	vše pro chat: sekce, tabulky klíč–hodnota, historie jako tabulka, sbalitelné datové prvky / GET DATA / záznamy / soubory, obličej vedle údajů držitele, ostatní obrázky (<code>data:</code>), JPEG 2000 jako zástupce, seznam příloh — fragment s třídami <code>m5h-*</code> (<code>m5.out.html</code>)
<code>object</code> · <code>array</code> · <code>json</code>	jeden normalizovaný objekt · tytéž údaje jako řádky <code>{ section, field, value }</code> · objekt jako text JSON
<code>text</code> · <code>csv</code>	prostý textový výpis · řádky jako CSV (<code>section,field,value</code>)

Výpis je `{ kind, format, value, mime, title, summary, images[], files[] }`. **Obrázky** jsou to, co prohlížeč ukáže (JPEG, PNG, GIF, WebP); vše ostatní je **soubor ke stažení** — u EMV `emv-history.csv` a `emv-records.txt`, u e-ID obrázky JPEG 2000 a surové soubory dokladu. Volby: `lang` (`cs`, `en`, `de`; ve funkcích výchozí jazyk volajícího), `fullPan` (jinak je PAN **maskovaný** — i v hodnotách tagů a hexu záznamů), `title`, `images`, `attachments`. **Text z karty se nikdy nevěří**: každá hodnota je v HTML escapovaná a chat výsledek čistí znovu. `cardReportDocument()` z HTML udělá samostatný dokument se styly.

Celý výpis v pracovišti: po čtení EMV nebo e-ID ukáže záložka výsledku výpis tak, jak ho ukáže chat, s exportem *HTML výpis*, JSON, CSV a Text a tlačítkem pro každou přílohu (`EF.SOD.bin`, `document-signer.cer`, `emv-history.csv` ...). Číslo karty zůstává maskované, stahuje se v prohlížeči, nic se neposílá.

Ve funkcích `m5.nfc.outputs(report)` z výpisu udělá výstupy: `html` → `m5.out.html`, `text` → text, `json` / `csv` → blok kódu a týž obsah jako soubor, `array` → tabulka, `object` → JSON; obrázky (mimo `html`) a soubory se přidají. Příkazy `/emv` (výpis v chatu), `/emv-history` (historie jako tabulka) a `/eid` (čte hned, s limitem 90 s; na CAN / MRZ se zeptá zařízení volajícího a klíč na server nepošle, pak výpis) jsou toky z nástrojů NFC.EMV a NFC.e-ID; mají viditelnost *caller* — výpis vidí jen ten, kdo příkaz spustil. Vstupy a výstupy běhu (u `/eid` výpis s fotografií; CAN ani MRZ zadaný na zařízení mezi nimi není) ale leží u běhu na serveru do `FUNCTIONS_RUNS_DAYS` (výchozí 30 dní) a operátor s přístupem k běhům je vidí. Nápověda `/help nfc`, lekce tutoriálu 18 a 19. Podrobně v `docs/nfc.md`.

Define — `m5mobile.define`

Typované **proměnné a konstanty**, které operátor nadefinuje jednou v konzoli (Android › *Define*) a framework je předá všem běhům jako živé, typované hodnoty pod `m5mobile.define.<název>`. Balíček, Model, funkce i obě aplikace tak čtou stejnou konstantu — seznam APDU šablon, sadu barev, konfigurační objekt — bez toho, aby ji měl každý napevno. Jeden zdroj pravdy validovaný sdíleným modulem (`client/src/lib/define/schema.ts`); Java port (`core/Define.java`) čte stejný JSON a materializuje stejné hodnoty. Podrobně v `docs/define.md`.

GUI builder

Vlevo **navigátor** (název, ikona typu, tag proměnná / konstanta), vpravo **obsah**: přejmenování, změna typu, rozsah (`android` / `web` / `both`) a max. velikost.

Skalár (`string`, `text`, `integer`, `float`, `boolean`, `bytes` hex, `script` jako data, `enum`) se zadává v inputu, dlouhý text v textarea. **Dynamický** typ (`object`, `array`, `class`) otevře rekurzivní builder — klíč, typ hodnoty, max. velikost (0 = neomezená) — a vnořuje se do libovolné hloubky. Tlačítka přidat / odebrat / uložit; uloží se jako JSON přes `PUT /api/admin/define`, ohraničeno limity (200 definic, hloubka 12, 500 položek na kontejner).

Hodnoty pak čte **web** (`GET /api/define?scope=web`, `window.m5mobile.define` a hook `useDefine()`), **Android** (`app().define`, v obrazovkách `define.<název>`, sync při check-inu, cache ve vaultu) i **Functions** (`m5mobile.define.<název>` v JS i Pythonu). Nedostupnost (offline, žádné definice, chyba) je vždy prázdný objekt — čtenář nikdy nespadne. První využití: APDU šablony aplikací pro NFC nástroj (`apduTemplates`).

Monitoring a audit

Záznam provozu

Monitor drží v paměti posledních 5 000 záznamů, počítadla po třídách, sekundové řady za 10 minut a registr živých spojení. Obsah zpráv nemá — server ho nikdy nevidí.

TrafficRecord							SSE event „traffic“
id	at ms	channel ws http	direction in out	cls třída	type „join“, „GET /api/...“		bytes
conn	peerId	accountId	roomHash SHA-256, 16 hex	ip /24 · /48	status ok · error · dropped · HTTP		durationMs

Třídy: `signaling`, `presence`, `relay`, `storage`, `file-proxy`, `heartbeat`, `account`, `admin`, `push`, `api`, `static`, `error`, `other`. Heartbeaty se do živého streamu neposílají (jejich počet je v ticku).

Auditní žurnál

KATEGORIE	PŘÍKLADY UDÁLOSTÍ	ZAPNUTO
<code>security</code>	<code>ws.origin-refused</code> , <code>ws.kicked</code> , <code>auth.invalid-token</code> , <code>join.peer-id-taken</code> , <code>relay.refused</code> , <code>http.rate-limited</code>	vždy
<code>account</code>	<code>account.register</code> , <code>account.sign-in</code> , <code>account.deleted</code> , <code>session.revoked</code> , <code>relay.away</code> , <code>relay.back</code> , <code>relay.push</code>	vždy
<code>communication</code>	<code>room.join</code> , <code>room.leave</code> , <code>relay.stored</code> , <code>relay.delivered</code>	jen na vyžádání (<code>AUDIT_COMMUNICATION=1</code> nebo přepínač)
<code>storage</code>	<code>queue.sweep</code> , zakládání, povýšení a mazání databází	vždy
<code>admin</code>	<code>admin.command</code> , <code>admin.user.delete</code> , <code>admin.audit.export</code> , <code>admin.connection.close</code>	vždy
<code>network</code>	<code>ws.refused</code> , <code>ws.closed</code> , <code>ws.heartbeat-timeout</code> , <code>ws.slow-consumer</code>	vždy
<code>system</code>	<code>server.start</code> , <code>server.stop</code> , <code>http.error</code> , <code>config.rp-id-unset</code> , <code>queue.migrated</code>	vždy
<code>message</code> (6.2)	<code>message.hide</code> , <code>message.unhide</code> , <code>message.delete</code> — někdo skryl nebo smazal zprávu ve svém pohledu : id zprávy, hash místnosti, druhy, vlastní / cizí, konec skrytí, odkud (<code>web</code> / <code>android</code> , zařízení). Obsah nikdy.	vždy

Úrovně `debug < info < notice < warn < error`. Žurnál drží 3 000 posledních záznamů v paměti; s úložištěm jde každý záznam i do tabulky `audit` globální databáze, kde je volné pole `detail` **zapečetěné** master klíčem a svázané s kategorií, událostí a časem.

Audit komunikace zaznamenává, kdo koho kdy a jak velkou zprávou oslovil — tedy přesně metadata, která by šifrovaný chat neměl sbírat. Proto je vypnutý a jeho zapnutí (i vypnutí) se samo zapíše do auditu. Zapínejte jen s právním důvodem.

Živý stream

```
GET /api/admin/live?streams=traffic,audit,tick
Authorization: Bearer <ADMIN_API_TOKEN>
Accept: text/event-stream

event: traffic
data: {"id":812,"at":1790000000000,"channel":"ws","direction":"in","cls":"relay","type":"relay","bytes":1843,"conn":"c-1a82ee...","status":"ok"}

event: audit
data: {"id":77,"category":"security","level":"warn","event":"ws.kicked","status":"rate limits exceeded"}

event: tick (každé 2 s)
data: {"counts":{"..."},"rate":{"framesIn":12,"framesOut":15,"http":1,...},"system":{"rss":..., "loopP99":1.4}}
```

Konzoli, která nestíhá (víc než 1 MB ve frontě odpovědi), server záznamy zahazuje — nikdy kvůli ní nehromadí paměť.

Neměnný audit 3.1

Každý záznam v databázi nese `hash = SHA-256(kanonický JSON [hash předchozího, čas, kategorie, úroveň, událost, ..., detail])`. Každých 500 záznamů, před promazáním starých a na požádání se hlava řetězu **podepíše** (Ed25519, `m5cet/audit-checkpoint/1|poslední_id|hash|čas`; klíč od 6.12 odvozený z master klíče; dřívější `audit-signing.key` je při prvním startu 6.12 připnutý v `audit-signing.pin` s HMAC a smazaný). Ověření (konzole > Audit > Ověřit integritu, `GET /api/admin/audit/verify`) přepočítá řetěz a řekne, kde byl záznam změněn, odstraněn nebo kontrolní bod přepodepsán. Záznamy z doby před 3.1 hlásí jako „před řetězem“; od 6.12 je řádek bez hashe uvnitř řetězu chyba a podpis se ověřuje jen připnutým klíčem, nikdy klíčem uloženým v řádku.

Metriky a alerty 3.1

`GET /metrics` (token `METRICS_TOKEN` nebo administrátor) vrací Prometheus text: spojení, místnosti, členy, účty a relace, rámce a bajty po třídách, frontu, heap, event loop, CPU, audit, zálohy, cluster (`m5cet_cluster_*`) a počet spuštěných alertů.

PRAVIDLO	VÝCHOZÍ PRÁH	PROMĚNNÁ
bezpečnostní varování za minutu	20	<code>ALERT_SECURITY_WARNINGS</code>
chyby za minutu	120	<code>ALERT_HTTP_ERRORS</code>
event loop p99	200 ms	<code>ALERT_EVENT_LOOP</code>
heap z limitu	85 %	<code>ALERT_HEAP</code>
mrtvé položky fronty	1	<code>ALERT_DEAD_LETTERS</code>
selhání zálohy, integrity nebo řetězu auditu	1	<code>ALERT_STORAGE</code>

Alert se spustí a vyřeší jednou (žádné opakování každou minutu); s `ALERT_WEBHOOK_URL` ho server pošle jako JSON (Slack/Teams/vlastní přijímač). Prahy jde měnit v konzoli (panel *Alerty*, uloží se do `alert-rules.json`).

Zálohy a integrita 3.1

Záloha je adresář `$BACKUP_DIR/m5cet-<čas>/`: globální databáze zkopírovaná online backup API SQLite (za běhu konzistentní), kopie šifrovaných databází uživatelů (zůstávají šifrované), index účtů se zabezpečenými trezory, administrátoři (jen hashe tokenů) a `manifest.json` s velikostí a SHA-256 každého souboru. **Master klíč do zálohy nepatří** — uložte ho zvlášť. S `BACKUP_DIR` běží zálohy samy (`BACKUP_INTERVAL_HOURS`, výchozí 24; drží se `BACKUP_KEEP`, výchozí 7) a s nimi `PRAGMA quick_check`; jinak na požádání z konzole (Úložiště). Tamtéž optimalizace a `VACUUM` (jen vlastník).

API reference

Veřejné REST API hlavní služby

METODA A CESTA	POPIS	AUTORIZACE
GET /api/health	živost, verze, build, <code>protocol</code> , počet místností	—
POST /api/functions/event 5.3	odpověď na zprávu modelu, tlačítko, formulář, chyba nebo log z prohlížeče — vstupní bod ve stejném sezení (<code>stream: true</code> jako <code>/run</code>); <code>410 expired</code> , když sezení skončilo	jako příkaz (účet / host)
GET /fn-sandbox.html 5.3	izolovaný rám pro kód funkcí v prohlížeči (vlastní CSP, <code>sandbox allow-scripts</code>)	—
GET /api/modules	manifest volitelných modulů	—
GET /api/turn	ICE server; s <code>TURN_SECRET</code> krátkodobé přístupy a <code>expiresAt</code>	—
GET /metrics 3.1	Prometheus metriky	<code>METRICS_TOKEN</code> nebo administrátor
GET /api/layout	vzhled a šablony od operátora	—
GET /api/client-config 3.2	konfigurace klienta od správce: politika uložených připojení a další servery, povolené a výchozí šablony (Client & addons), od 4.0 moduly a skupiny (bez členů); nic tajného	—
POST /api/share/create redeem revoke	pozvánky (split-key, kód 12 číslic); limit 30 / 40 za 15 min. Zapečetěný obsah: místnost, klíč, jméno a od 3.3 volitelně <code>server</code> (<code>wss://</code>)	—
GET /api/push/status, POST /api/push/subscribe test	Web Push pro zařízení bez účtu (jen známé push služby)	test sobě bez tokenu, všem s admin tokenem
/api/account/*	registrace a přihlášení passkey, <code>me</code> , trezor, push, odhlášení, smazání. Od 4.0 vrátí <code>register/options</code> vygenerované <code>username</code> , <code>register/verify</code> chce <code>keyProof</code> a <code>signin/verify</code> vydá zamčený token (<code>locked:true</code>); neznámý passkey → <code>404 unknown-passkey</code>	Bearer token relace
POST /api/account/unlock 4.0	<code>{ keyProof }</code> — odemkne relaci, když důkaz globálního klíče sedí; jinak zruší token a vrátí <code>403 wrong-key</code>	zamčený token relace
GET /api/menu-config 4.0	menu aplikace z Menu builderu	—
POST /api/clear-site-data 4.0	odpoví <code>Clear-Site-Data: "cache"</code> — krok opravy v kontrole verzí	—
GET /version-manifest.json 4.0	verze, build, protokol, service worker, knihovny a soubory sestavení (SHA-256)	—
GET PUT /api/account/vault — část <code>connections</code> 3.2	zapečetěná uložená připojení: <code>{ connections: { ct, count } }</code> , <code>ct</code> ≤ 1,5 MB	token relace
POST /api/account/passkeys/options verify, GET passkeys/:id/wrapped, DELETE passkeys/:id 3.1	další passkey účtu, jeho zapečetěný kořen, odebrání (poslední nejde)	token relace
PUT DELETE /api/account/recovery, POST recovery/start finish 3.1	obnovovací kód: nastavit, zrušit, obnovit účet (10 pokusů / h)	token relace / důkaz z kódu
GET /api/account/sessions, DELETE sessions/:id, PUT identity 3.1	zařízení účtu a jejich odhlášení; veřejný klíč účtu (Ed25519)	token relace
/api/storage/*	úložiště (i přes WebSocket rámec <code>storage</code>)	relace účtu nebo <code>X-M5cet-Session</code>
GET POST /api/settings, POST /api/audit/purge, /api/analytics/consent	nastavení a souhlasy vázané na <code>deviceId</code>	znalost <code>deviceId</code>

METODA A CESTA	POPIS	AUTORIZACE
<code>/api/ai/*</code> , <code>/api/speech/*</code> , <code>/api/telephony/*</code>	volitelné moduly (AI a Speech zapíná konzole nebo <code>ENABLE_AI</code> , <code>ENABLE_SPEECH</code> ; <code>ENABLE_TELEPHONY</code>)	limity na IP
<code>GET /api/events/recent</code> , <code>GET /api/transfers/stats</code>	metadata událostí, statistika proxy	admin token (od 3.0)
<code>GET /api/android/info</code> 6.0	pro aplikaci: Android klíč serveru (id, SPKI, otisk), režim registrace, nastavení Firebase, minimální verze aplikace, jméno balíčku	—
<code>POST /api/android/enroll</code> 6.0	registrace zařízení: veřejné klíče, důkaz držení, (kód) → id zařízení, policy, klíč serveru	20 / 15 min z IP
<code>POST /api/android/checkin</code> , <code>/ack</code> , <code>/events</code> 6.0	stav zařízení → policy, čekající řídicí zprávy, nejnovější balíček a vydání; výsledek příkazu; události (i podepsané dříve — wipe)	podpis zařízení
<code>GET /api/android/bundles/:id</code> , <code>/releases/:id</code> , <code>/releases/:id/apk</code> 6.0	publikovaný balíček s klíčem zabaleným pro toto zařízení; vydání s podpisem serveru; APK	podpis zařízení
<code>GET /api/profile:username</code> 6.7	veřejná část profilu: <code>{ username, profile, updatedAt, accountKey? }</code> ; <code>404 no-profile</code> , když profil nebo účet chybí; <code>no-store</code>	— (60 / min na IP)
<code>GET PUT DELETE /api/profile</code> 6.7	vlastní veřejný profil: <code>PUT { profile }</code> → <code>400 invalid bad-image empty</code> , <code>413 too-large</code>	relace účtu (30 změn / 10 min)
<code>GET /api/notify/config</code> , <code>GET /api/notify/email/confirm?t=</code> 6.7	upozornění: šablony a přepínače (bez SMTP); potvrzení e-mailové adresy	—
<code>GET PUT /api/account/notify</code> , <code>POST /api/account/notify/test</code> , <code>POST DELETE /api/account/notify/email</code> , <code>DELETE /api/account/push</code> 6.7	volba upozornění účtu a koncové body; test (6 / min); adresa pro e-mail (POST 5 / h, <code>409</code> bez e-mailu na serveru); odpojení prohlížeče	relace účtu + modul <code>notifications</code>
<code>POST /api/android/notify</code> 6.7	<code>{ token, on }</code> — budit zařízení pro účet té relace	podepsaný požadavek zařízení

Operátorské API (`/api/admin/*`)

Všechny cesty vyžadují `Authorization: Bearer <token administrátora>` (nebo relaci konzole po přihlášení passkey). Čtení (`GET`) stačí auditorovi, změny operátorovi, správa administrátorů vlastníkovi — viz Role.

METODA A CESTA	POPIS
GET overview	verze, proces, počty, provoz, fronta, úložiště, audit, zdraví
GET live	SSE: traffic, audit, tick (výběr ?streams=)
GET traffic	záznamy provozu; filtry cls, channel, direction, conn, peer, account, room, type, since, before, errors=1, limit
GET traffic/rates?seconds=	sekundové řady (max 600 s)
GET connections, POST connections/:id/close	živá spojení, odpojení
GET rooms	místnosti (hash), členové, nepřítomní; ?members=full přidá uživatelská jména, skupiny a passkeys (6.0)
GET rooms/registry, GET PUT DELETE rooms/registry/:id 6.0	záznamy místností: popisek, poznámka, štítky, limit členů, blokáce, připnuté oznámení
GET rooms/:id, POST rooms/:id/notice disconnect block wake, DELETE rooms/:id/block 6.0	detail (členové, záznam, provoz, žurnál); oznámení wall / message / flash, odpojení, uzavření a otevření, probuzení nepřítomných
GET users, GET users/:id	účty; detail s passkeys, frontou, auditem, žurnálem, provozem
POST users/:id/signout	odvolat všechny relace (okamžitě i na socketch)
DELETE users/:id?confirm=:id	smazat účet se vším (ID se musí zopakovat)
DELETE users/:id/passkeys/:credentialId 6.0	odebrat jednu passkey (nikdy poslední)
GET DELETE users/:id/public-profile 6.7	veřejný profil účtu: zobrazit (auditor), odebrat (operátor; audit admin.user.profile-removed)
GET PUT notify, POST notify/preview test email test, GET notify/log 6.7	upozornění: nastavení (heslo SMTP zapečetěné; "" ponechá, null smaže), náhled šablony, test uživateli, testovací e-mail, log posledních pokusů
GET queue, GET queue/dead, POST queue/:id/revive	fronta po účtech, dead-letter, obnova položky
GET system, GET db	proces a paměť (+ historie 30 min); databáze
GET audit (?source=db), GET audit/export?format=csv json	žurnál z paměti nebo databáze; export (CSV s ochranou proti vzorcům)
PUT audit/settings	{ communication: bool }
POST audit/entries 6.0	vlastní řádek auditu (z funkcí m5adm.audit.add)
GET telephony/sdk, GET telephony/sdk/calls/:id, POST telephony/sdk/bridges/:id/release 6.0	m5.telephony: poskytovatelé, půjčená čísla, hovory, zprávy, log; uvolnění čísla
GET POST commands	povolené příkazy, čekající, log; zařazení příkazu {kind, deviceId, payload?}
GET push, POST push/test	stav VAPID a odběratelé; testovací push
GET events	metadata událostí (LOG_EVENTS=1)
GET retention, POST retention/run	politika uchovávání, ruční běh
GET storage, GET storage/logs	index a statistika úložiště, tabulka logů
GET whoami 3.1	kdo jsem a s jakou rolí
GET POST admins, PATCH DELETE admins/:name, POST DELETE admins/:name/tokens[:id] 3.1	administrátoři, role, pojmenované tokeny (vlastník)
POST me/passkeys/options verify, POST auth/passkey/options verify signout 3.1	vlastní passkey administrátora; přihlášení do konzole passkey
GET audit/verify, POST audit/checkpoint 3.1	ověření hash řetězu a podpisů; podepsat hlavu teď

METODA A CESTA	POPIS
<code>GET POST backups</code> , <code>POST db/integrity</code> , <code>POST db/optimize</code> 3.1	zálohy, kontrola integrity, optimalizace (<code>{vacuum:true}</code>) jen vlastník
<code>GET metrics</code> , <code>GET alerts</code> , <code>PUT alerts/rules/:id</code> 3.1	metriky; pravidla, spuštěné alerty, historie; práh a zapnutí pravidla
<code>GET PUT client-config</code> 3.2	konfigurace klienta (+ výchozí hodnoty, cesta k souboru, využití, katalog šablon a od 4.0 modulů, stav serverových modulů (<code>features</code>) ; <code>PUT</code> operátor
<code>GET PUT menu-config</code> 4.0	menu aplikace (+ výchozí, cesta k souboru, katalog: ikony, panely, funkce, speciální tlačítka, písma, barvy, moduly, nápověda šablon); <code>PUT</code> operátor, tělo do 1 MB
<code>GET modules/state</code> , <code>PUT modules/switches</code> 5.2	přepínače služeb (<code>{ai?, speech?, functions?}</code>) a hlavní skupiny modulů (chybějící založí)
<code>POST menu-config/render</code> 4.0	náhled builderu: (<code>{ config, lang }</code>) → přeložené texty a HTML bloky jako bezpečné stromy (ukázkov. hodnoty); nic nemění
<code>GET android</code> , <code>PUT android/config</code> 6.0	přehled (úložiště, klíč serveru, FCM, počty, verze, design); policy, registrace, balíček, FCM (servisní úč. se zapečetí)
<code>GET PATCH DELETE android/devices[:id]</code> , <code>POST android/devices/:id/commands</code> , <code>POST android/commands</code> 6.0	zařízení; řídicí zpráva jednomu (<code>ping status flash push update lock wipe config</code>) nebo všem aktivním (bez wipe)
<code>GET android/commands</code> , <code>GET android/events</code> , <code>GET POST DELETE android/codes</code> , <code>GET android/codes/qr</code> 6.0	odeslané příkazy, události zařízení; registrační kódy (kód jen jednou) a QR s odkazem (<code>m5cet://enroll</code>)
<code>GET PUT android/design</code> , <code>POST android/design/reset</code> , <code>GET android/catalog</code> 6.0	design aplikace (kontrola: prvky, ikony, akce, výrazy, limity), katalog pro builder
<code>GET POST android/builds</code> , <code>GET android/builds/:id[/content[/deploy]]</code> , <code>POST android/builds/:id/publish withdraw restore</code> , <code>DELETE</code> 6.0	buildy balíčků; obsah dešifrovaný na serveru; soubor k nasazení pro (<code>?devices=all id,...</code>)
<code>GET android/releases</code> , <code>POST android/releases/upload</code> , <code>PATCH DELETE android/releases/:id</code> , <code>POST .../publish withdraw</code> , <code>GET .../apk</code> 6.0	vydání APK (tělo = soubor APK, do 300 MB)

```
# export auditu bezpečnostních událostí od úrovně warn do CSV
curl -H "Authorization: Bearer $ADMIN_API_TOKEN" \
  "https://chat.example.com/api/admin/audit/export?format=csv&category=security&minLevel=warn" -o audit.csv

# příkaz pro zařízení (doručí se hned, je-li připojené)
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $ADMIN_API_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"kind":"show-notification","deviceId":"dev-3f9c0a","payload":{"title":"Údržba","body":"Ve 22:00 restart"}}' \
  https://chat.example.com/api/admin/commands
```


Admin služba (`/admin/*`)

Layout builder: `GET /admin/layout` (konfigurace, výchozí hodnoty a katalog — paleta, atributy, CSS, třídy aplikace, ikony, rozvržení s výchozími stromy a kontrakty), `PUT /admin/layout` (operátor, tělo do 4 MB; zapíše verzi do historie), `POST /admin/layout/reset` ; od 4.13 historie `GET /admin/layout/history`, `GET /admin/layout/history/:id`, rozdíly `GET /admin/layout/history/:id/diff?against=current|previous`, návrat `POST /admin/layout/history/:id/restore`, sloučení s výchozím `POST /admin/layout/merge` a převod HTML `POST /admin/layout/from-html`; náhled `/layout-preview.html` (`frame-ancestors 'self'`) a `/assets/*` z `dist/public`. Telefonie a SIP (`/admin/telephony/*` včetně `sip/trunks`), AI a řeč (`/admin/ai*` — viz AI a řeč > API; `GET /admin/plugins` a `PUT /admin/plugins/switches` zůstávají jako dřívější adresy, `/admin/logs/stream`). Od 5.2 přístupy: `GET /admin/access/me` (k čemu mám přístup), `GET /admin/access/log` (filtry `module`, `decision`, `subject`, `kind`, `text`, `since`, `limit`, `days`), `POST /admin/access/explain`; webhooky funkcí: `GET /admin/functions/webhooks`, `PUT /admin/functions/webhooks/:modelId`, `GET|DELETE /admin/functions/webhooks/calls`, `GET /admin/functions/webhooks/calls/:id`, `POST /admin/functions/webhooks/calls/:id/replay`; vestavěné balíčky `GET /admin/functions/builtins`, `POST /admin/functions/builtins/:name/install`. Od 5.3 vstupní body: `GET /admin/functions/exports?package=&version=` (exportované funkce po souborech a pole typů), `GET /admin/functions/chains?model=|id=` (sezení zpracování), `POST /admin/functions/event` (klik, formulář, odpověď nebo chyba ve výsledku zkušebního běhu; `live`), `PUT /admin/functions/webhooks/:modelId s endpoint / create` a `DELETE /admin/functions/webhooks/:modelId/:endpoint`. Nástroje konzole kontroluje modul (`403 module-denied`). Dřívější

`/admin/commands/*`, `/admin/clients`, `/admin/test/push`, `/admin/metrics` a `/admin/logs/recent` dnes přeposílají na hlavní službu — ve 2.x čety prázdnou kopii stavu v jiném procesu, takže příkazy nikdy nedorazily.

Více instancí 3.1

S `REDIS_URL` se místnost rozprostře přes všechny instance za load balancerem: lidé na různých instancích se vidí, spojí a pošlou si soubor přes relay.



Obr. 9 — Dvě instance, jedna místnost: členství, signály a relay jdou přes Redis.

ZPRÁVA	KDY	CO UDĚLÁ DRUHÁ INSTANCE
<code>join</code> / <code>leave</code> / <code>update</code>	člen vstoupí, odejde, přihlásí se	<code>peer-joined</code> / <code>peer-left</code> / <code>peer-updated</code> svým socketům; reference účtů si spočítá sama
<code>hello</code> → <code>state</code>	start instance, obnovené spojení s Redisem	pošle seznam svých členů po místnostech
<code>beat</code> / <code>bye</code>	každých 5 s / při zastavení	instance tichá 20 s (nebo s <code>bye</code>) zmizí i s členy
<code>signal</code>	SDP/ICE pro člena jinde	doručí adresátovi
<code>room</code> / <code>chunk</code>	rámec relay pro celou místnost	rozešle; binární kus binárně, starším klientům JSON
<code>to-sender</code>	<code>proxy-need</code> / <code>proxy-cancel</code> od příjemce	předá odesílateli přenosu, je-li u ní
<code>evict</code>	tentýž klient se vrátil (resume) na jinou instanci	starému socketu pošle <code>replaced</code>
<code>revoke</code> / <code>away</code>	odhlášení, smazání účtu / nepřítomnost	ukončí relace na svých socketech / srovná stav relay

Podpis zpráv

S `CLUSTER_SECRET` nese každá zpráva HMAC-SHA256; nepodepsané a padělané se zahodí (počítadlo `dropped`). Kdo smí do Redisu publikovat, bez tajemství místnosti neovládne. Bez tajemství server při startu varuje.

Sdílená data

Instance sdílejí `DATA_DIR` (jeden hostitel nebo sdílený svazek): SQLite úložiště a fronta jsou bezpečné pro více procesů (WAL), účty jsou JSON — instance si před každou operací načte, co zapsala jiná, a zapisuje hned.

Redis klient

Vlastní RESP klient bez závislostí: `redis://` i `redis://` (TLS), `AUTH`, `SELECT`, reconnect s backoffem, znovu-přihlášení k odběru; zprávy odeslané při výpadku se po návratu odešlou (max. 1 000).

Omezení

Limity spojení a rámců jsou na instanci. Dvě instance měnící tentýž účet ve stejné milisekundě mohou jednu změnu ztratit — sticky sessions to prakticky vyloučí.

```
# nginx: dvě instance, sticky podle adresy klienta
upstream m5cet_app {
    ip_hash;
    server 127.0.0.1:5000;
    server 127.0.0.1:5001;
}

# každá instance
REDIS_URL=redis:///heslo@127.0.0.1:6379/0 CLUSTER_SECRET=$(openssl rand -base64 32) DATA_DIR=/var/lib/m5cet
```

Stav clusteru ukazuje konzole (Přehled > Zdraví) a metriky `m5cet_cluster_*`.

Nasazení

Proměnné prostředí

PROMĚNNÁ	VÝCHOZÍ	VÝZNAM
<code>PORT</code> , <code>HOST</code>	5000, 0.0.0.0	kde poslouchá hlavní služba
<code>DATA_DIR</code>	<code>./m5cet</code>	data: účty, úložiště, <code>signaling.secret</code> (systemd: <code>StateDirectory</code>)
<code>TRUST_PROXY</code>	loopback	kterým proxy věřit s <code>X-Forwarded-For</code> (limity, brána spojení, audit)
<code>ALLOWED_ORIGINS</code> 3.0	—	další originy směřící otevřít <code>/ws</code> (čárkami); vlastní doména je povolena vždy
<code>ADMIN_API_TOKEN</code>	—	token konzole a admin API (bez něj vrací 503)
<code>ENABLE_ADMIN</code> , <code>ADMIN_PORT</code> , <code>ADMIN_BIND</code>	—, 5050, 127.0.0.1	admin služba
<code>MAIN_URL</code> 3.0	<code>http://127.0.0.1:\$PORT</code>	kam admin služba přeposílá <code>/api/admin/*</code>
<code>AUDIT_COMMUNICATION</code> 3.0	vypnuto	1 = audit komunikace od startu
<code>LOG_HTTP</code> 3.0	ve vývoji ano	1 = řádek na každý API požadavek i v produkci (bez těl)
<code>PUSH_ENDPOINT_HOSTS</code> 3.0	—	další povolené push služby (<code>example.com</code>) = i subdomény)
<code>VAPID_PUBLIC_KEY</code> , <code>VAPID_PRIVATE_KEY</code> , <code>VAPID_SUBJECT</code>	—	Web Push
<code>WEBAUTHN_RP_ID</code> , <code>WEBAUTHN_ORIGINS</code> , <code>PUBLIC_BASE_URL</code>	—	doména passkeys a povolené originy; bez nich produkce varuje. <code>PUBLIC_BASE_URL</code> od 6.0 potřebuje i m5.telephony (webhooky hovorů) a registrace aplikace pro Android (QR kód)
<code>STORAGE_DIR</code> , <code>STORAGE_MASTER_KEY</code> , <code>STORAGE_KEY_FILE</code>	—	úložiště a jeho master klíč
<code>ACCOUNTS_DIR</code> , <code>RELAY_RETENTION_DAYS</code>	—, 30	účty; jak dlouho čeká položka fronty bez vlastního TTL
<code>PRESENCE_MAX_AWAY_DAYS</code> 6.7	7	přítomnost: kolik dní zůstane v seznamu místnosti člen, jehož spojení spadlo a nevrátil se (desetinná čísla jdou; <code>0</code> = navždy)
<code>ACCOUNTS_MAX</code> 6.7	5000	strop účtů; plné úložiště nejdřív odstraní nejvýš 100 nikdy nepoužitých registrací starších než týden, pak <code>409</code> a audit <code>accounts.full</code>
<code>STORAGE_SESSION_BUDGET_MB</code> 6.7	2048	sdílený rozpočet anonymních databází relací (navíc nejvýš 20 živých na adresu klienta)
<code>NOTIFY_DIR</code> 6.7	<code>\$DATA_DIR/notify</code>	upozornění: nastavení operátora a volby uživatelů (SMTP se nastavuje v konzoli)
<code>TURN_SERVER_URL</code> , <code>TURN_USERNAME</code> , <code>TURN_CREDENTIAL</code>	—	TURN pro striktní NAT (statické přístupy — server varuje)
<code>TURN_SECRET</code> , <code>TURN_TTL_SECONDS</code> , <code>STUN_URLS</code> 3.1	—, 3600, Google STUN	krátkodobé TURN přístupy (coturn <code>use-auth-secret</code>); vlastní STUN servery
<code>ADMIN_TOKENS</code> 3.1	—	další administrátoři: <code>jmeno:role:token,...</code> (role <code>owner</code> , <code>operator</code> , <code>auditor</code>)
<code>METRICS_TOKEN</code> 3.1	—	token pro <code>/metrics</code> (Prometheus); bez něj jen administrátor
<code>ALERT_WEBHOOK_URL</code> , <code>ALERT_<PRAVIDLO></code> 3.1	—	kam posílat alerty; prahy pravidel (tabulka)
<code>BACKUP_DIR</code> , <code>BACKUP_INTERVAL_HOURS</code> , <code>BACKUP_KEEP</code> 3.1	—, 24, 7	plánované zálohy a kontroly integrity

PROMĚNNÁ	VÝCHOZÍ	VÝZNAM
REDIS_URL , CLUSTER_SECRET , CLUSTER_CHANNEL 3.1	—, —, m5cet:cluster	více instancí (cluster); tajemství pro podpis zpráv
WS_CONNECTS_PER_MINUTE , WS_CONNECTIONS_PER_CLIENT , WS_CONNECTIONS_TOTAL 3.1	30, 20, 5000	brána WebSocket spojení (na adresu klienta / celkem)
CLIENT_CONFIG_FILE 3.2	\$DATA_DIR/client-config.json	konfigurace klienta z konzole (Client & addons, moduly a skupiny)
MENU_CONFIG_FILE 4.0	\$DATA_DIR/menu-config.json	menu aplikace z Menu buildera
ACCESS_LOG_DAYS , ACCESS_LOG 5.2	30, zapnuto	log přístupů: kolik dní souborů držet; ACCESS_LOG=0 vypne
WEBHOOK_AUTO_WAIT_MS 5.2	25000	jak dlouho čeká webhook v režimu auto , než odpoví 202
FUNCTIONS_RUNS_DAYS , FUNCTIONS_BUILTINS 5.2	30, zapnuto	úklid běhů a logu webhooků; FUNCTIONS_BUILTINS=0 nenainstaluje vestavěné příkazy
FUNCTIONS_NFC_RUN_HOURS 6.7	24	jak dlouho se drží běh funkce, který přečetl kartu (m5.nfc), i s logy
LOG_EVENTS	vypnuto	metadata událostí (/api/admin/events)
ROOM_REGISTRY_FILE , FUNCTIONS_ADM_KEY_FILE 6.0	\$DATA_DIR/room-registry.json , \$DATA_DIR/functions-adm.key	záznamy místností; klíč tokenů funkcí pro m5adm
TELEPHONY_DID_POOL , TELEPHONY_DID_ASSIGN , TELEPHONY_FN_RATE , TELEPHONY_DB_FILE 6.0	—, zapnuto, 30, \$DATA_DIR	čísla k půjčení (" +420..., vonage:+44..."); 0 = neměnit webhook čísla; placené operace modelu za minutu; databáze telefonie (m5.telephony)
TWILIO_MESSAGING_SERVICE_SID , TWILIO_WHATSAPP_FROM , TWILIO_MESSENGER_PAGE_ID , TELNYX_WHATSAPP_FROM , VONAGE_WHATSAPP_FROM , VONAGE_VIBER_FROM , VONAGE_MESSENGER_PAGE_ID , VONAGE_MESSAGES_SANDBOX 6.0	—	odesílatelé zpráv do chatovacích sítí; VONAGE_MESSAGES_SANDBOX=1 = sandbox Vonage Messages
VONAGE_ALLOW_UNSIGNED_SMS 6.7	—	1 = přijmout Vonage SMS bez sig jako neověřenou, i když je nastaven VONAGE_SIGNATURE_SECRET (jinak 403)
ANDROID_DESIGN_IMAGE_HOSTS 6.7	žádný	hostitelé (čárkami), ze kterých smí design Androidu brát pevné https obrázky
HLRLOOKUPS_API_KEY , HLRLOOKUPS_API_SECRET , META_PAGE_ID , META_PAGE_TOKEN , META_GRAPH_VERSION 6.0	—	HLR-Lookups.com; Messenger přes Meta Graph API
M5CET_ENV_FILE 6.0	.env	jiný soubor s proměnnými; none = žádný (E2E testy tak nevidí klíče vývojáře)
ENABLE_AI , ENABLE_SPEECH , ENABLE_FUNCTIONS , ENABLE_TELEPHONY + klíče poskytovatelů	vypnuto	volitelné moduly; AI a Speech lze zapnout i v konzoli (\$DATA_DIR/plugins.json , PLUGINS_SETTINGS_FILE) — nastavená proměnná má přednost. Od 4.14 se poskytovatelé a klíče nastavují v konzoli (\$DATA_DIR/ai/ ; AI_DATA_DIR , AI_CONFIG_FILE , AI_JOURNAL_FILE); klíč v proměnné prostředí dál funguje jako poskytovatel „z prostředí“. HuggingFace: HF_API_KEY , HF_TEXT_MODEL (i s poskytovatelem, např. ...:novita , ...:cheapest), HF_ASR_MODEL , HF_BASE_URL (výchozí https://router.huggingface.co)

nginx

Konfigurace je v `deploy/nginx/m5cet.conf` . Pro 3.0 přibyl blok pro operátorské API (SSE potřebuje vypnutý buffering a dlouhý timeout):

```
location /api/admin/ {
    # allow 203.0.113.10; deny all; # doporučeno
    proxy_pass http://m5cet_app;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_buffering off;
    proxy_cache off;
    proxy_read_timeout 3600s;
}
```

Od 3.2 build ukládá ke každému souboru v `/assets/` i předkomprimované `.br` a `.gz`. nginx je posílá direktivou `gzip_static on;` (s modulem `ngx_brotli` i `brotli_static on;`); bez nginx je posílá sám server. Soubory s hashem v názvu mají `Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable`, HTML, service worker a `build.json` dále `no-store`.

Od 6.7 má referenční konfigurace i `location /hooks/` (webhooky Funkcí, tělo do 6 MB, `proxy_read_timeout 120s`) a `location = /fn-sandbox.html` (rám, ve kterém běží prohlížečový kód funkcí) a CSP statiky `frame-src 'self'` — bez nich za ní webhooky modelů ani `m5.browser.run` nefungovaly. Konfigurace z instalátoru posílá na aplikaci všechno a změnu nepotřebuje.

Upgrade z 6.6 na 6.7

- `git pull`, `npm ci`, `npm run build` (nebo `./update.sh`); referenční nginx doplnit o bloky výše; restart `m5cet` a `m5cet-admin`. Sandbox Funkcí startuje Node s permission modelem (`--permission`, na Node starším než 22.13 / 23.5 `--experimental-permission`; ověřeno na Node 24). Nové proměnné prostředí zná instalátor (`update.sh --set`).
- Aplikaci pro Android 6.7 nasaďte spolu se serverem.** Aplikace 6.7 použije jen podepsanou policy; se starším serverem změny policy ignoruje. Starší aplikace se serverem 6.7 fungují (bez té ochrany); build, jehož design používá prvek nebo akci 6.7 (výchozí: `swipe`), dostane `minAppCode` 60700 sám, takže si starší aplikace nechá build, který má.
- Zkontrolujte design Androidu:** obrázky s počítanou adresou jen `asset: /data:image/`, vzdálené jen pevné z `ANDROID_DESIGN_IMAGE_HOSTS`, `url.open` jen pevná https adresa. Uložený design, který pravidla poruší, server při čtení **nepoužije** (použije výchozí, zapíše varování do logu a konzole to ohlásí) — opravte ho v konzoli a uložte znovu.
- Telefonie Vonage:** se `VONAGE_SIGNATURE_SECRET` zapněte podepsané webhooky i pro SMS API (jinak `403`), nebo `VONAGE_ALLOW_UNSIGNED_SMS=1`.
- Funkce:** `m5.caller.room` je slepé id (`r3...`), ne název — modely, které podle názvu rozlišovaly místnosti, upravte. Relace zpracování z doby před 6.7 se z aplikace nepokračují (`410` — spustit příkaz znovu).
- Audit zpráv má aktéra `guest` (id klienta v `detail.claimedClient`); `/metrics` po 30 odmítnutých požadavcích za 15 min z adresy vrací `429` — zkontrolujte `TRUST_PROXY`. Upozornění: v konzoli *Notifications* zapnout kanály (e-mail je výchozí vypnutý), nastavit SMTP a šablony.

Upgrade z 3.2 na 3.3

Jen klient: `git pull`, `npm ci`, `npm run build`, restart `m5cet`. Protokol, šifrování ani data se nemění; otevřená okna nabídnou obnovení. Starší klient by server v pozvánce přehlédl a připojil by se sem — proto po nasazení obnovit okna.

Upgrade z 3.1 na 3.2

- `git pull`, `npm ci`, `npm run build` (nebo `./update.sh`) — build nově předkomprimuje assety.
- nginx (doporučeno): `gzip_static on;` v bloku `/assets/` (hotové v `deploy/nginx/m5cet.conf`); `nginx -t && systemctl reload nginx`.
- Restart `m5cet` a `m5cet-admin`. Bez `client-config.json` platí výchozí hodnoty: uložená připojení zapnutá, všechny šablony povolené, výchozí Motorsport.
- Protokol ani šifrování se nemění: **klienti 3.1 a 3.2 se v místnosti potkají**. Otevřená okna nabídnou obnovení (nový build). Kdo si šablonu už vybral, má ji dál.
- V konzoli > *Client & addons* nastavit šablony a případné další signalizační servery.

Upgrade z 3.0 na 3.1

- `git pull`, `npm ci` (nová závislost `hash-wasm`), `npm run build` (nebo `./update.sh`).
- nginx: v hlavičce CSP `script-src 'self' 'wasm-unsafe-eval'` (hotová konfigurace v `deploy/nginx/m5cet.conf`); `nginx -t && systemctl reload nginx`. Bez toho Argon2id neběží a nikdo se nepřipojí.
- Doporučeno: `TURN_SECRET` místo statických TURN přístupů, `BACKUP_DIR`, `METRICS_TOKEN`, `ALERT_WEBHOOK_URL`; jmenovití administrátoři místo sdíleného tokenu.
- Restart `m5cet` a `m5cet-admin`. Migrace proběhnou samy: fronta dostane evidenci relayovaných zpráv a zapečetěná metadata (staré položky se dál přečtou), audit hash řetěz (staré záznamy „před řetězem“), účty nová pole.
- Všechna okna obnovit.** Klient 3.1 se připojuje pod slepým ID a jinými klíči — s klientem 3.0 se v místnosti nepotká. Zprávy čekající ve frontě z 3.0 se otevrou. Relace z 3.0 byly jen v paměti, takže se každý jednou znovu přihlásí passkey.

Upgrade z 2.x na 3.0

1. `git pull`, `npm ci`, `npm run build` (nebo `./update.sh`).
2. Do nginx přidat blok `/api/admin/`; `nginx -t` && `systemctl reload nginx`.
3. Běží-li hlavní služba jinde než na `127.0.0.1:$PORT`, nastavit admin službě `MAIN_URL`.
4. Restart `m5cet` a `m5cet-admin`. Při startu se staré schránky převedou do fronty (`queue.migrated` v auditu) a vznikne `signaling.secret`.
5. Otevřená okna nabídnou obnovení (nový build). Klient 2.x se s 3.0 nespojí — všichni obnoví.
6. Dřívější admin stránka ukládala token do `localStorage`; nová konzole ho při prvním otevření smaže. Zvažte výměnu `ADMIN_API_TOKEN`.

Ověření

```
npm run check           # TypeScript
npm test -- --no-file-parallelism # 1107 unit testů (vč. fuzz, upgrade z 3.0, cluster s Redisem, připojení, konfigurace klienta, všechna rozvržen
npm run build
npm run test:e2e         # 67 testů: zprávy, soubory P2P i relay, šifrovaný hovor, účty a obnova, uložená připojení, okno Místnost, sdílení připoje
npm run load-test -- --url ws://127.0.0.1:5000/ws --clients 500 # zátěž (zvednout WS_* limity na testovacím serveru)
curl -s https://chat.example.com/api/health # {"ok":true,"protocol":2,"version":"6.1.0","cluster":"local",...}
```

Bezpečnostní opatření serveru

HTTP

Helmet, CSP v produkci `script-src 'self' 'wasm-unsafe-eval'` (jen WebAssembly pro Argon2id, žádný `eval`) a `object-src 'none'`, workery jen z vlastního originu; `Cache-Control: no-store` všude; limity **před** parsery těl (veřejné API 100 / 15 min, trezor 300, úložiště 1 200, admin 30 odmítnutí / 15 min); JSON do 256 KB (trezor 8 MB, úložiště 12 MB); chyby 500 bez interních detailů.

Logy

Řádek požadavku = metoda, cesta, stav, doba, velikost. **Nikdy těla** — odpovědi nesou session tokeny a šifrované texty (2.x je logovala). Surové tělo se drží jen pro webhooks poskytovatelů kvůli podpisům.

WebSocket

Origin, brána spojení, maxPayload 256 KB, validace rámců, limity tříd, vyhazování opakovaných narušitelů, heartbeat, zpětný tlak, vlastnictví přenosů, rozesílání jen ověřených polí.

Identita a soukromí

Pseudonymy účtů v místnosti, obecná odmítnutí relay, IP v monitoru zkrácené na /24 (/48), místnosti jako hash, audit komunikace jen na vyžádání, zapečetěné detaily v databázi.

SSRF

Server POSTuje jen na push endpointy známých služeb (https, bez portu a přihlašovacích údajů); příkaz ke stažení souboru přijme jen https adresu a klient se uživatele zeptá.

Ukončení

SIGTERM/SIGINT: sockety se zavřou (klienti se vrátí přes resume), účty se zapíší, databáze se zavřou a klíče vynulují, pak konec (nejpozději za 8 s).

Bezpečnostní analýza a audit 6.7

6.7 přinesla dva dokumenty z revize kódu — `docs/security-analysis.md` (model důvěry, kryptografie, platformy, srovnání se Signalem, Threemou, WhatsAppem, Wire, Matrixem a Session, nálezy F-01...F-31, roadmapa) a `docs/audit-6.7.md` (testy, buildy, závislosti, nálezy V1–V6, S1–S21, N1–N32) — a podle nich opravy. Ani jedno není externí audit.

Server

Sandbox Funkci s permission modelem Node (jen čtení vlastních souborů, bez generování kódu z řetězců, prostředí jen `PATH`); WS brána vrací sloty, neznámé cesty upgradu `404`; omezený stav bez přihlášení (nastavení, souhlasy, audit zpráv, relace úložiště, účty); bezpečné regexy; JWT váže algoritmus na klíč; limity administrace až po ověření; SSRF guard připnutý na ověřenou adresu; webhooks telefonie se zavřou, je-li nastaven podpis; běhy s kartou 24 h; `.env*` mimo Docker build a dev server.

Web

Výstupy funkcí ve zprávě jiného člena samy nic nedělají (kód až po kliknutí, skrytý nikdy, relaci pokračuje jen otevírající nebo jeho místnost); nezašifrovaná historie se odmítne; sender keys podle odesílatele; soubor vázaný na peera a stropy paměti; název místnosti na server nejde; síla klíče místnosti.

Android

Design už nevynese dešifrované zprávy (byla to jediná kritická chyba); pin klíče serveru váže klíč; podepsaná policy; PIN počítaný před derivací; notifikace neutrální při zámku; úplný wipe; jedna derivace Argon2id naráz; „ověřeno“ jen s připnutým klíčem; Android 10–12 bez pádů.

Co trvá

Kód webu doručuje server (F-02); heslo místnosti je kořen důvěry a slepé ID offline orákulum (F-04 — síla se jen měří); statické klíče zařízení bez obnovy po kompromitaci a bez post-kvantové ochrany (F-06); schránka pod klíčem místnosti (F-09); TOFU podle jména (F-13); metadata (F-15); nešifrovaná `functions.db` (F-18); sandbox bez izolace procesu (F-03); žádný nezávislý audit ani reprodukovatelný build (F-29). Celkové hodnocení analýzy $\approx 4 \rightarrow \approx 4,5$ z 10 (10 = dnešní Signal).

Stav každého nálezu s commitem a místem v kódu: `docs/security-analysis.md`, kap. 11. Známé mezery: `docs/security-model.md`. Nic z oprav neběželo na skutečném zařízení ani proti skutečným poskytovatelům.

Návrhy a roadmapa

Návrhy z dokumentace 3.0 a jak dopadly ve 3.1; na konci to, co zbývá. Priorita  = nejvyšší přínos pro bezpečnost či spolehlivost, náročnost S / M / L.

Stav návrhů z 3.0

OBLAST	NÁVRH	STAV	KDE
Kryptografie	Forward secrecy a odebrání člena	hotovo 3.1	klíče odesílatele s ratchetem, rotace, <i>Vyloučit z mých zpráv</i> — Šifrování v3. MLS zůstává v plánu pro velké skupiny.
	Slepá ID místností	hotovo 3.1	HKDF místo HMAC názvu, r3....
	Párové šifrování soukromých zpráv	hotovo 3.1	ECDH P-256 (WebCrypto nemá X25519 všude), podepsaný hello
	Identita svázaná s účtem	hotovo 3.1	Ed25519 z kořene účtu, certifikát zařízení, pin podle účtu
	Argon2id	hotovo 3.1	64 MiB / 3 průchody ve Web Workeru, CSP (<code>'wasm-unsafe-eval'</code>)
	Ověření QR kódem	hotovo 3.1	zobrazení i skenování (<code>BarcodeDetector</code>), potvrzení
Protokol	Více instancí	hotovo 3.1	Redis pub/sub, podepsané zprávy — Více instancí; fronta dál v SQLite (sdílený disk)
	Binární rámce	hotovo 3.1	vlastní binární formát kusů (jednodušší než CBOR) po DataChannelu i socketu; WebTransport zatím ne
	SFU s E2EE	částečně	rámce hovoru jsou šifrované end-to-end a připravené pro SFU; SFU samotné součástí není
	TURN s krátkodobými přístupy	hotovo 3.1	<code>TURN_SECRET</code> , obnova před vypršením
Fronta	Trvalá evidence účtenek	hotovo 3.1	tabulka <code>relay_ledger</code>
	Neutrální text probuzení	hotovo 3.1	push bez jména a místnosti
	Metadata fronty	hotovo 3.1	odesílatel a stav zapečetěné master klíčem, odesílatel jen jako hash (v globální DB — do DB uživatele se zapisovat nedá, když je zamčená)
Účty	Více passkeys a obnovovací klíč	hotovo 3.1	zapečetěný kořen pro každý passkey i kód
	Relace přezívající restart, seznam zařízení	hotovo 3.1	hashe v <code>sessions.json</code> , klouzavá platnost
	Zálohy a integrita	hotovo 3.1	online backup, manifest, quick_check, VACUUM
Administrace	Role, jmenné přístupy, přihlášení passkey	hotovo 3.1	vlastník / operátor / auditor; OIDC zatím ne
	Neměnný audit	hotovo 3.1	hash řetěz + podepsané body
	Prometheus, OpenTelemetry, alerty	částečně	<code>/metrics</code> , a alerty s webhookem ano; trasování OpenTelemetry ne
Klient	Rozdělit <code>App.tsx</code> , error boundary	částečně	panely, ovládání hovorů, dialog a pomocné funkce v modulech, error boundary; hooky spojení a peerů zbývají
	Kryptografie ve Web Workeru	hotovo 3.1	KDF ve workeru, rámce hovoru ve workeru
	Rozdělení bundlu, dlouhé seznamy	hotovo 3.1	hlavní chunk 685 → 440 kB, React zvlášť; okno 200 zpráv + <code>content-visibility</code>
	Dokončit i18n	hotovo 3.1	hlášky chatu cs/en/de + test úplnosti
Testy	Fuzzing a property testy	hotovo 3.1	vlastní seedovaný generátor (bez závislosti); našel chybu v RESP parseru

OBLAST	NÁVRH	STAV	KDE
	Zátěžové testy	hotovo 3.1	<code>npm run load-test</code> (1 000 klientů lokálně: RTT p99 3 ms)
	E2E konzole v CI, test upgradu	hotovo 3.1	konzole s rolemi, obnova účtu, relay souborů, hovor; upgrade dat z 3.0

Co dál

NÁVRH	PROČ	PRIORITA	NÁROČNOST
Relay a fronta pod klíči odesílatelů — předem rozeslané řetězy nebo prekeys (X3DH) pro nepřítomné	Zprávy pro nepřítomné a fronta odchozích jsou dnes pod klíčem místnosti: forward secrecy pro ně neplatí.	P1	L
Účty v SQLite místo JSON souborů	Bezpečné souběžné zápisy více instancí bez spoléhání na sticky sessions; transakce.	P2	M
SFU pro skupinové hovory (mediasoup / LiveKit) s již šifrovanými rámci	Mesh se nad 4–5 účastníků neškáluje; rámce jsou připravené.	P2	L
Hooky spojení a WebRTC peerů z <code>App.tsx</code> + jejich unit testy; stavový automat spojení	Zbytek logiky chatu je testovaný jen end-to-end.	P2	M
MLS (RFC 9420) pro velké místnosti	Párová distribuce klíčů odesílatelů roste s n^2 ; MLS s $n \log n$.	P3	L
Seznam zařízení účtu viditelný protistranám (podepsaný účtem, transparentní změny)	Upozornit, když účet získá nové zařízení, ne až když napíše.	P3	M
OIDC pro konzoli, OpenTelemetry trasování	Napojení na firemní identitu a tracing.	P3	M
Fronta v Postgresu , WebTransport	Cluster přes více hostitelů bez sdíleného disku; nižší latence relay.	P3	L
Import / export uložených připojení zapečetěným souborem; <i>uložit jako připojení</i> po přijetí pozvánky	Sdílení pozvánkou je hotové (3.3); přenos celé sady mezi účty zatím ne.	P3	S
Vlastní šablona od správce (barvy, písmo, zaoblení) v konzoli	Firemní vzhled bez úprav CSS; dnes jen výběr z 13 šablon.	P3	M
Post-quantový hybrid (ML-KEM + ECDH) pro párové klíče	„Sklidit teď, rozšifrovat později“; až to WebCrypto nabídne nativně.	P3	M

Změny v 6.14

Aplikace pro iPhone, iPad a Apple Watch a buzení při hovoru. Podrobně: [CHANGELOG.md](#) > 6.14.0, [docs/ios-architecture.md](#), [docs/ios-server.md](#), [docs/api.md](#) > Buzení při hovoru, [docs/deployment.md](#) > Přejít na 6.14.

iOS, iPadOS, watchOS

Port všech funkcí aplikace pro Android do Swiftu — přehled. Projekt [ios/M5cet.xcodeproj](#) (aplikace, rozšíření notifikací, hodinky, testy), balíček [ios/M5Kit](#), CI [.github/workflows/ios.yml](#).

Server a konzole

[/api/ios/*](#), APNs a VoIP push (nové proměnné [APNS_KEY_FILE](#), [APNS_KEY_ID](#), [APNS_TEAM_ID](#), [APNS_TOPIC](#), [APNS_ENV](#), [IOS_DATA_DIR](#), [IOS_EVENT_DAYS](#)), vydání přes App Store / TestFlight, design iOS, AASA; menu **iOS** v konzoli pod právy modulu Android.

Buzení při hovoru

Kdo zahájí hovor, pošle nepřítomným zapečetěnou položku relay s příznakem hovoru (a konec, když nikdo nepřijal); server je vzbudí podle jejich nastavení — web push, FCM, VoIP push na iPhone. Zvonění vyprší za 60 s, nepřijatý hovor je zmeškaný; limit 1 zvonění za 10 s a 6 za 10 min na odesílatele a místnost; vlastnost [call-wake](#) v hello.

Opraveno a známá omezení

Android: chyby diktování se zobrazí, převod text → hlas v hovoru na 48 kHz posílá celou větu; zamčená aplikace (Android i iOS) nepustí design na jinou obrazovku než zámek. Aplikace iOS běžela jen v simulátoru, hodinky jen sestavené; podpis a distribuce potřebují účet Apple Developer; omezení iOS — snímky obrazovky, záznam hovorů Telefonu, MIFARE Classic, platební AID, běh na pozadí.

Změny v 6.13

Jazyky a desktopová aplikace. Podrobně: [CHANGELOG.md](#) > 6.13.0, [docs/i18n.md](#), [docs/desktop.md](#), [docs/deployment.md](#) > Přejít na 6.13.

Jazyky

Kontrakt `client/src/lib/locales.ts` (Android `core/Locales.java`): en, cs, de, es, it, fr, sk, sl, fi s náhradním řetězem (slovenština → čeština → angličtina). Překlady `i18n/locales/<jazyk>/*.json` podle glosáře `i18n/GLOSSARY.md`, nástroje `i18n-extract` a `i18n-check`. Web: jazyk z prohlížeče, výběr bez obnovení stránky, každý jazyk jako malý balíček stažený až při výběru, `Intl` pro data, čísla, velikosti, řazení a množná čísla. Android: slovenština samostatně, texty z Javy jako klíče designu. Server: upozornění a e-maily v jazyce uživatele (RFC 2047, UTF-8), stránka po odchodu, hlášky telefonie, hlasy Piper pro slovinštinu a finštinu.

M5cet Desktop

Electron 44: okno načte `https://<server>/`, ale stránku, skripty, styly a service worker dodá podepsaná aplikace; na síť jdou jen API, soubory, sandbox funkcí a WebSocket, cizí kód se v originu serveru nespustí (F-02). Integrita archivu aplikace a Electron Fuses, stejné bezpečnostní hlavičky jako server, kontrola verze. Passkeys: Windows Hello v aplikaci, na macOS přihlášení přes systémový prohlížeč s výsledkem zapečetěným ke klíči aplikace. Nativní menu v 9 jazycích, upozornění, odznak, lišta, odkazy `m5cet://`.

Změněno

Telefony se slovenštinou dostanou slovenštinu (dřív češtinu). Design s `lang.set` na nový jazyk potřebuje aplikaci 6.13. Šablony upozornění se třemi jazyky se doplní z náhradního řetězu.

Známa omezení

Nové překlady vytvořila AI (bez rodilého mluvčího); konzole a `/help` anglicky. Desktop neběžel na skutečném Windows, buildy nejsou podepsané, macOS starší než 13 nepodporuje; Web Push a Web NFC na desktopu nejsou.

Změny v 6.12

Bezpečnostní vydání podle otevřených nálezů bezpečnostní analýzy. Podrobně: [CHANGELOG.md](#) › 6.12.0, [docs/protocol-v4.md](#), [docs/security-analysis.md](#) › 13, [docs/review-612.md](#), [docs/install-check.md](#), [docs/deployment.md](#) › Přechod na 6.12.

Přidáno Protokol 4 na webu i v Androidu (F-06, F-09, F-13, F-19, F-20, F-21, G-09); NFC tag Připojka v2 (F-12); <code>check.sh</code> — kontrola balíčku, konfigurace, služby, HTTP serveru a TLS, firewallu, jádra, sítě, systému a Dockeru; manifesty a podpisy vydání a kontrola načteného webového kódu (F-02, detekce); CodeQL a audit závislostí v CI.	Opraveno (bezpečnost) Server: šifrované <code>functions.db</code> a <code>telephony.db</code> (F-18, G-07), bubblewrap pro sandbox (F-03), klíčovaný hash místnosti a zkrácené IP (F-04, F-15), auditní pin (F-23), přesné originy passkeys (F-24), limity na adresu (F-28), integrita modelů řeči. Web: náhodný klíč místnosti, cizí kód v přísném sandboxu, jména a citace, trezor s AAD (F-04, F-08, F-22, F-25 – F-27). Android: zámek bez datového klíče se schránkou zámku, PIN ve StrongBox / TEE, nouzový PIN (F-16, G-14, G-20, G-22). Revize 6.12: 4 vysoké, 11 středních a další nálezy — opravené.	Změněno Build výchozího designu Androidu potřebuje aplikaci 6.12. Nové volitelné proměnné prostředí (hub, sandbox, TURN, access log, passkeys, limity, modely řeči, průhlednost klíčů). Starší klienti (protokol 3) fungují dál; obálky v1 / v2 se neotevírají.
Známa omezení Protokol 4 neběžel živě mezi webem a Androidem ani na telefonu (shodu dokládají vektory). Žádný nezávislý audit ani formální analýza, web dál doručuje server, metadata zná server. Verdikt ≈ 6,5 / 10 vůči Signalu (z ≈ 4,5).		

Změny v 6.11

`/mail` bez parametru zůstal viset na „Running e-mail analysis...“: dotaz DNS bez odpovědi držel běh bez limitu (za VPN dlouho) a aplikace na konec streamu čekala bez časového limitu. Podrobně: [CHANGELOG.md](#) › 6.11.0, [docs/functions-architecture.md](#) › 7.1, 8.1.1, [docs/user-help.md](#), [docs/deployment.md](#) › Přejchod na 6.11.

Přidáno

Odpovědi od **system-messenger** s názvem a ikonou modelu, jako odpověď na příkaz, v místnosti „přes <jméno>“, široká bublina; **kontrola parametrů** s kartou definice a návodu; **ikona a návod modelu** v konzoli a v `GET /api/functions/commands` (s `pattern`, `min`, `max`); **našeptávač** s volným hledáním, pamětí použití, sekcemi a nápovědou parametrů; `/hlr` s číslem; ohlášené čekání (`progress` „Waiting for ...“); Android: pole formuláře podle typu.

Opraveno

Zaseklý příkaz: 30 s bez známky života = chyba s ikonou a flash, každý konec streamu právě jednou; DNS z funkcí s limitem 4 s a vlastními servery, `m5.http` s limitem i na překlad jména; `/mail` vždy do 20 s; odchod volajícího běh zruší; stream končí právě jednou `done` nebo `error`; `bad-input` se všemi problémy, definicí a podpisem; vypnutý vestavěný model už při aktualizaci nevzniká dvakrát.

Změněno

Build výchozího designu Androidu potřebuje aplikaci 6.11 (`minAppCode` 61100). Nové volitelné proměnné `FUNCTIONS_DNS_TIMEOUT_MS`, `FUNCTIONS_DNS_SERVERS`, `FUNCTIONS_SSE_PING_MS`, `FUNCTIONS_WAIT_NOTICE_MS`, `FUNCTIONS_WAIT_EVERY_MS`. Vestavěné balíčky 1.4.0; `/hlr +420...` spustí placený dotaz hned.

Známá omezení

Nic z 6.11 neběželo na telefonu a `/hlr` s číslem neprošel skutečným poskytovatelem. Odpověď do místnosti je dál zpráva člena (s „přes“), ne serveru; paměť našeptávače nepřechází mezi zařízeními.

Změny v 6.10

Kontrola definic `m5mobile.define.apduTemplates`: většina standardních šablon byl jediný příkaz, který sám kartu nepřečte, a Android šablony s celým čtením odmítal. Podrobně: [CHANGELOG.md](#) > 6.10.0, [docs/nfc.md](#), [docs/define.md](#), [docs/security-analysis.md](#) > 12, [docs/deployment.md](#) > Přejít na 6.10.

Přidáno

Šablona = kroky: pevné příkazy (`expect`, `optional`, `more` pro odpovědi po rámcích) a operace čtečky (`select-ppse`, `select-aid`, `get-data`, `read-log`, `gpo`, `read-afl`, `read-files`, `for-each-aid`, `eid-read` ...). **Standardní sada** čte úplně: EMV (všechny aplikace, kontaktní PSE, Visa, Visa Electron, V PAY, Mastercard, Maestro, Amex, JCB, Discover, UnionPay), e-ID / e-pas, DESFire, ISO 7816. **Běh** se záznamem každého APDU, pohledy a sdílením na webu i v Androidu; nový druh zprávy „poznámka“ (Sobě). **Android**: gesta bublin, citace s návratem na originál, avatar s profilem, *Můj profil*.

Opraveno (bezpečnost)

Padělaný nepodepsaný webhook řídil TSA (G-01); obejití práv konzole velikostí písmen (G-02); anonymní hovory a SMS bez pravidla modulu (G-04); hádání route kódů (G-05); toll fraud v TSA (G-06); přehrání webhooků (G-08); soukromé zprávy a přílohy u celé místnosti, výběr příjemců na všech cestách (G-10, G-12); data karet bez souhlasu, APDU jen ke čtení, maskování (G-17 – G-19); design Androidu bez úniku dat a bez přepínání soukromých voleb, neutrální oznámení při zámku (G-20 – G-24).

Změněno

Webhooky Telnyx / Vonage bez podpisu už nespouští pravidla (`TELEPHONY_ALLOW_UNSIGNED`); telefonní panel webu potřebuje pravidlo modulu; TSA s prázdným seznamem zemí jen do vlastních zemí; build výchozího designu Androidu potřebuje aplikaci 6.10.

Známá omezení

Nic neběželo se skutečnou kartou, na telefonu ani u poskytovatele telefonie. Verdikt vůči Signalu $\approx 4,5 / 10$: chybí PCS a PQ, web doručuje server, identita TOFU podle jména, žádný nezávislý audit.

Změny v 6.9

Telephony & SIP přestavěné na ústřednu. Podrobně: [docs/telephony.md](#) > 0 a dokumenty [telephony-console.md](#), [telephony-routing.md](#), [telephony-tsa.md](#), [telephony-tsa-editor.md](#), [telephony-providers.md](#), [telephony-media.md](#).

Přidáno

Stránka konzole se záložkami Overview, Providers, Permissions, Outbound / Inbound routing, Applications, Route codes, SIP trunks, Tests, Calls & sessions, Log.

Oprávnění: země, blokována čísla, hodinové rozpočty, souběh, nejdelší hovor, příchozí limity, limity route kódů, hosté HTTP v TSA, uchování logu; práva [inroute](#), [routing](#), [tsa](#), [log](#). **Pravidla:** vzory čísel, časová okna, skupiny; služba aplikace (API klíč a secret) nebo SIP trunk s caller ID; cíl TSA / stav / pass; zkušební dotaz s důvody. **TSA:** 27 nástrojů, bezpečné vzorce, validace, šablony, běh na hovoru, simulátor, editor. **Route kódy** (4–6 číslic, room / user, TTL 600 s) se SDK v JS i Pythonu a nástroji ve vizuálním tvůrci.

Zvuk do místnosti (konference, až 16 členů) nebo členovi. **Log** webhooků a událostí s detailem. **Testy** včetně testovací příchozí SIP adresy.

Změněno

Příchozí hovor bez pravidla dostane výchozí cíl — busy (po aktualizaci založte příchozí pravidla). Odchozí hovory a SMS prochází oprávněními a pravidly.

[telephony.json](#) zachová cizí sekce.

Strážce konzole bere práva z tabulky API.

Známa omezení

Nic neprošlo skutečným hovorem ani účtem poskytovatele (seznam neověřeného v

[docs/telephony-providers.md](#) > 9).

Vonage hovor neodmítne (ukončí ho); Twilio nepřenese jméno volajícího. Rychlost a výška TTS zatím bez účinku. Směrování zvuku jen na jedné instanci serveru; Android zvuk nepřijme.

Změny v 6.8

Android nemá systémový „záznam zpráv“, do kterého by směl zapisovat jiný messenger (SMS historii píše jen výchozí SMS aplikace) — zprávy proto dostaly vlastní **Záznam** v aplikaci a místnosti se v telefonu chovají jako **konverzace**, jako u Signalu a WhatsAppu.

Přidáno

Hovory v záznamu telefonu: jeden záznam na hovor (odchozí, příchozí, zmeškaný, odmítnutý; čas, délka, video); zapnutí si řekne o oprávnění; jméno výchozí „M5cet“, název místnosti nebo lidé jen na přání (`calls.logName`), při zámku nikdy; záznamy aplikace jdou odebrat. **Zvonění s Připojit / Odmítnout** a tiché „zmeškaný hovor“. **Záznam** (obrazovka `log`): hovory (šifrovaně v trezoru, 500 / 90 dní) a zprávy z historie místností, filtry, hledání, zavolání zpět po potvrzení; zapečetěné a mizející zprávy jen jako druh. **Konverzace Androidu:** nejvýš 8 zkratk místností podle aktivity, sdílení textu do místností, oznámení-konverzace; názvy jen při odemčené aplikaci, jinak „Konverzace 1, 2...“; vypnutí zkratky odstraní. **Odeslat jinak** (Android) a **Poslat jako hlas** (web) jako volby příští zprávy, použité až při odeslání. **Limit API:** `API_RATE_LIMIT` (100) a `API_RATE_WINDOW_MIN` (15).

Změněno

Do obecného limitu API se nepočítají dlaždice mapy, přihlášení / registrace / obnova passkey, trezor, úložiště, konzole, Android a profily. Odmítnuté přihlášení (`429`) říká, že jde o limit serveru. Volby odeslání zůstávají zapnuté i po odeslání. Build s prvkem nebo akcí 6.8 potřebuje aplikaci 6.8 (`minAppCode` 60800).

Opraveno

Velký soubor (nad 512 KB) pro vybrané lidi šel celé místností — teď jen přímými kanály vybraných, nikdy přes relay serveru. Záznam hovoru z 6.7 s číslem `m5cet:...` šel „zavolat zpět“ přes SIM (písmena → číslice) — nové záznamy číslo nemají, staré se opraví. Záznam hovorů zapisoval všechno jako odchozí a o oprávnění si neřekl.

Známa omezení

Nic z 6.8 neběželo na skutečném telefonu. Zavolat zpět ze záznamu telefonu přes M5cet Android nedovolí — volá se ze Záznamu v aplikaci. Konverzace bez bublin a sdílení obrázků. Hlasová zpráva nenese individuální kód. Podrobně: `CHANGELOG.md` > 6.8.0, `docs/android-architecture.md` § 11–12, `docs/deployment.md` > Limit veřejného API.

Změny v 6.7

Přidáno

Přítomnost: držení členové (`joined.held` , `peer-left.held`), návrat se stejným `resume` , `peer-presence` s `foreground` a `lastSeen` , online ≤ 5 min / pryč 5–60 min / dlouho pryč, `PRESENCE_MAX_AWAY_DAYS` (7).

Okno místa s navigací, odvozem a kopírováním, oblast pro podržení vedle bubliny. **Notifikátor** (Android přes FCM zapečetěně $\rightarrow$ web push $\rightarrow$ e-mail), šablony, soukromí, volba uživatele, tiché hodiny, konzole *Notifications*. **Diktování, poslat jako hlas, měnič hlasu** (modul `voiceChanger` , `offByDefault`). **Veřejný profil** (`/api/profile`), rámce `profile` párovým klíčem, slot trezoru `card`). Rozvržení `start` a `panel.voiceChanger` (50 rozvržení). Android: šest šablon, nabídky s ikonami, přejetí po místnostech, prvek `swipe` . Síla klíče místnosti. `docs/security-analysis.md` , `docs/audit-6.7.md` .

Změněno

Místnost jde na server jen jako slepé id (historie, analytika, funkce) — `m5.caller.room` je `r3...` . Relace funkce si pamatuje otevírajícího a místnost; jinak `410` . Android bere jen podepsanou policy. Pravidla adres v designu Androidu (`ANDROID_DESIGN_IMAGE_HOSTS`). Telefonie se zavře, je-li nastaven podpis (`VONAGE_ALLOW_UNSIGNED_SMS`). Audit zpráv s aktérem z tokenu. Výchozí bublina webu bez mapy (`$place`). Referenční nginx: `/hooks/` , `/fn-sandbox.html` , `frame-src 'self'` . Nové proměnné `ACCOUNTS_MAX` , `STORAGE_SESSION_BUDGET_MB` , `FUNCTIONS_NFC_RUN_HOURS` , `NOTIFY_DIR` . Verze 6.7.0 (instalátor 3.2.0).

Opraveno

Mrtvé odběry web push se nemazaly; aplikace pro Android se nikdy neprobudila; diktování na Androidu se nezastavilo správně (ztracená poslední slova, ikona mimo stav, diktování po odchodu); poslat jako hlas na Androidu; pády na Androidu 10–12; statika pod adresářem s tečkou vracela 404; referenční nginx nesměroval webhooks ani rám sandboxu; časovače serveru mohly shodit proces.

Bezpečnost

Viz Bezpečnostní analýza a audit 6.7: server (V1, V3, V4, S1–S9, S16, N7, N10–N13, N15, N16, N19; F-14, F-17, F-18, F-27), web (V2, S17–S21, F-04, N22, N26, N27, N29, N30) a Android (F-01 kritická, V5, V6, S10–S15, F-16, N12, N18).

Známa omezení

Nic z 6.7 neběželo na skutečném telefonu ani se skutečnými FCM, SMTP a push službami; měnič hlasu nebyl vyzkoušen na zařízení. Upozornění *Hovory* a *Výsledky příkazů* zatím nic neposílá. Android dál kreslí mapu v bublině; síla klíče jen na webu a jen jako varování. Návrhové mezery z analýzy (F-02, F-04, F-06, F-09, F-13, F-15) a žádný externí audit trvají.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md` . Přítomnost: `docs/accounts-away.md` , upozornění: `docs/push.md` , hlas: `docs/speech.md` , poloha: `docs/maps-location.md` , nasazení: `docs/deployment.md` , bezpečnost: `docs/security-analysis.md` , `docs/audit-6.7.md` . Tato dokumentace odpovídá kódu verze 6.7.0.

Změny v 6.6

Přidáno

Hloubkové čtení EMV: GET DATA (ATC, poslední online ATC, čítač pokusů o PIN, záznam a formát logu), **historie transakcí** čtená před GPO a dekodovaná podle formátu logu karty, záznamy z AFL a hloubkově každý krátký soubor SFI 1–30; až 8 aplikací. **e-ID / e-pas celý:** EF.CardAccess, EF.COM, EF.SOD (otisky, certifikát podepisovatele), DG1, všechny obličeje v DG2, DG5, DG7, DG11–DG16, kontrola otisků proti EF.SOD, obrázky a surové soubory; DG3/DG4 ne. **Výpisy karet** (`html`, `object`, `array`, `json`, `text`, `csv`; cs/en/de; PAN maskovaný) a *Celý výpis* s exportem v pracovišti. `m5.out.html`. SDK `m5.nfc.emv.report/format/history`, `m5.nfc.eid.report/format/images`, `m5.nfc.format/outputs/document`; nástroje tvůrce NFC.EMV a NFC.e-ID, *Card* → *format*, *Show card report*, *Send HTML*; příkazy `/emv`, `/emv-history`, `/eid` (`/eid` bez formuláře na serveru); `/help nfc`, `/help html`, lekce tutoriálu 17–19. **Klíč dokladu se zadává na zařízení** (`document-key.ts`): čtení e-ID bez klíče se nejdříve zeptá držitele na CAN / MRZ — ve webu v dialogu interakce, na Androidu v panelu NFC. **Aplikace pro Android:** hloubkové čtení EMV a e-ID s PACE v nativní čtečce a v pracovišti; odpovídá na NFC požadavek modelu (panel, NFC telefonu nebo povolená USB čtečka); výstup `html` v uzamčeném WebView (`FnHtml.java`, `FnHtmlView.java`).

PACE

Web (`pace.ts`) i Android (`PaceProtocol.java`): PACE s CAN nebo MRZ — ECDH generic mapping na parametrech 12, 13, 15–18 (NIST P-256/384/521, brainpoolP256/384/512r1), secure messaging AES-128/192/256 nebo 3DES. Nabídne-li EF.CardAccess variantu, kterou čtečka umí, zkusí nejdříve PACE; jinak, nebo když PACE selže, BAC s MRZ. Samotný CAN otevře doklad s PACE. Bajtově ověřeno proti ukázkovým příkladům ICAO 9303-11 (G.1, I.1) a BSI TR-03110 EAC2.

Změněno

`host-nfc.ts` propustí nová pole s rozpočty (EMV 16 aplikací, 60 záznamů logu, 320 záznamů; e-ID 12 obrázků a 32 souborů, celkem 1,4 MB a 1,2 MB base64). Pracoviště čte EMV až z 8 aplikací a e-ID přijme samotný CAN; operace se jmenuje *Read document* (*PACE / BAC*). Vykonavatel ve webu předá čtečce každou volbu příkazu modelu (`maxApps` výchozí 8, `history`, `deep`; klíč, `readPhoto`, `all`). Uvnitř 3DES secure messagingu platí stavové slovo z DO'99'. `OUTPUT_TYPES` má `html`. Vestavěné balíčky 1.3.0 (NFC 1.0.0). Verze 6.6.0 (instalátor zůstává 3.2.0).

Bezpečnost

HTML z funkce je cizí vstup — čistí ho server, příjemce i každé vykreslení, nikdy `innerHTML`; Android ho ukáže ve WebView bez JavaScriptu a sítě. EMV i e-ID se dál **jen čtou**; model na Androidu nezapiše ani neemuluje kartu (`denied`) a nepošle surové APDU (`unsupported`). **Pasivní autentizace je jen kontrola otisků** proti EF.SOD — bez ověření podpisu EF.SOD, bez seznamu CSCA, bez AA / CA. **Klíč dokladu se neposílá** — CAN / MRZ zadany na zařízení není mezi vstupy běhu. Model dostane celý PAN (maskuje až výpis) a u e-ID osobní údaje; vstupy a výstupy běhu se drží u běhu na serveru.

Známa omezení

Pasivní autentizace porovnává jen otisky (podpis EF.SOD ani podepisovatel proti seznamu CSCA se neověřují, AA / CA se neprovádí). DG3 / DG4 vyžadují EAC a nečtou se. PACE neumí DH mapping, Integrated Mapping, CAM ani jiné křivky. Na Androidu model čte jen NFC telefonu nebo povolenou USB čtečkou (ne Bluetooth ani sériovou). Výstupy běhu (výpis včetně fotografie) se drží v historii běhů. Ze skutečné karty ani dokladu na zařízení se zatím nečetlo — čtení jsou ověřená jen ukázkovými příklady ze specifikací a simulovanými čipy, panel modelu na Androidu jednotkovými testy.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. NFC podrobně: `docs/nfc.md`, HTML výstup: `docs/functions-architecture.md` (kap. 9.1), bezpečnost: `docs/security-model.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 6.6.0.

Změny v 6.5

Přidáno

Web i Android: čtení EMV karty v nástroji NFC (PPSE → SELECT AID → GP0 → READ RECORD; AIDy, štítky, maskovaný PAN, platnost, držitel, země vydavatele, pořadové číslo PANu, ATC, čítač pokusů o PIN a strom tagů) a čtení e-ID / e-pasu (MRTD, ICAO 9303) přes **BAC** z MRZ nebo CAN — DG1 (údaje MRZ) + DG2 (fotografie) přes secure messaging. **Běh /příkazu v chatu:** spuštění se hned ukáže jako pulzující bublina odesílatele s indikátorem a názvem modelu, výsledek nahradí indikátor na místě (jinak stavový štítek). **Functions:** `m5.nfc.emv.read()` a `m5.nfc.eid.read()`. `apduTemplates` s op i apdu šablonami a tlačítkem **Load standard EMV / e-ID templates** v konzoli.

Změněno

`m5.nfc` má nově obory `emv` a `eid` (JS i Python; op id na drátě `emv-read` a `mrtid-read`). `FnMeta` má pole `query` / `pending` / `status`, i18n klíče `functions.running` a `functions.sentToRoom`. Verze 6.5.0 (instalátor zůstává 3.2.0).

Opraveno

Konzole na úzké obrazovce: řádek statistik Functions už neroztahuje stránku do šířky, panely rozvržení se posouvají uvnitř, horní lišta se na telefonu zalomí — na 390, 760 i 1024 px nic nepřetéká. Zvětšení panelu klávesnicí respektuje šířku řádku i minimum panelu. E2E přenosu souborů ukládají tlačítkem *Uložit* v patičce bubliny; `nfc-workbench` odpovídá na `/api/define` sám.

Bezpečnost

EMV i e-ID / e-pas se **jen čtou**: žádný PIN (čítač pokusů se jen přečte, nikdy VERIFY), žádný kryptogram ani transakce (`GENERATE AC` se nespouští), žádný zápis a žádné klonování. **BAC je přístup řízený samotným dokladem** — e-ID / e-pas otevře jen ten, kdo doklad fyzicky drží a přečte jeho MRZ nebo CAN. Držitel čte svou vlastní kartu / doklad; model dostane jen data zpět — `m5.nfc.emv` / `eid` nikdy nedostanou klíč ani PIN a server ořízne, co se vrací (host-nfc: jen držitelova / veřejná pole, fotografie omezená).

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. NFC podrobně: `docs/nfc.md`, Define: `docs/define.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 6.5.0.

Změny v 6.4.1

Opraveno

Android: server odmítne obřad passkey pro build, jehož certifikát nezná (`403 app-not-trusted`), **dřív než passkey vznikne** — žádné osiřelé passkey ve správci hesel; aplikace ukáže dialog s certifikátem.

Odmítnutý původ při `register/verify` má kód `origin-not-allowed`.

Změněno

Uživatelské jméno z registrace `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX` (0-9 a-z A-Z, $\approx$ 95 bitů). Název passkey `ISO2-scramble(Jméno-Příjmení-Mobil)`, např. `CZ-Mi3a1e-Ko38a-7a73kassa`. Verze 6.4.1 (versionCode 60401).

Podrobně: `CHANGELOG.md`, `docs/registration.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 6.4.1.

Změny v 6.4

Přidáno

Web i Android: registrace formulářem (jméno, příjmení, země s vyhledáváním, mobil, e-mail) s kontrolou mobilu, MX domény e-mailu a jedinečnosti; 10znakové uživatelské jméno, passkey (PRF), profil v šifrovaném slotu trezoru `registration`, synchronizace dat zařízení. **Android:** dialog s certifikátem aplikace, když doména passkey nepotvrdí; certifikát hlášený při check-inu. **Konzole:** Passkeys on Android — kontrola `assetlinks.json` z internetu i u Googlu, důvěra certifikátu pro passkeys. `update.sh` upozorní na blokující proxy.

Změněno

Verze 6.4.0 (versionCode aplikace 60400), instalátor 3.2.0. Trezor účtu má slot `registration` (soubor, SQLCipher, `/api/account/vault`). Přírůstky designu Androidu v `server/android/design-64-registration.ts` — na zařízení s buildem designu z konzole po publikování nového buildu.

Bezpečnost

Jméno, země, telefon ani e-mail nejsou na serveru čitelně: účet nese jen HMAC otisky e-mailu a mobilu (pepř v `registration.json`), profil šifruje klient. Kontrola jedinečnosti má vlastní limit a audit (jen kódy chyb). Certifikát důvěryhodný pro passkeys se nepromítne do kontroly vydání APK.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. Registrace a passkeys na Androidu: `docs/registration.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 6.4.0.

Změny v 6.3

Přidáno

Web i Android: NFC nástroj — výběr čtečky (interní/USB/Bluetooth/sériová), technologie karet a jejich operace (NDEF, MIFARE Classic s vaším slovníkem klíčů, Ultralight/NTAG, DESFire, ISO 15693, FeliCa, EMV a e-ID veřejně, změna UID na magic kartách, APDU, **Šablona aplikace** u ISO-DEP/EMV), šifrovaná karta M5Cet se záznamy (PIN nebo passkey, jednorázové mazání) a její vizuální builder, emulace (HCE). **Define** (`m5mobile.define`): typované proměnné/konstanty z konzole (GUI builder) živě ve všech bžích — web, Android i Functions. **Functions:** `m5.nfc` ovládá čtečku volajícího obousměrně (interakce běhu i z webhooku), uzly builderu, balíčky `nfc-scan` / `nfc-uid` / `nfc-open`.

Opraveno

Zápis karty M5Cet funguje na jakémkoli tagu s dostatkem paměti, ne jen na už zformátovaných NDEF: na Androidu i webu se zápis řídí podle technologie — MIFARE Classic (MAD + NDEF), Ultralight a formátovatelné tagy — s typovanými chybami (jen ke čtení, málo paměti, chybí klíč, nepodporováno) místo tichého selhání; WebNFC zapíše na jedno přiložení.

Změněno

Verze 6.3.0 (versionCode aplikace 60300), instalátor 3.1.0. `npm run android:release` a `update.sh --android` (podepsané vydání pro Android). Přírůstky designu Androidu v `server/android/design-63-nfc.ts`.

Bezpečnost

Model nikdy nedostane ani nepošle klíč/PIN karty (`secretRef` se řeší na zařízení; server odstraní tajné argumenty i výsledek). `m5.nfc` pod právy modulu NFC. Klíč karty M5Cet se neukládá, PIN se nikam nezapisuje. Žádná obnova neznámých klíčů ani klonování platebních karet; EMV a e-ID jen veřejná data.

Opraveno

Komentář formátu karty (`id` jsou 3 bajty) sladěn s kódem a ověřenou bajtovou shodou web↔Android.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. NFC podrobně: `docs/nfc.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 6.3.0.

Změny v 6.2

Přidáno

Web i Android: detail zprávy (ikona (i)) s časovou osou všech stavů a potvrzeními od každého příjemce; skrýt (15 min – do dalšího přihlášení) a **smazat** ve svém pohledu s auditem `message`; náhled mapy u polohy (dlaždice přes `/api/map/tile`, karta Map preview v konzoli); média v bublině a patička příloh (uložit, sdílet, přeposlat); nové uzly Layout builderu. **Android:** panel lidí jako na webu, propojení s kontakty telefonu, šablony vzhledu s 6–8 barevnými variantami, písma, pohyb a tlačítka, Nástroje jako plovoucí okno, odznak příjemců na Odeslat, mikrofon nahrává, klávesnice PIN s písmeny, barvami a mícháním.

Změněno

Verze 6.2.0 (versionCode aplikace 60200). Konfigurace klienta má politiku `map`; auditní žurnál kategorii `message`. Design aplikace po oblastech v `server/android/design-62-*.*.ts`. Změny vzhledu v aplikaci bez restartu; klidnější výchozí barvy a ploché lišty. Uložená historie webu drží celou časovou osu zprávy (200 kroků).

Opraveno

Aplikace Android padala při spuštění (obsluha příkazů četla aplikaci dřív, než byla nastavená). Registrace QR kódem nevyplnila formulář, když byla aplikace otevřená. Registrace passkeyem bez PRF nechala v telefonu osířelý passkey („není na serveru registrovaný“). Po odemčení vypadal účet odhlášený. Mikrofon a fotoaparát po povolení nic neudělaly. Klávesnice PIN se na nízké obrazovce nevešla. Šablona vzhledu se neukládala. Web: tlačítko (i) nešlo stisknout; vložený zvuk z `data:` by v produkční CSP nehrál.

Bezpečnost

Audit skrytí a smazání nese jen metadata, nikdy obsah; web posílá místnost jako slepé id. Dlaždice mapy jen přes server (poskytovatel nevidí klienta, CSP beze změny), v telefonu jen v paměti. Řádky kontaktů nesou jen uživatelské jméno, zařízení reaguje jen na propojená jména, wipe je smaže. Debug build dovolí snímky obrazovky jen se značkou v soukromých souborech aplikace.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 6.2.0.

Změny v 6.1

Přidáno Konzole: menu sbalitelné na ikony s tooltipy; rozvržení stránek (Přehled, všechny záložky Functions) odemýkané zámekem — přesun, šířka a výška, řádky, vyplnění, skrytí, zarovnání a rozestupy, uložení zamčením, <i>Reset</i>; <i>Console settings</i>; nastavení administrátora na serveru (<code>/api/admin/me/prefs</code>). Functions: IDE na celou obrazovku, statistiky schované do řádku (otevřou se přes obsah), ikony na záložkách a tlačítkách (lucide), detail běhu vedle seznamu, nový vzhled webhooků, plánů a tutoriálu. Chat: potvrzení doručení a přečtení mezi připojenými, poloha ve zprávě; passkeys pro aplikaci Android (<code>assetlinks.json</code>), stopy zařízení. Android: aplikace umí z chatu vše co web — passkey a odhlášení, stavy zpráv, přílohy a velké soubory, poloha v hlavičce s trasováním, druhy zpráv (klikací, mizející, zapečetěné, individuální), příkazy a modely (<code>/</code>, <code>@</code>, <code>#</code>), audio i video hovory včetně audio ↔ text, rychlé nástroje (AI asistent, Hlas, NFC, Vzhled), diktování; vše v Android › Design.	Změněno Verze 6.1.0 (versionCode aplikace 60100). Vizualní tvůrce a stránky Functions jsou rozvržení (<code>M5Layout</code>) místo pevné mřížky; lišta tvůrce, editor a tutoriál mají ikony; formulář nového plánu je v panelu pod sebou.	Opraveno Nástrojová lišta rozvržení nevypisuje „null“; popover nastavení se zavře klávesou <code>Esc</code> i při změně stránky; dlaždice veřejné adresy webhooků nepřetéká; auditor si může uspořádat svou konzoli (ovládání rozvržení není „akce“).
Bezpečnost Nastavení konzole jen pro přihlášeného administrátora (<code>/me/</code>), funkce s tokenem <code>m5adm</code> sem nesmí, objekt do 64 kB, soubor <code>0600</code>; konzole dál bez <code>innerHTML</code> a pod CSP <code>script-src 'self'</code>.		

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 6.1.0.

Změny v 6.0

Přidáno

Aplikace pro Android (Java, Android 10+): chat protokolem v2 / šifrováním v3 nad WebRTC, víc místností naráz, panel lidí u okraje, hovory, záznam hovorů, notifikace s odpovědí, animovaný splash, biometrie a PIN s wipe, šifrovaná data, řídicí zprávy (FCM nebo check-in), balíčky vzhledu s návratem, vydání APK. **Server:** `/api/android/*` (registrace, podepsané požadavky, check-in, události), buildy `.m5ab`, vydání, FCM HTTP v1. **Konzole:** sekce Android s buildierem obrazovek a živým náhledem, modul `android` s právy. **Web:** víc místností naráz (lišta místností s odznaky lidí a nepřečtených, přepnutí klepnutím nebo `Alt` + šipkou, místnosti na pozadí se stejným protokolem, upozornění a „(n)“ v titulku, výběr zaškrtnutím v okně Místnost, modul `rooms`, rozvržení `room.bar`), seznam lidí u okraje (vlevo, vpravo, dole; připnout / schovat za úchyt), rozvržení `widget.handle`. **Funkce:** `m5adm` (administrace jako SDK s grantem vlastníka, místnosti jako objekty s ovládáním), řízení místností (záznam s limitem, blokáci a připnutým oznámením; oznámení operátora `server-notice`; nástroje na stránce Místnosti), `m5.telephony` (hovory s obsluhou, SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, lookup, HLR; Twilio, Telnyx, Vonage, HLR-Lookups.com, Meta), telefonní most (dočasné číslo s kódem, zvukem nebo textem), balíčky `tel-*` a skupiny tvůrce *Administration* a *Telephony*; rozvržení `phone.bridge`. `npm run android:build`.

Změněno

Verze 6.0.0 (versionCode aplikace 60000). Widget příjemců: `locked` se převádí na okraj `dock` (+ `autoHide`), tlačítko zámku v hlavičce je volba okraje. Nginx (repo i instalátor): location pro nahrání APK s limitem 300 MB a WebSocket `/media/tel/` pro telefonní most. Telephony & SIP má práva `message`, `lookup`, `hlr`, `did`. `M5CET_ENV_FILE=none` pro E2E testy. Katalog ikon: `panel-bottom`. Protokol ani šifrování chatu se nemění — web a telefon jsou v místnosti rovnocenní.

Opraveno

Konzole vypisovala text „null“ (form builder, nový model, lišta tvůrce, chyba kompilace). Archiv layoutů značil nové stromy starší verzí. Test výstupů funkcí hlásil chybu načítání rámu.

Bezpečnost

Požadavky zařízení podepsané klíčem z Keystore (čas, jednorázový nonce); balíčky podepsané serverem a šifrované pro každé zařízení; řídicí zprávy šifrované a podepsané; APK jen se stejným certifikátem; servisní účet FCM a klíče buildů zapečetěné hlavním klíčem úložiště; nahrání APK čte tělo až po ověření tokenu; data v telefonu ve dvou vrstvách klíčů, PIN s pepřem v Keystore, wipe s událostí na server a alertem. `m5adm` jen s grantem vlastníka, podepsaným krátkodobým tokenem, kontrolou oblastí cestu po cestě a auditem `fn:<model>/<volajicí>`; webhooky každého hovoru s vlastním tokenem a podpisem poskytovatele; telefonní most není koncově šifrovaný a říká to.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. Architektura aplikace: `docs/android-architecture.md`. Stav k verzi 6.0.0.

Změny v 5.3

Přidáno

Vstupní body modelu — `execute`, `response`, `button`, `form`, `error` a víc `webhooků` s vlastními URL — se vstupují u každého. `m5.model` (`calls`, `current`, `last`, `first`, `session`, `cache`).

Výsledek jako seznam výstupů, každý vykreslený samostatně; nové výstupy `audio`, `video`, `flash`, `window`, **button**, **form**, **js**; `m5.browser`. Odpověď na zprávu modelu. Konzole: editor vstupních bodů, **Form builder**, `Button`, `Browser JavaScript`, živá tlačítka, formuláře a `Reply` ve zkušebních bězích, `sezení běhu`. Vizualní tvůrce s víc funkcemi a novými uzly. `/help` a ukázky 1.1.0, tutoriál 10–16.

Změněno

Model ukládá `endpoints` (`entry`, `inputs` a `executors.webhook`) jsou jejich zrcadlo — starší modely beze změny). Běh ukládá `sezení` a volání. Text zprávy v rozvržení je `<div>`. CSP aplikace: `frame-src 'self'`. Nová API `/api/functions/event`, `/fn-sandbox.html` a konzolová `/admin/functions/event|exports|chains`.

Opraveno

Výstupy příkazů se v chatu ukazovaly jen jako `Markdown` (obrázky, soubory, notifikace a okna chyběly). Neplatný výstup z `m5.caller.send` tiše mizel. Data s polem `type` se brala jako výstup. Konzole neukázala odpověď vstupního bodu `error`.

Bezpečnost

Kód z funkcí běží v prohlížeči jen v izolovaném rámu (neprůhledný `origin`, vlastní CSP) s omezenými zprávami. Tlačítka, formuláře a odpovědi mají stejnou kontrolu přístupu jako příkaz; ID `sezení` má 96 náhodných bitů; výstupy od `peerů` se kontrolují znovu (typy, velikosti, třídy a barvy, pole). Hlášení z prohlížeče mají limit. Protokol, šifrování ani data účtů se nemění.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. Architektura: `docs/functions-architecture.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 5.3.0.

Změny v 5.2

Přidáno

Nástroje jako moduly (Functions, AI & speech, Telephony & SIP, Layout a Menu builder): výchozí přístup, přístupové skupiny allow/deny, hlavní skupina `mod-<modul>` (založí se sama), **granty** na části modulu se zástupnými znaky a odebráním, test přístupu.

Log přístupů (povolení i odmítnutí) s kartou v konzoli. **Webhooky**: plný log s proměnnými, replay i na konceptu, ladění v editoru, režimy sync/async/auto, stav a odpovědi běhu, zpětné volání. **Aktivační znaky** `/`, `@`, `#` (a vlastní). Vestavěné `/help`, `/whois`, `/dns`, `/web`, `/mail`, `/domain` a knihovna `netkit`; SDK `m5.functions`.

Změněno

Přepínače služeb AI, Speech a Functions v *Modules & groups*. Nový tvar pravidel modulů (staré se načtou beze změny chování). Seznam příkazů v chatu se obnovuje; příkaz „do místnosti“ bez příjemců se spustí lokálně. Běhy funkcí a log webhooků se uklázejí (`FUNCTIONS_RUNS_DAYS`). Nové proměnné `ACCESS_LOG_DAYS`, `ACCESS_LOG`, `WEBHOOK_AUTO_WAIT_MS`, `FUNCTIONS_BUILTINS`.

Opraveno

`/` v chatu nespouštěl příkazy — služba Functions byla vypnutá bez přepínače v konzoli a seznam příkazů se neobnovoval. Webhooky dostávaly prázdné tělo (spotřebovaly ho globální parsery), takže nešel ověřit ani HMAC. Úklid starých běhů se nikdy nespouštěl.

Bezpečnost

Token webhooku se porovnává v konstantním čase a v logu je maskovaný; `Authorization`, `Cookie` a podpisy se maskují a funkci se nepředávají. Zpětné volání prochází ochranou SSRF. Nástroje konzole hlídá modul i role; vlastník se nezamkne. Protokol, šifrování ani data účtů se nemění.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.

Změny v 5.1

Přidáno

Editor CodeMirror 6 v konzoli Functions (zvýraznění, našeptávač SDK s šablonami a `await`, šablony, nápověda při njetí i psaní, kontrola syntaxe a chybějícího `await`, hledání, formátování). **Vizuální tvůrce** (uzly a dráty → JS/Python, hodnoty na plátně, uložení do balíčku, model jedním klikem, příklady). **Živé běhy** s odpovídáním na `prompt / form`. **Řeč zdarma a offline** (Whisper + Piper přes sherpa-onnx) a předvolby Groq, Speeches, Kokoro, whisper.cpp.

Změněno

Přehled konzole Functions (statistiky za 24 h), dialogy místo `prompt()`, typovaný testovací formulář modelu, filtr a automatické obnovování běhů. Nahrávky k přepisu jdou jako 16kHz WAV. Funkce spuštěná z konzole je pro AI i přihlášený uživatel. Instalátor a obraz Dockeru mají `gzip2`. Nové endpointy konzole:

```
/admin/functions/runs/:id/live,  
/runs/:id/answer, /flow/compile,  
/packages/:id/flow, /admin/ai/local.
```

Opraveno

Záložka *Runs* ukazovala „[object Promise]“. Markdown výstupů: nadpis či seznam na prvním řádku bloku.

Bezpečnost

Editor se nenačítá z CDN (CSP konzole zůstává `script-src 'self'`). Offline řeč běží na serveru a nic neposílá ven; modely se stahují jen na pokyn vlastníka z vydání sherpa-onnx na GitHubu. Protokol, šifrování ani data účtů se nemění.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.

Změny v 5.0

Přidáno

M5cet Functions (`server/functions/`): sandbox (QuickJS + Pyodide v odděleném procesu s limity), SDK `m5` stejné v JS i Pythonu (výstupy, log, session, cache, `http` se SSRF ochranou, `dns`, `crypto` vč. JWT/PGP/SSH/X.509, `codes`, `ai` a agenti, `webhook`, `prompt / form`), balíčky a neměnné verze, modely se schématem vstupů; konzole s IDE, zkušebním během, tutoriálem, plány a běhy. Chat: `/klíč` s našeptávačem a bohatým Markdown výstupem, živé `prompt / form`. Executory: webhook (příchozí i běhu), plán (cron), API token; trvalé `on_event`. Šablony a export/import `.m5pkg`.

Změněno

Nový přepínač modulu `functions` (`ENABLE_FUNCTIONS`). `npm run build` staví i `dist/sandbox.cjs` a kopíruje běhové balíčky do `dist/node_modules` (ovladač SQLCipher, Pyodide, QuickJS WASM). Nová API aplikace `/api/functions/*` a `/hooks/*`.

Opraveno

Ovladač SQLCipher se teď dostane do `dist/node_modules`, takže úložiště a žurnál AI přežijí i výchozí instalaci a obraz Dockeru (dřív běžely jen v paměti, když se `node_modules` po sestavení mazal).

Bezpečnost

Model hrozby: skripty píše důvěryhodný operátor; hranicí je oddělený proces a interpret ve WASM, ne obrana proti autorovi. `m5.http` má SSRF ochranu (bez privátních a metadatových adres, připnutí IP). Server nečte místnost; výstup do ní šifruje klient. Protokol, šifrování ani data účtů se nemění.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. Architektura: `docs/functions-architecture.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 5.0.0.

Změny ve 4.14

Přidáno

Vrstva AI a řeči (`server/ai/`): poskytovatelé Anthropic, OpenAI, Open WebUI, Perplexity, Ollama, llama.cpp, GPT4All, Hugging Face, jiný OpenAI-kompatibilní a ElevenLabs; klíče zašifrované na serveru; modely načtené od poskytovatele s tím, co umí, a s cenami; skupiny, které poskytovatele smí použít; limity (měsíc, uživatel a den, velikosti); žurnál všech volání s tokeny, cenou, dobou a obsahem jen při dočasném ladění. Konzole > AI & speech: poskytovatelé, modely, zkušebna se streamem a požadavkem, test řeči, volání (živě, filtry, CSV, souhrny), výchozí modely a pokyny asistenta, limity, žurnál. Aplikace: asistent se streamovanými odpověďmi v Markdownu, uvažováním, zdroji a zastavením (rozvržení `panel.ai`).

Změněno

`/api/ai/status` a `/api/speech/status` podle přihlášeného účtu a jeho skupin; `/api/ai/complete` zůstává. Manifest `/api/modules` hlásí AI a řeč podle přepínače v konzoli a nastavených modelů (dřív jen podle `ENABLE_AI=1`). Konektory z `server/plugins/` nahradily adaptéry v `server/ai/providers/`.

Kompatibilita

Po aktualizaci je asistent vypnutý, dokud vlastník nenastaví měsíční limit; hosté potřebují skupinu *Guests* u poskytovatele. Klíče z prostředí dál fungují. Protokol, šifrování ani data účtů se nemění.

Bezpečnost

Klíče jen na serveru, zašifrované a svázané s poskytovatelem, nikdy zpět do konzole; adresy poskytovatelů jen http(s) bez přihlašovacích údajů a mění je jen vlastník; obsah konverzací se neukládá (kromě dočasného ladění, které vidí jen vlastník); odpovědi se kreslí bez HTML; export CSV odolný vůči vzorcům.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`. Tato dokumentace odpovídá kódu verze 4.14.0.

Změny ve 4.13

Přidáno

Okno Místnost, okna, dialogy a panely jako rozvržení Layout builderu (36 nových, celkem 44, v sekcích), náhled každého skutečnou komponentou v jejích situacích. Varianty rozvržení pro skupiny uživatelů a šablony vzhledu. Historie uložených verzí s rozdíly a návratem. Archiv vydaných výchozích stromů a třicestné sloučení vlastního rozvržení s novým výchozím (samo, nebo s řešením konfliktů). Vložení HTML jako prvků. Kontrola přístupnosti návrhu i vykresleného náhledu (názvy, popisky, klávesnice, nadpisy, kontrast WCAG). Prvky tabulka a video.

Změněno

Šablony a rozvržení se překládají na funkce (rychlejší vykreslení, neměnné části se nevytvářejí znovu). Filtry nad výrazem v závorce. Komponenty oken, okna Místnost, dialogů a panelů kreslí rozvržení (DOM a akce ověřené stejné). Výchozí stromy se staví až při prvním použití. Katalog ikon 239 a skript ikon čte stromy rozvržení.

Přístupnost

Přístupný název dostalo šest polí: klíč místnosti v úpravě připojení, text SMS, odkaz pozvánky, výběr serverového hlasu, název passkey a obnovovací kód — a ve zprávách pole kódu zapečetěné zprávy.

Kompatibilita

`layout.json` dostal `variants`; starší soubor platí beze změny (vlastní rozvržení z 4.0.5 se sloučí s novými výchozími). Historie vzniká vedle něj (`layout-history.json`). Protokol, šifrování ani data účtů se nemění; klienti 4.0 a 4.13 se v místnosti potkají.

Podrobný seznam: [CHANGELOG.md](#).

Změny ve 4.0.6

Opraveno

Anthropic: konektor posílal vždy `temperature: 0.7`, což modely vydané po Claude Opus 4.6 (např. `claude-sonnet-5`) odmítají (chyba 400). Parametry vzorkování se posílají jen na vyžádání a odmítnutý parametr se zkusí znovu bez něj; z odpovědi se berou jen textové bloky.

HuggingFace: text i přepis řeči volaly zaniklý `api-inference.huggingface.co` („fetch failed“) — dnes `router.huggingface.co/v1/chat/completions` (OpenAI kompatibilní) a `router.huggingface.co/hf-inference/models/<model>`. OpenAI: `max_completion_tokens` u `api.openai.com`.

Přidáno

Konzole > AI & speech: přepínače modulů AI a Speech (uloženo v `plugins.json`, sdíleno aplikací i admin službou; proměnné prostředí mají přednost), panel se načte hned po otevření, test ukazuje dobu odezvy. Chyby spojení říkají proč (DNS, odmítnuté spojení, časový limit, certifikát) a u poskytovatele jeho vlastní zprávu.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.

Změny ve 4.0.5

Přidáno

Layout builder jako GUI designer: rozvržení lišty, okna chatu, zpráv (3), psaní a widgetu příjemců (2) jako stromy prvků; paleta 28 prvků, strom s přetahováním, vlastnosti s našeptáváním (třídy z buildu, atributy, CSS, proměnné, akce), podmínky, opakování, události, šablony prvků, kopírování mezi rozvrženími, náhled samotné aplikace (`layout-preview.html`). Šablonovací jazyk: podmínka `? :`, filtr `t`.

Změněno

MessageBubble, RecipientsWidget, lišta, okno chatu a pole pro psaní se kreslí z rozvržení (DOM beze změny, ověřeno). Menu builder a Layout builder sdílejí prvky formulářů, výběr ikon a barev, editor stylů a nápovědu (`builder-kit.js`). Katalog ikon 207 (přejmenované ikony lucide se hledají i pod starým jménem).

Kompatibilita

`layout.json` dostal `layouts` a `blocks`; dřívější barvy, texty a chování platí dál. Protokol, šifrování ani data účtů se nemění.

Bezpečnost

Stromy validuje server i klient, vykreslení bez `innerHTML`, adresy a CSS se kontrolují i při vykreslení. Náhled smí zarámovat jen konzole (stejný původ).

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.

Změny ve 4.0.0

Přidáno

Jedinečné uživatelské jméno účtu (primární klíč, uložené v passkey), přezdívka jako alias, P2P jméno relace z přezdívky. Důkaz globálního klíče a zamčená relace do jeho ověření; přihlášení krok za krokem s logem v auditu; `/signin` a `/signup`. Ochrana navigace během spojení. Kontrola verzí aplikace, knihoven, souborů a service workeru proti serveru s opravou. Moduly a skupiny v konzoli, vynucené i serverem. Menu builder se šablonovacím jazykem, styly a stavy.

Změněno (nekompatibilně)

Server-enhanced vyžaduje přihlášení passkey — nepřihlášený uživatel už nedostane anonymní relaci úložiště ani ruční připojení na server; volby jsou neaktivní a vedou do okna Spojení. Vytvoření passkey a přihlášení jsou jen v okně Spojení. Registrace chce důkaz klíče (starší klient se nezaregistruje) a přihlášení vydá zamčený token, který odemkne až `/api/account/unlock`.

Stávající účty

Fungují dál: jejich ID je jejich uživatelské jméno (nepřejmenovávají se), hash důkazu klíče se uloží při prvním přihlášení 4.0. Menu vypadá stejně, dokud ho správce v builderu nezmění.

Kompatibilita

Signalizační protokol a šifrování místností beze změny; hello nově nese uživatelské jméno (starší klienti ho ignorují). Nová data: `menu-config.json`, `modules` a `groups` v konfiguraci klienta, `username` a `keyVerifier` u účtu.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.

Změny ve 3.3.0

Přidáno

Okno Místnost se záložkami typu připojení v záhlaví, výběrem uložených připojení (bez tlačítek, vybraný orámovaný), položkou *Jiná místnost*, ozubeným kolem k *Moje připojení* nad oknem a vždy viditelnými tlačítky a sdílením. Tlačítko *Sdílet* u uloženého připojení a okno *Sdílet připojení* (bez nutnosti spojení, jméno pro pozvaného, jiný server v pozvánce).

Změněno

Během spojení nelze přepnout typ, připojení ani pole — nejdřív Odpojit. Okna se vykreslují do `<body>` a skládají se nad sebe (Escape zavře horní). Pole klíče má oko pro zobrazení.

Opraveno

Obnovení stránky vracelo spojení uloženého připojení s jiným serverem na tento server; Reconnect takového připojení také. Pozvánka přijatá po připojení k jinému serveru zůstala na něm. Uložené připojení s režimem light po připojení skrylo seznam připojení.

Kompatibilita

Protokol, šifrování i data beze změny. Relace si navíc pamatuje server a uložené připojení; pozvánka může nést `server`.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.

Změny ve 3.2.0

Přidáno

Uložená připojení přihlášených uživatelů (místnost, klíč, jméno, server, režim, historie, TTL, relay, upozornění, znovupřipojení, udržování spojení) se statistikami, logem a exportem; výchozí připojení, připojení po přihlášení a po návratu, přepínač v záhlaví; jiný obslužný server. Šablony iOS 27 a Windows 11 (světlý i tmavý tón), Aurora, Nord, Sakura, Ocean, Graphite; tón podle systému; pět stylů ikon. Konzole › Client & addons, `/api/client-config`.

Optimalizováno

Předkomprimované assety (brotli: hlavní JS 484 → 122 kB) s ročním cache; zprávy chatu se nepřekresluje každou sekundu (časovač jen k nejbližší expiraci) a řádky zpráv jsou memoizované; odvozené klíče v LRU cache; konfigurace layoutu se čte jen při změně souboru.

Bezpečnost

Na jiný obslužný server nejde token účtu, úložiště, relay ani administrátorské příkazy; adresy serverů jen `wss://` bez přihlašovacích údajů; trezor s připojeními se nepřepíše, dokud se nenačte; export logu bez klíče.

Kompatibilita

Protokol a šifrování beze změny — klienti 3.1 a 3.2 se potkají. Trezor účtu má třetí část `connections`; starší klient ji ignoruje.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.

Změny ve 3.1.0

Přidáno

Šifrování v3 (Argon2id ve workeru, slepá ID místnosti, klíče odesílatelů s ratchetem, párové klíče, identita účtu, QR bezpečnostní čísla), binární přenos kusů, relay souborů při selhání P2P s řízením rychlosti, E2EE rámců hovoru, krátkodobé TURN přístupy, cluster přes Redis, více passkeys a obnovovací kód, trvalé relace a seznam zařízení, role a přihlášení passkey do konzole, neměnný audit, zálohy, `/metrics` a alerty, error boundary, dělení bundlu, kompletní i18n, fuzz / zátěžové / upgrade testy.

Opraveno

Worker „background tick“ z `blob:` URL blokový produkční CSP (skrytá záložka neudržovala spojení); zvuk toho, kdo se k hovoru připojil druhý a nebyl iniciátorem, se nikdy nevyjednal; soubor bez P2P spojení nešel poslat vůbec; dva E2E testy sdílely port.

Změněno

Živé zprávy už nešifruje klíč místnosti; server zná jen slepé ID; metadata fronty zapečetěná; push probuzení neutrální; relace 12 h klouzavě (max. 7 dní) místo pevných 12 h v paměti; CSP povoluje WebAssembly.

Nekompatibilní

Klient 3.0 a 3.1 se v místnosti nepotkají (jiné ID i klíče) — po nasazení obnovit všechna okna. nginx potřebuje `'wasm-unsafe-eval'` v CSP.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.

Změny ve 3.0.0

Přidáno

Protokol v2 (validace, limity, brána, Origin, resume, pseudonymy, `auth`, odvolání, heartbeat, zpětný tlak), šifrování v2 (klíče podle účelu, AAD, zapečetěná signalizace, podpisy, TOFU, ověřené soubory), SQLite fronta s lease a dead-letter, nová konzole s živým provozem, auditem, uživateli, frontou, úložištěm a systémem, dokumentace HTML + PDF.

Opraveno

XSS přes MIME souboru, DoS přes metadata souboru, převzetí peer ID, podvržené účtenky a položky schránky, logování session tokenů, SSRF přes push endpoint, token admina v localStorage, příkazy z admin služby, které nikdy nedorazily, vlastní zprávy po obnovení označené jako cizí, 18 oprav úložiště.

Změněno

Veřejný status úložiště bez statistik ostatních, metadata endpointy jen s tokenem, kód zapečetěné zprávy 12 znaků, transfer log bez jmen souborů, historie serveru bez passkey šifrovaná v prohlížeči.

Nekompatibilní

Klíenti 2.x se s 3.0 nespojí (nezapečetěná signalizace) a nepřečtou obálky v2. Po nasazení obnovit všechna okna; přidat blok nginx `/api/admin/`.

Podrobný seznam: `CHANGELOG.md`.