Exercício orientado -Configuração de redes usando a linha de comando

Instruções

1. Use o comando ssh para fazer login na máquina servera como o usuário student.

```
[student@workstation ~]$ssh student@servera...output omi
tted...
[student@servera ~]$sudo -i
[sudo] password for student:student
[root@servera ~]#
```

2. Exibição das informações da interface de rede

Importante

Os nomes das interfaces de rede são determinados pelo tipo de barramento e pela ordem de detecção dos dispositivos durante o boot. Os nomes das interfaces de rede podem variar de acordo com a plataforma do curso e o hardware em uso.

No seu sistema, localize o nome da interface (como eth1, ens06 ou enp0p2) associada ao endereço de ethernet 52:54:00:00:fa:0a. Use esse nome de interface para substituir o espaço reservado etho neste exercício se ele for diferente.

Localize o nome da interface de rede associada ao endereço de ethernet 52:54:00:00:fa:0a. Grave ou lembre-se desse nome e use-o para substituir o espaço reservado etho nos comandos subsequentes.

```
[root@servera ~]#ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue st
ate UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:0
0
```

```
2:eth0: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether52:54:00:00:fa:0a brd ff:ff:ff:ff:ff
    altnameenp0s3
    altnameens3
```

- 3. Use o comando para ver as configurações de rede.
 - a. Use o comando nmcli con show --active para exibir somente as conexões ativas.

O nome da sua interface de rede deve aparecer na coluna **DEVICE** da saída, e o nome da conexão ativa para esse dispositivo é listado na mesma coluna **NAME**. Este exercício presume que a conexão ativa é chamada **Wired connection 1**. Se o nome da conexão ativa for diferente, use o nome dela, em vez de **Wired connection 1** pelo restante deste exercício.

```
[root@servera ~]#nmcli con show --active

NAME UUID

TYPE DEVICE

Wired connection 1 ec3a15fb-2e26-3254-9433-90c66981e
924 etherneteth0
```

b. Exiba todas as definições de configuração para a conexão ativa.

```
[root@servera ~]#nmcli con show "Wired connection 1"
connection.id:
                                         Wired connect
ion 1
connection.uuid:
                                         ec3a15fb-2e26
-3254-9433-90c66981e924
connection.stable-id:
                                         802-3-etherne
connection.type:
t
connection.interface-name:
                                         eth0
connection.autoconnect:
                                         yes
...output omitted...
ipv4.method:
                                         manual
                                         172.25.250.22
ipv4.dns:
```

0 ipv4.dns-search: lab.example.c om, example.com ipv4.dns-options: ipv4.dns-priority: 0 ipv4.addresses: 172.25.250.1 0/24 ipv4.gateway: 172.25.250.25 ...output omitted... ipv6.method: auto ipv6.dns: ipv6.dns-search: ipv6.dns-options: ipv6.dns-priority: ipv6.addresses: ipv6.gateway: ipv6.routes: ...output omitted... GENERAL.NAME: Wired connect ion 1 GENERAL.UUID: ec3a15fb-2e26 -3254-9433-90c66981e924 GENERAL.DEVICES: eth0 GENERAL. IP-IFACE: eth0 GENERAL.STATE: activated GENERAL.DEFAULT: yes ...output omitted...

c. Mostre o status do dispositivo.

[root@servera ~]#nmcli dev status

DEVICE TYPE STATE CONNECTION

eth0 ethernet connected Wired connectio

n 1

lo loopback unmanaged --

d. Exiba as definições para o dispositivo etho.

```
[root@servera ~]#nmcli dev show eth0
GENERAL.DEVICE:
                                 eth0
GENERAL.TYPE:
                                 ethernet
GENERAL.HWADDR:
                                 52:54:00:00:FA:0A
GENERAL.MTU:
                                 1500
GENERAL.STATE:
                                 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:
                                 Wired connection 1
GENERAL.CON-PATH:
                                 /org/freedesktop/Netw
orkManager/ActiveConnection/1
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:
                                 on
IP4.ADDRESS[1]:
                                 172.25.250.10/24
IP4.GATEWAY:
                                 172.25.250.254
IP4.ROUTE[1]:
                                 dst = 172.25.250.0/2
4, nh = 0.0.0.0, mt = 100
                                 dst = 0.0.0.0/0, nh =
IP4.ROUTE[2]:
172.25.250.254, mt = 100
IP4.DNS[1]:
                                 172.25.250.220
IP4.SEARCHES[1]:
                                 lab.example.com
IP4.SEARCHES[2]:
                                 example.com
                                 fe80::c38a:ac39:36a1:
IP6.ADDRESS[1]:
a43c/64
IP6.GATEWAY:
IP6.ROUTE[1]:
                                 dst = fe80::/64, nh =
::, mt = 1024
```

4. Crie uma conexão estática com o mesmo endereço IPv4, o mesmo prefixo de rede e o mesmo gateway padrão da conexão ativa. Dê um nome à nova conexão static-addr.

Atenção

Já que o acesso à máquina é fornecido pela conexão de rede primária, a definição de valores incorretos durante a configuração da rede pode impedir esse acesso. Se não for possível alcançar a máquina, use o botão **Reset** acima do que costumava ser a exibição gráfica de sua máquina e tente novamente.

[root@servera ~]#nmcli con add con-name static-addr \ifn ame eth0 type ethernet ipv4.method manual ipv4.dns 172.2 5.250.220 \ipv4.addresses 172.25.250.10/24 ipv4.gateway 172.25.250.254

Connection 'static-addr' (dc519805-48c4-4b31-b9e9-d3631c f9082c) successfully added.

- 5. Exiba e ative a nova conexão.
 - a. Exiba todas as conexões.

b. Visualize as conexões ativas.

c. Ative a nova conexão static-addr.

[root@servera ~]#nmcli con up static-addr
Connection successfully activated (D-Bus active path:
/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2)

d. Verifique a nova conexão ativa.

```
static-addr dc519805-48c4-4b31-b9e9-d3631cf9082c et
hernet eth0
```

- 6. Atualize a conexão anterior para que ela não inicie no boot. Verifique se a conexão static-addr é usada quando o sistema é reinicializado.
 - a. Desabilite a conexão original para que ela não inicie automaticamente no boot.

```
[root@servera ~]#nmcli con mod "Wired connection 1"
\connection.autoconnect no
```

b. Reinicialize o sistema.

```
[root@servera ~]#systemctl reboot
Connection to servera closed by remote host.
Connection to servera closed.
[student@workstation ~]$
```

c. Faça login na máquina servera e verifique se a conexão static-addr é a conexão ativa.

- 7. Teste a conectividade usando os novos endereços de rede.
 - a. Verifique o endereço IP.

```
[student@servera ~]$ip -br addr show eth0
eth0 UP 172.25.250.10/24 fe8
0::eb21:9a:24de:e8fe/64
```

b. Verifique o gateway padrão.

```
[student@servera ~]$ip route
default via 172.25.250.254 dev eth0 proto static metr
ic 100
172.25.250.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src
172.25.250.10 metric 100
```

c. Execute o ping do endereço DNS.

```
[student@servera ~]$ping -c3 172.25.250.220
PING 172.25.250.220 (172.25.250.220) 56(84) bytes of
data.
64 bytes from 172.25.250.220: icmp_seq=1 ttl=64 time=
0.777 ms
64 bytes from 172.25.250.220: icmp_seq=2 ttl=64 time=
0.431 ms
64 bytes from 172.25.250.220: icmp_seq=3 ttl=64 time=
0.272 ms
--- 172.25.250.220 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, ti
me 2045ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.272/0.493/0.777/0.210 ms
```

d. Retorne ao sistema workstation como o usuário student.

```
[student@servera ~]$exit
logout
Connection to servera closed.
[student@workstation ~]$
```

Encerramento

Na máquina workstation, altere para o diretório pessoal do usuário student e use o comando lab para concluir este exercício. Essa etapa é importante para garantir que recursos de exercícios anteriores não afetem exercícios futuros.

[student@workstation ~]\$lab finish net-configure

Isso conclui a seção.