Configuração de nomes de host e resolução de nomes

Atualize o nome do host do sistema

O comando hostname exibe ou modifica temporariamente o nome do host totalmente qualificado do sistema.

```
[root@host ~]#hostname
host.example.com
```

Especifique um nome de host estático no arquivo /etc/hostname. Use o comando hostnamectl para modificar esse arquivo e ver o nome do host totalmente qualificado do sistema. Se esse arquivo não existir, o nome do host será configurado por uma consulta de DNS reverso quando a interface tiver um endereço IP atribuído.

```
[root@host ~]#hostnamectl hostname host.example.com
[root@host ~]#hostnamectl status
   Static hostname: host.example.com
         Icon name: computer-vm
           Chassis: vm ≅
        Machine ID: ace63d6701c2489ab9c0960c0f1afe1d
           Boot ID: 0edf5ba1830c48adbd6babfa08f0b867
    Virtualization: kvm
  Operating System: Red Hat Enterprise Linux 9.0 (Plow)
       CPE OS Name: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:9::baseo
S
            Kernel: Linux 5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
      Architecture: x86-64
   Hardware Vendor: Red Hat
    Hardware Model: OpenStack Compute
[root@host ~]#cat /etc/hostname
host.example.com
```

Configuração da resolução de nomes

O resolvedor stub converte nomes do host em endereços IP ou vice-versa. Ele determina onde procurar com base na configuração do arquivo /etc/nsswitch.conf . Por padrão, ele tenta resolver a consulta usando primeiro o arquivo /etc/hosts .

O comando getent hosts hostname testa a resolução do nome do host com o arquivo /etc/hosts. Se não for possível encontrar uma entrada no arquivo /etc/hosts, o resolvedor stub usará um servidor de nomes DNS para procurar o nome do host. O arquivo /etc/resolv.conf controla como a consulta é realizada:

- search: uma lista de nomes de domínio a serem tentados com um nome do host curto. search uu domain deve ser definido no mesmo arquivo. Se ambos estiverem definidos, somente a última entrada entrará em vigor. Consulte resolv.conf (5) para obter detalhes.
- nameserver : o endereço IP de um servidor de nomes a ser consultado. Até três diretivas de servidor de nomes poderão ser fornecidas para oferecer backups se um servidor de nomes estiver inoperante.

```
[root@host ~]#cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain example.com
search example.com
nameserver 172.25.254.254
```

O NetworkManager usa as configurações de DNS nos arquivos de configuração da conexão para atualizar o arquivo /etc/resolv.conf . Use o comando nucli para modificar as conexões.

```
[root@host ~]#nmcli con modID ipv4.dnsIP
[root@host ~]#nmcli con downID
[root@host ~]#nmcli con upID
[root@host ~]#cat /etc/NetworkManager/system-connections/I
D...output omitted...
[ipv4]
...output omitted...
dns=8.8.8.8;
...output omitted...
```

O comportamento padrão do comando nmcli con mod ID ipv4.dns IP é substituir as configurações de DNS pela nova lista de IP fornecida. Um caractere de adição (+) ou subtração (-) na frente da opção ipv4.dns do comando nmcli adiciona ou remove uma entrada individual, respectivamente.

```
[root@host ~]#nmcli con modID +ipv4.dnsIP
```

No exemplo a seguir, adicione o servidor DNS com um endereço IP IPv6 de 2001:4860:4860:18888 à lista de servidores de nomes na conexão static-ens3.

```
[root@host ~]#nmcli con mod static-ens3 +ipv6.dns 2001:486
0:4860::8888
```

Nota

Todas as configurações DNS IPv4 e IPv6 estáticas terminam como diretivas nameserver em /etc/resolv.conf. Em um sistema de pilha dupla, mantenha listado pelo menos um servidor de nome IPv6 e que alcance IPv4 (considerando um sistema de pilha dupla), em caso de problemas de rede com qualquer pilha.

Teste da resolução de nomes DNS

O comando host HOSTNAME pode testar a conectividade do servidor de DNS.

```
[root@host ~]#host classroom.example.com
classroom.example.com has address 172.25.254.254
[root@host ~]#host 172.25.254.254
254.254.25.172.in-addr.arpa domain name pointer classroom.e
xample.com.
```

Importante

O DHCP regrava automaticamente o arquivo /etc/resolv.conf quando as interfaces são iniciadas, a menos que você especifique ignore-auto-dns = yes no arquivo de configuração de interface relevante no diretório /etc/NetworkManager/system-connections/.

Estabeleça essa entrada usando o comando nmcli.

```
[root@host \sim]#nmcli con mod "static-ens3" ipv4.ignore-autodns yes
```

Use o comando dig HOSTNAME para testar a conectividade do servidor de DNS.

```
[root@host ~]#dig classroom.example.com
; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> classroom.example.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3451
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 13, ADD
ITIONAL: 27

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 947ea2a936353423c3bc0d5f627cc1ae7147460e10d2777c
(good)
;; QUESTION SECTION:</pre>
```

```
;classroom.example.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
classroom.example.com. 85326 IN A172.25.254.254...outpu
t omitted...
```

Os comandos host e dig não exibem a configuração no arquivo /etc/hosts . Para testar o arquivo /etc/hosts , use o comando getent hosts HOSTNAME .

```
[root@host ~]#getent hosts classroom.example.com
172.25.254.254 classroom.example.com
```