

In **SE80** gehst du so vor:

1. Screen 0100 anlegen

1. Programm `ZMM_RETURN_INBOUND` öffnen
2. Rechtsklick auf Programm → **Create** → **Screen**
3. Screen Number: `0100`
4. Short Description z. B. `ALV Output`
5. Screen Type: **Normal**
6. Speichern

2. Flow Logic eintragen

Im Screen 0100 → Reiter **Flow Logic**:

```
PROCESS BEFORE OUTPUT.  
    MODULE status_0100.  
  
PROCESS AFTER INPUT.  
    MODULE user_command_0100.
```

Speichern und aktivieren.

3. Custom Control `CC_ALV` anlegen

1. Im Screen 0100 auf **Layout**
2. Im Screen Painter links das Element **Custom Control** auswählen
3. Einen großen Bereich auf dem Screen ziehen
4. Element markieren
5. Name eintragen:

```
CC_ALV
```

Wichtig: Der Name muss exakt so heißen wie im Code:

```
container_name = 'CC_ALV'
```

6. Speichern und aktivieren.

4. GUI Status MAIN anlegen

1. In SE80 beim Programm Rechtsklick → **Create** → **GUI Status**
2. Status Name:

MAIN

3. Short Text z. B. Main ALV Status
4. Status Type: **Dialog Status**

Dann Funktionen eintragen:

BACK
EXIT
CANC

Typische Tastenbelegung:

Funktion	Bedeutung
BACK	Zurück
EXIT	Beenden
CANC	Abbrechen

Du kannst diese in die Standard-Toolbar bzw. Funktionstasten eintragen:

F3 = BACK
F15 = EXIT
F12 = CANC

Speichern und aktivieren.

5. Optional: Titlebar T100

Wenn dein Code enthält:

```
SET TITLEBAR 'T100'.
```

dann lege auch eine Titlebar an:

1. Rechtsklick auf Programm → **Create** → **GUI Title**
2. Title: T100
3. Text z. B.:

```
Return / P0 ASN Carrier
```

Alternativ kannst du die Zeile erstmal auskommentieren:

```
* SET TITLEBAR 'T100'.
```

6. Aktivieren

Danach aktivierst du:

1. Report
2. Screen 0100
3. GUI Status MAIN
4. Titlebar, falls vorhanden

Der SEND-Button kommt **nicht** in den GUI Status MAIN ; der wird im Code über das ALV-Toolbar-Event eingefügt.