# Мои заметки про zram и память в ядре

# Литература

- Linux. Системное программирование (Роберт Лав), глава 12, 14, 15, 16 с этого начинать, книга в целом лёгкая на подъем (но нужны какие-то базовые знания по ядру). Указаные главы конкретно про память, лучше читать с начала.
- Драйверы Устройств Linux, 3-я редакция сложно, но надо
- Ядро Linux (Бовет Д., Чезати М.) пока не читал. Говорят немного устаревшее, но раскрываются основные идеи памяти в ядре
- In-kernel memory compression https://lwn.net/Articles/545244/
- zram docs https://www.kernel.org/doc/Documentation/blockdev/zram.txt

# Kernel memory

# Всякое разное про пейджы

#### struct page

Физическая страница памяти описывается структурой struct page. В ядре есть большой линейный массив, который содержит все структуры. То есть, существует некоторые массив хранящий описание (это важно) всех физических страниц. И к этим описаниям можно обратиться. Но, не каждый struct page можно замапить на виртуальную память - то есть описание существует страницы существует всегда, но вот обратиться к этой странице можно не всегда. Это зависит от состояния системы и от всяких других тонких моментов.

#### huge pages

huge pages - это пейджы, которые больше 4кб. Аллоцировать их можно только на boottime, например передав загрузчику параметры для ядра. Они непрерывные. Например, если аллоцировать страницу на 1 гигабайт - будет залочен 1 гигабайт физический памяти под эту страницу. Описывается так же с помощью struct page.

Поддерживает это не каждый процессор, и при этом должна быть включён специальный параметр в ядре. /sys/kernel/mm/hugepages/ - всякая инфа про них в системе

#### idle pages

У struct page есть поле \_count - счётчик ссылок на страницу. Если на страницу никто не ссылается, то счётчик равен 0 или отрицательный (неожиданно), поэтому чтобы проверить, используется ли сейчас страница, например, каким-нибудь процессом, нужно вызывать page\_count() - если 0, то страница такая страница называется idle (никем не используется), если != 0 то значит где-то используется.


#### Адресация, ттар и прочее

#### mmap

 ${
m mmap}$  — системный вызов с помощью которого мапится память устройства в пользовательскую память.

У каждого устройства есть драйвер. Если разработчик устройства хочет, чтобы его память можно было замапить, он должен самостоятельно реализовать mmap для своего устройства и для этого есть всякое разное API.

#### Типы адресов



- Пользовательские виртуальные адреса это понятно;
- физические адреса это тоже;
- адреса шин адреса, используемые между периферийными шинами и памятью. До конца не понятно, что это такое;

- логические адреса ядра это сложно;
- виртуальные адреса ядра и это тоже.


Суть в том что это всё абстракции над одним и тем же куском железа (памятью).

#### Нижняя и верхняя память

- Нижняя память память, для которой существуют логические адреса в пространстве ядра;
- верхняя память память для которой логические адреса не существуют, потому что она выходит за рамки диапазона адресов, отведённых для виртуальных адресов ядра.

#### DMA

#### Что это вообще такое?



Когда мы хотим прочитать что-то с устройства (речь о блочных устройствах):

- СРU обращается к контроллеру устройства;
- читает данные;
- кладёт данные на шину;
- по шине они идут в RAM.

Direct memory access (DMA) – грубо говоря, с помощью этой штуки можно обращаться к памяти без использования CPU. Существует DMA controller – некоторая физическая штука, которая ставится в устройстве вместе со всем остальным. Происходит это примерно так (на примере чтения данных, для записи тоже самое):

- DMA controller шлёт запрос к CPU о том что он хочет почитать устройство;
- СРU отсылает сигнал что-то типа "окей, можешь читать";
- выставляются какие-то сигналы между контроллером DMA и контроллером устройства (это не так важно);
- DMA controller начинает читать данные и ставить их на шину;
- нужно отметить, что шина заблокирована для СРU, и он туда писать ничего не может;
- когда DMA controller поставил на шину весь блок данных, они уже идут в RAM;
- обмен сигналами между CPU и DMA controller что чтение успешно завершено (чтоб CPU уже знал, что ему можно если что вдруг лезть на шину памяти)

#### В ядре

todo

### zRam

zram – модуль ядра, позволяющий жать страницы памяти прямо в оперативной памяти (в отличи от zswap, который жмёт те страницы, которые будут отправлены в swap устройство). Жмёт он только страницы размеров 4096, о чём говорит вот этот кусок кода (zram drv.c):

```
src = zs_map_object(zram->mem_pool, handle, ZS_MM_RO);
if (size == PAGE_SIZE) {
    dst = kmap_atomic(page);
    memcpy(dst, src, PAGE_SIZE);
    kunmap_atomic(dst);
    ret = 0;
} else {
    dst = kmap_atomic(page);
    ret = zcomp_decompress(zstrm, src, size, dst);
    kunmap_atomic(dst);
    zcomp_stream_put(zram->comp);
}
```

# Как он работает

#### zsmalloc

У zram есть свой аллокатор – zsmalloc. Хорошо работает в условиях нехватки памяти. Особенности:

- аллоцирировать объекты он может только размера не больше PAGE\_SIZE если запросить больше, то zs\_malloc() возвращает ошибку;
- zs\_malloc() не возвращет указатель, который можно разыменовать. Он возвращает некоторый дескриптор (unsinged long), который описывает аллоцированный объект;
- чтобы сконвертить этот дескриптор в область памяти, в которую уже можно писать/читать, нужно вызывать zs\_map\_object(). Это связано с тем, что на 32-битных машинах virtual address area сильно ограничен (память короче экономят на древних машинах).

#### Структуры данных

Драйвер описывается структурой struct zram:

```
struct zram {
    struct zram table entry *table;
    struct zs pool *mem pool;
    struct zcomp *comp;
    struct gendisk *disk;
    /* Prevent concurrent execution of device init */
    struct rw semaphore init lock;
    * the number of pages zram can consume for storing compressed data
10
    unsigned long limit pages;
11
12
    struct zram stats stats;
13
14
    * This is the limit on amount of *uncompressed* worth of data
    * we can store in a disk.
16
17
    u64 disksize; /* bytes */
18
    char compressor[CRYPTO_MAX ALG NAME];
19
20
    * zram is claimed so open request will be failed
^{21}
    */
22
    bool claim; /* Protected by disk->open mutex */
    #ifdef CONFIG ZRAM WRITEBACK
24
    struct file *backing dev;
25
    spinlock t wb limit lock;
26
    bool wb limit enable;
27
    u64 bd wb limit;
28
    struct block device *bdev;
    unsigned long *bitmap;
    unsigned long nr pages;
31
    #endif
32
   #ifdef CONFIG ZRAM MEMORY TRACKING
33
    struct dentry *debugfs dir;
34
   #endif
35
  };
36
```

```
struct zram_table_entry {
   union {
     unsigned long handle;
     unsigned long element;
   };
   unsigned long flags;
   #ifdef CONFIG_ZRAM_MEMORY_TRACKING
   ktime_t ac_time;
   #endif
};
```

- каждой странице памяти соответствует структура zram\_table\_entry, структура zram xpaнит массив этих структур table. Caма структура zram\_table\_entry состоит из handle (дескриптор zs\_malloc, см. выше) или element: кейс, когда страница состоит из одного и того же символа в таком случае хранится просто этот элемент. Ну и различные флаги (flags)
- mem pool -
- zcomp dynamic per-device compression frontend. Штука через которую происходят все махинации с сжатием.
- disk -
- limit pages -
- disksize ???
- claim ???

#### Функция \_\_zram\_bvec\_write()

В этой функции происходит вся магия сжатия страницы и сохранения сжатого буфера. Алгоритм работы этой функции можно разделить на несколько кейсов:

#### 1. Страница состоит из одного и того же элемента.

```
mem = kmap_atomic(page);
if (page_same_filled(mem, &element)) {
    kunmap_atomic(mem);
    /* Free memory associated with this sector now. */
    flags = ZRAM_SAME;
    atomic64_inc(&zram->stats.same_pages);
    goto out;
}
```

Функция page\_same\_filled() проверяет, состоит ли страница из одного и того же элемента. Если так, то:

```
zram_slot_lock(zram, index);
zram_free_page(zram, index);

zram_set_flag(zram, index, flags);
zram_set_element(zram, index, element);

zram_slot_unlock(zram, index);

/* Update stats */
atomic64_inc(&zram->stats.pages_stored);
```

- функция zram\_free\_page() обрабатывает всякие ситуации, когда не нужно хранить сжатую страницу. В нашем кейсе это из-за того что страница состоит из одного и того же элемента. Внутри функция (в нашем кейсе) ничего не делает.
- ставит флаг, что страничка состоит из одного и того же элемента
- выставляет этот элемент

**NOTE:** я убрал из оригинального кода строчки, которые не выполняются в этом кейсе.

#### 2. Обычная страница

```
zstrm = zcomp_stream_get(zram->comp);
src = kmap_atomic(page);
ret = zcomp_compress(zstrm, src, &comp_len);
kunmap_atomic(src);
```

Тут просто жмут страницу.

```
if (comp_len >= huge_class_size)
comp_len = PAGE_SIZE;
```

У zs\_malloc есть huge class или non-huge class объекты. Если сжатый буффер больше чем размер huge class, значит буффер (сжатую страницу) нельзя сохранить в аллокаторе, поэтому тут делают пометку (2 строчка), что будем хранить просто не сжатую страницу (см. ниже).

Я думаю (но это надо проверить), что huge class size равен PAGE SIZE.

```
10
  * if we have a 'non-null' handle here then we are coming
  * from the slow path and handle has already been allocated.
  */
13
14
  if (!handle)
15
    handle = zs malloc(zram->mem pool, comp len,
16
        GFP KSWAPD RECLAIM |
17
        GFP NOWARN
18
        GFP HIGHMEM
19
        GFP MOVABLE);
20
21
  if (!handle) {
22
    zcomp stream put(zram->comp);
23
    atomic64 inc(&zram->stats.writestall);
24
    handle = zs malloc(zram->mem pool, comp len,
25
      GFP NOIO | GFP HIGHMEM
26
        GFP MOVABLE);
27
    if (handle)
28
      goto compress again;
29
      return —ENOMEM;
30
  }
```

Первый раз попытка аллоцировать объект с выключенным вытеснением: это должно работать быстрее, поэтому они и называют это fast path. Но, видимо, не всегда аллокатор может сработать с выключенным вытеснением (не могу пока понять, в каком случае так может быть). Если не получилось, идём в аллокатор еще раз, при этом вытеснения разрешаются. Если удалось, то, не понятно почему, жмут страницу опять (самый верхний листинг).

```
alloced_pages = zs_get_total_pages(zram->mem_pool);
update_used_max(zram, alloced_pages);

if (zram->limit_pages && alloced_pages > zram->limit_pages) {
    zcomp_stream_put(zram->comp);
    zs_free(zram->mem_pool, handle);
    return -ENOMEM;
}
```

У zram есть параметр, отвечающий за то, сколько максимум может быть сжато страниц. Тут проверяется на то что, **на данный момент** это ограничение не достигнуто. Почему эта проверка находится не в начале функции? Потому что в начале они могут быть, а по-ка идет сжатие и прочие процессы, лимит уже может быть достигнут (из-за параллельности).

```
dst = zs_map_object(zram->mem_pool, handle, ZS_MM_WO);

src = zstrm->buffer;
if (comp_len == PAGE_SIZE)
    src = kmap_atomic(page);
```

```
memcpy(dst, src, comp_len);
if (comp_len == PAGE_SIZE)
    kunmap_atomic(src);

zcomp_stream_put(zram->comp);
zs_unmap_object(zram->mem_pool, handle);
atomic64_add(comp_len, &zram->stats.compr_data_size);
```

Дескриптор аллокатора мапится в память, и сжатый буффер (aka zstrm->buffer) копируется в аллоцированный объект. Если страница сжалась с коэффициентом <= 1 (то есть размер не изменился или увеличился), в аллоцированный объект записывают не сжатую страницу, а оригинальную: во-первых, если размер сжатой страницы больше, то записать ее в аллоцированный объект нельзя в принципе (т.к zsmalloc объект может быть максимум PAGE\_SIZE). Во-вторых, если даже размер "сжатой"страницы равен PAGE\_SIZE, то, как минимум, придётся вызывать decompress.

```
zram_slot_lock(zram, index);
zram_free_page(zram, index);

if (comp_len == PAGE_SIZE) {
    zram_set_flag(zram, index, ZRAM_HUGE);
    atomic64_inc(&zram->stats.huge_pages);
    atomic64_inc(&zram->stats.huge_pages_since);
}

zram_set_handle(zram, index, handle);
zram_set_obj_size(zram, index, comp_len);
zram_slot_unlock(zram, index);

/* Update stats */
atomic64_inc(&zram->stats.pages_stored);
```

Кусок практически тот же, что и в кейсе один (см. выше). Единственное, что в случае если страница с размером PAGE\_SIZE (не сжатая), выставляют всякую статистику и флаг для zram\_table\_entry.

```
Функция __zram_bvec_read()
TODO
```

## Параметры при сборке

## ZRAM\_MEMORY\_TRACKING

Добавляет дополнительную статистику по allocated blocks states в debug ноде: /sys/kernel/debug/zram/zramX/block\_state

### ZRAM WRITEBACK

TODO