飞牛 OS 小白图文保姆安装版

正式整理版｜步骤说明 · 截图示意 · 官方下载地址

适用对象：第一次安装 fnOS 的新手用户

官方入口速览

官网：`https://www.fnnas.com/`

下载页：`https://www.fnnas.com/download?key=fnos`

官方安装教程：`https://help.fnnas.com/articles/v1/start/install-os.md`

ISO 直链：`https://iso.liveupdate.fnnas.com/x86_64/trim/fnos-1.1.23-1627.iso`

Rufus：`https://static2.fnnas.com/installer/rufus-4.5.exe`

一、安装前准备

1. 你需要准备的硬件

- 一台 x86 电脑 / 小主机 / NAS 主机
- 至少 1 块硬盘，推荐用 **SSD 做系统盘**
- U 盘（8GB 以上）

- 显示器、键盘、网线

注意：飞牛官方明确说明，安装时需要接网线；当前不支持只靠无线网卡安装。

2. 建议的磁盘思路

- **系统盘：**推荐 128GB SSD
- **数据盘：**单独用 HDD / SSD 存文件
- **原则：**系统盘和数据盘尽量分开，后期维护省心很多

二、下载镜像与启动盘工具

第 1 步：下载飞牛 OS 镜像

打开飞牛官方下载页，选择 **fnOS**。页面上能看到“复制 fnOS 下载链接”“如何安装 fnOS？”等按钮。

如果你想直接下载系统镜像，也可以使用下面的官方 ISO 直链：

`https://iso.liveupdate.fnnas.com/x86_64/trim/fnos-1.1.23-1627.iso`

飞牛

登

fnOS | 飞牛App | 影视App | 飞牛TV | 飞牛同步

复制 fnOS 下载链接

查看 ARM 支持的设备列表

复制链接到电脑浏览器打开启动下载

md5 | 如何安装 fnOS？

小红书

Copyright © 广州铁刃智造技术有限公司 版权所有

粤ICP备2023020469号

图 1：飞牛官方下载页。可看到 fnOS 下载入口、ARM 支持设备列表、安装教程入口。

正常情况：下载到的是 `.iso` 文件。

如果不是：你很可能点错了，不要把 `.apk`、`.exe`、`.dmg` 当系统镜像。

第 2 步：下载 Rufus 并制作启动 U 盘

Windows 用户优先用 Rufus，最省心。飞牛官方也明确推荐了它。

官方给出的 Rufus 下载地址：

`https://static2.fnnas.com/installer/rufus-4.5.exe`

Spire.Cloud
在线编辑
支持查看、编辑、打印 Word、Excel、PPT 文档，适用于常见浏览器
免费试用

深入探索

- USB闪存盘
- U 盘
- OS

About 下载 Changelog 用法 FAQ 源代码

Rufus

轻松创建 USB 启动盘

Rufus 是一款格式化和创建 USB 启动盘的辅助工具。

本软件适用于以下场景：

- 需要将可引导 ISO (Windows、Linux、UEFI 等) 刻录到 USB 安装媒介的情况
- 需要处理未安装操作系统的设备的情况
- 需要在 DOS 环境下刷写 BIOS 或其他固件的情况
- 需要运行低级工具的情况

Rufus 麻雀虽小，但五脏俱全！

本页下方列出了一部分 Rufus 所支持的 ISO 列表。

下载

最新版本：

镜像	类型	平台	大小	日期
rufus-4.13.exe	标准	Windows x64	1.9 MB	2026.02.17
rufus-4.13p.exe	便携版	Windows x64	1.9 MB	2026.02.17
rufus-4.13_x86.exe	标准	Windows x86	1.8 MB	2026.02.17
rufus-4.13_arm64.exe	标准	Windows ARM64	4.9 MB	2026.02.17

图 2：Rufus 官方页面。下载后打开，选择 U 盘、选择 fnOS 的 ISO，然后点击“开始”。

- **设备：**选择你的 U 盘
- **启动类型：**选择刚下载的 `.iso` 文件
- **分区类型：**优先 GPT；老机器不认再试 MBR
- **最后一步：**点击开始，等待状态变成“准备就绪”

高危提醒：写盘会清空 U 盘里的内容，别把有资料的 U 盘直接拿去冲。

三、正式安装 fnOS

第 3 步：给待安装机器接线

- 接好系统盘（推荐 SSD）
- 接好网线
- 接好显示器、键盘、电源
- 插上刚做好的启动 U 盘

第 4 步：开机进入启动菜单

开机时快速按这些键之一：`F2`、`F7`、`F8`、`F10`、`F11`、`F12`、`Esc`、`Delete`。

进入 Boot Menu 后，选择你的 U 盘启动。

第 5 步：进入安装器并选择安装方式

进入安装页面后，优先选择 **Graphical Install**（图形化安装）。

如果报错：

1）若提示需要关闭 Secure Boot，就去 BIOS 里把 Secure Boot 关掉；

2）如果图形化安装失败，重启后改选 **Rescuing Install**（应急模式安装）。

第 6 步：选择系统盘

只选择那块准备用来装系统的硬盘。通常是容量较小的 SSD（例如 128GB / 256GB）。

非常重要：被选中的系统盘会被格式化，里面的内容会被清空。别把数据盘选进去。

第 7 步：设置系统分区和 Swap

官方建议系统分区设置为 **64GB**。Swap 按安装器推荐值即可。

小白建议：先按官方推荐来，先装成功，再考虑后续优化。

第 8 步：确认格式化并开始安装

确认后，系统开始写入 fnOS。中途不要断电、不要拔盘、不要手快乱点。

第 9 步：安装完成后设置网络

安装完成后，系统会自动检测网卡并尝试通过 DHCP 获取 IP。请把这个 IP 地址记下来。

例如：`192.168.1.20`

第 10 步：拔掉 U 盘并重启

保存网络设置后，先把启动 U 盘拔掉，再重启系统。不然它容易再次进入安装器。

四、首次访问与初始化

第 11 步：浏览器访问飞牛 OS

在另一台电脑浏览器中打开上一步的 IP 地址。首次进入时，会看到初始化页面。

图 3：飞牛官方帮助中心安装文档。里面写明了安装步骤、Graphical Install、系统分区建议 64GB、网络设置等。

如果裸 IP 打不开，再试：

- `http://你的IP:5666`
- `https://你的IP:5667`

第 12 步：完成初始化

- 设置设备名称：支持数字、英文、短横线 `-`
- 设置管理员账号：第一位管理员是超级管理员，密码一定要强
- 进入系统后尽快创建存储空间

建议：管理员密码至少 12 位，尽量包含大小写、数字和符号，别拿生日和 123456 糊弄。

五、装完后建议立刻做的事

- 确认系统盘和数据盘识别正常
- 创建存储空间
- 记录 IP 地址和管理员密码
- 后续再慢慢折腾共享、影视库、Docker、远程访问

六、官方链接汇总

官网：`https://www.fnnas.com/`

下载页：`https://www.fnnas.com/download?key=fnos`

安装帮助：`https://help.fnnas.com/articles/v1/start/install-os.md`

ISO：`https://iso.liveupdate.fnnas.com/x86_64/trim/fnos-1.1.23-1627.iso`

Rufus：`https://static2.fnnas.com/installer/rufus-4.5.exe`

说明：本整理版基于飞牛官网、官方安装文档与页面截图整理，适合第一次安装 fnOS 的新手用户按步骤执行。