# **CONCEPTES AVANÇATS DE SISTEMES OPERATIUS (CASO)**

Facultat d'Informàtica de Barcelona, Dept. d'Arquitectura de Computadors, curs 2014/2015 – 1Q

# Pràctiques de laboratori

# Dispositius de bloc

#### Material

La vostra instal·lació de Linux.

Com a la pràctica anterior, si ho veieu necessari, podeu instal·lar-vos una màquina virtual amb Linux. Us anirà bé per evitar reboots lents i possibles pèrdues d'informació. A banda, podreu usar el GDB per depurar el codi del kernel (veieu la secció "Com depurar mòduls i el kernel de Linux", al final del document de la pràctica de Mòduls i Dispositius).

En el sistema de treball, els headers de linux instal·lats a /usr/src/linux-headers-<versio-del-kernel> i apuntats correctament des de </lib/modules/versio-del-kernel>/build.

### Implementació de dispositius de tipus bloc

El funcionament dels dispositius de bloc té semblances amb el dels de caràcter, però també té diferències.

Tot i que els dispositius de bloc també s'han d'enregistrar (amb la funció *register\_blkdev*), les operacions equivalents als dispositius de caràcter s'usen ben poc. Només per obrir, tancar i fer alguna operació de consulta de les característiques del dispositiu, com ara la geometria.

En aquesta pràctica completareu el desenvolupament d'un dispositiu de bloc que farà la funció d'un *ramdisk*. Podreu utilitzar un esquema de mòdul amb dispositiu de bloc ja escrit i el completareu amb les següents funcions:

- Agafar i alliberar la memòria que representarà el vostre disc en RAM.
- Implementar l'operació que, donat el dispositiu, retorna la seva geometria (xrd\_getgeo).
- Implementar parts de l'operació que atèn a les peticions de lectura i escriptura (xrd\_make\_request).

Per a fer-ho, seguiu les següents seccions pas a pas.

# Els fitxers de suport

Al costat d'aquesta pràctica trobareu aquests fitxers, mireu-los bé, que s'aniran explicant al llarg de l'enunciat:

Makefile - fitxer per compilar el mòdul myblkdrv.ko

interface.h - les estructures de dades i definicions necessàries

interface.c - la interfície del mòdul (init/fini) i les funcions necessàries per fer funcionar el disc

**implementation.c** - fitxer amb les funcions que heu d'implementar vosaltres

check-disk.sh - shell script que permet verificar que el disc funciona correctament

### La representació del *ramdisk*

Dins el kernel tindrem una estructura amb aquesta informació per representar el nostre *ramdisk*:

Aquesta estructura ja està definida al fitxer interface.h, i s'omple en la funció xrd alloc (interface.c).

### Agafar i alliberar la memòria del disc

Per demanar la memòria que haurà de mantenir les dades del disc, implementarem la funció:

```
char * alloc disk memory(unsigned long size);
```

Aquesta funció ha d'usar el servei intern del kernel vmalloc(size) per demanar la memòria de dades del disc. Aquesta memòria estarà en l'espai del kernel. La interfície de vmalloc és (podeu veure-ho a linux/vmalloc.h):

```
void *vmalloc(unsigned long size);
Per a fer-ho, useu:
char * p = vmalloc(PAGE ALIGN(size));
```

PAGE\_ALIGN és una macro que torna la mida superior a la demanada que és múltiple de pàgina. En el nostre cas, no faria falta fer-la servir, perquè el disc té mida 16MB, però així assegurem que si canviem de mida, no ens hem de preocupar.

Inicialitzeu aquesta memòria de principi a fi, dins la vostra funció alloc\_disk\_memory, amb un patró conegut, de forma que al llegir del disc, sense haver-hi escrit, obtinguem aquesta informació i ens permeti veure que les lectures del disc funcionen bé (veure secció "Proves de lectura del disc").

La memòria del disc s'agafarà en insertar el mòdul myblkdrv.ko. Si a l'eliminar el mòdul del sistema no alliberem la memòria del disc, haurem introduït un *memory leak*. Per evitar-lo, abans d'insertar el mòdul, programeu també la rutina:

```
void free_disk_memory (char * disk_mem);
Aquesta funció haurà d'usar:
void vfree(const void *addr);
per alliberar la memòria agafada abans.
```

Si durant el desenvolupament us interessa que les funcions de suport donin més informació al dmesg, podeu activar la macro -DDEBUG al compilar o afegir #define DEBUG 1 al fitxer interface.h.

#### Proves inicials amb el disc

Un cop tingueu implementades les runtines per demanar i alliberar la memòria pel *ramdisk*, feu les següents proves. Per aquelles proves que incloguin lectures i escriptures, si voleu veure com haurien de funcionar en un *ramdisk* de Linux, podeu usar el dispositiu ja existent /dev/ram0.

1) Carregueu el mòdul amb insmod i feu un dmesg. Si tot va bé veureu missatges d'aquest estil:

```
[12747.735280] Hello world! max_part 3 part_shift 2 range 8
[12747.822312] alloc_disk_memory 16777216 address ffffc90018655000
[12748.121273] xrd_alloc returns ffff88001c6619c0 (ffffc90018655000)
[12748.121323] After xrd_alloc memory ffffc90018655000
[12748.153273] alloc_disk_memory 16777216 address ffffc9001965f000
[12748.457767] xrd_alloc returns ffff88001c661080 (ffffc9001965f000)
[12748.457801] After xrd_alloc memory ffffc9001965f000
[12748.457839] adding_disk 0
[12748.476585] open disk
[12748.477504] revalidate
[12748.875110] copy_from_xrd retorna -19
[12748.875506] Buffer I/O error on device xrd0, logical block 0
...
```

Els errors de lectura/escriptura són correctes, ja que això és el que tornen les rutines de lectura/escriptura que tenim a hores d'ara. I la sortida al dmesq continuarà amb:

```
[12748.879292] close disk
[12748.887794] added disk 0
[12748.887837] adding disk 1
[12748.887891] xrd check events clearing 1
[12748.894865] open disk
[12748.896446] open disk
[12748.896498] revalidate
[12748.896651] copy from xrd retorna -19
[12748.896685] Buffer I/O error on device xrd1, logical block O
[12748.896732] copy from xrd retorna -19
[12748.897330] xrdl: unable to read partition table
[12748.897445] close disk
[12748.901578] open disk
[12748.902660] added disk 1
[12748.902694] region range 8
[12748.902749] xrd check events clearing 1
[12748.902813] region added
[12748.902840] init returns 0
[12748.909758] xrd ioctl cmd 21297 argd 0 (BLKFLSBUF 4705)
```

L'error "unable to read partition table" passa perquè quan el sistema detecta un nou disc, intenta mirar com és i llegeix els sectors corresponents a la taula de particions. En aquesta situació, estem veient els errors provocats per aquestes lectures.

Després de molts missatges més, l'output del dmesg acaba més a menys així:

```
[12749.512840] copy_from_xrd retorna -19
[12749.527547] xrd_check_events clearing 1
[12749.527672] xrd_check_events clearing 1
```

```
[12749.527816] close disk
[12749.535267] close disk
2) Llegiu del disc (usant cat, dd o od) i comproveu que la comanda us dóna l'error de
lectura/escriptura que tornen actualment les operacions, per exemple:
$ cat /dev/xrd1
cat: /dev/xrd1: Input/output error
3) Escriviu al disc, i torneu a comprovar que la comanda que feu servir us dóna un error d'I/O:
$ dd of=/dev/xrd0 if=/dev/zero
dd: writing to '/dev/xrd0': Input/output error
1+0 records in
0+0 records out
4) També la comanda fdisk torna el mateix error:
$ fdisk /dev/xrd0
fdisk: unable to read /dev/xrd0: Input/output error
En aquest punt no podem fer més proves fins a tenir més operacions (lectura o escriptura) del disc ja
programades.
Operació per retornar la geometria
Per retornar la geometria del disc a la vostra funció:
int xrd getgeo(struct block device * bdev, struct hd geometry *geo);
```

```
cal accedir al vostre disc (bdev->bd_disk->private_data, de tipus xrd_struct) i agafar la mida (camp size). Llavors, cada camp de l'estructura hd_geometry (<linux/hdreg.h>):
```

```
struct hd_geometry {
          unsigned char heads;
          unsigned char sectors;
          unsigned short cylinders;
          unsigned long start;
     };
s'omple amb:
    heads= 32
    sectors= 128
    cylinders= <mida del disc> / geo->heads/geo->sectors/SECTOR_SIZE
    start= 0
```

i no oblideu retornar el valor zero (0) enlloc de l'error actual, per indicar que tot ha anat bé. Aquesta funció la podrem provar més endavant.

#### Operació del lectura del disc

Les operacions de lectura (i escriptura) del disc arriben a la funció xrd\_make\_request, tal i com s'ha definit a la inicialitació del disc (podeu veure-ho al fitxer interface.c, a la funció xrd alloc), quan s'inicialitza la cua de peticions pendents, en aquesta sentència:

```
blk queue make request(xrd->xrd queue, xrd make request);
```

xrd\_make\_request parteix les peticions de lectura i escriptura en elements de com a màxim el tamany d'un bloc de disc (8 KB). Veieu-ho en el bucle implementat així a xrd make request:

```
bio_for_each_segment(bvec, bio, i) {
    unsigned int len = bvec->bv_len;
    err = xrd_do_bvec(xrd, bvec->bv_page, len, bvec->bv_offset, rw, sector);
    if (err) break;
    sector += len >> SECTOR_SHIFT;
}
```

La funció xrd\_do\_bvec és la que classifica les operacions entre lectures i escriptures, prepara el mapeig de les dades de l'usuari a l'espai de sistema amb kmap\_atomic i flush\_dcache\_page, i crida a copy\_from\_xrd per les lectures i copy\_to\_xrd per les escriptures.

El fet que kmap\_atomic mapeji les dades de l'usuari a l'espai de sistema fa que no haguem d'usar les funcions que vèiem al dispositiu de caràcter copy\_to\_user i copy\_from\_user. Ara n'hi haurà prou amb usar la funció memcpy, que tenim també implementada a dins de Linux.

Per implementar la funció de lectura del disc a la pràctica, cal que implementeu la funció:

```
int copy_from_xrd(void *dst, struct xrd_struct *xrd, sector_t sector, size_t n);
Aquesta funció rep:
```

**dst**: adreça en l'espai del kernel on escriure la informació llegida del disc, i que se li retornarà a l'usuari

**xrd**: punter a l'estructura del nostre disc

sector: sector del disc d'on s'ha de començar a llegir

**n**: numero de bytes que volem llegir

La funció ha de calcular la posició dins la taula de caràcters xrd->disk\_memory on ha de començar la lectura. Fixeu-vos que la posició s'haurà de calcular a partir del sector rebut per paràmetre, i multiplicat per la mida d'un sector (definit com a SECTOR\_SIZE, a interface.h).

Un cop calculada aquesta posició dins les dades del disc, podeu fer el memcpy per copiar n bytes d'informació llegits a partir d'aquesta posició, a l'adreça dst.

Finalment, copy\_from\_xrd retornarà zero (0) en cas que tot hagi anat bé. Altrament retornarà el codi negatiu de l'error.

#### Proves de lectura del disc

Un cop implementada la funció de lectura del disc, inserteu el mòdul i feu les següents proves:

5) Llegir del disc, com habitualment, amb dd, cat o od, per veure el contingut. Observeu que aquest ha de coincidir amb el patró de dades que heu fet servir per inicialitzar-lo. Comenteu la sortida que obteniu a la taula-resum que us demana la pràctica (veieu secció d'Entrega, al final del document):

```
$ od -x /dev/xrd1
0000000 0100 0302 0504 0706 0908 0b0a 0d0c 0f0e
0000020 1110 1312 1514 1716 1918 1b1a 1d1c 1f1e
```

Aquesta informació s'obté havent inicialitzat els caràcters de l'àrea disk\_memory amb el patró 0, 1, 2... 254, 255, 0, 1, 2... i així repetit fins al final.

6) Ara la comanda *fdisk* ha de funcionar, llegint del disc correctament, però donant un error a l'escriure la taula de particions, feu:

### Operació d'escriptura del disc

Per implementar la funció d'escriptura al disc, cal que implementeu la funció:

```
int copy_to_xrd(struct xrd_struct *xrd, void * src, sector_t sector, size_t n);
Aquesta funció rep:
```

**xrd**: punter a l'estructura del nostre disc

**src**: adreça en l'espai del kernel d'on llegirà la informació de l'usuari per escrire-la al disc

**sector**: sector del disc d'on s'ha de començar a escriure

**n**: numero de bytes que volem escriure

La funció ha de calcular la posició dins la taula de caràcters xrd->disk\_memory on ha de començar l'escriptura. Fixeu-vos que la posició s'haurà de calcular a partir del sector rebut per paràmetre, i multiplicat per la mida d'un sector (definit com a SECTOR\_SIZE, a interface.h).

Un cop calculada aquesta posició dins les dades del disc, podeu fer el memcpy per copiar n bytes d'informació llegits a partir de l'adreça src, a la posició calculada del disc.

Finalment, copy\_to\_xrd retornarà zero (0) en cas que tot hagi anat bé. Altrament retornarà el codi negatiu de l'error.

# Proves completes de funcionament del disc

Inserteu el mòdul amb el vostre disc. Les proves següents intenten anar de poca a major complexitat, per veure si tota la funcionalitat del vostre disc és correcte. **Recordeu que si alguna de les proves falla haureu d'analitzar quin és el problema i que per a fer-ho us anirà bé**, dins les possibilitats que dóna, **veure el contingut del dmesg, amb els missatges del kernel.** 

```
7) Escriptura a disc. Feu:
```

```
#include <linux/module.h>
...
$ cmp /dev/xrd0 interface.c
cmp: EOF on interface.c  # veure l'explicació a la pàg. següent
```

La darrera comanda (cmp) compara el contingut del disc, començant per la posició zero (0), amb el contingut del fitxer. Quan diu que s'ha trobat un End-Of-File (EOF) al fitxer, vol dir que la comparació ha estat correcta fins que s'ha acabat el fitxer. Observeu que el disc no té una marca de final de fitxer en aquest punt. Això vol dir que el disc continuaria donant-nos informació (que hauria de ser la continuació de la seqüencia 0, 1, 2... que hi havia d'origen, per allà on anés més enllà de la informació copiada d'interface.c.

8) Useu l'fdisk i creeu una partició que ocupi tot el disc:

```
$ fdisk /dev/xrd0
...
Command (m for help): n  # i creeu la partició
...
Command (m for help): w
...
Syncing disks.
```

Ara l'escriptura de la taula de particions hauria d'anar bé i no donar l'error d'abans (Error closing file). En el seu lloc dóna el "Syncing disks." Després de modificar la taula de particions, el sistema actualitzarà el /dev, incloent-hi l'entrada corresponent a la nova partició, /dev/xrd0p1.

9) Ara l'fdisk ha de poder llistar la partició creada:

```
$ fdisk -1 /dev/xrd0
Disk /dev/xrd0: 16 MB, 16777216 bytes
32 heads, 128 sectors/track, 8 cylinders, total 32768 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x26c6289f
```

```
Device Boot Start End Blocks Id System /dev/xrd0p1 2048 32767 15360 83 Linux
```

Comproveu també que s'ha creat el fitxer de dispositiu /dev/xrd0p1:

```
$ ls -ltr /dev/xrd*
brw-rw---- 1 root disk 240, 4 Nov 4 15:41 /dev/xrd1
brw-rw---- 1 root disk 240, 1 Nov 4 15:52 /dev/xrd0p1
brw-rw---- 1 root disk 240, 0 Nov 4 15:52 /dev/xrd0
```

10) Useu badblocks per comprovar la partició dins el vostre disc:

```
$ badblocks -w -v /dev/xrd0p1
                                                   # verbose i esborrant el contingut
Checking for bad blocks in read-write mode
From block 0 to 15359
Testing with pattern 0xaa: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0x55: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0xff: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0x00: done
Reading and comparing: done
Pass completed, 0 bad blocks found. (0/0/0 errors)
11) Construiu un sistema de fitxers vfat a /dev/xrd0p1
$ mkfs -t vfat /dev/xrd1
                                                   # No hauria de donar errors
mkfs.vfat 3.0.11 (24 Dec 2010)
En particular no hauria de donar l'error "unable to get drive geometry, using default 255/63", si heu
implementat correctament la funció xrd getgeo.
12a) Construiu un sistema de fitxers ext2 a /dev/xrd1
$ mkfs -t ext2 /dev/xrd1
                                                  # No hauria de donar errors
mke2fs 1.42.6 (21-Sep-2012)
Discarding device blocks: done
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
4096 inodes, 16384 blocks
819 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=16777216
2 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2048 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        8193
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
No hauria de donar cap error.
12b) Verifiqueu el sistema ext2 que heu creat a 12a)
$ fsck /dev/xrd1
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
/dev/xrd1: clean, 11/4096 files, 661/16384 blocks
No hauria de donar cap error.
```

13) Munteu la partició acabada de fer:

La sortida del dmesg hauria de ser semblant a aquesta (si teniu un printk de les adreces on feu les còpies amb el memcpy):

```
[ 3218.795924] open disk
[ 3218.805415] read_from_disk ffffc90005477400 -> ffff880016745400 (1024)
[ 3218.810918] read_from_disk ffffc90005477800 -> ffff880016745800 (1024)
[ 3218.818509] read_from_disk ffffc90005488000 -> ffff880017913000 (1024)
[ 3218.824500] write_to_disk ffff880016745400 -> ffffc90005477400 (1024)
14) Traieu el mòdul amb rmmod. Per què no el podeu treure, mentre el dispositiu està muntat? Pista, veure la sortida del 1 smod.
```

15) Finalment, mireu l'script check-disk.sh per veure què fa i executeu-lo de les següents maneres:

```
$ ./check-disk.sh ext2
$ ./check-disk.sh vfat
$ ./check-disk.sh ext3
$ ./check-disk.sh ext4
$ ./check-disk.sh reiserfs  # aquesta us farà vàries preguntes
$ ./check-disk.sh reiser4  # aquesta també
```

Segurament no totes sis acabaran bé amb el missatge: "Test SUCCESSFUL". Mireu quina pot ser la causa de l'error i si el podeu corregir.

# Entrega, a través del Racó:

- un resum amb els resultats de les proves que heu fet amb el *ramdisk*. Podeu fer-lo en forma de taula:

Prova	Comentari (ok, o el motiu pel qual no dóna el resultat esperat)
1	
2	
3	
•••	

- la sortida de ./check-disk.sh amb els 6 tipus de sistemes de fitxers ext2, vfat, ext3, ext4, reiserfs i reiser4.
- el codi amb els fitxers que implementen el ramdisk, el Makefile i el shell script check-disk.sh per comprovar que funciona.