1. 第三方APP接入微博SDK参考以下文档:

- Android接入文档: https://github.com/sinaweibosdk/weibo_android_sdk (接入方法主要参考"SDK-文档")
- IOS接入文档: https://github.com/sinaweibosdk/weibo_ios_sdk

2. 发普通微博贴方法:

发微博贴可以预置"文本"、"图片"、"网页"、"多图"、"视频",具体方法参考《Android接入文档》中"分享内容到微博"

3. 发"指定超话"贴方法:

Android

如果想要分享至指定超话,需要在doWeiboShare()中传入 SuperGroupObject 对象,对象中有

sgName:超话名(必传)
sgSection:超话板块(选传)
sgExt:透传参数(选传)

iOS

分享指定超话需要创建超话对象 WBSuperGroupObject 并传入 WBMessageObject 对象的 superTopicObject 属性中 WBSuperGroupObject 中各属性在发"指定超话"贴时解释如下:

- 1. superGroup 此字段必传,表示要分享到的超话名称
- 2. section 此字段可选,表示要分享到的超话版块名称
- 3. extData 此字段**可选**,需和微博超话业务沟通传入

4. 发"非指定超话"贴方法:

新版超话发布器有选择超话列表弹层,可供用户搜索、选择超话进行发帖

如果第三方想要拉起"非指定超话"发布器,让用户选择超话发帖,需要:

Andorid

在doWeiboShare()中传入 SuperGroupObject 对象, 但 sgName: " " //超话名,设置为空

Android调用方法示例:

```
private void doWeiboShare(){
    WeiboMultiMessage message = new WeiboMultiMessage);
    TextObject textObject = new TextObject();
    string text = "我正在使用微博客户端发博器分享文字。

    // 是否拉起超话类型微博发布器
    if (mShareSuperGroup.isChecked()) {
        // 如果想要拉起超话类型发布器需要传superGroupobject对象
        SuperGroupObject superGroupObject = new SuperGroupObject();
        /**
        * 超话名,可以传可以不传
```

```
1、如果不传该参数则拉起选择超话弹层
              2、如果传该参数,不出选择超话弹层,直接选中超话
        */
       String sgName = ((EditText) findViewById(R.id.edit_sg_name)).getText().toString().trim();
       if (TextUtils.isEmpty(sgName)) {
           sgName = this.getString(R.string.demo_sg_name);
       superGroupObject.sgName = sgName;
       // 超话板块,可以传可以不传
       String sgSection = ((EditText)findViewById(R.id.edit_sg_section)).getText().toString().trim();
       superGroupObject.secName = sgSection;
       // 扩展参数,需要透传的信息加在这个参数里
       String sgExt = ((EditText) findViewById(R.id.edit_sg_ext)).getText().toString().trim();
       superGroupObject.sgExtParam = sgExt;
       message.superGroupObject = superGroupObject;
   //追加文字
   message.imageObject = new ImageObject();
   //追加图片
   message.multiImageObject = new MultiImageObject();;
   mWBAPI.shareMessage(this, message, mShareClientOnly.isChecked());
}
```

iOS

需要创建超话对象 WBSuperGroupObject 并传入 WBMessageObject 对象的 superTopicObject 属性中 WBSuperGroupObject 中各属性在发"非指定超话"贴时传入解释如下:

- 1. superGroup 此字段**不传值或传@""**
- 2. section 此字段无效
- 3. extData 此字段**可选**,需和微博超话业务沟通传入

iOS调用示例:

```
WBMessageObject *message = [WBMessageObject message];
* 初始化原有分享信息(文字、图片等)
* (省略) ...
*/
//构造超话分享结构
message.text = @"通过WeiboSDK发送文字到微博超话!";
// 创建超话分享对象
WBSuperGroupObject *sgobject = [WBSuperGroupObject new];
// 设置超话中文名为空字符串,或者不设置
sgobject.superGroup = @"";
//追加扩展参数,此参数内容需和超话沟通确定(可以不填)
sqobiect.extData = @{}:
// sgobject 就是超话对象,带上这个分享就是超话分享,对象中有超话名称就是单超话分享
message.superTopicObject = sgobject;
* [WeiboSDK sendRequest:request];
* 完成分享, 跳转到微博发布器
```

注意