it 你好 linux 学习文档--关于磁盘配额的详细解释

A, 什么是磁盘配额

所谓磁盘配额,就是通过操作系统自带的磁盘限制功能,使用户的磁盘使用有限制。 在 windows 的 NTFS 中,有磁盘的配额选项,图形界面,操作很容易理解。



启用配额选项



那么,在LINUX系统中,如何实现磁盘配额功能呢?

B,磁盘配额,仅能针对单一的分区(或者磁盘)Filesystem 有效 所以,在做配额前,请检查磁盘的分区情况

[root@localhost ~	# df -h
文件系统	容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/sda2	4.8G 3.2G 1.4G 70%/
/dev/sda1	99M 12M 83M 12%/boot
tmpfs	252M 0 252M 0%/dev/shm
/dev/sda3	2.9G 76M 2.7G 3%/home
[root@localhost ~	# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders

Units = $cylinders \ of \ 16065 * 512 = 8225280 \ bytes$

Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1 *	1	13	104391	83	Linux
/dev/sda2	14	650	5116702+	83	Linux
/dev/sda3	651	1032	3068415	83	Linux
/dev/sda4	1033	2610	12675285	5	Extended
/dev/sda5	1033	1287	2048256	82	Linux swap / Solaris
/dev/sda6	1288	1350	506016	83	Linux
[root@localhost ~]#					

可以看到,目前只有3个分区挂载的,现在对/home分区做配额限制

- C, 实施配额
- 1,编辑分区挂载表

[root@localhost ~l# vim /etc/fstab

[1001 Clocalitost] Il vii	n / crc/jstao			
LABEL=/	/	ext3	defaults	11
LABEL=/home	/home	ext3	defaults,usrquota	12
LABEL=/boot	/boot	ext3	defaults	12
tmpfs	/dev/shm	tmpfs	defaults	00
devpts	/dev/pts	devpts	gid=5, mode=620	00
sysfs	/sys	sysfs	defaults	00
proc	/proc	proc	defaults	00
LABEL=SWAP-sda5	swap	swap	defaults	00

注意,要编辑的是 LABEL=/home /home ext3 defaults,usrquota 12 在 defaults 后面加了选项 usrquota,表示/home 目录可对用户做配额,可选参数 grpquota 对组有效

2.重新挂载/home 分区

[root@localhost~]# mount -o remount /home

3.创建磁盘配额数据库文件

[root@localhost ~]# quotacheck -cu /home

[root@localhost~]#

quotacheck 的命令语法 (可以跳过此处)

quotacheck [-avugfM] [/mount_point

u 对用户扫描文件与目录,会自动建立 aquota.user

g 对群组扫描文件与目录, 会自动建立 aquota.groun

v 显示扫描过程的信息

-f 强制扫描文件系统,并写入新的 quota 配置文件(危险)

M 强制以读写的方式扫描文件系统,只有在特殊情况下才会使用

-f-M 是在文件系统已经启动 quota 的情况下,但不想重新扫描文件系统时,系统会要求你加入这 2 个选项,担心其他用户已经在使用 quota,一般情况下,不加这 2 个参数 4.启动 quota 服务

[root@localhost~]# quotaon /home

选项和参数

- -u: 为使用者启动 quota (aquota.user)
- -g: 群组使用 quota (aquota.group)
- -v: 显示启动过程的相关讯息
- -a: 根据/etc/fstab 内的 filesystem 设定启动有关的 quota,不加的话,后面需接 filesystem 对群组使用 quota 使用 quotaon -auvg

对用户使用 quota 使用 quotaon -uv /home

关闭 quota 服务-

Quotaoff -a quotaoff [-ug] [/mount_point]

5,编辑用户的配额信息

[root@localhost ~]# edquota admin

Disk quotas for user admin (uid 500):

Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft	hard
/dev/sda3	1020	512	800	86	0	O

语法参数详细说明

- a, filesystem 文件系统,对哪个分区起作用
- b, blocks 磁盘容量, 这个数值是 quota 自己算出来的, 单位是 KB, 勿改动
- c, soft 磁盘容量的(blocks)的 soft 限制值,单位为 KB
- d, hard block 的 hard 限制值,单位为 KB
- e, inode 的 soft 限制值
- f, inode 的 hard 限制值

Soft/hard 为 0,表示没有限制

可以用 admin 的值复制给其他帐户

语法 edquota -p admin -u test1 将 admin 的磁盘配额复制给 test1

除了直接改动配置文件, 也可以用命令的

#setquota -u admin 512 800 0 0 /home

查看宽限时间

[root@localhost~]# edquota -t

Time units may be: days, hours, minutes, or seconds

Filesystem Block grace period Inode grace period /dev/sda3 7days 7days

默认为7天

6.显示用户的配额信息

A.单一用户的报表

[root@localhost ~]# quota -u admin

Disk quotas for user admin (uid 500):

Filesystem	blocks	quota	limit	grace	files	quota	limit	grace	
/dev/sda3	1020*	512	800			86	0	0	

[root@localhost ~]#

B文件系统的配额报表

[root@localhost ~]# repquota -a

*** Report for user quotas on device /dev/sda3

Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

		Block limits				K	ile limi	ts	
User		used	soft	hard	grace	used	soft l	ard gra	ace
root		70124	0	0		4	0	0	
admin	+-	1020	512	800	6days	86	0	0	
webmana	ager	96	0	0		12	0	0	
test1		112	0	0		14	0	0	
test2		112	0	0		14	0	0	
test3		112	0	0		14	0	0	

[root@localhost ~]#

好了,磁盘配额的脚本语法等到此结束!