文档 7: gluster 快照操作手册

gluster 中的 LVM 操作:

1、建立物理卷:

#pvcreate /dev/sdb 提示物理卷创建成功: Physical volume "/dev/sdb" successfully created

2、为物理卷划分卷组并指定卷组名:

#vgcreate VolGroup /dev/sdb 提示创建操作成功: Volume group "VolGroup" successfully created

3、 查看一下 VG 空闲:

4、划分 LV:

由第 3 步显示出的结果可看出还有 56.02G 的磁盘空闲空间,方可建立一个 40G 的 lv, lv 名称为 lvpool,操作如下:

```
#1vcreate -L 40G -T VolGroup/1vpool
```

或: lvcreate -L 40G -n lvpool VolGroup

提示逻辑卷创建成功: Logical volume "lvpool" created

接下来开始为逻辑卷划分 4 个 1v,每个 1v 为 10G,操作如下:

```
#1vcreate -V 10G -T VolGroup/1vpool -n 1v1
```

#1vcreate -V 10G -T VolGroup/1vpool -n 1v2

#1vcreate -V 10G -T VolGroup/1vpool -n 1v3

#1vcreate -V 10G -T VolGroup/1vpool -n 1v4

5、查看逻辑卷和卷组信息:

 $\#1vs /dev/Vo1Group/1vpoo1 \&\& 1vs /dev/Vo1Group/1v{1..4}$

LV	VG Attr	•	LSize	Pool (Origin	Dat	ta%
Meta%	Move Log Cpy%Sync Con	vert					
	lvpool VolGroup twi-	aotz	40.00g			0.00	0. 52
LV	VG Attr		LSize	Poo1		Orig	gin
Data%	Meta% Move Log Cpy%S	ync Conv	ert				
1v1	VolGroup Vwi-a-tz	10.00g	1vpoo1			0.00)
1v2	VolGroup Vwi-a-tz	10.00g	1vpoo1			0.00)
1v3	VolGroup Vwi-a-tz	10.00g	1vpoo1			0.00)
1v4	VolGroup Vwi-a-tz	10.00g	lvpool			0.00)

6、格式化 LV:

```
#mkfs.xfs /dev/VolGroup/lv1
#mkfs.xfs /dev/VolGroup/lv2
#mkfs.xfs /dev/VolGroup/lv3
#mkfs.xfs /dev/VolGroup/lv4
CentOS6 操作系统版本上若没有 xfs 系统格式,要进行 xfs 安装:
rpm -ivh xfsprogs-3.1.1-19.e16.x86_64.rpm
rpm -ivh xfsdump-3.0.4-4.e16_6.1.x86_64.rpm
```

7、创建 LV 的挂载目录:

#mkdir /mnt/vol1 #mkdir /mnt/vol2 #mkdir /mnt/vol3 #mkdir /mnt/vol4

8、为 LV 进行挂载:

#mount /dev/VolGrou	p/1v1 /mnt/v	vo11						
#mount /dev/VolGrou	p/1v2 /mnt/v	vo12						
#mount /dev/VolGrou	p/1v3 /mnt/v	vo13						
#mount /dev/VolGrou	p/1v4 /mnt/v	7o14						
在/etc/fstab 文件下可添加开机自动挂载:								
/dev/VolGroup/lv1	/mnt/vol1	xfs	defaults	1 2				
/dev/VolGroup/1v2	/mnt/vol2	xfs	defaults	1 2				
/dev/VolGroup/1v3	/mnt/vol3	xfs	defaults	1 2				
/dev/VolGroup/1v4	/mnt/vol4	xfs	defaults	1 2				

9、连接 peer:

连接 peer 前提要配置好网络连接和防火墙规则。 CentOS7.2 操作系统网络配置:

1、四个主机依次添加相应网络 IP 和主机名:

vim /etc/hosts:

192. 168. 0. 107 pc1

192.168.0.108 pc2

192.168.0.105 pc3

192. 168. 0. 102 pc4

2、四台主机通过 Infiniband 连接进行网络配置:

在/etc/sysconfig/network-scripts/下创建 ifcfg-ib0 文件:

vim ifcfg-ib0:

DEVICE=ib0

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=static

IPADDR=192, 168, 0, 107

NETMASK=255. 255. 255. 0

GATEWAY=192. 168. 0. 1

NM CONTROLLED=no

CentOS7.2操作系统防火墙规则配置:

firewall-cmd --permanent --add-port=24007/tcp

- 3、重启网络: systemctl restart network 或 service network restart
- 4、建立 peer 连接:

gluster peer probe pc2

gluster peer probe pc3

gluster peer probe pc4

10、查看 peer 信息:

gluster peer info

11、在 LVM 上创建 gluster volume:

gluster volume create distributed 192.168.1. {100, 101, 102, 103}:/mnt/vol1 force

12、启动名为 distributed 的 volume:

gluster volume start distributed

Snapshot 快照实现:

13、创建 distributed 类型的 snapshot:

gluster snapshot create snapl distributed 格式:

gluster snapshot create <snapname> <volname> [no-timestamp]
[description<description>] [force]

快照创造时,默认会在用户给定的名称后加上时间戳,可以通过设置 [no-timestamp]这个选项不添加以后缀时间戳的命名方式。

注:在创建快照时,快照描述不能超出1024个字符。如果在创建 snapshot 时没有通过[no-timestamp]命令进行不添加时间戳命令设置(no-timestamp)的话,则操作结果显示带有时间戳的快照名,例:snap-1 GMT-2016.10.18-19-52.12

```
[root@pc1 / ]# gluster snapshot create snap1 distributed no-timestamp
snapshot create: success: Snap snap1 created successfully
[root@pc1 / ]#
```

创建 snapshot 成功后, distributed 类型的 volume Brick 挂载点会变。见下图:

```
Brick1: pc1:/mnt/vol3
Brick2: pc2:/mnt/vol3
Brick3: pc3:/mnt/vol3
Brick4: pc4:/mnt/vol3
Options Reconfigured:
performance.readdir-ahead: on

Volume Name: distributed
Type: Distribute
Volume ID: ecd5c897-fa0d-41fa-ba14-6ad860937f31
Status: Started
Number of Bricks: 4
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: pc1:/var/run/gluster/snaps/92bfca1a07b446d2817df76c4fd5584e/brick1
Brick2: pc2:/var/run/gluster/snaps/92bfca1a07b446d2817df76c4fd5584e/brick2
Brick3: pc3:/var/run/gluster/snaps/92bfca1a07b446d2817df76c4fd5584e/brick2
Brick4: pc4:/var/run/gluster/snaps/92bfca1a07b446d2817df76c4fd5584e/brick3
Drick4: pc4:/var/run/gluster/snaps/92bfca1a07b446d2817df76c4fd5584e/brick4
Options Reconfigured:
performance.readdir-ahead: on
Iroot@pc1 vol11# _
```

14、列出所有的可用快照:

gluster snapshot list [volname] volname 参数,将列出对应的快照,无该参数将列出所有的快照。

列出包括所有 volume: gluster volume list

[root@pc1 /]# gluster snapshot list distributed
snap1

15、激活 snapshot:

gluster snapshot activate snapl

```
[root@pc1 /]# gluster snapshot activate snap1
Snapshot activate: snap1: Snap activated successfully
[root@pc1 /]#
```

16、克隆快照:

gluster snapshot clone snap1-1 snap1 注:克隆快照时,被克隆的快照要处于激活状态。克隆成功的复本和快照共享后端的存储空间,不会额外占用磁盘空间。删除克隆的快照可直接执行 gluster volume delete snap1-1 命令进行删除,不必先进行停止 snap1-1。

```
Brick4: pc4:/mnt/vol2
Options Reconfigured:
performance.readdir-ahead: on

Volume Name: snap1-1
Type: Distribute
Volume ID: 3dfd6ed6-6473-4438-8dd1-c49ab918ab20
Status: Created
Number of Bricks: 4
Transport-type: tcp
Bricks:
Brick1: pc1:/var/run/gluster/snaps/snap1-1/brick1
Brick2: pc2:/var/run/gluster/snaps/snap1-1/brick2
Brick3: pc3:/var/run/gluster/snaps/snap1-1/brick3
Brick4: pc4:/var/run/gluster/snaps/snap1-1/brick3
Brick4: pc4:/var/run/gluster/snaps/snap1-1/brick4
Options Reconfigured:
performance.readdir-ahead: on

Volume Name: striped
Type: Stripe
```

17、恢复快照:

gluster snapshot restore snapl

注:在 volume 离线时,快照才能被恢复。一旦快照被成功恢复后,会被该快照从快照列表中删除。使用 gluster volume stop distributed 使 volume 离线即可。

```
Iroot@pc1 / III gluster snapshot restore snap1
Restore operation will replace the original volume with the snapshotted volume.
Do you still want to continue? (y/n) y
snapshot restore: failed: Volume (distributed) has been started. Volume needs to
be stopped before restoring a snapshot.
Snapshot command failed
Iroot@pc1 / III gluster volume stop distributed
Stopping volume will make its data inaccessible. Do you want to continue? (y/n)
y
volume stop: distributed: success
Iroot@pc1 / III gluster snapshot restore snap1
Restore operation will replace the original volume with the snapshotted volume.
Do you still want to continue? (y/n) y
Snapshot restore: snap1: Snap restored successfully
```

18、 查询快照信息:

gluster snapshot info [(snapname | volume <volume>)]

- (1) 使用 snapname 参数,会查询对应快照的名称、UUID 以及创建时间等信息。
- (2) 使用 volume 参数将查询出该 volume 的所有快照的信息。

```
[root@pc1 glusterfs]# gluster snapshot info
Snapshot
                          : snap1
Snap UUID
                          : a35d0848-b12b-4045-9445-6b587f913ce8
                         : 2016-11-24 15:35:49
Created
Snap Volumes:
                                  : 1735af0eedba4efc817a9b897524fad9
       Snap Volume Name
       Origin Volume name
                                  : distributed
       Snaps taken for distributed
                                         : 1
       Snaps available for distributed : 255
       Status
                                  : Started
```

19、查询快照状态:

gluster snapshot status [(snapname | volume <volume>)]

- (1) 使用 snapname 参数,会查询对应快照的 snapshotbrick path、volume group (LVMdetails)、snapshot bricks 状态、bricks 的 PID、使用空间等信息。
 - (2) 使用 volume 参数,将查询出该 volume 的所有快照的状态信息。

Brick Running
Brick PID
Brick PID
Brick PID
Brick Path
Brick Path
Brick Path

Brick Path

Brick Path

Brick Path

Brick Path

Brick Path

Uolume Group
Brick Running
Brick PID
B

20、激活快照:

命令: gluster snapshot activate 〈snapname〉 默认情况下,在创建就会激活快照。

21、去掉激活快照:

命令: gluster snapshot deactivate 〈snapname〉

22、删除快照:

(1) all 参数, GlusterFS 系统中所有的快照将被删除。

- (2) snapname 参数,删除对应 name 的快照。
- (3) volname 参数,删除该 volume 所有的快照。

23、snapshot 挂载访问数据:

首先要挂载卷:

1. mount -t glusterfs localhost:/snaps/snap1/distributed
/mnt/snapshot

无提示则表示挂载成功。

2、gluster volume set distributed features.uss enable 提示 volume set:success 则表示配置成功。

注:通过这种方式访问数据时,比如创建了 2 个 snapshot,若删除其中任何一个 Snapshot,则通过 1s 就访问不了/mnt/distributed/下的. snap 这个隐藏文件。提示: 1s:cannot open directory.:Transport endpoint is not commected。这时若停留在. snaps 目录下直接 1s 还是会有错误提示: 1s: cannot open directory.:Stale file handle,此时 cd..到上个目录再进入则可以访问。

3、更改. snap 路径:

gluster volume set distributed features. snapshot-directory. history

24、配置快照:

gluster snapshot config [volname]([snap-max-hard-limit \] | [snap-max-soft-limit]) | ([auto-delete<enable|disable>]) | ([activate-on-create <enable|disable>]): 该命令用来显示或设置快照的配置项。

- (1) 不带参数时,将显示所有卷的快照配置。
- (2) volname 参数显示该卷对应的快照配置。
- (3) snap-max-hard-limit 参数为具体配置项时,会对快照这项配置进行覆盖式赋值。
- (4) snap-max-soft-limit 参数为全局配置,设置卷对应最大快照的个数。
- (5) auto-delete 参数为全局配置,该项被设置为 enable 时,当创建新快照,将会删除时间最久远的旧快照。

该项被设置为 disabled 时,若卷的快照个数已经达到 soft-limit 上限时,再成功创建新快照,会提示用户;若卷的快照个数达到 hard-limit 时,将无法创建新快照。

(6) activate-on-create 参数,默认值为 disabled。若设置为 enable,创建快照后就激活该快照。