Práctica 6: Servicio FTP

Módulo profesional: Servicios de Red e Internet

Ciclo Formativo: C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en

Red Curso: 2º

Profesor: Anabel Serradilla Fernández

Esta práctica se realizará en grupos de dos personas.

Todos los pasos deben ser documentados mediante capturas de pantalla y/o explicaciones que se incluirán en la entrega.

Esta práctica se corregirá en clase. La plantilla para la corrección se puede encontrar al final del enunciado.

Alumno1: Abel Encinas Soriano

Alumno2: Ruben Agyakwa Delgado

A. Actividades iniciales

1. Un sitio FTP tiene la dirección "ftp.anabelclases.es". En vez de utilizar el puerto 21 como sería habitual, emplea el puerto 1502 en el servidor para el canal de comandos. Uno de los usuarios es "bosco" con clave "asir2asir". Indica la URL completa que incluya todos los datos para realizar una conexión a este servidor FTP.

ftp://bosco:asir2asir@ftp.anabelclases.es:1502

- 2. Un servidor FTP instalado sobre un servidor Windows:
 - Permite conectarse a los clientes con su usuario y contraseña.
 - Pero no es posible listar o descargar ningún fichero.

Se sabe que se está utilizando modo pasivo.

¿Cuál es probablemente el problema? ¿Cómo podría solucionarse?

La causa es que el servidor no se fía de que el puerto por el que se realiza comunicación con el servidor sea fiable por lo tanto no le deja realizar acciones con ningún fichero.

Para solucionar este problema debemos activar una regla de entrada en el firewall del servidor.

3. Indica brevemente el problema que supondría utilizar siempre FTP en <u>modo activo</u> en Internet.

Al utilizar el modo activo siempre ,este se hace muy vulnerable para posibles ataques ya que nunca varía.

4. Indica qué puertos en entrada deben abrirse en un cortafuegos y/o redirigirse en routers NAT para que funcione el servicio FTP en estos casos:


FTP ACTIVO	
Puertos Cliente	Puertos Servidor
PUERTO DENTRO DEL RANGO	21
PUERTO DENTRO DEL RANGO	20

FTP PASIVO	
Puertos Cliente	Puertos Servidor
PUERTO DENTRO DEL RANGO	21
PUERTO DENTRO DEL RANGO	PUERTO ALEATORIO


B. Servidor FTP seguro con Filezilla Server sobre Windows

5. Instalación de Filezilla server y creación de un sitio FTP básico


a) Devuelve tu m. v. Windows 2016 Server a la "Snapshot Base" y asígnale una IP fija de tu rango de direcciones IP. Sobre esa m. v. instala el servidor Filezilla Server.









b) En el servidor, crea una carpeta en C:/ llamada "FTP". Copia en ella un archivo llamado "datos.txt" que tenga un tamaño de al menos 1 KB.





c) Configura el servidor Filezilla Server de forma que éste permita acceder con permisos totales a la carpeta C:/FTP a un usuario llamado "ftpwinasir" con contraseña "2seguro2". El servidor debe ser seguro ("FTP sobre TLS explícito").
















d) Configura el servidor FTP de forma que los puertos para utilizar en el canal de datos en modo pasivo sean del 50.000 al 51.000.



e) Configura el cortafuegos del servidor para que permita el acceso al sitio FTP. Debes utilizar la **máxima restricción** posible, pero que garantice que el servicio FTP funcionará correctamente.








Х

Action


Specify the action to be taken when a connection matches the conditions specified in the rule.







f) Desde otra máquina (física o virtual **Linux**) que llamaremos "Cliente", accede mediante el cliente FTP "Filezilla client" al FTP que acabas de configurar y descarga el fichero "datos.txt". Comprueba que el contenido del fichero es correcto en el cliente.





Respuesta: 220-FileZilla Server 1.6.6

Respuesta: 220 Please visit https://filezilla-project.org/

Comando: AUTH TLS

Respuesta: 234 Using authentication type TLS.

Estado: Inicializando TLS...
Estado: Verificando certificado...
Estado: TLS connection established.

Comando: USER ftpwinasir

Respuesta: 331 Please, specify the password.


Comando: PASS *******
Respuesta: 230 Login successful.


Comando: SYST

Respuesta: 215 UNIX emulated by FileZilla.

Comando: FEAT

Respuesta: 211-Features: Respuesta: MDTM






6. Análisis de la comunicación FTP entre cliente y servidor

a) En el cliente o en el servidor, instala el packet sniffer "Wireshark" y configúralo para capturar el tráfico FTP (filtro "FTP"). Vuelve a acceder a tu sitio FTP desde Filezilla

client y comprueba si Wireshark captura el nombre de usuario y la contraseña ¿Qué sucede? ¿La transmisión es segura?



hemos marcado ftp sobre tls y es seguro


b) A la vista de lo que ves en Wireshark, para la transmisión del fichero de datos, ¿Se ha usado el modo **activo** o **pasivo**?

esta en modo pasivo ya que el puerto al que se conecta es el 21

(aporta capturas y justifica la respuesta).


Nota para realizar este ejercicio:


- El filtro "FTP" en Wireshark hace que se muestren únicamente los paquetes del canal de comandos, que usan el puerto 21 en el servidor.
- Al estar la conexión encriptada, no podrás obtener en estos paquetes (del canal de comandos) si se está usando modo activo o pasivo.
- Para averiguarlo, debes capturar todos los paquetes entre cliente y servidor, usando por ejemplo el filtro "ip.src==IP_cliente" || ip.dst==IP_serv".
- Cuando se muestren esos paquetes, se debe buscar uno que no sea de comandos (es decir, que el servidor no use el puerto 21). Si ese paquete usa en el servidor el puerto 20, es modo activo. En caso contrario, es pasivo). Debes aportar una captura de ese paquete.



el puerto es el que tiene que estar en nuestro caso salio 50004

c) Fuerza que el cliente FTP utilice el modo activo y vuelve a capturar el tráfico. Haciendo un análisis similar a lo indicado en el apartado h) indica qué puerto de escucha se utiliza en el cliente para el canal de datos. Aporta la captura de un paquete del canal de datos en el que se muestre ese puerto.





Comprobamos que los datos se envían por el puerto 20, por lo tanto estamos en modo activo.

```
Frame 52: 364 bytes on wire (2912 bits), 364 bytes captured (2912 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: PcsCompu_bc:7b:8f (08:00:27:bc:7b:8f), Dst: PcsCompu_9c:f9:5d (08:00:27:9c:f9:5d)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.110.0.163, Dst: 10.110.1.9
Transmission Control Protocol, Src Port: 48435, Dst Port: 20, Seq: 1, Ack: 1, Len: 310
FTP Data (310 bytes data)
[Setup frame: 49]
```

C. Servidor FTP con vsFTPd sobre Ubuntu

7. Instalación de VSFTPD (Very Secure FTP Daemon) y creación de un sitio FTP básico a)

Devuelve tu M.V. Ubuntu 22.04 Server a la "Snapshot Base", con solo Webmin y Open

SSH instalado


```
asir@ubuntuserver2204:/etc/netplan$ sudo nano 00–installer–config.yaml
```


```
GNU nano 6.2


# This is the network config written by 'subiquity'
network:
    ethernets:
    enp0s3:
        dhcp4: false
        addresses: [10.110.1.100/16]
        routes:
        - to: default
            via: 10.110.0.1
        nameservers:
        addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
    version: 2
```


```
asir@ubuntuserver2204:/etc/netplan$ sudo netplan apply
asir@ubuntuserver2204:/etc/netplan$
```


b) Sobre esa M.V. Ubuntu 22.04, instala el servidor FTP "vsFTPd".













- c) A través de Webmin o del fichero de configuración, realiza las siguientes tareas en el servidor (realiza capturas):
 - Fuerza que los ficheros subidos al servidor a través del FTP por cada usuario tengan:
 - i. Permiso de lectura, escritura (y ejecución si fueran ejecutables) para el "propietario"
 - ii. Solo lectura (y ejecución si fueran ejecutables) para el "grupo"
 - iii. Solo lectura (y ejecución si fueran ejecutables) para el resto de usuarios del sistema

Aclaración: un fichero ejecutable deberá guardarse con permisos 755 y uno no ejecutable con permisos 644.






- Fuerza que cualquier conexión de un cliente se desconecte a los 6 minutos si no tiene actividad (es decir, si está conectado al FTP pero no envía órdenes para listar archivos, subir o descargar ficheros, etc, ...)
- · Limita a 6 el número máximo de conexiones por IP
- Haz que el mensaje de bienvenida sea "APELLIDO FTP Server" (con APELLIDO= el apellido de uno de los miembros del grupo)



• Desactiva completamente el acceso anónimo al servidor.


Anonymous FTP



• Permite el acceso de los usuarios locales con permiso de escritura y lectura.

El permiso de lectura está activado por defecto.





• Limita el acceso de los usuarios locales sólo a su "home" (es decir, que no se puedan mover por todo el sistema)





• Haz que los archivos ocultos NO sean accesibles a través del servidor FTP. λ A través de qué opción se controla esta limitación?

HAY QUE PONER NO!!!!!



• Limita la velocidad de acceso al FTP para todos los usuarios a 20 Mbps.





Restart Vsftpd Server

d) Crea el usuario "nombre" (nombre de uno de los miembros del grupo) con contraseña "2asir2" para acceder al servidor FTP. Crea una carpeta en el home <u>de este usuario</u> llamada "EscrituraFTP". En ella copia o crea un archivo llamado "archivoprueba.txt" que tenga un tamaño de al menos 1 KB.

```
asir@ubuntuserver2204:/etc/netplan$ sudo adduser rubens
[sudo] password for asir:
Adding user `rubens' ...
Adding new group `rubens' (1001) ...
Adding new user `rubens' (1001) with group `rubens' ...
Creating home directory `/home/rubens' ...
Adding user `rubens'
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for rubens
Enter the new value, or press ENTER for the default
         Full Name []:
         Room Number []:
         Work Phone []:
         Home Phone []:
         Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
asir@ubuntuserver2204:/etc/netplan$ˌ
```

```
asir@ubuntuserver2204:/$ sudo mkdir /home/rubens/EscrituraFTP asir@ubuntuserver2204:/$ _
```

asir@ubuntuserver2204:/home\$ sudo chown rubens:rubens /home/rubens/EscrituraFTP


```
GNU nano 6.2 /home/rubens/EscrituraFTP/archivoprueba.txt *
lkfñhñfbmñgfmñbhmfñgbñfkbgffglkbñgfb_
```

e) Realiza los ajustes necesarios en los permisos para que sea posible acceder a esta carpeta mediante FTP.


La carpeta /home/"usuario" no puede tener permisos de escritura para poder subir archivos.

```
asir@ubuntuserver2204:/$ sudo chmod a-w /home/rubens/
asir@ubuntuserver2204:/$ _
rubens Directorio 17/02/2311:5... dr-xr-x--- 10011001
```

f) Desde otra máquina (física o virtual Linux o Windows), que llamaremos "Cliente", accede mediante el cliente FTP "Filezilla client" u otro cliente gráfico al FTP que acabas de configurar (usuario "nombre") y descarga el fichero del servidor.



g) Sube un fichero al servidor y comprueba que los permisos del fichero en el servidor son los que has configurado.




8. Análisis de la comunicación FTP entre cliente y servidor


 a) En el cliente o en el servidor (si usas el servidor tendrás que acceder por SSH) instala el packet sniffer "Wireshark" y configúralo para capturar el tráfico FTP (filtro "FTP").
 Vuelve a acceder a tu sitio FTP desde el cliente y comprueba que Wireshark captura el nombre de usuario y la contraseña.

```
ftp
                                                                                                                 Expression
No.
         Time
                        Source
                                              Destination
                                                                     Protocol Length Info
     137 22.339536407
                        10.110.1.100
                                               10.110.0.76
                                                                                 86 Response: 220 (vsFTPd 3.0.5)
                                                                               76 Request: AUTH TLS
104 Response: 530 Please login with USER and PASS.
     139 22.344853369
                        10.110.0.76
                                              10.110.1.100
                                                                     FTP
     141 22.345485150
                        10.110.1.100
                                              10.110.0.76
                                                                     FTP
     142 22.345833424
                        10.110.0.76
                                              10.110.1.100
                                                                     FTP
                                                                                 76 Request: AUTH SSL
     144 22.346552422
                        10.110.1.100
                                              10.110.0.76
                                                                     FTP
                                                                                104 Response: 530 Please login with USER and PASS.
     145 22.346734950
                        10.110.0.76
                                              10.110.1.100
                                                                     FTP
                                                                                 79 Request: USER rubens
     147 22.347261554
                        10.110.1.100
                                                                                100 Response: 331 Please specify the password.
                                              10.110.0.76
                                                                     FTP
     150 22.421159868
                        10.110.1.100
                                              10.110.0.76
                                                                                 89 Response: 230 Login successful.
                                                                                 71 Request: PWD
     151 22.421798889
                        10.110.0.76
                                              10.110.1.100
                                                                     FTP
                                                                                111 Response: 257 "/home/rubens" is the current di
     153 22.422063673
                        10.110.1.100
                                              10.110.0.76
                                                                     FTP
```

 b) A la vista de lo que ves en Wireshark, para la transmisión del fichero de datos, ¿Se ha usado el modo activo o pasivo? (aporta capturas y justifica la respuesta)



Con este filtro podemos ver los paquetes que envía y recibe el servidor y también podemos ver el puerto de Origen y Destino.Con el protocolo FTP vemos como se ha iniciado la conexión con el servidor, en este caso se ha iniciado en el puerto 21(pasivo).




Luego comprobamos con otro protocolo distinto a FTP que el puerto donde se está realizando la comunicación es un puerto aleatorio (pasivo) y no es el puerto 20(activo).


a) Reconfigura el servidor de forma que los archivos que suban los clientes tengan permisos de lectura, escritura y ejecución (si es ejecutable) tanto para el "propietario", para el "grupo" y para el resto de usuarios.

Aclaración: Un fichero 3

.ejecutable deberá guardarse con permisos 777 y uno no ejecutable con permisos 666.




Transfiere un archivo desde el cliente y comprueba que la nueva configuración funciona correctamente.



Vemos que el archivo transferido tiene todos los permisos.

b) Reconfigura el servidor de forma que los usuarios locales no tengan limitado el acceso a su HOME. Accede desde el cliente con el usuario "nombre" y comprueba si puedes acceder y descargar los archivos de "asir". ¿Puedes borrar a través del FTP, conectado como "nombre" los archivos del usuario "asir"? ¿Por qué?






Restart Vsftpd Server

c) Reconfigura el servidor de forma que el puerto de escucha del canal de control sea el 1206 en vez del 21. Indica claramente cómo lo has configurado (puedes acceder al fichero de configuración desde Webmin o directamente desde un terminal con vi, nano, etc.).


Para encontrar cuál es el parámetro a cambiar busca ayuda en el manual de vsftpd, accesible desde Webmin en la opción "vsftpd.conf Doc".

Conecta el cliente al servidor utilizando el nuevo puerto (1206)



Config File vsftpd.conf

Restart Vsftpd Server



D. Transferencia de ficheros en Linux mediante SSH

10. Instalación de servidor SSH

- a) Devuelve tu m. v. Ubuntu 22.04 Server a la "Snapshot base".
- b) Sobre esa M.V. Ubuntu 22.04, comprueba que tienes instalado el servidor SSH "OpenSSH-server".

```
asir@ubuntuserver2204:~$ sudo systemctl status sshd
 ssh.service – OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2023-02-20 10:46:04 UTC; 3min 23s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 654 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 698 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1030)
     Memory: 4.4M
        CPU: 22ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─698 "sshd: /usr/sbin/sshd –D [listener] 0 of 10–100 startups"
feb 20 10:46:04 ubuntuserver2204 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
feb 20 10:46:04 ubuntuserver2204 sshd[698]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
feb 20 10:46:04 ubuntuserver2204 sshd[698]: Server listening on :: port 22.
feb 20 10:46:04 ubuntuserver2204 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
asir@ubuntuserver2204:~$ _
```

c) Crea una carpeta llamada "SFTP" en la raíz del sistema de archivos (/SFTP) y asigna como usuario y grupo propietario a "asir".


```
asir@ubuntuserver2204:/$ sudo mkdir SFTP
asir@ubuntuserver2204:/$ _
```


d) Desde otra máquina (física o virtual Linux o Windows), que llamaremos "Cliente", accede mediante el cliente FTP "Filezilla client" al servidor que acabas de configurar utilizando SFTP (usuario "asir") y envía un fichero de al menos 1 KB al servidor.


```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml *

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
ethernets:
enp0s3:
dhcp4: false
addresses: [10.110.1.100/16]
routes:
- to: default
via: 10.110.0.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]
version: 2
```

```
asir@ubuntuserver2204:/$ sudo netplan apply
asir@ubuntuserver2204:/$ _
```







CRITERIO DE CORRECCIÓN

La nota se calculará haciendo la media ponderada, aplicando los siguientes pesos:

• Bloque A: 16%

• Bloque B: 30%

• Bloque C: 30%

• Bloque D: 24%