

Tópicos Avanzados II

Segundo Semestre 2023

Mario Augusto Villanueva Alveal.
Ingeniero Informático
Diplomado en Técnicas de Conectividad y Redes.
Magister en Gestión de Tecnologías de la información


















cisco



Módulo 12: direccionamiento IPv6



Introducción a Redes v7.0 (ITN)

Instructor: Mario Augusto Villanueva Alveal.

Objetivos del módulo

Título del módulo: Direccionamiento IPv6

Objetivo del módulo: Implementar un esquema de direccionamiento IPv6..

Título del tema	Objetivo del tema
Problemas con IPv4	Explique la necesidad de la asignación de direcciones IPv6.
Representación de direcciones IPv6	Explique cómo se representan las direcciones IPv6.
Tipos de direcciones IPv6	Compare los tipos de direcciones de red IPv6.
Configuración estática de GUA y LLA	Explicar cómo configurar direcciones de red unicast y link-local del IPv6 de forma estática.
Direccionamiento dinámico para GUA IPv6	Explique cómo configurar las direcciones global unicast de forma dinámica.

Objetivos del Módulo (Cont.)

Título del módulo: Direccionamiento IPv6

Objetivo del módulo: Implementar un esquema de direccionamiento IPv6..

Título del tema	Objetivo del tema
Direccionamiento dinámico para las LLAS IPv6	Configure dinámicamente direcciones link-local.
Direcciones Multicast de IPv6	Identificación de direcciones IPv6
División de subredes de una red IPv6	Implementación de un esquema de direccionamiento IPv6 dividido en subredes

Problemas de IPv4



Problemas de IPv4 Necesidad de IPv6

- IPv4 se está quedando sin direcciones. IPv6
 es el sucesor de IPv4. IPv6 tiene un espacio
 de direcciones de 128 bits mucho más
 grande.
- El desarrollo de IPv6 también incluyó correcciones para limitaciones de IPv4 y otras mejoras.
- Con una población que accede a Internet cada vez mayor, un espacio de direcciones IPv4 limitado, los problemas de NAT y la Internet de todo, llegó el momento de comenzar la transición hacia IPv6.



Problemas con IPv4

Coexistencia de IPv4 e IPv6

Tanto IPv4 como IPv6 coexistirán en un futuro próximo y la transición llevará varios años.

El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IPv6. Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:

- **Dual stack** -Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea.
- Tunneling Es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPV4.
- Translation Network Address Translation 64 (NAT64) permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4.

Nota: La tunelización y la traducción son para la transición a IPv6 nativo y solo deben usarse cuando sea necesario. El objetivo debe ser las comunicaciones IPv6 nativas de origen a destino.

Representación de dirección IPv6



Representación de direcciones

IPv6 Formatos de direccionesipv6

- Las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud y están escritas en hexadecimal.
- Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y pueden escribirse en minúsculas o en mayúsculas.
- El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es x: x: x: x: x: x: x: x, donde cada "x" consta de cuatro valores hexadecimales.
- En IPv6, un "hexteto" es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o cuatro valores hexadecimales.
- Ejemplos de direcciones IPv6 en el formato preferido:

```
2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
```

2001:0 db 8:0000:00 a3:abcd:0000:0000:1234

Representación de dirección IPv6

Regla 1 - Omitir el cero inicial

La primera regla para ayudar a reducir la notación de las direcciones IPv6 es omitir los Os (ceros) iniciales.

Ejemplos:

- 01ab se puede representar como 1ab
- 09f0 se puede representar como 9f0
- 0a00 se puede representar como a00
- 00ab se puede representar como ab

Nota: Esta regla solo es válida para los ceros iniciales, y NO para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería ambigua.

Tipo	Formato
Recomendado	2001: 0 db8: 000 0:1111: 000 0: 000 0: 02 00
Sin los ceros iniciales	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200

Representación de dirección IPv6

Regla 2 - Dos puntos

Los dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits (hextetos) que estén compuestas solo por ceros.

Por ejemplo:

• 2001:db8:cafe: 1:0:0:0:1 (0s iniciales omitidos) podría representarse como 2001:db8:cafe:1::1

Nota: Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría más de una dirección resultante posible.

Tipo	Formato
Recomendado	2001: 0 db8: 000 0:1111: 0000 : 0000 : 0 200
Comprimido	2001:db8:0:1111::200

Tipos de direcciones IPv6



Tipos de direcciones IPv6 Unicast, Multicast, Anycast

Existen tres categorías amplias de direcciones IPv6:


- Unicast Identifica de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IPv6.
- Multicast Se usan para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos.
- Anycast Esta es cualquier dirección unicast de IPv6 que puede asignarse a varios dispositivos.
 Los paquetes enviados a una dirección de anycast se enrutan al dispositivo más cercano que tenga esa dirección.

Nota: A diferencia de IPv4, IPv6 no tiene una dirección broadcast. Sin embargo, existe una dirección IPv6 de multicast de todos los nodos que brinda básicamente el mismo resultado.

Tipos de direcciones IPv6 Longitud de prefijo IPv6

La longitud del prefijo se representa en notación de barra diagonal y se usa para indicar la porción de red de una dirección IPv6.

La longitud de prefijo puede ir de 0 a 128. La longitud de prefijo IPv6 recomendada para LAN y la mayoría de los otros tipos de redes es / 64.




Nota: Se recomienda encarecidamente utilizar un ID de interfaz de 64 bits para la mayoría de las redes. Esto se debe a que la autoconfiguración de direcciones sin estado (SLAAC) utiliza 64 bits para el ID de la interfaz. También facilita la creación y administración de subredes.

Tipos de direcciones IPv6

Tipos de direcciones Unicast de IPv6

A diferencia de los dispositivos IPv4 que tienen una sola dirección, las direcciones IPv6 suelen tener dos direcciones unicast:

- Global Unicast Address (GUA) Estas son similares a las direcciones IPv4 públicas. Estas son direcciones enrutables de Internet globalmente exclusivas.
- Link-local Address (LLA) Se requiere para cada dispositivo con IPv6 y se usa para comunicarse con otros dispositivos en el mismo enlace local. Las LLAS no son enrutables y están confinadas a un único enlace.



Tipos de direcciones IPv6

Nota sobre la dirección local única

Las direcciones locales únicas de IPv6 (rango fc00 :: / 7 a fdff :: / 7) tienen cierta similitud con las direcciones privadas RFC 1918 para IPv4, pero existen diferencias significativas:


- Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio o
 entre una cantidad limitada de sitios.
- Se pueden utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca necesitarán acceder a otra red.
- Las direcciones locales únicas no se enrutan o traducen globalmente a una dirección IPv6 global.

Nota: Muchos sitios utilizan la naturaleza privada de las direcciones RFC 1918 para intentar proteger u ocultar su red de posibles riesgos de seguridad. Este nunca fue el uso previsto de las ULAs.

Tipos de direcciones IPv6 IPv6 GUA

Las direcciones IPv6 unicast globales (GUA), son globalmente únicas y enrutables en Internet IPv6.

- Actualmente, solo se están asignando GUAs con los primeros tres bits de 001 o 2000 :: / 3.
- Las GUAs disponibles actualmente comienzan con un decimal 2 o un 3 (Esto es sólo 1/8 del espacio total de direcciones IPv6 disponible).



Tipos de direcciones IPv6

Estructura GUA de IPv6

Prefijo de enrutamiento global:

• El prefijo de enrutamiento global es la parte del prefijo, o red, de la dirección asignada por el proveedor, como un ISP, a un cliente o sitio. El prefijo de enrutamiento global variará en función de las políticas de ISP.

ID de subred

• El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz. Las organizaciones utilizan la ID de subred para identificar subredes dentro de su ubicación.

ID de interfaz


 La ID de interfaz IPv6 equivale a la porción de host de una dirección IPv4. Se recomienda encarecidamente que en la mayoría de los casos se utilicen subredes / 64, lo que crea una ID de interfaz de 64 bits.

Nota: IPv6 permite que las direcciones de host todo-0 y todo-1 se puedan asignar a un dispositivo. La dirección all-0s está reservada como una dirección de difusión ilimitada del router de subred, y debe asignarse solo a los routers.

Tipos de direcciones IPv6 LLA

Una dirección local de enlace IPv6 (LLA) permite que un dispositivo se comunique con otros dispositivos habilitados para IPv6 en el mismo enlace y solo en ese enlace (subred).

- Los paquetes con una LLA de origen o destino no se pueden enrutar.
- Cada interfaz de red habilitada para IPv6 debe tener una LLA.
- Si una LLA no se configura manualmente en una interfaz, el dispositivo creará uno automáticamente.
- Las LLAS IPv6 están en el rango fe80: :/10.



- 1. Routers use the LLA of neighbor routers to send routing updates.
- 2. Hosts use the LLA of a local router as the default-gateway.

Configuración estática GUA y LLA



Configuración Estática de GUA y LLA

Configuración Estática de GUA en un Router

La mayoría de los comandos de configuración y verificación IPv6 de Cisco IOS son similares a sus equivalentes de IPv4. En la mayoría de los casos, la única diferencia es el uso de **ipv6** en lugar de **ip** dentro de los comandos.

- El comando para configurar un GUA IPv6 en una interfaz es: **ipv6 address** *ipv6-address/prefix-length*.
- El ejemplo muestra comandos para configurar un GUA en la interfaz G0/0/0 en R1:


```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Configuración estática de GUA y LLA

Configuración estática de GUA en un host de Windows

- Configurar la dirección IPv6 en un host de forma manual es similar a configurar una dirección IPv4.
- El GUA o LLA de la interfaz del router se puede utilizar como el gateway predeterminado. La mejor práctica es utilizar la LLA.

Nota: Cuando se usa DHCPv6 o SLAAC, se especifica automáticamente la LLA del router local como dirección de gateway predeterminado.



Configuración estática de GUA y LLA

Configuración de Gua estática de una dirección Link-Local Unicast

Configurar la LLA manualmente permite crear una dirección reconocible y más fácil de recordar.

- Las LLAS se pueden configurar manualmente mediante el comando ipv6 address ipv6link-local-address link-local.
- El ejemplo muestra comandos para configurar una LLA en la interfaz G0/0/0 en R1

```
R1 (config) # interface gigabitethernet 0/0/0
R1 (config-if) # ipv6 address fe80::1:1 link-local
R1 (config-if) # no shutdown
R1 (config-if) # exit
```

Nota: La misma LLA se puede configurar en cada enlace siempre que sea única en ese enlace. La práctica común es crear un LLA diferente en cada interfaz del router para facilitar la identificación del router y la interfaz específica.




Mensajes RS y RA

Los dispositivos obtienen direcciones GUA dinámicamente a través de mensajes de Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6).

- Los mensajes de solicitud de router (RS) son enviados por dispositivos host para descubrir routers IPv6
- Los routers envían mensajes de anuncio de router (RA) para informar a los hosts sobre cómo obtener un GUA IPv6 y proporcionar información útil de red, como:
 - Prefijo de red y longitud del prefijo
 - Dirección del gateway predeterminado
 - Direcciones DNS y nombre de dominio
- El RA puede proporcionar tres métodos para configurar un GUA IPv6:
 - SLAAC
 - SLAAC con servidor DHCPv6 stateless
 - Stateful DHCPv6 (no SLAAC)

Método 1: SLAAC

- SLAAC permite a un dispositivo configurar un GUA sin los servicios de DHCPv6.
- Los dispositivos obtienen la información necesaria para configurar un GUA a partir de los mensajes RA ICMPv6 del router local.
- El prefijo lo proporciona el RA y el dispositivo utiliza el método EUI-64 o de generación aleatoria para crear un ID de interfaz.




Método 2: SLAAC y DHCP sin estado

Una RA puede indicar a un dispositivo que use SLAAC y DHCPv6 stateless.

El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente:

- SLAAC para crear su propio IPv6 GUA
- La dirección link-local del router, la dirección IPv6 de origen del RA para la dirección de gateway predeterminado
- Un servidor DHCPv6 stateless, que obtendrá otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio




Método 3: DHCPv6 con estado

Un RA puede indicar a un dispositivo que use DHCPv6 Stateful solamente.

DHCPv6 Stateful es similar a DHCP para IPv4. Un dispositivo puede recibir automáticamente un GUA, la longitud de prefijo y las direcciones de los servidores DNS desde un servidor DHCPv6 Stateful.


El mensaje RA sugiere que los dispositivos utilicen lo siguiente:

- La dirección LLA del router, que es la dirección IPv6 de origen del RA, para la dirección de gateway predeterminado
- Un servidor DHCPv6 Stateful, para obtener una GUA, otra información como la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio



Direccionamiento dinámico para IPv6 GUAs Proceso EUI-64 vs Generado aleatoriamente

- Cuando el mensaje RA es SLAAC o SLAAC con DHCPv6 stateless, el cliente debe generar su propia ID de interfaz.
- La ID de interfaz se puede crear utilizando el proceso EUI-64 o un número de 64 bits generado aleatoriamente.



EUI-64 or random 64-bit number

IPv6 Proceso EUI-64

El IEEE definió el Identificador único extendido (EUI) o el proceso EUI-64 modificado que realiza lo siguiente:

- Un valor de 16 bits de fffe (en hexadecimal) se inserta en el centro de la dirección MAC
 Ethernet de 48 bits del cliente.
- El 7ºbit de la dirección MAC del cliente se invierte del binario 0 al 1.
- Por ejemplo:

MAC de 48 bits	fc: 99:47:75:ce:e0
Id. de interfaz EUI-64	fe: 99:47:ff:fe:75:ce:e0

Direccionamiento dinámico para IPv6 GUAs

ID de interfaz generados aleatoriamente

Según el sistema operativo, un dispositivo puede utilizar una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de utilizar la dirección MAC y el proceso EUI-64.

A partir de Windows Vista, Windows utiliza una ID de interfaz generada aleatoriamente en lugar de una ID de interfaz creada mediante EUI-64.


```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Conexión de área local del adaptador Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix. :
IPv6 Address. . . . . . . . : 2001:db8:acad: 1:50 a 5:8 a35:a5bb:66e1
Link-local IPv6 Address . . . . : fe80: :50a 5:8 a35:a5bb:66e1
Default Gateway . . . . . . : fe80::1
C:\>
```

Nota: Para garantizar la exclusividad de cualquier dirección unicast de IPv6, el cliente puede usar un proceso denominado "detección de direcciones duplicadas" (DAD) Es similar a una solicitud de ARP para su propia dirección. Si no se obtiene una respuesta, la dirección es única.



LLAs Dinámicas

- Todas las interfaces IPv6 deben tener una LLA IPv6.
- Al igual que las GUA IPv6, las LAs se pueden configurar dinámicamente.
- La figura muestra que el LLA se crea dinámicamente usando el prefijo fe80 :: / 10 y la ID de interfaz usando el proceso EUI-64, o un número de 64 bits generado aleatoriamente.



LLAs Dinámicas en Windows

Los sistemas operativos, como Windows, suelen utilizar el mismo método tanto para una GUA creada por SLAAC como para una LLA asignada dinámicamente.

ID de interfaz generada mediante EUI-64

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Conexión de área local del adaptador Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix. :
IPv6 Address. . . . . . . . . . . . . . . 2001:db8:acad:1:fc 99:47ff:fe75:cee0
Link-local IPv6 Address . . . . . . fe80::fc 99:47ff:fe75:cee0
Default Gateway . . . . . . . . . . . . . . fe80::1
C:\>
```

ID de interfaz de 64 bits generada aleatoriamente

Direccionamiento Dinámico para LLAS IPv6 LLAS Dinámicas en Routers Cisco

Los routers Cisco crean automáticamente un LLA IPv6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz. De manera predeterminada, los routers con Cisco IOS utilizan EUI-64 para generar la ID de interfaz para todas las direcciones LLAs en las interfaces IPv6.

Aquí hay un ejemplo de un LLA configurado dinámicamente en la interfaz G0/0/0 de R1:

```
R1# show interface gigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is ISR4221-2x1GE, address is 7079.b392.3640 (bia 7079.b392.3640)
(Output omitted)
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3640
2001:DB8:ACAD:1::1
```

Dirección dinámica para las LLAS IPv6

Verificar la configuración de direcciones IPv6

Los routers Cisco crean automáticamente un LLA IPv6 cada vez que se asigna una GUA a la interfaz. De manera predeterminada, los routers con Cisco IOS utilizan EUI-64 para generar la ID de interfaz para todas las direcciones LLAs en las interfaces IPv6.

Aquí hay un ejemplo de un LLA configurado dinámicamente en la interfaz G0/0/0 de R1:

```
R1# show interface gigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is ISR4221-2x1GE, address is 7079.b392.3640 (bia 7079.b392.3640)
(Output omitted)
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
FE80::7279:B3FF:FE92:3640
2001:DB8:ACAD:1::1
```

Dirección Multicast de IPv6



Direcciones Multicast de IPv6

Direcciones Multicast de IPv6 Asignadas

Las direcciones multicast de IPv6 tienen el prefijo FF00::/8. Existen dos tipos de direcciones multicast de IPv6:

- Dirección de red multicast conocida
- Dirección multicast de nodo solicitado

Nota: las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino y no direcciones de origen.

Direcciones Multicast de IPv6

Direcciones Multicast de IPv6 conocidas

Se asignan direcciones IPv6 multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos.


Hay dos grupos comunes de direcciones IPv6 multicast asignadas:

- **Grupo de multicast FF02::1 para todos los nodos** Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red.
- **ff02 :: 2 Grupo de multicast de todos los routers** Este es un grupo multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado. Un router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv6 con el **comando de configuración global** ipv6 unicast-routing.

Direcciones multicast de IPv6

Direcciones multicast de IPv6 de nodo solicitado

- Una dirección multicast de nodo solicitado es similar a una dirección multicast de todos los nodos.
- Una dirección multicast de nodo solicitado se asigna a una dirección especial de multicast de Ethernet.
- Esto permite que la NIC Ethernet filtre la trama al examinar la dirección MAC de destino sin enviarla al proceso de IPv6 para ver si el dispositivo es el objetivo previsto del paquete IPv6.




División de subredes de una red IPv6



División de una red IPv6 en subredes División en subredes mediante la ID de subred

IPv6 se diseñó teniendo en cuenta las subredes.

- Se utiliza un campo ID de subred independiente en IPv6 GUA para crear subredes.
- El campo ID de subred es el área entre el Prefijo de enrutamiento global y la ID de interfaz.




A /48 routing prefix + 16 bit Subnet ID = /64 prefix

Subnetear una red IPv6

Ejemplo de subneteo IPv6

Dado el prefijo de enrutamiento global 2001:db8:acad: :/48 con un ID de subred de 16 bits.

- Permite 65.536 /64 subredes
- El prefijo de enrutamiento global es igual para todas las subredes.
- Solo se incrementa el hexteto de la ID de subred en sistema hexadecimal para cada subred.




Subnetear una red IPv6

Asignación de subred IPv6

La topología de ejemplo requiere cinco subredes, una para cada LAN, así como para el enlace en serie entre R1 y R2.

Se asignaron las cinco subredes IPv6, con el campo ID de subred 0001 a 0005. Cada subred /64 proporcionará más direcciones de las que jamás se necesitarán.



Subnetear una red IPv6

Router configurado con subredes IPv6

El ejemplo muestra que cada una de las interfaces del router en R1 se ha configurado para estar en una subred IPv6 diferente.

```
R1(config) # interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if) # no shutdown
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface gigabitethernet 0/0/1
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if) # no shutdown
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface serial 0/1/0
R1 (config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if) # ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
```

