SMIX M07

UF2: FTP


MARTA MORENO

ÍNDICE

- 9.1 Servicios FTP
- Servidor FTP
- Cliente FTP
- 9.2. Instalación servidor FTP en sistema windows


PROTOCOLO FTP

- Protocolo para la transferencia de ficheros entre sistemas conectados a una red TCP/IP.
- * Basado en la arquitectura cliente-servidor.
- Pertenece a la capa de aplicación de la torre TCP/IP
- Utiliza los puertos TCP de red 20 y el 21.



PROTOCOLO FTP

- Un equipo cliente siempre inicia la conexión FTP conectándose a un servidor FTP
- ❖ La transmisión de archivos es bidireccional: Se realiza tanto desde servidor→cliente (get) como de cliente→ servidor (put).
- Modelo independiente del S.O. utilizado en cada equipo.



CARACTERÍSTICAS FTP


- * FTP ofrece la máxima velocidad en la conexión.
- FTP no ofrece seguridad. La información login/password se envia en texto plano (no utiliza ningún tipo de cifrado). Es fácil que un hacker pueda capturar este tráfico
- Las aplicaciones como scp (secure copy) y sftp, cifran todo el tráfico transferido.
 - ♦ http://www.openssh.com/ → Abierto, para sistemas Linux
 - ♦ http://www.ssh.com → Propietario para sistemas Windows

MODELO FTP

Una conexión ftp usa dos puertos (abre dos canales):

- ❖ El puerto de comandos (conexión de control), por donde se transfieren las órdenes. Se inicia en el puerto 21
- * El puerto de datos (conexión de datos), por donde se transfieren los datos de ficheros. Se inicia en el puerto 20, pero puede ser cualquiera por debajo del 1024.

En la conexión de control se especifican parámetros para la conexión de datos (puerto de datos, modo de transferencia, etc) y las operaciones sobre el sistema de archivos (listar, acceder al sistema ficheros, añadir, borrar)




FTP EN MODO ACTIVO (MODO NORMAL)

- En modo activo, la conexión de datos es iniciada desde el servidor, hacia el puerto indicado.
- Inicialmente se establece una conexión para la transmisión de comandos con el puerto mayor que 1024 de nuestro ordenador y el puerto 21 del server.
- ❖ Por esa misma conexión, mediante el comando PORT se indica al server el puerto de nuestro ordenador que está a la escucha de los datos.
- Al bajar un archivo, es el servidor el que inicia la transmisión de datos, desde su puerto 20 al puerto que le hemos indicado.

FTP EN MODO ACTIVO (MODO NORMAL)

¿Qué problema supone el modo activo?

- En el modo activo se abre una conexión para datos desde el server a la maquina cliente (conexión de fuera a dentro).
- Si la maquina cliente está protegida por un firewall, este filtra o bloquea la conexión entrante, al serle un proceso desconocido (problema con los firewalls).




FTP EN MODO PASIVO

- ❖ En modo pasivo, es el cliente FTP quien inicia la conexión de datos con el servidor.
- Inicialmente el cliente abre una conexión de control desde un puerto mayor que 1024 de la maquina local al puerto 21 del server.
- Al pasar a modo pasivo (comando PASV), el cliente pide un puerto abierto al servidor (será otro puerto mayor que 1024 del server)
- Recibida la contestación, será el cliente el que establezca la conexión de datos al server a través de ese puerto.

FTP EN MODO PASIVO

- En modo pasivo las conexiones son siempre abiertas por el pc cliente.
- Es el cliente el que inicia ambas conexiones, de control y de datos, con lo cual el firewall no tiene ninguna conexión entrante que filtrar



CONEXIÓN A UN SERVIDOR FTP

- * Siguiendo el modelo cliente-servidor, una conexión FTP debe ser iniciada por un cliente hacia un servidor FTP, para poder transferir ficheros en ambos sentidos (subir y bajar ficheros).
- El proceso de conexión puede llevarse a cabo utilizando tres métodos:
 - Cliente FTP (cuteFTP, smartFTP, etc)
 - Navegador web
 - Interfaz de comandos.

CONEXIÓN FTP DESDE UN NAVEGADOR WEB

❖ En la URL del navegador, habría que poner los datos referentes a la cuenta abierta en dicho servidor (usuario y password) y al protocolo a utilizar por el navegador:

ftp://usuario:password@servidor/

Si el servidor permite las conexiones anónimas (user:anonymous):

ftp://servidor/

ftp://anonymous@servidor/

ftp://anonymous:@servidor/

CONEXIÓN FTP DESDE UN CLIENTE FTP GRÁFICO

- * Es una interfaz más amigable y fácil.
- ❖ Evita conocer los comandos exactos para interactuar con el servidor FTP.
- Existen numerosos clientes gráficos FTP.

| Programa | Plataforma |
|---------------|-----------------|
| SmartFTP | Windows |
| FileZilla | Windows |
| Cute FTP | Windows, Mac OS |
| gFTP | Unix |
| Igloo FTP Pro | Linux |
| Captain FTP | MacOS |
| LifTPX Mac OS | MacOS |

CONEXIÓN FTP DESDE CÓNSOLA DE COMANDOS

- ❖ La mayoría de los sistemas operativos lo traen por defecto.
- Windows XP permite utilizar su cliente FTP a través de Interfaz de comandos, usando el comando ftp.
- Linux ofrece las mismas posibilidades desde cualquier terminal

c:\>ftp servidor

Usuario:

Password:

CONEXIÓN FTP DESDE CONSOLA DE COMANDOS

| ftp | Establece una conexión con un servidor |
|--------|---|
| user | Permite introducir el nombre de usuario que se quiere utilizar para la conexión |
| Pass | Permite introducir la contraseña que se quiere utilizar para la conexión |
| asen | Cambia la descarga o subida a modo texto plano. |
| binary | Cambia la descarga o subida a modo fichero binario |
| put | Sube un fichero al servidor |
| get | Descarga un fichero del servidor |
| ls/dir | Realiza un listado de un directorio. |
| cd | Cambia de directorio |
| bye | Cierre conexión |

SERVIDORES FTP

- * Numerosas aplicaciones en la red permiten configurar un servidor FTP.
- Pueden instalarse en un ordenador personal para mandar y recibir ficheros.

| Programa | Plataforma |
|--------------------|------------|
| Gene6 FTP Server | Windows |
| OFTPD | Unix |
| Hotline FTP Server | MacOS |
| Serv-U | Windows |
| Pure FTP Server | Linux |
| ProFTPd | Linux |
| Rumpus | MacOS |
| PureFTPd Manager | MacOS |

ESTRUCTURA DIRECTORIOS

Al montar un servidor FTP, es habitual definir dos directorios:

- ❖ Downloads (Descargas). Se hallará el material especifico que los usuarios pueden descargarse.
- * Uploads (Subidas). Los usuarios puedan subir aquello que crean oportuno.

Otro directorio importante: Home, donde el usuario accede al conectarse.

TIPOS DE USUARIO

- El servicio ofrecido por un servidor FTP dependerá del tipo de usuario conectado.
- Usuario anónimo (anonymous). Usuario que se conecta al sistema sin disponer de una cuenta personalizada. Posee una cuenta pero es de carácter genérico.
- Usuario registrado. Usuario dado de alta en el servidor con un login personalizado (un nombre de usuario y una contraseña). Tendrá privilegios superiores a los de un usuario anónimo.


PERMISOS

❖ Son funciones relativas a los ficheros y directorios del servidor FTP que el administrador del sistema puede permitir a los usuarios.


| Permisos de un archivo | Permisos directorios |
|------------------------|----------------------|
| Lectura (read) | Listado (list) |
| Escritura (write) | Creación (make) |
| Ejecución (execute) | Borrado (remove) |
| Borrado (delete) | Herencia (inherit) |
| Continuación (append) | |

Paso 1. En Windows 10 → Ir a Inicio / Panel de control/ Agregar o quitar programas. Allí activar la opción Agregar o quitar componentes de Windows y marcar la entrada Servicios de Internet Information

Server (US)



Paso 1. En Windows 2016 Server → Ir a Inicio / Panel de control/ Agregar o quitar programas. Allí activar la opción Agregar o quitar componentes de Windows y marcar la entrada Servidor de Aplicaciones




Paso 2. Hacer clic en Detalles y, a continuación, seleccionar Servicio de Protocolo de transferencia de archivos (FTP), en subcomponentes de IIS.




¿Se puede elegir instalar FTP independientemente del IIS?

Paso 4. Para comprobar la configuración del servidor FTP, hay que abrir el panel de configuración de IIS → Inicio/Panel de control/Herramientas administrativas/Administrador de IIS.



Debajo de extensión de servicios web, aparece una carpeta con el nombre Sitios FTP

Paso 5. Hacemos clic en Sitios FTP y señalizamos Sitio FTP predeterminado. Existen unos botones en la parte superior: Play, Stop y Pause.



Si el botón de reproducción es un poco difuso, significa que el servidor FTP está activo. Nos podemos conectar a él a través de su software de cliente FTP.

Paso 6. Abrir un cliente FTP (por ejemplo en modo consola) y clickar:


```
ftp localhost → como el nombre del host
anonymous → como usuario para el inicio de sesión.
"" → como password
```

Conectar y verás una carpeta vacía.

Las archivos que visualiza se encuentran generalmente dentro de la carpeta <u>C:\inetpub\ftproot\</u>.

```
C:\>ftp localhost
Conectado a Servidor44.stucom.local.
220 Microsoft FTP Service
Usuario (Servidor44.stucom.local:(none)): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Contraseña:
230 Anonymous user logged in.
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.
226 Transfer complete.
```

Paso 7. Para ver el funcionamiento del servidor FTP, poner ficheros en el directorio c:\Inetpub\ftproot.




Abrir una consola y ejecutar:

ftp localhost

Paso 8. Dentro de las Propiedades de Sitio FTP Predeterminado, se encuentra así mismo la opción de Nuevo /Directorio Virtual. Con ella se puede añadir cualquier directorio del sistema al servidor ftp sin tener que copiarlo en un directorio concreto. Bastará con indicar cuál es el directorio original al que apunta el virtual que se ha creado. Así se logra que cualquier contenido esté rápidamente accesible sin tener que estar en el directorio por defecto, C:\inetpub\ftproot\ Crear un directorio virtual de alias "pepe", que apunte al directorio físico c:\pepedirectorio.

Paso 8. Añadir Directorio Virtual.



Paso 9. Poner ficheros en ambos directorios:

-c:\Inetpub\ftproot

-c:\pepedirectorio

Si desde un navegador ponemos:

| URL | Nos conectamos a |
|----------------------|--------------------|
| ftp://localhost | c:\Inetpub\ftproot |
| ftp://localhost/pepe | c:\pepedirectorio |

PRACTICA 2: INSTALACIÓN DEL FILEZILLA FTP SERVER

- Paso 1. Descargarse de la página web el programa Filezilla FTP Server. Obtener 2 o 3 capturas.
- Paso 2. Instalar el Filezilla FTP Server con la configuración por defecto. Obtener 2 o 3 capturas.
- Paso 3. Conectarse al servidor FTP en modo administración.
- **Paso 4**. Buscar por Internet diferentes formas de mirar los puertos abiertos de un PC:
 - http://www.upseros.com/portscan.php
 - · netstat -a
 - Advanced Port Scanner, etc

Paso 5. Apagar el servidor si está activo mediante Ctrl+Alt+Supr. Eliminar el proceso activo del Filezilla FTP Server. Indicar los puertos abiertos del PC y a que programas cree que pertenece cada uno.

PRACTICA 2: INSTALACIÓN DEL FILEZILLA FTP SERVER

- Paso 6. ¿Están los puertos 20 y/o 21 abiertos? ¿A qué aplicación pertenecen por defecto estos puertos? ¿En qué fichero de windows se guarda la información de los puertos usados?
- Paso 7. Si estuviera abierto el puerto 21, comprueba a que programa se deba y desactívelo (pudiera ser debido al servidor FTP de IIS)
- Paso 8. Cree la carpeta con el nombre c:\ftp\anonymous y guarde algún documento. Arranque el servidor con la configuración por defecto y asocie la carpeta definida como directorio para el usuario "anonymous". No cree ninguna cuenta de usuario más.
- Paso 9. ¿Qué puerto se ha abierto? ¿A qué tipo de aplicación y tipo de conexión pertenece este puerto? ¿Por qué no está abierto el puerto 20?
- Paso 10. Abra el navegador y realice una conexión FTP contra su propia máquina. ¿Con qué usuario cree que se ha validado? ¿A qué carpeta de su máquina cree que ha accedido? ¿Cómo se ha conectado?

PRACTICA 2: INSTALACIÓN DEL FILEZILLA FTP SERVER

- Paso 11. ¿En qué modo cree que funciona el canal de datos, activo o pasivo? ¿Por qué? ¿En cuál de los dos modos no utiliza el servidor el puerto 20?
- Paso 12. Configure el servidor para que abra sólo el puerto 3000 en el modo en el que trabaja. Detalle el procedimiento
- Paso 13. En modo activo, ¿quién inicia la conexión del canal de datos, el servidor o el cliente y con qué puerto?
- Paso 14. En modo pasivo, ¿quién inicia la conexión del canal de datos, el servidor o el cliente y con qué puerto?
- Paso 15. Modifique el puerto 21 por defecto del canal de conexiones de control al puerto 33. ¿Cómo deberá conectarse desde el cliente si utiliza un navegador web? Detalle el procedimiento.

PRACTICA 2: INSTALACIÓN DEL FILEZILLA FTP SERVER

Paso 16. Deshabilite el usuario anonymous y cree dos nuevos usuarios con sus respectivos password, según la siguiente configuración:

| Usuario | Pasword | Directorio | |
|---------|---------|--------------|--|
| user1 | user1 | c:\ftp\user1 | |
| user2 | user2 | c:\ftp\user2 | |

Paso 17. Poner ficheros en cada directorio de los usuarios de manera que se identifiquen a cada usuario

Paso 18. Realizar una conexión FTP utilizando cada usuario y comprobar con la instrucción dir que verdaderamente nos hemos conectado al directorio base de cada usuario.

- Paso 1. Actualiza la aplicación de descarga apt sudo apt update
- Paso 2. Instala el servidor ftp sudo apt install vsftpd
- Paso 3. Reinicia y habilita el servicio. Comprueba el estado de vsftpd sudo systematl restart vsftpd sudo systematl enable vsftpd sudo systematl status vsftpd

Paso 4. Se recomienda habilitar el firewall ufw para Ubuntu. Antes se deben de agregar las siguientes reglas para permitir conectarnos remotamente al servidor FTP. Abrimos los puertos 20 y 21 para FTP, los puertos 40000-50000 para FTP pasivo, y el puerto 990 para TLS

```
sudo ufw allow 20/tcp
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw allow 40000:50000/tcp
sudo ufw allow 990/tcp
```

Paso 5. Habilita el firewall y comprueba su estado

sudo ufw enable sudo ufw status

| marta@marta-virtual-machine:~\$ sudo ufw status Estado: activo | | | |
|---|--------|---------------|--|
| Hasta | Acción | Desde | |
| | | | |
| 20/tcp | ALLOW | Anywhere | |
| 21/tcp | ALLOW | Anywhere | |
| 40000:50000/tcp | ALLOW | Anywhere | |
| 990/tcp | ALLOW | Anywhere | |
| 20/tcp (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) | |
| 21/tcp (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) | |
| 40000:50000/tcp (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) | |
| 990/tcp (v6) | ALLOW | Anywhere (v6) | |

Paso 6. Realiza una copia de seguridad del fichero de configuración de vsftpd:

sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf_default

Paso 7. Visualiza el fichero de configuración de vsftpd:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

Realiza la siguiente configuración:

Deshabilita el acceso a usuarios anónimos:

anonymous_enable=NO

Permite el acceso de usuarios locales a sus respectivas carpetas:

local_enable=YES

Permite los comandos ftp de escritura dentro de su home:

write_enable=YES

```
# Mascara del directorio:
local_umask=022
# Mensaje de bienvenida (poned lo que querais):
ftpd_banner=Bienvenidos al Servidor FTP Escola del Treball.
# Enjaula a los usuarios dentro de su propio directorio personal.
chroot_local_user=YES
# Para especificar una lista de usuarios locales que pueden a su home:
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
```


Paso 8. Cada usuario del sistema accedería a su carpeta personal. Creamos 2 usuarios para el ftp y le asignamos su carpeta de trabajo:

Usuario: ftpuser Usuario: moderador Directorio: /home/ftpuser Directorio: /home/ftp Sin shell en el sistema y en un Sin shell en el sistema y en un entorno chroot entorno chroot Crearemos un grupo llamado ftp al cual asociaremos los usuarios. sudo groupadd ftp (ya creado) sudo useradd -m ftpuser -g sudo useradd -m moderador -g ftp ftp sudo passwd ftpuser sudo passwd moderador -m crea por defecto el directorio de trabajo del usuario /home/user

Paso 9. Creamos una shell fantasma en el directorio correspondiente.

sudo mkdir /bin/ftp (ya existe)

Paso 10. Editamos el fichero /etc/shells y añadimos en la ultima línea "/bin/ftp" sudo nano /etc/shells



Paso 11. Editamos el fichero /etc/passwd y buscamos las líneas donde están definidos los usuarios que hemos creado antes y les añadimos el shell falso:

ftpuser:x:1001:137::/home/ftpuser:/bin/sh

moderador:x:1002:137::/home/moderador:/bin/sh

 \rightarrow

ftpuser:x:1001:137::/home/ftpuser:/bin/ftp

moderador:x:1002:137::/home/moderador:/bin/ftp

Paso 12. Vamos a crear el fichero de usuarios:

sudo nano /etc/vsftpd.chroot_list

Y añadimos los usuarios que pueden entrar:

_ ftpuser moderador

Paso 13. Reiniciamos el FTP

sudo systemctl restart vsftpd

Paso 14. Probamos a conectarnos haciendo ftp localhost desde consola o desde un cliente FTP Filezilla desde Windows

sudo ftp localhost

Paso 15. Aplica los comandos dir y pwd. En que directorio se está trabajando?

Trabajo

Una vez instalado, se ha de hacer capturas de pantalla del funcionamiento desde Windows del servicio FTP que ofrecerá Linux.

```
marta@marta-virtual-machine:~$ sudo ftp localhost
Connected to localhost.
220 Bienvenidos al Servidor FTP Escola del Treball.
Name (localhost:marta): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> dir
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
ftp> pwd
257 "/home/ftpuser" is the current directory
ftp>
```

WINSCP

Se ha de instalar la posibilidad de "cargar" información en el servidor ftp como root desde otra máquina de la red con el software WINSCP y usando un servidor opensshserver en linux. Capturas de pantalla de la utilización y descripción de la configuración e instalación.

Configurar La nueva conexión.

Menú principal de las conexiones Login para conectar A la derecha Linux y a la izquierda Windows