
ADMINISTRACIÓN DE LA RED

ÍNDICE


1. ADMINISTRACIÓN DE RED EN MODO GRÁFICO	1
2. FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE REDES	
3. COMANDOS DE ADMINISTRACIÓN DE RED	
4. DNS	
5. SOCKET	

1. ADMINISTRACIÓN DE RED EN MODO GRÁFICO

COMPROBAR LOS ADAPTADORES DE RED EN LA MÁQUINA VIRTUAL



ICONO DE RED



CONFIGURACIÓN



MODIFICAR EL ADAPTADOR PUENTE PARA IP ESTÁTICAS




AÑADIR IP, MÁSCARA, PUERTA DE ENLACE Y DNS



CON CON NETTOOLS (HERRAMIENTAS DE RED)





2. FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE REDES

NETPLAN

Por defecto de administración es manejado por systemd <u>networkd</u> y <u>netplan</u>.

El fichero de configuración de la red está ubicado en /etc/netplan

Para visualizar la configuración cat /etc/netplan/.....yaml

```
usuario@virtual22:~$ cat /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

Para indicar las ip estáticas se debe editar el fichero con el comando nano

<u>s</u>udo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

Para indicar una configuración estática se debe indicar el adaptador, dhep a no, las direcciones, la puerta de enlace y los dns

```
usuario@servidor:~$ sudo ls /etc/netplan
90-installer-config.yaml 00-installer-config.yaml.bak
usuario@servidor:~$ sudo cat /etc/netplan/00-installer
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
 ethernets:
  enp0s3:
   dhcp4: true
  enp0s8:
    dhcp4: true
     addresses: [192.168.1.61/24]
     gateway4: 192.168.1.1
     nameservers:
      search: [local]
       addresses: [192.168.1.1, 8.8.8.8]
  version: 2
  renderer: NetworkManager
```

El comando **netplan apply reinicia las interfaces de red** cuando se modifica la configuración.

::Muy importante!!: realizar una copia del fichero antes de modificarlo.

3. <u>COMANDOS DE ADMINISTRACIÓN DE RED</u>

PING	PING6	
Comprueba conectividad a la IP	donde ping no es compatible con IPv6	
ping -c3 IP		

IFCONFIG	IWCONFIG	IP	
necesita nettools instalado	interfaces de red inalámbricas	es más potente	
está obsoleto		se debe escribir mas opciones	

Acción	Ifconfig	IP
Mostrar los dispositivos de red y su configuración	# ifconfig	\$ ip addr show \$ ip link show
Activar «interface» de red	# ifconfig eth0 up	# ip link set eth0 up
Desactivar «interface» de red	# ifconfig eth0 down	# ip link set eth0 down
Establecer dirección IP	# ifconfig eth0 192.168.1.1	# ip address add 192.168.1.1 dev eth0
Eliminar dirección IP		# ip address del 192.168.1.1 dev eth0
Añadir «interface» virtual o alias	# ifconfig eth0:1 10.0.0.1/8	# ip addr add 10.0.0.1/8 dev eth0 label eth0:1

INTERFACES

VER INFORMACIÓN DE CADA INTERFAZ DE RED

			1	
	ip link	Visualiza interfaces		
	ip l	link se puede reducir a l		
	ip -br l	-br en formato abreviado		
ifconfig -a	ip addr	Visualiza ips en cada interfaz		
	ip a	addr se puede reducir a a		
ip -br a		-br en formato abreviado		
	ip -br -4 a	-4 sólo para direcciones ipv4		
usuario@servidor:~\$ ifconfig -a enp0s3: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast> mtu 1500 inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.: inet6 fe80::a00:27ff:fea2:54e1 prefixlen 64 scopeid (ether 08:00:27:a2:54:e1 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 11405 bytes 12156170 (12.1 MB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 4309 bytes 488133 (488.1 KB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collision</up,broadcast,running,multicast>				
	inet 192.168.	,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> m 1.37 netmask 255.255.255.0 bro 00:27ff:fe64:e4da prefixlen 64	adcast 192	

```
usuario@servidor:~$ ip l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noque
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER UP> mtu 15
    link/ether 08:00:27:a2:54:e1 brd ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 15
    link/ether 08:00:27:64:e4:da brd ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s9: <NO-CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu
    link/ether 08:00:27:cb:81:4d brd ff:ff:ff:ff:ff
usuario@servidor:~$ ip -br l
lo
                 UNKNOWN
                                00:00:00:00:00:00 <
enp0s3
                 UP
                                08:00:27:a2:54:e1 <
                                08:00:27:64:e4:da <
enp0s8
                 UP
enp0s9
                 DOWN
                                08:00:27:cb:81:4d <
```

VER INTERFACES HABILITADAS

ACTIVAR/DESACTIVAR UNA INTERFAZ DE RED

ifconfig eth0 down		ip l set eth0 down		
ifconfig eth0 up		ip l set eth0 up		
usuario@servidor			n	
usuario@servidor	:~\$ ip -br l ls	up		
lo	UNKNOWN	00:00:00:00:	00:00	<loopback,up,lower_up></loopback,up,lower_up>
enp0s8	UP	08:00:27:64:	e4:da	<pre><broadcast,multicast,up,lower_up></broadcast,multicast,up,lower_up></pre>
enp0s9	DOWN	08:00:27:cb:	81:4d	<no-carrier, broadcast,="" multicast,="" up=""></no-carrier,>
usuario@servidor:~\$ sudo ip l set enp0s3 up				
usuario@servidor:~\$ ip -br l ls up				
lo	UNKNOWN	00:00:00:00:	00:00	<loopback,up,lower_up></loopback,up,lower_up>
enp0s3	UP	08:00:27:a2:	54:e1	<pre><broadcast,multicast,up,lower_up></broadcast,multicast,up,lower_up></pre>
enp0s8	UP			<pre><broadcast,multicast,up,lower_up></broadcast,multicast,up,lower_up></pre>
enp0s9	DOWN	08:00:27:cb:	81:4d	<no-carrier, broadcast,="" multicast,="" up=""></no-carrier,>

DIRECCIONES IP

AGREGAR Y ELIMINAR IP A UNA INTERFAZ DE RED (necesita sudo)

ifconfig eth0 add 192.168.80.174	ip a add 192.168.80.174 dev eth0
ifconfig eth0 del 192.168.80.174	ip a del 192.168.80.174 dev eth0

```
usuario@servidor:~$ ip -br a
lo
                 UNKNOWN
                                 127.0.0.1/8 ::1/128
                                 10.0.2.15/24 fe80::a00:27ff:fea2:54e1/64
enp0s3
                 UP
enp0s8
                 UP
                                 192.168.1.37/24 192.168.1.61/24 fe80::a00:27ff:fe64:e4da/64
enp0s9
                 DOWN
usuario@servidor:~$ sudo ifconfig enp0s8 add 192.168.1.38
usuario@servidor:~$ ip -br a
                 UNKNOWN
                                 127.0.0.1/8 ::1/128
                 HP
                                 10.0.2.15/24 fe80::a00:27ff:fea2:54e1/64
enp0s3
enp0s8
                 LIP
                                 192.168.1.37/24 192.168.1.61/24 192.168.1.38/24 fe80::a00:27f
enp0s9
                 DOWN
usuario@servidor:~$ sudo ifconfig enp0s8 del 192.168.1.38
usuario@servidor:~$ ip -br a
lo
                 UNKNOWN
                                 127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3
                 UP
                                 10.0.2.15/24 fe80::a00:27ff:fea2:54e1/64
enp0s8
                 UP
                                 192.168.1.37/24 192.168.1.61/24 fe80::a00:27ff:fe64:e4da/64
                 DOWN
end0s9
```

CAMBIAR MÁSCARA DE IP DE UNA INTERFAZ DE RED

Es necesario borrar la ip y después volver a añadir con los nuevos valores.

ip a del 192.168.0.5/25 dev eth0 # borrar la ip con datos antiguos

ip a add 192.168.0.5/24 dev eth0 # añadir con nueva máscara en formato abreviado

ip a add 192.168.0.5/255.255.255.128 dev eth0 # añadir con nueva máscara en formato extendido

```
usuario@servidor:~$ ip -br -4 a
                 UNKNOWN
lo
                                 127.0.0.1/8
enp0s3
                 UP
                                 10.0.2.15/24
enp0s8
                 UP
                                 192.168.1.37/24 192.168.1.61/24 192.168.1.38/24
usuario@servidor:~$ sudo ip a del 192.168.1.38/24 dev enp0s8
usuario@servidor:~$ ip -br -4 a
lo
                 UNKNOWN
                                 127.0.0.1/8
enp0s3
                 UP
                                 10.0.2.15/24
enp0s8
                 UP
                                 192.168.1.37/24 192.168.1.61/24
usuario@servidor:~$ sudo ip a add 192.168.1.38/25 dev enp0s8
usuario@servidor:~$ ip -br -4 a
                 UNKNOWN
                                 127.0.0.1/8
enp0s3
                 UP
                                 10.0.2.15/24
enp0s8
                 UP
                                 192.168.1.37/24 192.168.1.38/25 192.168.1.61/24
```

AÑADIR IP /MÁSCARA Y BROADCAST

p a add \$direc/\$mas br \$bro dev \$disp

```
usuario@servidor:~$ sudo ip a add 192.168.1.32/24 br 192.168.1.255 dev enp0s8
usuario@servidor:~$ ip -br a
                     UNKNOWN
                                        127.0.0.1/8 ::1/128
10.0.2.15/24 fe80::a00:27ff:fea2:54e1/64
enp0s3
                     UP
enp0s8
                                        192.168.1.37/24 192.168.1.61/24 192.168.1.38/24 192.168.1.39/24 192.168.1.32/24 fe80::a00:27ff:fe64:
e4da/64
enp0s9
                     DOWN
usuario@servidor:~$ sudo ip a del 192.168.1.32 dev enp0s8
Warning: Executing wildcard deletion to stay compatible with old scripts.
Explicitly specify the prefix length (192.168.1.32/32) to avoid this warning.
This special behaviour is likely to disappear in further releases,
           fix your scripts!
usuario@servidor:~$ ip -br a
lo
                     UNKNOWN
                                        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3
                                        10.0.2.15/24 fe80::a00:27ff:fea2:54e1/64
                                        192.168.1.37/24 192.168.1.61/24 192.168.1.38/24 192.168.1.39/24 fe80::a00:27ff:fe64:e4da/64
enp0s8
                     UP
enp0s9
                     DOWN
```

4. DNS

FICHEROS

Los resolvers que Linux usa para buscar datos DNS se configuran en /etc/resolv.conf

Cuando el resolver realiza una búsqueda de nombre, primero verifica el archivo /etc/hosts para ver si contiene una dirección para el nombre solicitado.

Si lo hace, devuelve esa dirección y no se pone en contacto con el DNS.

COMANDOS

host:Realiza búsqueda en el DNS

host learning.lpi.org

dig:recupera información más detallada

dig learning.lpi.org

VER NOMBRE DEL HOST

hostname

VER IP DEL HOST

hostname -i #la primera ip

hostname -I #todas las ips

REEMPLAZAR EL HOST ACTUAL

hostname NEW_HOST_NAME

5. SOCKET

• Un socket es un punto final de comunicación para dos programas que se comunican entre sí.

TIPOS DE SOCKETS:

- Unix: Son procesos de conexión que se ejecutan en el mismo dispositivo.
- **UDP** (User Datagram Protocol):Se conectan aplicaciones usando un protocolo que es rápido pero no resistente.
- TCP (Transmission Control Protocol) :Son más confiables que los sockets UDP y confirman la recepción de datos.

COMANDOS

SS

Investiga todos los sockets.

- sin ninguna opción muestra una lista de todos los sockets establecidos.
- -p incluye información sobre el proceso con cada socket.
- –s muestra un resumen de los sockets.
- -t y -u permiten seleccionar sockets TCP o UDP
- -l para mostrar solo los sockets que escuchan nuevas conexiones.
- -4 y -6 para protocolo a IPv4 o IPv6

ss -t

ss –lntu: ver los sockets del sistema

				entos/lenguaje c\$ ss -lntu	
Netid	State	Recv-	·Q Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
udp	UNCONN	0	0	*:5353	*:*
udp	UNCONN	0	0	*%enp0s3:44289	*:*
udp	UNCONN	0	0	*:59152	*:*
udp	UNCONN	0	0	127.0.1.1:53	*:*
udp	UNCONN	0	0	*:68	*:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.255:137	*:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.15:137	*:*
udp	UNCONN	0	0	*:137	*:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.255:138	*:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.15:138	*:*
udp	UNCONN	0	0	*:138	*:*
udp	UNCONN	0	0	*:631	*:*
udp	UNCONN	0	0	:::5353	:::*
udp	UNCONN	0	0	:::43049	:::*
tcp	LISTEN	0	5	127.0.1.1:53	*:*
tcp	LISTEN	0	50	*:445	*:*
tcp	LISTEN	0	80	127.0.0.1:3306	*:*
tcp	LISTEN	0	50	*:139	*:*
tcp	LISTEN	0	50	:::445	:::*
tcp	LISTEN	0	50	:::139	:::*

ESCANEAR LOS PUERTOS

nmap

```
usuario@usuario-VirtualBox:~/Documentos/lenguaje c$ nmap 127.0.0.1
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2018-05-09 11:01 CEST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00039s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT
         STATE SERVICE
139/tcp open
                netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
3306/tcp open
                mvsal
usuario@usuario-VirtualBox:~/Documentos/lenguaje c$ sudo nmap -sU 127.0.0.1
[sudo] password for usuario:
Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2018-05-09 11:00 CEST Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000030s latency).
Not shown: 995 closed ports
PORT
        STATE
                      SERVICE
68/udp
        open|filtered dhcpc
137/udp open
                      netbios-ns
138/udp open|filtered netbios-dgm
631/udp open|filtered ipp
5353/udp open|filtered zeroconf
netstat : ESCANEA PUERTOS identifica conexiones tcp y udp abiertas en una máquina
NOMBRE
       netstat - Muestra conexiones de red, tablas de encaminamiento,
       estadísticas de interfaces, conexiones enmascaradas y mensajes del tipo
       netlink.
SINOPSIS
       netstat [-venaoc] [--tcp|-t] [--udp|-u] [--raw|-w] [--unix|-u]
       [--inet|--ip] [--ax25] [--ipx] [--netrom]
       netstat [-veenc] [--inet] [--ipx] [--netrom] [--ddp]
                                                                      [--ax25]
       {--route|-r}
       netstat [-veenac] {--interfaces|-i} [iface]
       netstat [-enc] {--masquerade|-M}
       netstat [-cn] {--netlink|-N}
       netstat {-V|--version} {-h|--help}
```

netstat -lp --inet : vemos todos los puertos abiertos y cerrados

```
usuario-VirtualBox:~/Documentos/lenguaje c$ netstat -lp --inet
(No todos los procesos pueden ser identificados, no hay información de propiedad del proceso
no se mostrarán, necesita ser superusuario para verlos todos.)
Conexiones activas de Internet (solo servidores)
Proto Recib Enviad Dirección local
                                                       Dirección remota
                                                                                      Estado
                                                                                                       PID/Program name
                      O usuario-VirtualB:domain *:*
O *:microsoft-ds *:*
                                                                                       ESCUCHAR
tcp
              0
                                                                                       ESCUCHAR
tcp
tcp
                       0 localhost:mysql
                                                                                       ESCUCHAR
              0
              0
                       0 *:netbios-ssn
                                                                                       ESCUCHAR
tcp
              0
                       0 *:mdns
ludo
              0
                       0 *:44289
udp
              0
                       0 *:59152
udp
udp
              0
                       0 usuario-VirtualB:domain *:*
                       0 *:bootpc
              0
ludp
                      0 10.0.2.255:netbios-ns
0 10.0.2.15:netbios-ns
              0
udp
              0
udp
              0
                       0 *:netbios-ns
udp
                       0 10.0.2.255:netbios-dgm
              0
udp
              0
                                                        *:*
udp
                       0 10.0.2.15:netbios-dgm
                       0 *:netbios-dgm
              0
ludp
                       0 *:ipp
udp
```

PARA SABER MÁS:

https://learning.lpi.org/es/learning-materials/010-160/4/4.4/4.4_01/