CONFIGURATION SERVEUR DHCP

2026

TABLE DES MATIERES

Contenu

Pourquoi des serveur DHCP_____ 1
Configuration 1er serveur_____ 2
Configuration 2e serveur _____ 5

POURQUOI DES SERVEUR DHCP

Pourquoi des serveur DHCP

UTILITER

L'utiliter d'avoir plusieur serveur DHCP avec un service failover dans l'infrastructure réseau d'une entreprise permet d'attribuer de maniére dinamique une configuration IP a divers client de diverse Vlan

FAILOVER

L'utiliter d'un failover dans la configuration des serveur DHCP c'est que via un failovers en cas de panne sur l'un des deux serveur du faite qu'il sont en comunication permanant entre eux l'autre prand le relait et attribu les même addresse au même appareille


CONFIGURATION 1ER SERVEUR

Configuration 1er serveur


CONFIGURATION DHCP

Tout d'abbort avant de commanser sur le 1er serveur nous devont paramétrer ses interface réseau donc en premier on va rantré ses commande avec les configuration suivante pour chaque commande petite présision quand vous modifier un fichier de configuration pensser pour quiter de faire contrôle x pour enregistré les moddification

- nano /etc/network/interfaces



- ensuite faite systemctl restart networking
- puis nano /etc/default/isc-dhcp-server



CONFIGURATION 1ER SERVEUR

CONFIGURATION DHCP

En suite on passe a la configuration principale le DHCP même pour sa on accéde au ficher de configuration du service DHCP via la commande

- nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

et on va le modifier d'une maniére présise en prenant en compte que l'entiéreter de la configuration ne sera pas montrée car répététif mais il sera remplis comme ceci

- authoritative;
-
- default-lease-time 600;
- max-lease-time 7200;
-
- option domain-name "M2L.local";
- option domain-name-servers 172.16.2.242, 172.16.2.243

dans cette premiére partie on indique le temps entre chaque renouvellement d'addressage avec aussi l'indication du nom de domaine dans se cas la « M2L.local » et les addresse IP des serveur de DNS

- subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    - option subnet-mask 255.255.255.0;
    - option routers 172.16.10.254;
    - option domain-name "M2L.local";
    - option domain-name-servers 172.16.2.242, 172.16.2.243;
    - pool {
        - failover peer "M2L-DHCP";
        - range 172.16.10.1 172.16.10.60; }

    }

Dans cette partie la on a paramétré le DHCP pour la plage d'addresse de 172.16.10.1 jusqu'à l'addresse 172.16.10.60 avec la présision de l'ip passerelle et le masque de cette plage d'addresse

Ensuite suiver un peut la même logique pour faire la plage de chaque plage d'address IP

CONFIGURATION 1ER SERVEUR

FAILOVER

Minteant toujour dans le même fichier on va s'occuper de la configuration du service failover avec ce serveur en temps que serveur principale et sa se fait vers le début du fichier de configuration voici donc la configuration

```
- failover peer "M2L-DHCP" {
-
-   primary;
-
-   address 172.16.2.245;
-   port 647;
-   peer address 172.16.2.246;
-   peer port 647;
-   max-response-delay 60;
-   max-unacked-updates 10;
-
-   mclt 3600;
-   split 128;
-   load balance max seconds 3;
-
-   auto-partner-down 7200;
- }
```

Dans cette configuration on indique inci que se serveur est le principale avec sont adresse le numéro du port utiliser l'addresse du second serveur le temps entre chaque réponse


CONFIGURATION 2E SERVEUR

Configuration 2e serveur

CONFIGURATION DHCP

Comme pour le premier serveur la configuration est asser similaire d'abord on paramètre l'adresse ip du serveur en accédant au fichier en fessant

- nano /etc/network/interfaces



Puis rentrée la commande : systemctl restart networking

Ensuite on va modifier un petit turc sur ce fichier de configuration

- nano /etc/default/isc-dhcp-server



Apprès on vas configurer la partie DHCP pour sa on accéde au ficher de configuration du service DHCP via la commande

CONFIGURATION 2E SERVEUR

- nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

et on va le modifier d'une maniére présise en prenant en compte que l'entiéreter de la configuration ne sera pas montrée car répététif mais il sera remplis comme ceci

- authoritative;
- default-lease-time 600;
- max-lease-time 7200;
- option domain-name "M2L.local";
- option domain-name-servers 172.16.2.242, 172.16.2.243;

dans cette premiére partie on indique le temps entre chaque renouvellement d'addressage avec aussi l'indication du nom de domaine dans se cas la « M2L.local » et les addresse IP des serveur de DNS

- subnet 172.16.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    - option subnet-mask 255.255.255.0;
    - option routers 172.16.10.254;
    - option domain-name "M2L.local";
    - option domain-name-servers 172.16.2.242, 172.16.2.243;
    - pool {
        - failover peer "M2L-DHCP";
        - range 172.16.10.1 172.16.10.60;
    - }
- }

La on indique le pool d'adressage pour le réseau 172.16.10.0 avec toutes les informations comme le nom de domaine le routeur par défaut du réseau. Comme pour le premier serveur je ne précise pas pour tous les réseaux que l'on configure car trop répétitif

FAILOVER

Minteant toujour dans le même fichier on va s'occuper de la configuration du service failover avec ce serveur en temps que serveur principale et sa se fait vers le début du fichier de configuration voici donc la configuration

- failover peer "M2L-DHCP" {
    - secondary;
    - address 172.16.2.246;
    - port 647;
    - peer address 172.16.2.245;

CONFIGURATION 2E SERVEUR

    - peer port 647;
    - max-response-delay 60;
    - max-unacked-updates 10;
    - load balance max seconds 3;
- }

Apprès avoir terminer toute les configuration nous allons faire une commande

- Systemctl restart isc-dhcp-server

Si toute la configuration a été configurer correctement tout devrait fonctionner