


# Démarrage

420-1S6 Systèmes d'exploitation



# Windows

### Séquence d'amorçage



Le démarrage de Windows est subdivisé en plusieurs phases :

- Pré-amorçage, avant que Windows démarre (la phase BIOS)
- Amorçage (boot loader)
- Chargement du noyau (kernel)
- Ouverture de session

## Pré-amorçage



Lorsqu'un ordinateur démarre, le premier programme exécuté est contenu sur une puce mémoire soudée sur la carte mère. Ce programme s'appelle le *firmware*.

Il existe deux types de firmware qui équipent les ordinateurs conventionnels:


- > BIOS (Basic Input/Output System)
- > **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface)

Les ordinateurs récents utilisent UEFI par défaut, mais on peut les configurer en mode BIOS (legacy)

### Pré-amorçage



La première étape du pré-amorçage est le **POST** (Power On Self Test). Elle sert à tester le matériel et la mémoire, et identifier d'éventuels problèmes.



Phoenix Technologies, LTD System Configurations						
CPU Type CPU ID CPU Clock			Extend L1 Cad	Memory led Memory the Size the Size	: 1047552K : 128K	
Diskette Drive A Pri. Master Disk Pri. Slave Disk Pri. Master Disk Sec. Slave Disk	: LBA,ATA 100 : LBA,ATA 100 : DVD,ATA 33	9,40822MB 9,40062MB	Serial Parall	l Port(s) lel Port(s)	: 3F8 2F8 : 378	
PCI device listing Bus No. Device No.		or/Device	Class	Device Clas	s	IRQ
0 2	0 10DE	0067	0003	USB 1.0/1.1	OHCI Control	ler 10
0 2	1 10DE	0067	0003	USB 1.0/1.1	OHCI Control	ler 11
0 2	2 10DE	0068			I Controller	5
0 9	0 10DE			IDE Control		14
0 13	0 10DE				Controller	
1 8	0 1106		0200	Network Com		11
1 9	0 1102	0002	0401	Multimedia :	Device	11

# Pré-amorçage



Ensuite, le *firmware* identifie l'information d'amorçage:

**BIOS**: Lit le MBR (Master Boot Record) du disque dur et transfère le contrôle vers la partition active

**UEFI**: Lit l'information contenue dans la puce mémoire (NVRAM ou CMOS) qui la dirige vers la partition active du disque GPT

### Amorçage



La partition qui contient le système d'exploitation a été trouvée, et le contrôle est passé à Windows Boot Manager

Le Boot Manager lit les informations de démarrage de la partition active se trouvant dans la BCD (Boot Configuration Database)

Si plusieurs systèmes d'exploitation sont installés sur la même machine, on peut donner un choix. On appelle ça le « dual-boot », ou « multi-boot ».

### Amorçage



La configuration du Boot Manager de Windows peut être obtenue grâce à l'utilitaire BCDEDIT.

Cet utilitaire peut aussi être utilisé pour modifier les options.

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> .\bcdedit.exe
Gestionnaire de démarrage Windows
identificateur
                        partition=\Device\HarddiskVolume2
device
path
                        \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description
                        Windows Boot Manager
locale
                         fr-FR
inherit
                         {globalsettings}
default
                         {current}
resumeobject
                         {03a4f851-c923-11e9-85bc-abf45dcd6302}
displayorder
                         {current}
toolsdisplayorder
                         {memdiag}
timeout
Chargeur de démarrage Windows
identificateur
                         {current}
device
                         partition=C:
path
                         \Windows\svstem32\winload.efi
description
                        Windows 10
                         fr-FR
locale
inherit
                         {bootloadersettings}
recoverysequence
                         {03a4f853-c923-11e9-85bc-abf45dcd6302}
displaymessageoverride
                        Recovery
recoveryenabled
                         Yes
isolatedcontext
allowedinmemorysettings 0x15000075
                        partition=C:
osdevice
                        \Windows
systemroot
resumeobject
                         {03a4f851-c923-11e9-85bc-abf45dcd6302}
                        OptIn
bootmenupolicy
                        Standard
PS C:\Windows\system32> _
```

## Chargement du noyau



#### Le Boot Manager exécute ensuite le Boot Loader

- > **BIOS**: C:\Windows\system32\winload.exe
- > **UEFI**: C:\Windows\system32\winload.efi

#### Le Boot Loader démarre le **noyau** (kernel), puis:

- > Les **périphériques** sont énumérés, les **pilotes** sont chargés
- > Le gestionnaire de session **SMSS** est créé
- > Les **sous-systèmes** sont exécutés (CSRSS, LSASS, etc.)
- > Les **services** sont lancés
- > WinLogon affiche l'écran de bienvenue (logon)

### Ouverture de session



Lorsqu'un utilisateur démarre une session, WinLogon:

Procède à son authentification (via LSASS)

#### Lance **UserInit.exe**

- > Crée le profil utilisateur s'il n'existe pas (à partir de C:\Users\Default)
- > Charge le **profil de l'utilisateur** (C:\Users\%USERNAME%\)
- > Charge la **ruche de registre de l'utilisateur** (HKCU ← NTUSER.DAT)
- > Lance l'interface graphique : C:\Windows\system32\explorer.exe

**Explorer.exe** initialise le bureau, le menu Démarrer, la barre de tâches et les tâches de démarrage (Run, RunOnce, Startup...)



# Dépannage Windows



## Dépannage



Lorsque l'ordinateur ne démarre pas, on peut avoir une idée à quelle étape du démarrage l'erreur se produit.

#### **Pré-amorçage:**

> Écran noir qui parle de périphériques (boot device)

#### **Amorçage:**

- > Écran d'erreur qui réfère à Windows ou au Boot Manager.
- > On vous propose des options de récupération

#### Noyau:

> Écran bleu (BSOD) avec une baboune :( et un code QR

### WinRE



Lorsque le système est incapable de démarrer après la phase d'amorçage, on peut tenter de lancer le mode sans échec.

À l'échec de trois tentatives de démarrage successives, Windows charge l'environnement de récupération: WinRE.

WinRE offre diverses options de réparation de Windows

#### Entrer dans WinRE



### Automatique après trois échecs

### À partir des paramètres de Windows:

- > Mise à jour et sécurité,
- > Récupération,
- > Démarrage avancé,
- > Redémarrer maintenant.

### À partir de l'écran de bienvenue:

> Shift + Redémarrer

#### Démarrage avancé

Démarrez à partir d'un périphérique ou d'un disque (par exemple, un lecteur USB ou un DVD), changez les paramètres de microprogramme de votre PC, changez les paramètres de démarrage de Windows ou restaurez Windows à partir d'une image système. Votre PC va être redémarré.


Redémarrer maintenant



### Démarrage de WinRE en cas d'échec



Lorsque WinRE démarre automatiquement, ce message est affiché. Vous pouvez accéder aux outils de récupération en choisissant les options avancées.




## Accès aux outils de dépannage



L'option Dépannage vous offre des outils

Vous pouvez aussi charger médium de récupération... si on a pensé à

en créer un!




## Accès aux outils de dépannage



Vous pouvez alors réinitialiser le PC (essentiellement, une réinstallation de Windows)

Ou encore accéder aux options avancées...



### Accès aux outils de dépannage



Plusieurs options s'offrent à vous...



420-1S6-EM Systèmes d'exploitation




Le mode sans échec peut être utilisé lorsque Windows n'arrive pas à démarrer.

Il charge Windows avec un minimum de dépendance afin d'augmenter les chances d'avoir accès au système d'exploitation.

On peut alors tenter de trouver la source du problème dans les journaux et procéder à sa résolution.



Pour activer le mode sans échec, cliquez sur Paramètres dans les options avancées de WinRE.



420-1S6-EM Systèmes d'exploitation



Puis cliquez sur Redémarrer pour accéder à un menu qui offre plusieurs modes alternatifs de démarrage...

### Paramètres

Redémarrer pour modifier des options Windows, notamment :

- Activer le mode vidéo basse résolution
- Activer le mode débogage
- · Activer l'inscription des événements de démarrage dans le journal
- · Activer le mode sans échec
- Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes
- Désactiver la protection contre les programmes malveillants à lancement anticipé
- Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec du système

Redémarrer



# Appuyez sur la touche correspondante au mode voulu.

- Sans réseau
- Avec réseau
- Avec invite de commande seulement (pas de GUI)
- Autres options...

#### Paramètres de démarrage

Appuyez sur un chiffre pour sélectionner l'une des options ci-dessous :

Utilisez les touches numériques ou les touches de fonction F1 à F9.

- 1) Activer le débogage
- 2) Activer la journalisation du démarrage
- 3) Activer la vidéo basse résolution
- 4) Activer le mode sans échec
- 5) Activer le mode sans échec avec prise en charge réseau
- 6) Activer le mode sans échec avec invite de commandes
- 7) Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes
- 8) Désactiver la protection du logiciel anti-programme malveillant à lancement anticipé
- 9) Désactiver le redémarrage automatique en cas d'échec

Appuyez sur F10 pour obtenir d'autres options Appuyez sur Entrée pour revenir au système d'exploitation



# Applications au démarrage

420-1S6-EM Systèmes d'exploitation





Les services à démarrage automatique sont lancés automatiquement au démarrage du système (avant qu'un utilisateur démarre une session)

On peut aussi lancer une application au <u>démarrage d'une session utilisateur</u>.

- > Par le menu Démarrer
- > Par les valeurs Run et RunOnce de la base de registre
- > Par les tâches planifiées

#### Menu Démarrer



Le contenu du menu Démarrer (la liste à gauche, pas les tuiles) est la superposition de deux structures de répertoires:


#### Pour chaque utilisateur:

C:\Users\%USERNAME%\
AppData\Roaming\Microsoft\
Windows\Start Menu\Programs

#### Pour tous les utilisateurs:

C:\ProgramData\Microsoft\
Windows\Start Menu\Programs


Il contient des raccourcis qui encapsulent une ligne de commande.



### Menu Démarrer



Dans ces deux structures, tous les raccourcis qui se trouvent dans le répertoire Programs\StartUp\ seront lancés automatiquement au démarrage de la session.



### Base de registre



On ouvre la base de registre avec l'outil Regedit.exe

Dans la base de registre, on voit une arborescence avec plusieurs « dossiers » racine:

- > **HKEY\_LOCAL\_MACHINE**, ou **HKLM**, spécifiques au système. Modifier son contenu exige des droits d'administration.
- > **HKEY\_CURRENT\_USER**, ou **HKCU**, propres à l'utilisateur courant. L'utilisateur a le droit de modifier son contenu sans droit d'administration.
- > **HKEY\_USERS**, ou **HKU**, rassemble les HKCU de chaque utilisateur présentement loggé sur le système.

### Base de registre



Les clés qui contiennent les commandes à lancer au démarrage de session sont :

#### Pour tous les utilisateurs :

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

#### Pour un utilisateur en particulier :


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

### Base de registre



Toutes les valeurs de la clé Run contiennent une ligne de commande qui sera lancée chaque fois que la session démarre (HKLM : tous les utilisateurs).

Les valeurs de la clé RunOnce ne sont lancées qu'une seule fois.




## Programmes au démarrage



Sous Windows 10, les tâches au démarrage sont affichées dans le gestionnaire de tâches.

Dans les versions plus anciennes, on peut les voir en lançant l'outil msconfig.exe.







En vérité, il y a beaucoup plus que ça! Pour tout voir, vous pouvez télécharger l'outil AUTORUNS.

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns

