

Mise en réseau Windows

420-1S6-EM Systèmes d'exploitation

Le réseau...



Un réseau est un groupe d'ordinateurs, de périphériques et d'autres appareils reliés entre eux pour échanger et partager :

- des informations,
- des ressources,
- des périphériques.



Moyen de communiquer



Sur le réseau, si un ordinateur veut communiquer avec un autre, il faut qu'il utilise « la même langue »... un *protocole*!



Le protocole IP (Internet Protocol)



Un protocole est une méthode standard qui permet la communication entre deux machines.

C'est un ensemble de règles et de procédures à respecter pour émettre et recevoir des données sur un réseau.

Le protocole de communication le plus utilisé aujourd'hui est le protocole « IP », ou « Internet Protocol ».

Ce protocole dicte les conditions que les ordinateurs doivent suivre s'ils veulent échanger de l'information les uns avec les autres.

Il existe 2 versions du protocole IP : IPv4 et IPv6. IPv6 dépasse les objectifs de cette formation et ne sera pas abordé.

Condition IP #1 S'identifier de façon unique



Chaque ordinateur doit pouvoir être identifié de façon unique :

- On lui attribue une « adresse IP » unique.
- Il ne doit pas exister deux ordinateurs sur le même réseau ayant la même adresse IP.
- Le format de l'adresse IP est le suivant :
 - > IPv4 : composé de 4 nombres : **a.b.c.d** où chaque nombre doit être entre 0 et 255, séparé par un point (Ex. **74.124.98.226**)
 - > IPv6 (pour culture personnelle) : 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Adresses IPv4 valides:

192.168.88.14 10.73.99.253 8.8.8.8 Adresses IPv4 non valides:

192.168<u>.a.</u>14 *N'est pas un nombre*

10.73.99 Il manque le 4^e nombre 8888 Les nombres doivent êtr


Les nombres doivent être séparé par des points

174 284 34.74 *Le nombre est plus grand que 255*

Pourquoi ces adresses ne sont pas valides ?

Configurer l'adresse IP sur Windows





Condition #2 **Être sur le même réseau IP**




- Seuls les ordinateurs qui sont dans le même réseau IP pourront communiquer ensemble
- Chaque réseau IP possède sa propre adresse de réseau
- Attention! Adresse IP d'un ordinateur <> Adresse du réseau IP
- L'adresse du **réseau** est obtenue en effectuant un calcul avec l'adresse IP de l'ordinateur et le masque de sous-réseau (« subnet mask »)
- Le masque de sous-réseau a le même format qu'une adresse IP (0.0.0.0 à 255.255.255.255)
- Normalement, l'administrateur de l'ordinateur devra connaître l'adresse IP et le masque à utiliser lors de la configuration

Outil IP Subnet calc



- Comment connaitre dans quel réseau on est ?
- Outil en ligne: http://www.subnet-calculator.com/cidr.php
- On veut savoir dans quel réseau
 - > l'adresse IP 192.168.77.6
 - > utilisant le masque 255.255.255.0 se situe:
- Le réseau est le 192.168.77.0, ou autrement dit, l'adresse du réseau est 192.168.77.0

• Toutes les adresses IP qui se situent dans ce réseau pourront communiquer avec 192.168.77.6



L'adresse IP 192.168.77.6 qui utilise le masque 255.255.255.0 pourra communiquer avec toutes ces adresses IP, à condition qu'elles utilisent le même masque :



192.168.77.1	192.168.77.38	192.168.77.70	192.168.77.102	192.168.77.139	192.168.77.182	192.168.77.226
192.168.77.2	192.168.77.39	192.168.77.71	192.168.77.103	192.168.77.140	192.168.77.183	192.168.77.227
192.168.77.3	192.168.77.40	192.168.77.72	192.168.77.104	192.168.77.141		192.168.77.228
192.168.77.4	192.168.77.41	192.168.77.73	192.168.77.105	192.168.77.142	192.168.77.197	192.168.77.229
192.168.77.5	192.168.77.42	192.168.77.74	192.168.77.106	192.168.77.143	192.168.77.198	192.168.77.230
192.168.77.6	192.168.77.43	192.168.77.75	192.168.77.107	192.168.77.144	192.168.77.199	192.168.77.231
192.168.77.7	192.168.77.44	192.168.77.76	192.168.77.108	192.168.77.145	192.168.77.200	192.168.77.232
	192.168.77.45	192.168.77.77	192.168.77.109	192.168.77.146	192.168.77.201	192.168.77.233
192.168.77.14	192.168.77.46	192.168.77.78	192.168.77.110	192.168.77.147	192.168.77.202	192.168.77.234
192.168.77.15	192.168.77.47	192.168.77.79	192.168.77.111	192.168.77.148	192.168.77.203	192.168.77.235
192.168.77.16	192.168.77.48	192.168.77.80	192.168.77.112	192.168.77.149	192.168.77.204	192.168.77.236
192.168.77.17	192.168.77.49	192.168.77.81	192.168.77.113	192.168.77.150	192.168.77.205	192.168.77.237
192.168.77.18	192.168.77.50	192.168.77.82		192.168.77.151	192.168.77.206	192.168.77.238
192.168.77.19	192.168.77.51	192.168.77.83	192.168.77.120	192.168.77.152	192.168.77.207	192.168.77.239
192.168.77.20	192.168.77.52	192.168.77.84	192.168.77.121	192.168.77.153	192.168.77.208	192.168.77.240
192.168.77.21	192.168.77.53	192.168.77.85	192.168.77.122	192.168.77.154	192.168.77.209	192.168.77.241
192.168.77.22	192.168.77.54	192.168.77.86	192.168.77.123	192.168.77.155	192.168.77.210	192.168.77.242
192.168.77.23	192.168.77.55	192.168.77.87	192.168.77.124		192.168.77.211	192.168.77.243
192.168.77.24	192.168.77.56	192.168.77.88	192.168.77.125	192.168.77.168	192.168.77.212	192.168.77.244
192.168.77.25	192.168.77.57	192.168.77.89	192.168.77.126	192.168.77.169	192.168.77.213	192.168.77.245
192.168.77.26	192.168.77.58	192.168.77.90	192.168.77.127	192.168.77.170	192.168.77.214	192.168.77.246
192.168.77.27	192.168.77.59	192.168.77.91	192.168.77.128	192.168.77.171	192.168.77.215	192.168.77.247
192.168.77.28	192.168.77.60	192.168.77.92	192.168.77.129	192.168.77.172	192.168.77.216	192.168.77.248
192.168.77.29	192.168.77.61	192.168.77.93	192.168.77.130	192.168.77.173	192.168.77.217	192.168.77.249
192.168.77.30	192.168.77.62	192.168.77.94	192.168.77.131	192.168.77.174	192.168.77.218	192.168.77.250
192.168.77.31	192.168.77.63	192.168.77.95	192.168.77.132	192.168.77.175	192.168.77.219	192.168.77.251
192.168.77.32	192.168.77.64	192.168.77.96	192.168.77.133	192.168.77.176	192.168.77.220	192.168.77.252
192.168.77.33	192.168.77.65	192.168.77.97	192.168.77.134	192.168.77.177	192.168.77.221	192.168.77.253
192.168.77.34	192.168.77.66	192.168.77.98	192.168.77.135	192.168.77.178	192.168.77.222	192.168.77.254
192.168.77.35	192.168.77.67	192.168.77.99	192.168.77.136	192.168.77.179	192.168.77.223	192.168.77.255
192.168.77.36	192.168.77.68	192.168.77.100	192.168.77.137	192.168.77.180	192.168.77.224	
192.168.77.37	192.168.77.69	192.168.77.101	192.168.77.138	192.168.77.181	192.168.77.225	



IP: 192.168.4.34

Masque: 255.255.255.0

Masque de sous-réseau



Le masque permet de connaître le **réseau** associé à une adresse IP. Ce sont surtout les équipements de télécommunication qui ont besoin du masque.

Deux ordinateurs *sur le même réseau* peuvent communiquer entre eux directement.

Sinon, ils doivent utiliser une passerelle.

Le masque peut être 255.0.0.0, 255.255.0.0 ou 255.255.255.0

C'est plus compliqué que ça,

mais ça fera le travail pour l'instant

Une analogie pour le masque serait le « 1000, de la Gauchetière » qui se distingue du « 400, de la Gauchetière ». Ici, la rue « de la Gauchetière » serait comme partie « réseau ». Sauf qu'ici, c'est inversé!


Si mon adresse IP est : Avec comme masque :

Ces adresses sont-elles Dans le même réseau ?

192.168. 0	. 45	172. 20	. 48 . 27	10	. 1 . 1 . 74
255.255.255	. 0	255.255	0.0	255	. 0 . 0 . 0
192.168. 0	A A	176. 20	.146.32	10	. 142. 5 .123
192.168. 10			. 0 . 1	10	. 0 . 0 . 1 🗸
142.123. 32	w v		. 0 . 1 🗶	10	. 1 . 1 . 1 🗸
192.168. 0	.144 🗸	172. 20	. 48 . 44	111	. 1 . 1 . 74 🗶

Configurer LE MASQUE SOUS-RÉSEAU sur Windows







Condition #3

Q

Si les ordinateurs ne sont pas sur le même réseau, il faut utiliser une passerelle

Comment faire si 192.168.77.6 / 255.255.255.0 veut communiquer avec 192.168.4.34 / 255.255.255.0 ?





Même s'ils ont le même masque, ces ordinateurs ne sont pas dans le même réseau IP !!!


→ II faut une passerelle

Passerelle

Q

La passerelle permet de faire transiger de l'information d'un réseau vers un autre.

Dans cet exemple, la passerelle permet de connecter les réseaux 192.168.4.0 et 192.168.77.0 ensemble.



IP: 192.168.**4**.34 Masque: 255.255.255.0


Réseau: 192.168.4.

Un Routeur est une passerelle




Le terme **passerelle** est un terme générique pour désigner les équipements réseaux d'interconnexion de différents réseaux.

À la maison et dans les petites entreprises, c'est typiquement le travail d'un routeur d'être la passerelle. Le fournisseur de service internet vous l'installe avec vos autres services tels que la télévision, téléphone, etc. Le routeur (Netgear est une marque) aura une à **plusieurs** connexions LAN (intranet - privée) filaires ou sans fil et **une** connexion WAN (Internet - public). Un routeur peut accomplir plusieurs autres tâches ;)




Configurer LA PASSERELLE PAR DÉFAUT sur Windows



La passerelle DOIT être dans le même réseau que le PC





Attention !!

La règle #1 du protocole IP doit être respectée!

Pour communiquer avec la passerelle, cet ordinateur doit utiliser une adresse IP de passerelle qui est sur le **MÊME** réseau IP que lui!

L'adresse IP du PC + masque = 192.168.20.0 L'adresse IP de la passerelle + masque = 192.168.88.0

Ces 2 adresses de réseaux doivent êtres identiques pour que la communication entre les deux puissent fonctionner!

DHCP




On peut automatiser la gestion des adresses IP avec un serveur DHCP (*Dynamic Host Control Protocol*).

Celui-ci se chargera de:

- L'assignation des adresses IP uniques dans le réseau
- L'assignation du masque de sous-réseau approprié
- L'assignation de l'adresse de la passerelle par défaut

DHCP







Problème de service DHCP



Lorsqu'il n'y a pas de service DHCP pour répondre à un poste Windows en configuration automatique, le poste finira par s'octroyer une adresse qui débute par **169.254**.x.x.

On ne doit pas s'y tromper, il y a un problème de configuration qu'il faut corriger absolument.





DNS



Comme il est difficile de retenir des adresses IP (surtout avec le format IPv6), on peut utiliser une chaine de caractères alphanumériques pour identifier un ordinateur (hostname) :


- > google.com → 172.217.13.142
- > cegepmontpetit.ca → 209.172.39.10
- > steampowered.com → 184.31.196.186

La liste des noms d'ordinateurs est enregistrée et contrôlée par un service de noms, un serveur :

DNS (Domain Name Server)

Configurer le DNS sur Windows





Vérifier sa configuration IP



Sous Windows, nous avons deux méthodes pour récupérer des informations sur la configuration IP :

- En ligne de commande.
- À l'aide de l'interface graphique.

Vérifier sa configuration IP (ligne de commande)



Ipconfig

(commande de base pour avoir des informations sur la carte réseau)

Ipconfig /all
 (pour plus d'informations)

```
C:\Users\AZZ>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
  Nom de l'hôte . . . . . . . . : DESKTOP-BLTJNQR
  Suffixe DNS principal . . . . . :
  Type de noeud. . . . . . . : Hybride
  Routage IP activé . . . . . . : Non
  Proxy WINS activé . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet0:
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Description. . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::dde5:d929:ad9d:ed3c%14(préféré)
  Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0.0.146(préféré)
  Masque de sous-réseau. . . . . . . : 255.255.255.0
  Bail obtenu. . . . . . . . . . . . : 11 octobre 2020 12:33:40
  Bail expirant. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 octobre 2020 12:33:40
  Passerelle par défaut. . . . . . . : 10.0.0.1
  Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . : 100666409
  DUID de client DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-25-0C-3B-4F-00-0C-29-F9-CA-46
  Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . . . . 24.200.241.37
                                  24.202.72.13
                                  24.200.0.1
  NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . Activé
```


Vérifier sa configuration IP (ligne de commande)




```
C:\Users\AZZ>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
                                                        Interface réseau (adapteur) = Ethernet0
  Nom de l'hôte . . . . . . . . : DESKTOP-BLTJNOR
  Suffixe DNS principal . . . . . :
  Type de noeud. . . . . . . . . : Hybride
                                                        Adresse IPv4 = 10.0.0.146
  Routage IP activé . . . . . . : Non
  Proxy WINS activé . . . . . . : Non
                                                        Masque sous-réseau = 255.255.255.0
Carte Ethernet Ethernet0
                                                        Adresse de la passerelle = 10.0.0.1
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Description. . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
  Adresse serveur DNS = 24.200.241.37
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . . fe80 · dde5 · d020 · ad0d · ed3c%14(préféré)
  Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0.0.146(préféré)
  Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . . . .
                                : 11 octobre 2020 12:33:40
                                · 18 octobre 2020 12:33:40
  Bail expirant. . . . . . . . . . . . . . . .
  Passerelle par défaut. . . . . . . . .
                                10.0.0.1
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 100666409
  DUID de client DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-25-0C-3B-4F-00-0C-29-F9-CA-46
  24.202.72.13
                              24.200.0.1
```

Vérifier sa configuration IP (interface graphique)







Outils – ping (Ping permet de vérifier si on peut rejoindre une destination)



• ping adresse-ip-de-la-destination

```
C:\Users\AZZ>ping 192.168.11.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.11.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.11.2:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

ping nom-de-la-destination

```
C:\Users\AZZ>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [172.217.13.110] a'
Réponse de 172.217.13.110 : octets=32 temps=17 ms TTL=128
Réponse de 172.217.13.110 : octets=32 temps=14 ms TTL=128
Réponse de 172.217.13.110 : octets=32 temps=14 ms TTL=128
Réponse de 172.217.13.110 : octets=32 temps=13 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.217.13.110:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 13ms, Maximum = 17ms, Moyenne = 14ms
```

Attention! Certains ordinateurs, même s'ils sont joignables, peuvent ignorer les requêtes « ping » pour toutes sortes de raison. Ce n'est pas une obligation d'y répondre.

```
C:\Users\AZZ>ping netflix.ca

Envoi d'une requête 'ping' sur netflix.ca [204.236.236.127] a Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 204.236.236.127:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%)
```

Débogage



- 1. Valider ma propre configuration IP
 - 1. Adresse IP
 - 2. Masque
- 2. Vérifier si je peux rejoindre l'adresse IP de ma destination
 - 1. Si c'est sur le même réseau que le mien (ping)
- 3. Vérifier si je peux rejoindre l'adresse IP de ma passerelle
 - 1. Si ma requête est pour un autre réseau que le mien
 - 2. Si il y a réponse, vérifier si je peux rejoindre l'adresse de ma destination
- 4. Vérifier si je peux rejoindre un ordinateur en utilisant son nom plutôt que son adresse IP