

BTS SIO	Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux Conception des infrastructures réseaux
Mise en place d'un serveur DHCP	
Prérequis	• Windows Server 2022

1. Contexte de l'entreprise

L'entreprise **MicroTech** est une PME spécialisée dans la maintenance et la vente de matériel informatique. Afin de simplifier la gestion de son parc informatique (postes administratifs, techniciens et commerciaux), MicroTech souhaite automatiser l'attribution des configurations réseau.

L'objectif est de mettre en place un serveur DHCP centralisé pour gérer plusieurs VLANs segmentant les services de l'entreprise.

2. Configuration IP du Serveur

Le serveur DHCP est membre du domaine **microtech.lan**.

- **Adresse IPv4** : 192.168.1.2
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0
- **Passerelle par défaut** : 192.168.1.254
- **DNS préféré** : 192.168.1.1

3. Création des pools d'adresses (Étendues)

Le plan d'adressage a été simplifié pour utiliser des réseaux se succédant tous les 10 sous-réseaux :

Service (VLAN)	Réseau / CIDR	Plage d'adresses	Passerelle	Option DNS
Administration	192.168.10.0/24	192.168.10.1 – 10.250	192.168.10.254	192.168.1.1
Informatique	192.168.20.0/24	192.168.20.1 – 20.250	192.168.20.254	192.168.1.1

Commercial	192.168.30.0/24	192.168.30.1 – 30.250	192.168.30.254	192.168.1.1
Comptabilité	192.168.40.0/24	192.168.40.1 – 40.250	192.168.40.254	192.168.1.1

*Note : Le bail DHCP est fixé à **24 heures** pour tous les services.*

4. Procédure d'installation du rôle DHCP

Étape 1 : Installation du rôle via le Gestionnaire de serveur

1. Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.
2. Cliquez sur **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. Sélectionnez **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
4. Choisissez votre serveur dans le pool de serveurs.
5. Cochez la case **Serveur DHCP**. Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités**.
6. Cliquez sur **Suivant** jusqu'à la fin et cliquez sur **Installer**.

Étape 2 : Post-configuration (Autorisation AD)

Une fois l'installation terminée, une notification (drapeau jaune) apparaît en haut du Gestionnaire de serveur.

1. Cliquez sur **Terminer la configuration DHCP**.
2. L'assistant s'ouvre : il va créer les groupes de sécurité DHCP et **autoriser** le serveur dans l'Active Directory (nécessaire pour qu'il puisse répondre aux clients).
3. Utilisez les informations d'identification de l'administrateur du domaine et cliquez sur **Valider**.

Étape 3 : Création d'une étendue (Exemple pour le service Commercial)

1. Ouvrez la console **DHCP** (Outils > DHCP).
2. Déroulez l'arborescence de votre serveur, faites un clic droit sur **IPv4 > Nouvelle étendue**.
3. **Nom** : VLAN Commercial.
4. **Plage d'adresses** : 192.168.30.1 à 192.168.30.250. Masque : 255.255.255.0.
5. **Exclusions** : (Optionnel) Si vous voulez réserver des IPs pour des imprimantes.
6. **Options d'étendue** : * Configurer le **Routeur (003)** : 192.168.30.254.
 - Configurer le **Serveur DNS (006)** : 192.168.1.1.
7. **Activer l'étendue** : Sélectionnez "Oui".

Étape 4 : Vérification

Sur un poste client situé dans le VLAN concerné :

1. Ouvrez une invite de commande (CMD).
2. Tapez **ipconfig /release** puis **ipconfig /renew**.
3. Vérifiez l'obtention de l'adresse avec **ipconfig /all**.