NexoPulse

NEXOPULSE EDGE

Guia de instalação do sensor

Passo a passo para colocar um sensor no ar em máquinas Linux e Windows, do comando de instalação até o sensor aparecendo na Central.

Linux · Debian, Ubuntu, Mint, Arch, Fedora, openSUSE

Windows 11 · via WSL

1 comando · direto no terminal

1

Sobe sozinho

Liga junto com a máquina, sem ninguém logado.

2

Volta sozinho

Se o serviço cair, reinicia em 5 segundos.

3

Atualiza sozinho

De madrugada, com volta automática se a versão nova falhar.

Central: **nexopulse.up.railway.app**

Versão **2.2** · outubro de 2026

1 ANTES DE COMEÇAR

Como o sensor funciona

O NexoPulse Edge é um serviço que roda na rede do cliente, mede a conexão e manda tudo para a Central. Ele **sobe sozinho quando a máquina liga**, **volta sozinho se cair** e **se atualiza sozinho** quando sai uma versão nova.

Máquina Linux

- Debian / Ubuntu / Linux Mint, Arch / CachyOS, Fedora ou openSUSE
- Acesso à internet
- Um usuário comum com permissão de `sudo`

Máquina Windows

- Windows 11 versão 22H2 ou mais nova
- Acesso à internet
- Conta com permissão de Administrador

O que o instalador faz sozinho

- Baixa o sensor direto da Central — não é preciso copiar nada para a máquina antes.
- Instala o que falta (Python e ferramentas de rede) e cria o serviço `nexopulse-edge`.
- Deixa o serviço ligado no boot, com reinício automático e proteção de atualização.
- Registra o sensor na Central no primeiro contato e avisa o grupo **NexoPulse · Alertas** no Telegram.

Duas escolhas antes de rodar o comando

Opção	Para que serve	Como usar
Nome do sensor	Nome que aparece na Central. Se não informar, usa o nome da máquina. Pode ser trocado depois na Central.	Linux: `NOC_SENSOR_NOME="…"` Windows: `-NomeSensor "…"`
Ações de root (opcional)	Libera **Atualizar sistema operacional** e **Reiniciar a máquina** pela Central. Sem ela, todo o resto funciona normalmente.	Linux: `NEXOPULSE_ROOT=1` Windows: `-Root`

Libere o root só onde fizer sentido

Com as ações de root, a Central passa a poder atualizar e reiniciar a máquina. Por isso a instalação padrão vem **sem root**. Mesmo liberadas, cada uso exige ligar as ações remotas do sensor e confirmar com a senha do Administrador Master. Dá para liberar ou desfazer depois (veja a página 5).

2 LINUX

Instalação em máquina Linux

Tudo pelo terminal, com um único comando. Leva de 2 a 5 minutos, dependendo da internet.

1 Abra um terminal como usuário normal

Não use `root` nem `sudo su`: o instalador pede o `sudo` sozinho quando precisa.

2 Rode o comando de instalação

Troque `Loja Centro` pelo nome do local:

TERMINAL

```
curl -fsSL https://nexopulse.up.railway.app/instalar.sh |
  NOC_SENSOR_NOME="Loja Centro" bash
```

Pode colar as duas linhas como estão. Para liberar também as ações de root, acrescente `NEXOPULSE_ROOT=1`:

COM ROOT

```
curl -fsSL https://nexopulse.up.railway.app/instalar.sh |
  NOC_SENSOR_NOME="Loja Centro" NEXOPULSE_ROOT=1 bash
```

3 Digite a senha do sudo quando pedir

É a senha do seu usuário nessa máquina. Ela não aparece enquanto você digita — é normal.

4 Espere a mensagem de conclusão

> ✅ `NexoPulse Edge instalado, iniciado e configurado para subir com a máquina.`
>
> Logo abaixo ele mostra se as ações de root ficaram liberadas e onde está a configuração.

5 Confira na Central

Em até 1 minuto o sensor aparece na lista de sensores e o grupo **NexoPulse · Alertas** recebe **"SENSOR VINCULADO"**.

Conferir pela máquina (opcional)

TERMINAL

```
sudo systemctl status nexopulse-edge --no-pager
```

Deve mostrar `active (running)` e `enabled`.

3 WINDOWS

Instalação em máquina Windows

No Windows o sensor roda dentro do WSL (um Linux integrado ao Windows), enxergando a rede real da máquina. O instalador cuida de tudo.

1 Abra o PowerShell como Administrador

Clique com o botão direito no menu Iniciar → **Terminal (Admin)**.

2 Rode o comando de instalação

Troque `Loja Centro` pelo nome do local:

POWERSHELL

```
irm https://nexopulse.up.railway.app/instalar-windows.ps1 `
    -OutFile $env:TEMP\nexopulse.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File $env:TEMP\nexopulse.ps1 `
    -NomeSensor "Loja Centro"
```

Para liberar também as ações de root, acrescente `-Root` depois de `"Loja Centro"`. Pode colar as linhas como estão: o PowerShell junta as que terminam em crase.

3 Só na primeira vez: crie o usuário do Linux

Se o Ubuntu ainda não existia, o instalador o instala e para. Abra o **Ubuntu** pelo menu Iniciar, crie um usuário e uma senha, feche a janela e **rode o passo 2 de novo**. Se o Windows pedir, reinicie antes.

4 Digite a senha do Linux quando pedir

Ele instala o sensor dentro do Ubuntu e cria a tarefa **“NexoPulse Edge (WSL)”**, que liga o sensor sempre que o Windows inicia.

5 Confira na Central

O sensor aparece em até 1 minuto, e o grupo **NexoPulse · Alertas** recebe **“SENSOR VINCULADO”**.

Conferir pelo Windows (opcional)

POWERSHELL

```
wsl -d Ubuntu -- systemctl status nexopulse-edge --no-pager
```

Bom saber

O computador precisa ficar ligado para o sensor medir. No WSL não há leitura de temperatura da CPU; o resto das medições é igual ao Linux.

4 DEPOIS DE INSTALAR

Ajustes na Central

Com o sensor no ar, o resto é feito pela plataforma.

- **Nome**

  Troque quando quiser na tela do sensor; a Central nunca o sobrescreve.

- **Cliente**

  Vincule na tela **Sensores**: com Chat ID, o grupo do cliente recebe os alertas.

Atualização automática

Sempre que o código do sensor muda na Central, ele se atualiza sozinho **de madrugada (04h)**, cada sensor num minuto diferente. Antes de trocar, guarda a versão atual: se a nova não conseguir falar com a Central, **ele volta sozinho para a anterior** e o Telegram avisa. Dá para desligar por sensor no card **Ações remotas → Atualização automática**.

Ações remotas

Ação	Root?	Observação
Coletar diagnóstico	Não	Sistema, disco, memória, rede e serviço
Atualizar agente NexoPulse / Reiniciar serviço do agente	Não	Mesma atualização da madrugada, na hora
Atualizar sistema operacional	Sim	Atualiza os pacotes do Linux
Reiniciar a máquina	Sim	Reinicia em 10 segundos

Ligue o interruptor no card **Ações remotas** da tela do sensor (só Administrador Master). Cada ação pede a sua senha, fica registrada e avisa o grupo NexoPulse.

Liberar ou desfazer o root depois

É feito **na máquina** (no local, por SSH ou área de trabalho remota): de propósito, a Central não libera root sozinha. No Windows, dentro do Ubuntu (WSL).

LINUX / WSL

```
# liberar
bash ~/nexopulse-edge/linux/liberar-root.sh
# desfazer
bash ~/nexopulse-edge/linux/liberar-root.sh --desfazer
```

5 SE ALGO DER ERRADO

Solução de problemas

Os casos mais comuns e o que fazer em cada um.

Sintoma	O que fazer
Sensor não aparece na Central	Veja o erro no log: `journalctl -u nexopulse-edge -n 50 --no-pager` Confira também se a máquina tem internet.
"401 Sensor não autenticado" no log	A chave do sensor mudou. Na Central, **Sensores** → **excluir** o sensor e reinicie o serviço: ele se vincula de novo.
Windows: não volta depois de reiniciar o PC	Confira se a tarefa **"NexoPulse Edge (WSL)"** existe no Agendador de Tarefas. Se não, rode o instalador de novo.
"Atualizar sistema operacional" ou "Reiniciar a máquina" falham	As ações de root não foram liberadas nessa máquina. Na máquina, rode: `bash ~/nexopulse-edge/linux/liberar-root.sh`
Atualização desfeita (aviso no Telegram)	A versão nova não conseguiu falar com a Central e o sensor voltou para a anterior sozinho. Nada a fazer na máquina: ele tenta de novo quando sair a próxima versão.
Precisa reinstalar	Rode o mesmo comando de instalação. Nome, identidade e chave do sensor são preservados.

Comandos úteis na máquina

LINUX / WSL

```
# situação do serviço
sudo systemctl status nexopulse-edge --no-pager
# acompanhar o log ao vivo (Ctrl+C para sair)
journalctl -u nexopulse-edge -f
# reiniciar o sensor
sudo systemctl restart nexopulse-edge
# configuração (nome, URL da Central, intervalos)
sudoedit /etc/default/nexopulse-edge
```

Onde fica cada coisa

Sensor: `~/nexopulse-edge`

Serviço: `nexopulse-edge`

Configuração: `/etc/default/nexopulse-edge`

Painel local: porta `10000`