Albert Ludwigs Universität Freiburg

TECHNISCHE FAKULTÄT

PicoC-Compiler

Übersetzung einer Untermenge von C in den Befehlssatz der RETI-CPU

BACHELORARBEIT

 $Abgabedatum: 28^{th}$ April 2022

 $\begin{array}{c} Author: \\ \text{J\"{u}rgen Mattheis} \end{array}$

Gutachter: Prof. Dr. Scholl

Betreung: M.Sc. Seufert

Eine Bachelorarbeit am Lehrstuhl für Betriebssysteme

| ERKLÄRUNG |
|--|
| ERRLARONS |
| |
| |
| Hiermit erkläre ich, dass ich diese Abschlussarbeit selbständig verfasst habe, keine anderen |
| als die angegebenen Quellen/Hilfsmittel verwendet habe und alle Stellen, die wörtlich oder |
| sinngemäß aus veröffentlichten Schriften entnommen wurden, als solche kenntlich gemacht |
| habe. Darüber hinaus erkläre ich, dass diese Abschlussarbeit nicht, auch nicht |
| |
| auszugsweise, bereits für eine andere Prüfung angefertigt wurde. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Inhaltsverzeichnis

| ${f A}{f b}{f b}{f i}{f l}$ | dungsverzeichnis | Ι |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| Code | verzeichnis | II |
| Tabel | lenverzeichnis | III |
| Defin | tionsverzeichnis | IV |
| Gram | matikverzeichnis | V |
| | gebnisse und Ausblick | 1 |
| 1.1 | Funktionsumfang | 1 |
| | 1.1.1 Kommandozeilenoptionen | 1 |
| | 1.1.1 Kommandozeilenoptionen | 3 |
| | 1.1.3 Show-Mode | 4 |
| 1.2 | | 6 |
| 1.3 | | 8 |
| Litera | atur | \mathbf{A} |

| Abbildungsverzeichnis | |
|---------------------------------|--|
| 1.1 Show-Mode in der Verwendung | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Codeverzeichnis

| 1.1 | Shellaufruf und die Befehle compile und quit | 3 |
|-----|--|---|
| 1.2 | Shell-Mode und der Befehl most_used | 4 |
| 1.3 | Typischer Test | 7 |
| | | |
| | | |

Tabellenverzeichnis

| Definitionsverzeichnis | |
|------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Grammatikverzeichnis | |
|----------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1 Ergebnisse und Ausblick

Zum Schluss soll ein Überblick über das gegeben werden, was im Kapitel ?? implementiert wurde. In Unterkapitel 1.1 wird mithilfe kurzer Anleitungen ein grober Einblick in die wichtigsten Funktionalitäten des implementierten PicoC-Compilers und anderer mitimplementierter Tools gegeben. Im Unterkapitel 1.2 wird aufgezeigt, was zur Qualitätssicherung implementiert wurde, um zu gewährleisten, dass der PicoC-Compiler die Kompilierung der Programmiersprache L_{PicoC} in Syntax und Semantik identisch zur entsprechenden Untermenge der Programmiersprache L_C umsetzt. Als allerletztes wird im Unterkapitel 1.3 ein Ausblick gegeben, wie der PicoC-Compiler erweitert werden könnte.

1.1 Funktionsumfang

Bei der Implementierung des PicoC-Compilers wurden verschiedene Kommandozeilenoptionen und Modes implemenetiert. Diese werden in den folgenden Kapiteln 1.1.1, 1.1.2 und 1.1.3 mithilfe kurzer Anleitungen erklärt.

Die kurzen Anleitungen in dieser Schrifftlichen Ausarbeitung der Bachelorarbeit sollen nur zu einem schnellen, grundlegenden Verständnis der Verwendung des PicoC-Compilers und seiner Kommandozeilenoptionen und Befehle beihelfen, sowie zum Verständnis der weiteren implementierten Tools. Alle weiteren Kommandozeilenoptionen und Befehle sind für die Verwendung des PicoC-Compilers unwichtig und erweisen sich nur in speziellen Situationen als nütztlich, weshalb für diese auf die ausführlichere Dokumentation unter Link¹ verwiesen wird.

1.1.1 Kommandozeilenoptionen

Will man einfach nur ein Programm program.picoc kompilieren ist das mit dem PicoC-Compiler genauso unkompliziert wie mit dem GCC durch einfaches Angeben der Datei, die kompiliert werden soll:

> picoc_compiler program.picoc

. Als Ergebnis des Kompiliervorgangs wird eine Datei program.reti mit dem entsprechenden RETI-Code erstellt, wobei für die Benennung der Datei einfach nur der Basisname der Datei program an eine neue Dateiendung .reti angehängt wird².

Daneben gibt es allerdings auch die Möglichkeit Kommandozeilenoptionen <cli-options> in der Form

picoc_compiler <cli-options> program.picoc mitanzugeben, von denen die wichtigsten in Tabelle 1.1 erklärt sind. Alle weiteren Kommandozeilenoptionen können in der Dokumenation unter Link nachgelesen werden.

¹ https://github.com/matthejue/PicoC-Compiler/blob/new_architecture/doc/help-page.txt

²Beim GCC wird bei Nicht-Angabe eines Dateinamen mit der -o Option dagegen eine Datei mit der festen Namen a.out

| Kommandozeilenoption | Beschreibung | Standardwert |
|------------------------|--|--|
| -i,intermediate_stages | Gibt Zwischenschritte der Kompilierung in Form der verschiedenen Tokens, Ableitungsbäume, Abstrakten Syntaxbäume der verschiedenen Passes in Dateien mit entsprechenden Dateiendungen aber gleichem Basinamen aus. Im Shell-Mode erfolgt keine Ausgabe in Dateien, sondern nur im Terminal. | false, most_used: true |
| -p,print | Gibt alle Dateiausgaben auch im Terminal aus. Diese Option ist im Shell-Mode dauerhaft aktiviert. | false (true im Shell-Mode und für den most_used- Befehl) |
| -v,verbose | Fügt den verschiedenen Zwischenschritten der Kompilierung, unter anderem auch dem finalen RETI-Code Kommentare hinzu, welche ein Statement oder Befehl aus einem vorherigen Pass beinhalten, der durch die darunterliegenden Statements oder Befehle ersetzt wurde. Wenn dierun-Option aktivert ist, wird der Zustand der virtuellen RETI-CPU vor und nach jedem Befehl angezeigt. | false |
| -vv,double_verbose | Hat dieselben Effekte, wie die —verbose-Option, aber bewirkt zusätzlich weitere Effekte. PicoC-Knoten erhalten bei der Ausgabe in den Abstrakten Syntaxbäumen zustätzliche runde Klammern, sodass direkter abgelesen werden kann, wo ein Knoten anfängt und wo einer aufhört. In Fehlermeldungen werden mehr Tokens angezeigt, die an der Stelle der Fehlermeldung erwartet worden wären. Bei Aktivierung derintermediate_stages-Option werden in den dadurch ausgegebenen Abstrakten Syntaxbäumen ebenfalls versteckte Attribute, die Informationen zu Datentypen und für Fehlermeldungen beinhalten angezeigt. | false |
| -h,help | Zeigt die Dokumentation, welche ebenfalls unter Link gefunden werden kann im Terminal an. Mit dercolor-Option kann die Dokumentation mit farblicher Hervorhebung im Terminal angezeigt werden. | false |
| -R,run | Führt die RETI-Befehle, die das Ergebnis des Kompilierung sind mit einer virtuellen RETI-CPU aus. Wenn dieintermediate_stages-Option aktiviert ist, wird eine Datei basename>.reti_states erstellt, welche den Zustsand der RETI-CPU nach dem letzten ausgeführten RETI-Befehl enthält. Wenn dieverbose-oderdouble_verbose-Option aktiviert ist, wird der Zustand der RETI-CPU vor und nach jedem Befehl auch noch zusätlich in die Datei basename>.reti_states ausgegeben. | false, most_used: true |
| -B,process_begin | Setzt die relative Adresse, wo der Prozess bzw. das Codesegment für das ausgeführte Programm beginnt. | 3 |
| -D,datasegment_size | Setzt die Größe des Datensegments. Diese Option muss mit Vorsicht gesetzt werden, denn wenn der Wert zu niedrig gesetzt wird, dann können die Globalen Statischen Daten und der Stack miteinander kollidieren. | 32 |

Alle kleingeschriebenen Kommandozeilenoptionen, wie -i, -p, -v usw. betreffen dabei den PicoC-Compiler und alle großgeschriebenen Kommandozeilenoptionen, wie -R, -B, -D usw. betreffen den RETI-Interpreter.

1.1.2 Shell-Mode

Will man z.B. eine Folge von Statements in der Programmiersprache L_{PicoC} schnell kompilieren ohne eine Datei erstellen zu müssen, so kann der PicoC-Compiler im sogenannten Shell-Mode aufgerufen werden. Hierzu wird der PicoC-Compiler ohne Argumente \rightarrow picoc_compiler aufgerufen, wie es in Code 1.1 zu sehen ist. Die angegebene Folge von Statements \leftarrow wird dabei automatisch in eine main-Funktion eingefügt: void main() \leftarrow seq-of-stmts \rightarrow .

Mit dem **> compile <cli-options> <filename>** Befehl (oder der Abkürzung cpl) kann PicoC-Code zu RETI-Code kompiliert werden. Die Kommandozeilenoptionen <cli-options> sind dieselben, wie wenn der Compiler direkt mit Kommandozeilenoptionen aufgerufen wird. Die wichtigsten dieser Kommandozeilenoptionen sind in Tabelle 1.1 angegeben.

Mit dem Befehl > quit kann der Shell-Mode wieder verlassen werden.

```
> picoc_compiler
PicoC Shell. Enter `help` (shortcut `?`) to see the manual.
PicoC> cpl "6 * 7;";
                   ----- RETI -----
SUBI SP 1;
LOADI ACC 6;
STOREIN SP ACC 1;
SUBI SP 1;
LOADI ACC 7;
STOREIN SP ACC 1;
LOADIN SP ACC 2;
LOADIN SP IN2 1;
MULT ACC IN2;
STOREIN SP ACC 2;
ADDI SP 1;
LOADIN BAF PC -1;
Compilation successfull
PicoC> quit
```

Code 1.1: Shellaufruf und die Befehle compile und quit

Wenn man möglichst alle nützlichen Kommandozeilenoptionen direkt aktiviert haben will, bei denen es keinen Grund gibt, sie nicht mitanzugeben, kann der Befehl > most_used <cli-options> <filename> (oder seine Abkürzung mu) genutzt werden, um diese Kommandozeilenoptionen mit dem compile-Befehl nicht jedes mal selbst Angeben zu müssen. In der Tabelle 1.1 sind in grau die Werte der einzelnen Kommandozeilenoptionen angegeben, die bei dem Befehl most_used gesetzt werden. In Code 1.2 ist der most_used-Befehl in seiner Verwendung zu sehen.

Dadurch, dass die --intermediate_stages- und die --run-Option beim most_used-Befehl aktiviert sind, werden die verschiedenen Zwischenstufen der Kompilierung, wie Tokens, Derivation Tree usw., sowie der Zustand der RETI-CPU nach der Ausführung des letzten Befehls angezeigt. Aus Platzgründen ist das meiste allerdings mit '...' ausgelassen.

```
PicoC> mu "int var = 42;";
         ----- Code -----
// stdin.picoc:
void main() {int var = 42;}
----- Tokens
  ----- Derivation Tree ------
  ----- Derivation Tree Simple -----
  ----- Abstract Syntax Tree ------
  ----- PicoC Shrink -----
   ----- PicoC Blocks -----
   ----- PicoC Mon -----
    ------ Symbol Table ------
   ------ RETI Blocks ------
----- RETI Patch -----
----- RETI -----
SUBI SP 1;
LOADI ACC 42;
STOREIN SP ACC 1;
LOADIN SP ACC 1;
STOREIN DS ACC 0;
ADDI SP 1;
LOADIN BAF PC -1;
         ----- RETI Run -----
Compilation successfull
```

Code 1.2: Shell-Mode und der Befehl most_used

Im Shell-Mode kann der Cursor mit den ← und → Pfeiltasten bewegt werden. In der Befehlshistorie kann sich mit den ↑ und ↓ Pfeiltasten rückwarts und vorwärts bewegt werden. Mit Tab kann ein Befehl automatisch vervollständigt werden.

Es gibt für den Shell-Mode noch weitere Befehle, wie color_toggle, history etc. und kleinere Funktionalitäten für die Shell, die sich in der ein oder anderen Situation als nützlich erweisen können. Für die Erklärung dieser wird allerdings auf die Dokumentation unter Link verwiesen, welche auch über den Befehl help angezeigt werden kann.

1.1.3 Show-Mode

Der Show-Mode ist ein Nebenprodukt der Implementierung des PicoC-Compilers. Dieser Mode wurde eigentlich nur implementiert, um beim Testen des PicoC-Compilers Bugs bei der Generierung des RETI-Code zu finden, indem im Terminal eine virtuelle RETI-CPU angezeigt wird, welches den kompletten

Zustand einer virtuell ausgeführten RETI mit allen Registern, SRAM, UART, EPROM und einigen weiteren Informationen anzeigt.

Allerdings bringt die Möglichkeit des Show-Mode, die RETI-Befehle des übersetzten Programmes in Ausführung zu sehen auch einen großen Lerneffekt mit sich, weshalb der Show-Mode noch weiterentwickelt wurde, sodass auch Studenten ihn auf unkomplizierte Weise nutzen können.

Der Show-Mode kann auf die einfachste Weise mittels der /Makefile des PicoC-Compilers mit dem Befehl make show FILEPATH=<path-to-file> <more-options> gestartet werden. Alle einstellbaren Optionen, die z.B. unter <more-options> noch für die Makefile gesetzt werden können sind in Tabelle 1.2 aufgelistet.

| Kommandozeilenoption | Beschreibung | Standardwert |
|----------------------|--|--------------|
| FILEPATH | Pfad zur Datei, die im Show-Mode angezeigt werden soll | Ø |
| TESTNAME | Name des Tests. Alles andere als der Basisname, wie die Dateiendung wird abgeschnitten | Ø |
| EXTENSION | Dateiendung, die an TESTNAME angehängt werden soll zu ./tests/TESTNAME.EXTENSION | reti_states |
| NUM_WINDOWS | Anzahl Fenster auf die ein Dateiinhalt verteilt werden soll | 5 |
| VERBOSE | Möglichkeit die Kommandozeilenoption -v oder -vv zu aktivieren für eine ausführlichere Ausgabe | Ø |
| DEBUG | Möglichkeit die Kommandozeilenoption -d zu aktivieren, um bei make test-show TESTNAME= <testname> den Debugger für den entsprechenden Test <testname> zu starten</testname></testname> | Ø |

Tabelle 1.2: Makefileoptionen

Alternativ kann der Show-Mode mit dem Befehl make test-show TESTNAME=<testname> <more-options> auch für einen der geschriebenen Tests im Ordner /tests gestartet werden. Der Test wird bei diesem Befehl erst ausgeführt und dann der Show-Mode gestartet.

Der Show-Mode nutzt den Terminal Texteditor Neovim³ um einen Dateiinhalt über mehrere Fenster verteilt anzuzeigen, so wie es in Abbildung 1.1 zu sehen ist. Für den Show-Mode wird eine eigene Konfiguration für Neovim verwendet, welche in der Konfigurationsdatei /interpr_showcase.vim spezifiziert ist.

Gedacht ist der Show-Mode vor allem dafür etwas ähnliches wie ein RETI-Debugger zu sein und wird daher standardmäßig bei Nicht-Angabe einer EXTENSION auf die Datei program>.reti_states angewandt. Der Show-Mode kann aber auch dazu genutzt werden andere Dateien, welche verschiedene Zwischenschritte der Kompilierung darstellen anzuzeigen, indem EXTENSION auf eine andere Dateiendung gesetzt wird.

Im Show-Mode wird ein Trick angewandet, indem die verschiedenen Zustände der RETI-CPU nicht zur Laufzeit des Show-Mode berechnet werden, sondern schon berechnet wurden und nacheinander in die Datei \program>.reti_states ausgegeben wurden. Der Show-Mode macht nichts anderes, als immer an die Stelle zu springen, an welcher der nächste Zustand anfängt. Durch Drücken von Tab und \(\frac{1}{2}\)—Tab können auf diese Weise die verschiedenen Zuständen der RETI-CPU vor und nach der Ausführung eines Befehls angezeigt werden.

³Home - Neovim.

```
020 LOADIN SP ACC 1;
021 STOREIN DS ACC 0;
   struction: ADDI SP 1;
                                                                                                                                           59 LOADIN SP ACC 1;
                                                                                                                                                                                                                  LOADIN SP ACC 1;
                                                                                                                                      00059 LOADIN SP ACC 1;
00060 ADDI SP 1;
00061 CALL PRINT ACC;
00062 SUBI SP 1;
00063 LOADI ACC 0;
00064 STOREIN SP ACC 1;
     STMPLE:
N1 SIMPLE:
                                                                        024 LOADIN DS ACC 0:
                                                                                                                                                                                                        00100 JOMP -32;
00101 SUBI SP 1;
00102 LOADIN DS ACC 0;
                                                                      00025 STOREIN SP ACC
00026 SUBI SP 1;
N2 SIMPLE:
                                                                                                                                          065 LOADIN SP ACC 1;
066 STOREIN DS ACC 0
                      2147483686
                                                                        027 LOADI ACC 4;
                                                                                                                                                                                                        00103 STOREIN SP ACC 1:
                                                                                                                                                                                                                                                                          00141
                                                                     00027 LOADT ACC 4;
00028 STOREIN SP ACC 1;
00029 LOADIN SP ACC 2;
00030 LOADIN SP IN2 1;
                                                                                                                                          067 ADDI SP 1;
068 SUBI SP 1;
    STMPLE:
                                                                                                                                       00000 SODI 31 1,
000069 LOADIN DS ACC 0;
000070 STOREIN SP ACC 1;
                       2147483650
     SIMPLE:
                                                                     00033 LOADI ACC 0;
                                                                                                                                       00071 SUBT SP 1:
                                                                                                                                                                                                        00109 STORETN SP ACC 1
                                                                                                                                      00072 LOADI ACC 2;
00073 STOREIN SP ACC 1;
                                                                    00036 STOREIN SP ACC 2;
00037 ADDI SP 1;
00038 LOADIN SP ACC 1; <- PC
                                                                                                                                                                                                        00112 CALL PRINT ACC;
00113 LOADIN BAF PC -
00114 3 <- DS
    SIMPLE:
                                                                                                                                      00074 LOADIN SP ACC 2;
00075 LOADIN SP IN2 1;
                                                                                                                                       00076 SUB ACC IN2:
                                                                                                                                                                                                                                                                          00000 LOADI DS -2097152: <- IN
                                                                                                                                      00077 JUMP< 3;
00078 LOADI ACC 0;
  00001 2147483648
  00001 2147433643
00002 0 <- BAF
00003 CALL INPUT ACC; <- CS
                                                                                                                                      00079 JUMP 2;
00080 LOADI ACC 1;
00081 STOREIN SP ACC 2;
00082 ADDI SP 1;
                                                                    00041 JUMP -32:
                                                                                                                                                                                                                                                                          00003 MOVE DS BAF:
                                                                    00041 JUMP -32;

00042 SUBI SP 1;

00043 LOADIN DS ACC 0;

00044 STOREIN SP ACC 1;

00045 SUBI SP 1;

00046 LOADI ACC 2;

00047 STOREIN SP ACC 1;
      004 SUBI SP 1;
005 STOREIN SP ACC 1;
     0006 LOADIN SP ACC 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                          00006 ADDI BAF 2;
  000005 LOADIN SP ACC 1;
000007 STOREIN DS ACC 0;
00008 ADDI SP 1;
000009 SUBI SP 1;
000010 LOADIN DS ACC 0;
00011 STOREIN SP ACC 1;
                                                                                                                                      00083 LOADIN SP ACC 1;
00084 ADDI SP 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                          00007 ADDI CS 3;
00008 ADDI DS 114;
                                                                                                                                      00085 JUMP== 16;
00086 SUBI SP 1;
00087 LOADIN DS ACC 0;
                                                                    00048 LOADIN SP ACC 2;
00049 LOADIN SP IN2 1;
                                                                        050 SUB ACC IN2
                                                                                                                                          088 STOREIN SP ACC 1:
                                                                                                                                                                                                                                                                         nstruction: LOADIN SP ACC 1:
                                                                               STOREIN SP ACC 2:
             LOADI ACC 1;
STOREIN SP ACC 1;
   00015 LOADIN SP ACC 2;
                                                                     00053 LOADIN SP
                                                                                                 ACC 1;
            LOADIN SP IN2 1;
ADD ACC IN2;
                                                                                                                                                                                                                                                                         N1 SIMPLE:
              STOREIN SP ACC 2:
                                                                                                                                                                                                                                                                         N2 SIMPLE:
```

Abbildung 1.1: Show-Mode in der Verwendung

Zur besseren Orientierung wird für alle Register ebenfalls ein mit der Registerbezeichnung beschriffteter Zeiger <- REG an Adressen im EPROM, UART und SRAM angezeigt, je nachdem, ob der Wert im Register nach der Memory Map dem Adressbereich von EPROM, UART oder SRAM entspricht.

Durch Drücken von Esc oder q kann der Show-Mode wieder verlassen werden. Es gibt für den Show-Mode noch viele weitere Tastenkürzel, die sich in der ein oder anderen Situation als nützlich erweisen können. Für die Erklärung dieser wieder allerdings auf die Dokumentation unter Link verwiesen. Des Weiteren stehen durch die Nutzung des Terminal Texteditors Neovim auch alle Funktionalitäten dieses mächtigen Terminal Texteditors zur Verfügung, welche mittels der Eingabe von :help nachgelesen werden können oder mittels der Eingabe von :Tutor mithilfe einer kurzen Einführungsanleitung erlernt werden können.

1.2 Qualitätssicherung

Um verifizieren zu können, dass der PicoC-Compiler sich genauso verhält, wie er soll, müssen die Beziehungen aus Diagramm ?? in Unterkapitel ?? genauso für den PicoC-Compiler gelten. Für den PicoC-Compiler lässt sich ein ebensolches Diagramm 1.3 definieren. Der Test T_1 in der Sprache L_{PicoC} muss die gleiche Semantik haben, wie der Test T_2 in der Sprache L_{RETI} , trotz der unterschiedlichen Syntax. Dass die Tests in beiden Sprachen die gleiche Semantik haben, lässt sich dadurch verifizieren, dass beide die gleiche Ausgabe haben.

Die Qualität des PicoC-Compilers ist zweifach gesichert. Die Kante von Test T_1 zur Ausgabe aus Diagramm 1.2.1 ist dadurch erfüllt, dass jeder Test im /Tests-Verzeichnis eine //Tests-Verzeichnis eine /Tests-Verzeichnis eine /Tests-Verzeich

Ein Beispiel für einen Test ist in Code 1.3 zu sehen. Sobald die Tests mithilfe der (/Makefile) mit dem Befehl

⁴Der die Semantik des Tests umsetzt.

make test ausgeführt werden, wird für jeden Test das Bashscript /extract_input_and_expected.sh ausgeführt, welches die Zeilen // in:<space_seperated_input>, // expected:<space_seperated_output> und // datasegment:<datasegment_size> extrahiert und die entsprechenden Werte in neu erstellte Dateien cprogram>.in, cprogram>.out_expected und cprogram>.in, cprogram>.in


```
// in:21 2 6 7
// expected:42 42
// datasegment:4

void main() {
  print(input() * input());
  print(input() * input());
}
```

Code 1.3: Typischer Test


Die Kante von Test T_2 zur Ausgabe aus Abbildung 1.2.1 ist dadurch erfüllt, dass der kompilierte Test T_2 vom **RETI-Interpreter** interpretiert wird und jedes mal beim Antreffen des **RETI-Befehls CALL PRINT** ACC der entsprechende Inhalt des ACC-Registers in eine Datei program und und gegeben wird. Ein Test, der einen bestimmten Teil des Semantik des**PicoC-Compilers**abdeckt, kann die Korrektheit dieser Semantik verifizieren, wenn der Inhalt von <math>program und program und program und identisch ist.

Wenn immer mehr Tests, die alle einen unterschiedlichen Teil der Semantik der Sprache L_{PicoC} abdecken vorliegen, bei denen allen der Inhalt der Dateien $\operatorname{program}$.out_expected und $\operatorname{program}$.out identisch ist, dann kann mit immer höherer Wahrscheinlichkeit von einem funktionierenden Compiler ausgegangen werden.



Darüberhinaus ist die Qualität des PicoC-Compilers doppelt gesichert, denn zusätzlich zu der Verifikation in Diagramm 1.2.1, wird auch die Ausgabe des RETI-Interpreters, der den RETI-Code eines kompilierten Tests T_1 interpretiert mit der Ausgabe eines auf der CPU einer jeweiligen Maschine ausgeführten Maschinencode der das Ergebnis eines durch den GCC kompilierten Tests T_2 ist verglichen.

in Diagramm 1.0.2.



1.3 Erweiterungsideen

| - •4 4 | |
|--|--|
| Literatur | |
| Online | |
| • Home - Neovim. URL: http://neovim.io/ (besucht am 04.08.2022). | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |