FSTAB

Каждая строчка в fstab описывает раздел, который нужно примонтировать к определенной точке монтирования. Мы можем указать файловую систему, опции монтирования, а также нужно ли проверять файловую систему на ошибки.

Сначала давайте рассмотрим синтаксис одной строчки fstab:

устройство точка_монтирования файловая_система опции резерв $\{0,1\}$ проверка $\{0,1,2\}$

Теперь подробнее рассмотрим что означает каждый пункт:

- Устройство это раздел диска, который вам нужно примонтировать. Его можно указать в формате файла устройства Linux в каталоге /dev/, например, /dev/sda1 или с помощью уникального идентификатора UUID, тогда формат записи будет таким UUID="XXXX-XXXX-XXXX", также возможна запись с помощью метки, например, LABEL=home;
- **Файловая система** указывает в какой файловой системе нужно монтировать это устройство, например, ext4, ext3, ext2, btrfs;
- **Точка монтирования** куда нужно примонтировать это устройство, например, /home, /boot, /mnt;
- Опции параметры монтирования файловой системы, рассмотрим подробнее ниже:
- **Проверка** указывает в какой очереди нужно проверять устройство на ошибки, 1 в первую очередь, 2 вторую, 0 не проверять;
- **Резерв** указывает нужно ли делать резервную копию раздела, может принимать значения только 0 и 1.

В основном с этими пунктам все должно быть понятно, интерес вызывают только опции монтирования fstab. Для разных файловых систем они могут немного отличаться, но есть стандартные. И поскольку чаще всего используются файловые системы семейства ext, то мы будем ориентироваться на них.

Начнем с общих для всех файловых систем опций:

- **sync** записывать на диск все изменения сразу после того, как они были выполнены, не использовать кэширование для записываемых данных. Может понадобится для извлечения флешки без размонтирования, но сильно снижает производительность;
- **async** использовать кэш при записи данных, увеличивает производительность, используется по умолчанию;
- **atime** сохранять время последнего доступа к файлу;
- **noatime** не сохранять время последнего доступа, полезно для ssd и флешек;
- **relatime** обновлять время доступа только при изменении файла, необходимо для работы многих программ;
- **norelatime** отключить relatime:
- **strictatime** обновлять время доступа всегда, отключает действие предыдущих опций;
- auto автоматически монтировать при загрузке, действие по умолчанию;
- **noauto** не монтировать при загрузке;
- **defaults** использовать опции монтирования fstab по умолчанию rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async;

- **dev** интерпретировать блочные устройства;
- **nodev** не интерпретировать блочные устройства;
- **diratime** аналогично atime только для каталогов;
- **dirnoatime** аналогично noatime, для каталогов;
- ехес разрешить выполнять программы на этом разделе;
- **поехес** запретить выполнять программы на этом разделе;
- **group** разрешить другим пользователям кроме root монтировать этот раздел, если их группа совпадает с указанной, обычно используется вместе с noauto;
- **nofail** не сообщать об ошибках:
- **mand** разрешить блокирование файловой системы, нужно для некоторых антивирусов;
- **nomand** запретить блокирование файловой системы;
- **suid** разрешить выполнение программ с флагом suid от имени другого пользователя;
- nosuid игнорировать флаг suid;
- **owner** разрешить указанному пользователю монтировать устройство;
- ro монтировать только для чтения;
- **rw** монтировать для чтения и записи;
- users разрешить монтирование любому пользователю;
- **umask** установить права доступа к файлам и папкам на этом разделе;
- **uid** задает владельца каталога, по умолчанию root;
- **gid** задает группу владельца каталога.

Когда мы рассмотрели всю теорию, настройка fstab не вызовет у вас проблем. Теперь давайте рассмотрим стандартное содержимое файла fstab, а также как выполняется монтирование. Вот так выглядит монтирование корня:

/dev/sda2 / ext4 defaults 0 1

Здесь в качестве корневой файловой системы будет монтироваться раздел /dev/sda2 с файловой системой ext4 и опциями по умолчанию defaults. Резервная копия не используется, и вообще, этот параметр не читается системой инициализации и сейчас нас не интересует. Для домашнего раздела все будет выглядеть очень похоже:

/dev/sda3 /home ext4 defaults,noexec 0 2

Только тут мы указали, что его нужно проверить вторым, а в опциях еще добавили, что программы оттуда выполнять нельзя. Более интересен пункт для дополнительного диска, на котором хранятся файлы:

/dev/sda4 /media/files/ ext4 noauto, users, rw 0 0

Тут мы указываем, что раздел не нужно монтировать во время загрузки, но его могут подключить любые пользователи в режиме для чтения и записи. Ни проверка ни резервная копия не выполняются. Для раздела подкачки файловая система указывается swap, а точка монтирования none:

/dev/sda5 none swap defaults 0 0

Также вы можете примонтировать немножко оперативной памяти:

tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,noexec,size=100M 0 0

Таким образом, мы примонтировали оперативную память в /tmp и теперь система будет работать немного быстрее. Вот что получилось:

/dev/sda2 / ext4 defaults 0 1 /dev/sda3 /home ext4 defaults,noexec 0 2 /dev/sda4 /media/files/ ext4 noauto,users,rw 0 0 /dev/sda5 none swap defaults 0 0 tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,noexec,size=100M 0 0


А теперь, как я и обещал рассмотрим как выполняется монтирование с помощью systemd.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ МОНТИРОВАНИЕ В SYSTEMD

Система инициализации Systemd анализирует /etc/fstab при загрузке и автоматически генерирует все нужные файлы юнитов на основе описанных там точек монтирования, а уже потом их загружает.

Вы можете посмотреть все созданные в systemd точки монтирования такой командой:

systemctl -1 --type mount



Но нам ничего не мешает самим создать такой файл точки монтирования. Это очень просто, давайте рассмотрим синтаксис:

[Unit] Description=описание

[Mount] What=адрес_раздела Where=точка монтирования Type=файловая система Options=опции монтирования

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Например, для той же домашней папки автоматическое монтирование fstab будет выглядеть вот так, имя обязательно должно состоять из точки монтирования, в которой слеши заменены на дефис:

sudo vi /etc/systemd/system/home.mount
[Unit]
Description=Mount System Home Directory

[Mount]
What=/dev/sda3
Where=/home
Type=ext4
Options=defaults,noexec

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Точно такой же файл может быть создан для любого устройства. Теперь для монтирования достаточно набрать:

sudo systemctl start home.mount

А чтобы добавить эту точку монтирования в автозагрузку выполните:

sudo systemctl enable home.mount

Вот и все теперь вы знаете не только как выполняется монтирование fstab, но и автоматическое монтирование в systemd.

ВЫВОДЫ

Как видите, редактирование fstab не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. С этим справиться даже новичок в Linux если изучить параметры fstab и синтаксис самого файла. Если у вас остались вопросы, спрашивайте в комментариях!