

Руководство по созданию Мультизагрузочной EFI-BIOS флешки

1. Сначала необходимо отформатировать флешку (например приложенной утилитой <HPUSBDisk> из папки <Programs_for_create_Multiboot>) в формат FAT32


! Формат должен быть именно FAT32, иначе UEFI работать не будет !

2. Скопировать содержимое папки <EFI-Grub4Dos-SysLinux> непосредственно на флешку карту. На флешке должны увидеть файлы: boot, boot-info, efi, grldr...


3. Вновь возвращаемся к нашей папке <Programs_for_create_Multiboot> и запускаем утилиту <BOOTICEx86_ru>

3.1. Убеждаемся, что в поле <Диск назначения> выбрана именно наша флешка

3.2. Выбираем пункт <Управление MBR> и в появившемся окне ставим галочку выбора напротив пункта <GRUB4DOS 0.4.5c/0.4.6a (grldr.mbr)>, затем нажимаем на кнопку <Инсталляция/Конфигурация>.




3.3. Выставляем параметры как на скриншоте ниже и нажимаем <Сохранить на диск>




3.4. Возвращаемся к главному окну и заходим в меню <Управление PBR>

3.5. Выбираем пункт <SYSLINUX 4.0.7/5.10 (FAT/FAT32/NTFS)> и ждем <Инсталляция/Конфигурация>



3.6. Выставляем параметры как на скриншоте ниже и нажимаем <OK>



Всё, минимальная конфигурация флешки из 3 разных загрузчиков для любого ПК установлены. В данной конфигурации имеются загрузчики: EFI, Grub4Dos, SysLinux



Настройки **EFI** загрузчика находятся в файле <boot\grub\grub.cfg>.


Настройки загрузчика **Grub4Dos** находятся в файлах <\menu.lst> и <\boot\menu_u.lst>.

Настройки загрузчика **SysLinux** находятся в файле <\syslinux.cfg>.

Данные загрузчики совместимы и настроены. Чтобы случайно не сбить любой из загрузчиков **категорически запрещается** изменять файлы в папках <boot> и <EFI>.

Чтобы проверить все загрузчики воспользуйтесь утилитой < **QemuBootTester** > из папки < **Programs_for_create_Multiboot** >. Для проверки **Bios** загрузчиков, таких как **grub4dos** и **syslinux** используйте <boot mode> - <**Legacy Bios**>, соответственно для efi загрузчика <boot mode> - <efi-ia32> и <efi-x64>. Рекомендуемый объем оперативной выделяемой памяти <memory> - <1024>.







Более подробно об этих и других загрузчиках можете узнать в интернете. Примеры нескольких вариантов загрузок в том или ином загрузчике смотрите в папке < **boot-info** >, а также в интернете.

maximalisimus