



MANUAL TÉCNICO

Gestión de Movimientos de Inventario
Préstamos, devoluciones y mermas

SEPTIEMBRE 2026
Version 2.0

CONTENIDO

Para qué sirve	3
Alcance	3
Quién lo usa	3
Dónde se usa	3
Requisitos previos	3
Cómo usarlo	4
Crear un Préstamo	4
Crear una Devolución	4
Crear una Merma	4
Cantidades con decimales	5
Imprimir un comprobante	5
Anular un movimiento	5
Qué ocurre durante el proceso	5
Configuración funcional	5
Bodega de préstamos	5
Relación subsidiaria y ubicación	5
Entidades receptoras	6
Cuentas permitidas para Merma	6
Listas del módulo	6
Pendiente de configurar en NetSuite	6
Restricciones	7
Errores y solución	7
Resultado esperado	8

PARA QUÉ SIRVE

Este módulo permite registrar y procesar tres movimientos de inventario desde una sola pantalla:

Tipo	Resultado al procesar	Estado final inmediato	PDF
Préstamo	Traslado desde el origen hacia la bodega de préstamos	Pendiente de Devolucion	Sí
Devolución	Traslado desde la bodega de préstamos hacia el origen del préstamo	Procesado	Sí
Merma	Ajuste de inventario negativo en la misma ubicación	Procesado	Sí

El formulario cambia según el **Tipo de Movimiento**. Ese campo define los datos, productos y acciones que verá el usuario.

ALCANCE

El módulo cubre:

- Préstamos de uno o varios artículos, con o sin lote, siempre asociados a una entidad receptora.
- Devoluciones totales o parciales vinculadas a un préstamo pendiente, con búsqueda del préstamo por entidad receptora.
- Varias devoluciones para un préstamo, mientras exista cantidad pendiente.
- Cantidades con decimales, con un máximo de 2 decimales, en los tres tipos de movimiento.
- Mermas por vencimiento, deterioro, cuarentena u otro motivo.
- Selección controlada de la cuenta contable de Merma según la subsidiaria.
- Validación de stock antes de crear la transacción de inventario.
- Bloqueo del botón durante el procesamiento para evitar varios clics.
- Comprobante PDF para los tres tipos de movimiento.

No permite revertir desde el módulo una devolución o Merma ya procesada.

QUIÉN LO USA

Los usuarios pueden consultar movimientos y descargar comprobantes. Para crear, editar, procesar o anular se requiere uno de los roles autorizados por el módulo.

Actualmente el código autoriza los roles internos **Administrator** y **QF CASPM**. El nombre asociado a estos identificadores debe verificarse en cada cuenta de NetSuite.

DÓNDE SE USA

Todo el módulo está en un mismo menú:

Transacciones > Gestion de Movimientos	
Opción del menú	Para qué se usa
Movimientos de Inventario	Registrar, consultar, procesar e imprimir préstamos, devoluciones y mermas
Entidades Receptoras	Cargar las instituciones a las que cada subsidiaria puede prestar
Cuentas de Merma	Cargar las cuentas contables permitidas para la Merma de cada subsidiaria

Si NetSuite está en inglés, el menú aparece como **Transactions > Gestion de Movimientos**.

El formulario se llama **Registro de Movimiento de Inventario**. Al abrir un movimiento guardado, NetSuite muestra su cabecera, detalle, estado y las acciones disponibles.

REQUISITOS PREVIOS

Antes de operar, deben estar configurados:

- 1 Las ubicaciones y su relación con la subsidiaria.
- 2 Una sola bodega de préstamos por subsidiaria.

3	La disponibilidad de inventario y los lotes correspondientes.
4	Las entidades receptoras permitidas para la subsidiaria. Sin ellas no se puede guardar un Préstamo, porque la entidad es obligatoria.
5	Para Merma, al menos una cuenta activa para la subsidiaria en Cuentas de Merma .
6	Un rol autorizado para guardar y procesar.

CÓMO USARLO

■ Crear un Préstamo

1	Ingresar a Transacciones > Gestion de Movimientos > Movimientos de Inventario , crear uno nuevo y seleccionar Préstamo .
2	Elegir la subsidiaria, el servicio y la ubicación de origen.
3	Verificar la ubicación de destino. El sistema propone la bodega de préstamos de la subsidiaria.
4	Elegir la Entidad Receptora del Préstamo : la institución a la que se entrega el material. Es obligatoria y es el dato que después permite saber quién tiene el material.
5	Completar fecha, responsable y comentarios. El Responsable del Préstamo es la persona de Andes que entrega el material; la entidad es quien lo recibe.
6	Agregar los artículos, lote cuando aplique y cantidad prestada.
7	Presionar Guardar Movimiento .
8	Revisar el registro y presionar Procesar Préstamo .

Al procesar se crea un **Inventory Transfer** desde el origen hacia la bodega de préstamos. El movimiento queda en **Pendiente de Devolucion**.

■ Crear una Devolución

1	Seleccionar Devolucion .
2	Elegir primero la subsidiaria.
3	Opcional: elegir la Entidad Receptora para ver solo los préstamos de esa institución. La lista muestra únicamente entidades con préstamos pendientes en la subsidiaria. Si se deja vacía, se ven todos los préstamos pendientes.
4	Seleccionar el Préstamo Relacionado . Cada opción muestra el número del préstamo, a quién se prestó, de qué ubicación salió y cuánto queda pendiente:
MOV#000007 - HOSPITAL XX - CARDIOLOGIA CEM CASPM - pendiente 10	

Los préstamos registrados antes de que la entidad fuera obligatoria aparecen como **SIN ENTIDAD**.

5	Completar fecha, responsable y comentarios.
6	Indicar la cantidad que vuelve en cada línea. Viene precargada con el pendiente; puede ser menor, pero nunca mayor.
7	Presionar Guardar Movimiento .
8	Revisar el registro y presionar Procesar Devolucion .

La devolución utiliza la ubicación y los lotes del préstamo relacionado. Al procesarla crea el traslado inverso y actualiza el préstamo a **Devuelto Parcial** o **Devuelto Total**.

■ Crear una Merma

1	Seleccionar Merma .
2	Elegir la subsidiaria. Cuenta de Ajuste mostrará únicamente las cuentas activas configuradas para esa subsidiaria.
3	Completar ubicación de la Merma, servicio y fecha.
4	Elegir el motivo: Vencimiento , Deterioro , Cuarentena u Otro .
5	Elegir la cuenta de ajuste, responsable y comentarios.
6	Agregar los artículos, lote cuando aplique y cantidad a dar de baja.

7 Presionar **Guardar Movimiento**.

8 Revisar el registro y presionar **Procesar Merma**.

Al procesar se crea un **Inventory Adjustment** con cantidades negativas en la ubicación elegida, usando la cuenta contable guardada. El movimiento queda en **Procesado**.

■ Cantidades con decimales

Los tres tipos aceptan cantidades con decimales, con un máximo de **2 decimales**:

Situación	Qué hace el formulario
Se escribe 1,25 o 3,4	Se mantiene igual
Se escribe 0,666	Se redondea a 0,67
La cantidad supera lo disponible o lo pendiente	Avisa y la ajusta al máximo permitido, cortado a 2 decimales hacia abajo: 7,566666 queda en 7,56
Cantidad a Devolver precargada	Se muestra el pendiente cortado a 2 decimales: 0,43333 queda en 0,43

El ajuste hacia abajo evita pedir más de lo que existe. Por eso, un saldo con más de 2 decimales no se puede mover completo: de 7,566666 se pueden prestar o dar de baja como máximo 7,56.

■ Imprimir un comprobante

Abrir el movimiento y presionar **Imprimir Comprobante**. El módulo selecciona automáticamente la plantilla de Préstamo, Devolución o Merma.

El comprobante puede imprimirse antes o después del procesamiento, incluso si el movimiento fue anulado. En una devolución sin saldo pendiente el botón puede no mostrarse.

■ Anular un movimiento

La acción **Anular Movimiento** está disponible mientras el registro se encuentre en **Pendiente de Procesar**. La anulación cambia el estado; no revierte una transacción de inventario ya creada.

QUÉ OCURRE DURANTE EL PROCESO

Al presionar un botón de procesamiento, este queda deshabilitado y se muestra el aviso **Procesando el movimiento**. No se debe cerrar ni recargar la página.

El servidor vuelve a validar el estado antes de crear una transacción. Esta segunda validación evita generar otra transacción si el usuario hace doble clic o repite la URL.

También se verifica:

- Que exista detalle y que las cantidades sean mayores que cero.
- Que haya stock suficiente para el artículo o lote.
- Que una devolución no exceda la cantidad pendiente.
- Que la Merma tenga una cuenta de ajuste guardada.
- Que el movimiento siga en **Pendiente de Procesar**.

CONFIGURACIÓN FUNCIONAL

■ Bodega de préstamos

Ruta:

Configuracion > Empresa > Ubicaciones

En cada subsidiaria debe existir una sola ubicación con:

- **AS Bodega de Prestamos y Devoluciones**: marcado.
- **Poner a disposición el inventario**: desmarcado.

Esa ubicación recibe los préstamos y es el origen de sus devoluciones. Si falta, **Ubicación Destino** queda vacía y no se puede guardar el préstamo.

■ Relación subsidiaria y ubicación

Cada ubicación utilizada debe tener asignada la subsidiaria correspondiente. Una ubicación sin esa relación no aparece en el formulario.

■ Entidades receptoras

Ruta:

Transacciones > Gestion de Movimientos > Entidades Receptoras > Nuevo

El registro se llama **AS Entidad Receptora por Subsidiaria** y tiene dos campos obligatorios:

Campo	Uso
Subsidiaria	La subsidiaria que presta
Entidad Receptora	La institución que recibe el préstamo
Inactivo	Al marcarlo, la entidad deja de aparecer al registrar un préstamo

Registrar una fila por pareja **Subsidiaria + Entidad Receptora**: la entidad es la institución (un cliente de NetSuite) a la que esa subsidiaria puede prestar. La entidad es **obligatoria en el préstamo**: si la subsidiaria no tiene filas activas, el selector queda vacío y no se puede guardar ningún préstamo.

Para dejar de prestarle a una entidad, se marca la fila como inactiva. Sus préstamos ya registrados siguen apareciendo en Devolución mientras tengan pendiente.

■ Cuentas permitidas para Merma

Ruta:

Transacciones > Gestion de Movimientos > Cuentas de Merma > Nuevo

El registro se llama **AS Cuenta de Merma por Subsidiaria**:

Campo	Uso
Subsidiaria	Define en qué subsidiaria estará disponible la cuenta
Cuenta Contable	Cuenta que aparecerá en Cuenta de Ajuste
Inactivo	Al marcarlo, la relación deja de aparecer en el formulario

La regla funcional es:

Subsidiaria seleccionada + configuración activa = cuentas disponibles en Cuenta de Ajuste

Ejemplo: Puerto Montt + 5113001 Costo medicamentos e insumos. Es un ejemplo operativo; la cuenta disponible depende de las filas activas en NetSuite.

Para cambiar una cuenta no se modifica el código. Se inactiva la relación anterior y se crea o activa la nueva relación para la subsidiaria.

■ Listas del módulo

Lista	Valores actuales	Regla de mantenimiento
Tipo de Movimiento	Prestamo, Devolucion, Merma	No renombrar; el código compara estos textos
Estado de Movimiento	Pendiente de Procesar, Pendiente de Devolucion, Devuelto Parcial, Devuelto Total, Procesado, Anulado	No renombrar
Motivo de Baja	Vencimiento, Deterioro, Cuarentena, Otro	Se pueden agregar otros motivos

PENDIENTE DE CONFIGURAR EN NETSUITE

El despliegue crea los registros y las listas del módulo, pero **no carga los datos**. Antes de operar en una cuenta, cada subsidiaria que use el módulo necesita esto:

Qué configurar	Dónde	Qué cargar	Si falta
Bodega de préstamos	Configuracion > Empresa > Ubicaciones	Una sola ubicación por subsidiaria con AS Bodega de Prestamos y Devoluciones marcado y <i>Make Inventory Available</i> desmarcado	Ubicación Destino queda vacía y no se puede guardar un Préstamo
Subsidiaria de cada ubicación	Configuracion > Empresa > Ubicaciones	La subsidiaria correspondiente en cada ubicación de origen y en la bodega de préstamos	La ubicación no aparece en el formulario
Entidades receptoras	Transacciones > Gestion de	Una fila por Subsidiaria + Entidad	No se puede guardar un Préstamo

Qué configurar	Dónde	Qué cargar	Si falta
	Movimientos > Entidades Receptoras	Receptora para cada institución a la que se presta	
Cuentas de Merma	Transacciones > Gestion de Movimientos > Cuentas de Merma	Al menos una fila activa por Subsidiaria + Cuenta Contable	Cuenta de Ajuste queda vacía y no se puede guardar una Merma
Motivos de baja	Lista Motivo de Baja	Viene con Vencimiento, Deterioro, Cuarentena y Otro; se pueden agregar otros	—
Roles autorizados	El código del módulo	Verificar que los roles internos 3 y 1371 sean los esperados en la cuenta	Un rol distinto podría registrar o no poder hacerlo

Después de configurar, probar un movimiento de cada tipo en Sandbox antes del despliegue productivo.

RESTRICCIONES

- La devolución debe usar el mismo lote que salió en el préstamo.
- El préstamo mueve la cantidad completa registrada; no existe entrega parcial al procesar.
- Una devolución procesada no tiene reverso automático.
- La Merma reduce inventario en la misma ubicación; no utiliza ubicación destino.
- El préstamo valida cantidad disponible. La devolución valida existencia física en la bodega.
- Sin lote elegido, el orden automático usa la última modificación del balance; no es FEFO.
- Las cantidades admiten como máximo 2 decimales. Un saldo con más decimales no se puede mover completo.
- La entidad receptora debe ser un cliente de NetSuite cargado en la lista de la subsidiaria. Un préstamo entre servicios internos de la misma clínica no tiene una entidad que lo represente.
- El filtro por entidad de la Devolución solo muestra entidades con préstamos pendientes; los préstamos antiguos sin entidad se encuentran dejando el filtro vacío.

RESULTADO ESPERADO

- Un Préstamo procesado tiene un **Inventory Transfer**, queda en **Pendiente de Devolucion**, el material se encuentra en la bodega de préstamos y el registro indica a qué entidad se prestó.
- Una Devolución procesada tiene un traslado inverso, queda en **Procesado** y disminuye el pendiente del préstamo relacionado.
- Una Merma procesada tiene un **Inventory Adjustment** negativo, usa la cuenta configurada y queda en **Procesado**.
- Cada movimiento dispone de su comprobante PDF y conserva la referencia a la transacción.

Para préstamos abiertos, el saldo físico de la bodega de préstamos debe coincidir con la suma de las cantidades pendientes. Una diferencia indica un movimiento manual fuera del módulo o un proceso incompleto.