Installationsanleitung für den Druckserver PS-400

Ausgabe Oktober 2026 – gültig ab Firmware 3.1

1 Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die Erstinstallation des Druckservers in einem Firmennetzwerk. Sie richtet sich an Administratorinnen und Administratoren mit Grundkenntnissen in Linux.

> **Hinweis:** Lesen Sie vor Beginn das Kapitel zu den Systemvoraussetzungen vollständig durch.

2 Systemvoraussetzungen

Die folgenden Werte gelten für einen Server, der ausschließlich als Druckserver betrieben wird.

Tabelle 1: Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Komponente	Testbetrieb		Produktivbetrieb	
	Minimum	Empfohlen	Minimum	Empfohlen
Prozessor	2 Kerne	4 Kerne	4 Kerne	8 Kerne
Arbeitsspeicher	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB
Festplatte	20 GB	40 GB	100 GB	250 GB SSD
Netzwerk	100 Mbit/s	1 Gbit/s	1 Gbit/s	2 × 1 Gbit/s (gebündelt)
Betriebssystem	Debian 12 oder Ubuntu Server 24.04 LTS, jeweils 64 Bit			

3 Installation

Die Installation erfolgt in fünf Schritten.

1. Laden Sie das Installationspaket aus dem Händlerportal herunter.
2. Prüfen Sie die Prüfsumme des Pakets.
3. Installieren Sie das Paket mit dem Paketmanager.
4. Passen Sie die Konfigurationsdatei an:
   a. Tragen Sie den Hostnamen des Servers ein.
   b. Legen Sie den Port für die Weboberfläche fest.
   c. Aktivieren Sie bei Bedarf die Verschlüsselung.
5. Starten Sie den Dienst neu.

3.1 Befehle für die Schritte 2 und 3

```
sha256sum ps400-server_3.1.2_amd64.deb
sudo apt install ./ps400-server_3.1.2_amd64.deb
sudo systemctl enable --now ps400
```

4 Konfiguration

Die zentrale Konfigurationsdatei liegt unter /etc/ps400/server.conf. Kommentarzeilen beginnen mit einem Semikolon.

4.1 Beispielkonfiguration

```
[server]
hostname   = druck01.intern.example
web_port   = 8631
log_level  = info

[tls]
enabled    = true
zertifikat = /etc/ps400/tls/server.pem
schluessel = /etc/ps400/tls/server.key

[warteschlange]
max_auftraege     = 500
aufbewahrung_tage = 14
```

4.2 Wichtige Parameter

Parameter	Standardwert	Bedeutung
hostname	–	Vollständiger Name des Servers im Netzwerk
web_port	8631	Port der Weboberfläche
max_auftraege	200	Höchstzahl gleichzeitig gespeicherter Druckaufträge
aufbewahrung_tage	7	Tage, nach denen abgeschlossene Aufträge gelöscht werden

5 Fehlerbehebung

- Der Dienst startet nicht: Prüfen Sie die Protokolldatei unter /var/log/ps400/server.log.
- Die Weboberfläche ist nicht erreichbar: Kontrollieren Sie die Firewall-Regeln für Port 8631.
- Drucker werden nicht gefunden: Aktivieren Sie die automatische Erkennung in der Weboberfläche.

Nach einem Neustart übernimmt der Dienst alle Änderungen an der Konfiguration automatisch. Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch.