

for (along 2 =0; 2 < 5 = - mm; 1++) { sunt [stert_rdx +i] = suf-entry-full; if (sig_rem \$0) } suf (steat_idx + sag_num) = (sut_entry (sag_rem_1) << 3);

			2. (10 poer	na)		20 VA(20):=	SEG(8): OFF(2)) .	
	U nekom sistemu sa segmentnom organizacijom memorije adresibilna jedinica je bajt,								
		virtuelni adresni prostor je velične 1 MB, a maksimalna veličina fizičkog segmenta je 4 KB.							
đ		Dat je spisak početnih (virtuelnih) adresa, veličina (obe vrednosti su zapisane heksadecimalno) i vrsta logičkih segmenata (regiona) koje je alocirao neki proces. A, B, C, D, E, I							
	_		Adresa segmenta			sta segmenta	nem process		
_	,	ġ -		2890		trukcije cole		UKB = 2RB	
×			3000			nstantni podaci inicijalizova	mi statički dute	15p.	
	_	<u>_</u>	4000 28000			trukcije cole omenljivi podaci		15.8.	
			FE000		-	omenljivi podaci dat . k > 5+-ck.		10000000000000	
1	_					ih fizičkih segmenata ko	oie ie operativni sisten	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	-		organizovao u	SMT (sve ulaze u	SMT koji	nisu null) za ovaj proces	s, po rastućem redosled	u Tanal	
00.00	λi F					ı segmenta (<i>limit</i> , najvi			
المرابع المراب	1/1-1	•	pomeraja u segmentu koji se sme adresirati) zapisati heksadecimalno, a bite prava pristupa RWX binarno tim redom. (Broj redova u datoj tabeli ne mora da odgovara broju segmenata						
	_		koje treba upisa	ti; eventualni viša		ate tabele ostaviti prazne.)		
			Segment # (hex)		RWX (bin)			12	
	_		C)	FEF	001	(-)		(12	
	-		2	88 F	007	F <i>E</i>	1 1	890 <u>-</u> 4.	
			3	FEF.	100			88F	
	_		4	FFF	001	FD.	4	FFO-P-FIF	
			5	FFF	001		1 ,]		
			G	FFF	001		•		
	_		7	EG7.	007				
	_		28	FFF	A 4 0				
			27	೭೨೨	110				
	_		FE	FFF	A A G				
			FF	FFF	14 6.				
	_								
	_		h)(3) Ako stek	∣ raste ka nižim adr	esama koi	⊥ a virtuelna adresa je nrva	koja je van dozvoljeno	σ	
		b)(3) Ako stek raste ka nižim adresama, koja virtuelna adresa je prva koja je van dozvoljenog opsega i nije dozvoljena za adresiranje ako stek prekorači svoj dozvoljeni kapacitet?							
	_		Odgovor (hex):	FDFFF.			<< 10 >7 10 7	<u> </u>	
		Kom fizičkom segmentu pripada ta adresa?							
				حر					
	_		Odgovor (hex):						
						~	CC 22 >>> 22		
		١.	<u>.</u>	[seg]	[P44=	[offset]	32 B	<u>. </u>	
	VA: [seq][pas=] [offset] 32B								
	ان کی د								
	5	SE.	G PESC:	[PM	TP	J > [(n.it][RWX]	64B	
		_	· -			12.	3.6		
				ንደ (•	1~	- 4		
	1-	7467	5 DESC:			Cfrane	[~]	32B	
			- •			•	<u>. </u>		
	14.00	R	10			30			
(FCNO:	44	īß	= 210			1	1GB = 7	2 ⁷⁰ B ₁	
			10 (.7		٢	Ry page -only		`	
		$\frac{18}{18} = 2^{10}$ 10 Lit $PA (30)$							
	Ş	1 64	= 4 MB = 2	-B. 1					
							A	, 10 _	
6	· 25	<u>ે</u> -	$=\frac{2^{10}B}{2^{10}R}=\frac{2^{10}B}{2^{10}R}$	12/	k -	20 30 40	PAGE = 1KB	s = 2 B	
MAGE NO:	PAC	īĘ.	2 10 R		lo	20 30 40 1	off (N)		
			-			† '	(10)		

2. (10 poena)

U nekom sistemu adresibilna jedinica je <u>bajt</u>, virtuelni adresni prostor je veličine 4 GB, a fizički adresni prostor je velične 1 GB. Sistem koristi segmentno-straničnu organizaciju memorije sa stranicom veličine 1 KB i segmentom maksimalne veličine 4 MB. Jedan ulaz u SMT zauzima dve 32-bitne reči; u nižoj je pokazivač (cela adresa) na PMT (ili 0 ako segment nije alociran), a u višoj reči su prava pristupa (RWX) u najniža tri bita i maksimalan dozvoljen broj stranice u segmentu (*limit*) u bitima do njih; preostali biti se ne koriste. Jedan ulaz u PMT zauzima jednu 32-bitnu reč (koriste se <u>najniži</u> biti).

Da bi obradio sistemske pozive u kojima se neki parametar zadaje kao pokazivač (virtuelna adresa u adresnom prostoru pozivajućeg procesa), operativni sistem mora da konvertuje datu virtuelnu u fizičku adresu, jer se kod kernela izvršava u režimu bez preslikavanja adresa. Implementirati funkciju koja obavlja ovu konverziju (vraća *null* ako virtuelna adresa ne pripada alociranom delu virtuelnog adresnog prostora). Prvi parametar ove funkcije je pokazivač na SMT pozivajućeg procesa. Pretpostaviti da je uint32 deklarisan kao neoznačeni 32-bitni celobrojni tip. Napisati sve potrebne deklaracije za tipove SMT i PMT.


void* v2pAddr (SMT pmt, void* vaddr);
Rešenje:

suty (i)

typelef. WH32 PMT; typelef whter smt;

void "V2 PAHr (SAT " sutp, void "vaddr)

return pa;



Inded < st lio.h>. R1 R2 R3 (X) (~ o) will. SMT ENTRY (64): [PAGE NUM] 1 << 8 PAGE ENTRY (32); [frame] 0,28-1 VA(32), PA(32) SEG. SIZE: 16 MB = 224 B. PAGE 12ER SEG: 224 B = 28 PAGE SiTE: GYLB = 2 NB. 4GB = 2 32B

3. (10 poena)

Neki sistem ima segmentno-straničnu organizaciju memorije. Virtuelna adresa je 32-bitna, adresibilna jedinica je bajt, a maksimalna veličina fizičkog segmenta je 16 MB. Stranica je veličine 64 KB. Fizički adresni prostor je veličine 4 GB. Jedan ulaz u SMT-u zauzima dve 32-bitne reči; u prvoj (nižoj) su prava pristupa *rwx* u najviša tri bita, a granica fizičkog segmenta (*limit* u opsegu od 0 do maksimalno dozvoljenog broja stranice koji se sme adresirati) u najnižim bitima; druga (viša) reč ulaza u SMT-u sadrži 32-bitni pokazivač na PMT tog segmenta.

Operativni sistem alocira stranice na zahtev, tako da pri kreiranju procesa ne alocira nijednu stranicu. Vrednost 0 u polju za pokazivač na PMT u deskriptoru segmenta u SMT-u, kao i u deskriptoru stranice u PMT-u označava da preslikavanje nije moguće.

Jedan alociran logički segment procesa opisan je deskriptorom tipa SegDesc u kom su, između ostalog, sledeća polja:

- unsigned startAddr: početna virtuelna adresa logičkog segmenta, svakako poravnata na početak fizičkog segmenta;
- unsigned size: veličina logičkog segmenta u bajtovima (može biti i veća od maksimalne veličine fizičkog segmenta);
- unsigned short rwx: prava pristupa za ceo logički segment u tri najniža bita.

Implementirati sledeću funkciju:

int initSegment (SegDesc* sd, unsigned long smt[][2]);

Ovu funkciju poziva kod kernela kada inicijalizuje SMT novokreiranog procesa za svaki logički segment sa datim deskriptorom sd. Na već alociran SMT ukazuje smt. Potrebno je inicijalizovati ulaze u SMT i napraviti pridružene PMT za sve korišćene fizičke segmente. Veličine tipova su sledeće: int-32 bita, long-64 bita, short-16 bita.

Statička funkcija PMT::alloc() alocira prostor u memoriji kernela za smeštanje PMT jednog segmenta, inicijalizuje ceo taj PMT na 0 i vraća 32-pokazivač taj PMT. Kako bi se obezbedilo da bude dovoljno prostora za sve PMT-ove potrebne za sve fizičke segmente koje zauzima jedan logički segment, funkcija initSegment treba najpre da proveri da li ima dovoljno prostora za njih. Ovu proveru obavlja statička funkcija PMT::reserve(intsegs) koja proverava da li ima dovoljno prostora za PMT-ove segs segmenata, rezerviše taj prostor (da bi narednih segs poziva PMT::alloc sigurno uspelo) i vraća 0 u slučaju uspeha, a negativnu vrednost u slučaju nedostatka prostora. Funkcija initSegment treba da vrati 0 u slučaju uspeha, a negativnu vrednost u suprotnom.

int init sequent (Sry Desc "c), unsigned int sunt [[2]) {

int seqs = (sd - size) >> 24:

int rem = ((sd - size) << &) >> 8;

if (rem & o) seqs + = +;

int start_idx = (sd - start Addr) >> 24;

if (PMT:: reserve (seqs) < o) return --1;

for (int i = start_idx; i < start_idx + seqs; i++) {

sunt [i][o] = PMT:: alloc();

sunt [i][1] - (int)(sd > rwx) << 29;

sunt [i][1] |= ((int) 1) << 8 - 1

if (rem \$\pm 0) \frac{1}{2}

f (rem $\neq 0$) \uparrow sunt (start adv + srgs -1) >> = 8; sunt (start adv + srgs -1) <<=8; sunt (start adv + srgs -1) |= rem;

Size of Sea

return o: } .