BT HİZMET YÖNETİMİ

Yönetici Kılavuzu

Roller, L1/L2 kuyruklar, grup ACL, envanter onayı, API ve kurulum

Sistem, şube, bilgi güvenliği ve süper yöneticiler · Sürüm 1.1 · 25 Eylül 2026

Bu belge kurumsal BT envanter, servis talebi ve ITIL süreç uygulamasının resmi kullanım kılavuzudur. Ekran adları ve menü yolları uygulamanın Türkçe arayüzüyle birebir eşleşir.

İçindekiler

1. Amaç ve kapsam
2. Roller ve görünürlük
3. Giriş, personel ve yetki kaynağı
4. ITIL L1 / L2 talep akışı
5. Talep kuyruğunu işlemek
6. Grup bazlı modül yetkileri
7. Envanter yönetimi
8. ITIL operasyon modülleri
9. Raporlar
10. Ayarlar (yalnızca süper yönetici)
11. REST API
12. Kurulum ve işletme
13. Güvenlik notları
14. Hızlı kontrol listesi

Amaç ve kapsam

Bu kılavuz BT Hizmet Yönetimi uygulamasını işleten roller içindir: birim amiri, üst amir, bilgi güvenliği yöneticisi, sistem yöneticisi ve süper yönetici. Kullanıcıların günlük talep / zimmet adımları Kullanıcı Kılavuzu'ndadır.

Uygulama CMDB (9 envanter türü), ITIL servis talepleri, değişiklik, yama, konfigürasyon, zafiyet, firma/SLA, olay, problem ve denetim izini bir arada tutar. Kayıtlar Asset (CI) kimliği üzerinden bağlanır.

Roller ve görünürlük

Temel kural: herkes kendi taleplerini görür. Ayrıca ofis kuyruğu yalnızca o ofisi işleten role açılır. Düz kullanıcıya talep ofisi atanmış olsa bile kuyruk açılmaz.

Rol	Gelen kuyruk	Envanter	Operasyon	Ayarlar
Kullanıcı	Yok (yalnızca kendi talebi)	Zimmet + birim; ekleme/silme onaya düşer	Yok	Yok
Sistem yöneticisi	Sistem + kendi talepleri + SD'den gelen L2	Zimmet + birim; yazma HANDLE	Değişiklik, yama, konfig, zafiyet, olay, problem, SLA	Yok
Bilgi güvenliği	Siber + kendi talepleri + SD'den gelen L2	Zimmet + birim	Zafiyet, olay, problem, değişiklik	Yok
Birim amiri + ofis	Atanan ofis + kendi + SD'den aktarılan L2	Zimmet + birim; HANDLE düzenleme	Ofise göre (değişiklik, yama, SLA, konfig)	Yok
Envanter şube (GG_Envanter)	Kendi talepleri (ofis yoksa kuyruk yok)	Tümü; ekleme/silme/ onay/toplu yükleme	Yok (aksi ACL ile açılır)	Yok
Üst amir	Tüm ofisler	ACL'ye göre (varsayılan HANDLE)	Çoğu operasyon + hareketler	Yok
Süper yönetici	Tüm ofisler	Tümü, onaylar, silme	Tümü	Var; grup ACL ve API anahtarları

Rol, personel kartında Manuel / Active Directory / her ikisi (yüksek olan) kaynaklarından çözülür. Süper yönetici dışındaki yöneticiler kendilerinden yüksek rol atayamaz; Süper yönetici rolünü yalnızca süper yönetici verir.

Talep ofisi alanı

Personelde "Talep ofisi / şubesi" birim amiri, sistem veya BG yöneticisinin gelen kuyruğunu belirler. Kullanıcı rolünde bu alan yok sayılır.

Giriş, personel ve yetki kaynağı

- Manuel giriş: ad.soyad + yerel parola (scrypt).
- AD giriş: Ayarlar’daki LDAP/LDAPS ve grup → rol eşlemesi.
- BOTH: manuel rol ile AD rolünden yüksek olan geçerli olur.
- Yeni personel: /personel/yeni. AD kullanıcı adı, rol, rol kaynağı ve talep ofisini doldurun.
- Yerel parola boş bırakılırsa ilk kurulumda örnek ortam parolası yazılabilir; üretimde mutlaka değiştirin.

Varsayılan AD grubu	Rol
GG_SuperYoneticiler	Süper yönetici
GG_SistemYoneticileri	Sistem yöneticisi
GG_UstAmirler	Üst amir
GG_BilgiGuvenligi	Bilgi güvenliği yöneticisi
GG_BirimAmirleri	Birim amiri
GG_Envanter	Birim amiri + envanter ADMIN kapsamı
Domain Users	Kullanıcı

ITIL L1 / L2 talep akışı

Kurum yapısına göre arıza ve hizmet talepleri önce Servis Masası'na (Katman 1) düşer. Firewall, IP sabitleme, AD, veritabanı gibi uzman talepler doğrudan ilgili şubeye gider ve yalnızca o birimin yetkilileri görür / çözer.

- L1 türler: SD_ ile başlayan Servis Masası kayıtları (destek, donanım, erişim, yazılım).
- Servis masası çözdüğünü kapatır (Tamamlandı / Red).
- Aşan iş: talep kartında "Katman 2 / uzman birim". Hedef şube seçilir; kayıt SERVIS kuyruğundan çıkar, ofis uzman şubeye geçer (TRANSFERRED).
- Uzman şube hem kendi doğrudan taleplerini hem SD'den aktarılan L2 kayıtlarını işler.
- Yanlış birim aktarımı hâlâ MISROUTED ile yapılır; üst birim yükseltmesi UPPER_UNIT olarak PENDING kalır.

Talep kuyruğunu işlemek

Yetkili olduğunuz ofiste menü öğesi /talepler?ofis=… listesini açar. Pano, o ofise gelen + sizin açtığınız talepleri sayar. Sistem yöneticisi Network kuyruğunu görmez; Network birim amiri Sistem kuyruğunu görmez. Başka ofise kendi talebiniz düştüyse onu “kendi kaydım” olarak görürsünüz, işleyemezsiniz.

İşlem yetkisi

- Durum değiştirme (Açık → İşlemde → Tamamlandı / Red).
- Yanlış birim aktarımı (hedef ofis zorunlu).
- Üst birime yükseltme (bekleyen yükseltmeyi kabul / red).
- Yüksek / Kritik önemde otomatik UPPER_UNIT kaydı oluşabilir; Kritik bazen Beklemede’ye alınır.

Yükseltme	Kim yapar	Sonuç
Yanlış birim	Yalnızca kuyruk yetkilisi	Ofis değişir, TRANSFERRED
Katman 2	Yalnızca Servis Masası kuyruk yetkilisi	Uzman ofise geçer, SD kuyruğundan çıkar
Üst birim	Görebilen (sahip veya yetkili)	PENDING; hedef şube kabul ederse İşlemde

Grup bazlı modül yetkileri

Uygulama birden fazla birim tarafından kullanılır. Süper yönetici Ayarlar → Modül yetkileri ile AD grubu (GG_Envanter), rol (role:USER) veya ofis (office:SERVIS) satırlarına Görüntüle / İşle / Modül yöneticisi verir. Süper yönetici her zaman tam yetkilidir. Menü görünürlüğü bu tabloya göre süzülür.

Örnek

GG_Envanter → Envanter yönetimi → Modül yöneticisi. role:USER → Envanter → Görüntüle (zimmet + birim). office:NETWORK → Talepler → İşle (yalnızca Network kuyruğu).

Envanter yönetimi

Görüntüleme: VIEW = kendi + birim. HANDLE = aynı kapsamda düzenleme. ADMIN (GG_Envanter veya süper yönetici) = tüm kayıtlar, doğrudan ekleme/silme, toplu Excel, onay kuyruğu. Normal kullanıcı ve diğer birimler ekleme / silmeyi onaya gönderir; /envanter/onaylar.

- Toplu yükleme: /envanter/toplu. Yalnızca envanter ADMIN. Şablonu indirin, doldurun, yükleyin.
- Onay kuyruğu menüde Envanter yönetimi altında “Ekleme / silme onayları”.
- İlişkiler: varlık kartında giden / gelen CI bağları.
- Açık zafiyetler varlık kartında ve listede görünür.
- Yaşam döngüsü HANDLE ve ADMIN içindir.
- Kalıcı silme: envanter ADMIN veya süper yönetici. Diğerleri silme isteği yollar.

ITIL operasyon modülleri

Modül	Kim kullanır	Ne işe yarar
Değişiklik	Sistem, birim, BG, üst, süper	Değişiklik kaydı, hedef birimler, BG onayı, pencere
Yama	Sistem, birim, üst, süper	Yama tanımı, kapsam, dağıtım, risk
Konfigürasyon	Sistem, birim, süper	Uygulama / sürüm / yedek tarihi
Zafiyet	Sistem, BG, üst, süper	Manuel kayıt veya tarayıcıdan çekim
Firma / SLA	Sistem, birim, üst, süper	Tedarikçi ve arıza / SLA bileti
Olay / Problem	Sistem, BG, süper	Olay müdahalesi ve kök neden
Hareketler	Sistem, BG, üst, süper	Denetim izi

Yeni kayıtlar onay ayarı açıksa Beklemede / Onay bekliyor başlar. SIEM açıksa oluşturma olayı CEF veya Syslog olarak iletilir. SMTP ve onay e-postası açıksa amirlere ileti gider.

Raporlar

Rapor kartı, rolünüzün göremeyeceği modülleri gizler. Filtreledikten sonra CSV, PDF veya Word alın. API /api/raporlar/[id]?format=csv aynı yetki kontrolünü uygular.

Ayarlar (yalnızca süper yönetici)

Active Directory

Sunucu, port, Base DN, Bind DN, LDAPS, kullanıcı / grup filtresi. “Bağlantıyı dene” ile LDAP probe edilir. Yetkilendirme sekmesinde grup → rol satırlarını kurumunuzdaki GG_* gruplarına göre düzenleyin.

SIEM

Sekme adı SIEM’dir. Taşıma: UDP, TCP veya TLS. Log formatı ayrı seçilir:

- CEF: CEF:0|üretici|ürün|sürüm|imza|ad|önem|uzantılar. Vendor / product / version alanlarını doldurun.
- Syslog: RFC 5424. Uygulama adı ve facility (local0 varsayılan). PRI = facility × 8 + önem.
- Test kaydı gönder, seçili formatta HEARTBEAT yollar. Hedef kapalıysa hata hareket günlüğüne de düşer.

Zafiyet tarama cihazı

Nessus, Tenable, Qualys, OpenVAS, Rapid7 veya genel REST. Demo kaynak laboratuvar içindir; üretimde kapatın. “Tarayıcıdan çek” Zafiyet sayfasındadır; IP / ad ile envanter eşlenir.

Onaylar, e-posta, tema

- Birim amiri / üst amir / bilgi güvenliği onay anahtarları; talep, değişiklik, yama için ayrı uygulansın kutuları.
- SMTP: STARTTLS / SSL, gönderen, test alıcısı.
- Görünüm: tema tüm oturumlara yazılır. Audit log bu sekmenin yanındadır.
- Modül yetkileri: grup / rol / ofis → VIEW|HANDLE|ADMIN.

REST API

Dış sistemler /api/v1 üzerinden bağlanır. Kimlik: Authorization Bearer, X-Api-Key veya oturum çerezi. Anahtar üretme ve iptal API arayüzü sayfasındadır (yalnızca süper yönetici). Yazma (talep açma, durum, olay) yalnızca bağlı anahtar veya aynı kaynak oturumu ile yapılır. Servis anahtarı salt okunurdur. OpenAPI oturum/anahtar ister. Tam uç listesi API Kılavuzu PDF'indedir (Kılavuzlar).

- Yazma kapsamı için personel bağlayın; kapsam o kişinin ACL'i ile kesişir. Bağlı olmayan anahtara yazma verilmez.
- İzinli IP / CIDR ve varsayılan 90 gün süre tanımlayın. Yazma anahtarında süre en fazla 365 gündür.
- Hız: okuma 60/dk, yazma 20/dk, başarısız kimlik 20/dk. İptal veya süresi dolmuş anahtar aynı 401 metnini döner.
- POST /api/v1/talepler L1 türlerde ofisi SERVIS yapar; durum API'den ilk açılışta Açık (veya onay) olur.

Kurulum ve işletme

Yerel

1. npm install && cp .env.example .env
2. npx prisma migrate deploy && npm run db:seed
3. npm run dev → http://localhost:43127

Docker

docker compose up --build. Uygulama 43127, SQLite /data/envanter.db volume'dadır. SEED_ON_START=false boş şema açar. docker compose down -v veriyi siler.

DATABASE_URL varsayılanı file:./prisma/dev.db. Üretimde SESSION_SECRET tanımlayın; aksi halde geliştirme anahtarı kullanılır.

Örnek hesaplar (yalnızca laboratuvar)

Kullanıcı	Rol	Ofis kuyruğu
ahmet.yilmaz	Süper yönetici	Tümü
nihan.celik	Envanter şube (GG_Envanter)	Kuyruk yok
kemal.ozkan	Sistem yöneticisi	Sistem
mehmet.kara	Kullanıcı	Yok
elif.demir	Birim amiri	Network
selin.koc	Bilgi güvenliği	Siber
can.yildiz	Birim amiri	Yazılım
deniz.arslan	Birim amiri	Veritabanı
merve.uslu	Birim amiri	Servis Masası
zeynep.aydin	Birim amiri	Ofis yok (yalnızca kendi)
burak.sahin	Kullanıcı	Yok

Parola

Tohum veride tüm örnek hesapların parolası Kurum123! şeklindedir. Üretime çıkmadan değiştirin veya tohumu kapatın.

Güvenlik notları

- Sunucu eylemleri (kaydet, sil, ayar, tarayıcı çekimi) oturum ve rol kontrolü yapar; yalnızca menüyü gizlemek yetmez.
- Kayıt silme SUPER_ADMIN veya envanter ADMIN ile sınırlıdır; diğerleri onay ister.
- REST /api/v1 oturumsuz açılır ama anahtar veya çerez ister; /api/uploads ve rapor indirme oturum ister.
- Rapor ve envanter şablon API’leri aynı yetki matrisini kullanır.
- SIEM ve SMTP hataları hareket günlüğüne SIEM_ERROR / MAIL_ERROR olarak yazılır.
- Ortak hesap kullanmayın; her işlemin aktörü personel kimliğine bağlanır.

Hızlı kontrol listesi

1. Süper yönetici ile Ayarlar: AD, SIEM, tarayıcı, SMTP, onaylar, Modül yetkileri. API anahtarları API arayüzündedir.
2. Servis masasına UNIT_MANAGER + SERVIS verin; L1 kapatma ve Katman 2 aktarımını deneyin.
3. Uzman şubelere doğru talep ofisi verin; firewall / IP talebinin yalnızca o kuyrukta olduğunu doğrulayın.
4. Envanter Şube'ye GG_Envanter verin; kullanıcı ekleme isteğinin onaya düştüğünü kontrol edin.
5. Kullanıcıları USER bırakın; ofis alanı kuyruk açmaz.
6. Örnek parolaları değiştirin, demo tarayıcı kaynağını kapatın.
7. API arayüzü ve /api/v1/health ile entegrasyonu doğrulayın.