

Memos RTC — İşletme Kılavuzu

Tek komutla yönetilen otonom trading motoru. Bu kılavuz: **açma → kontrol → uzaktan izleme → kapatma** akışını adım adım verir. Tüm komutlar repo kökünde çalışır: `cd ~/PyCharmMiscProject/memos_trading_refactor`

0. Hızlı Başvuru

İhtiyaç	Komut
Sistemi başlat (motor + panel)	<code>./memos up</code>
Durum kontrolü	<code>./memos status</code>
Canlı panelleri izle (terminal)	<code>./memos attach</code> → bırak: Ctrl-b sonra d
Telefon paneli (her yerden)	<code>http://100.103.57.61:8090</code>
Ayarları düzenle	<code>./memos config</code>
Durumu sıfırla (temiz baz)	<code>./memos down</code> → <code>./memos reset --state</code> → <code>./memos up</code>
Sistemi durdur	<code>./memos down</code>
Canlı log akışı	<code>./memos logs</code>

İki izleme kanalı (birbirini tamamlar): - 📺 **Panel** (PULL): bakmak istediğinde tüm canlı tablo — `http://100.103.57.61:8090` - 🗨️ **Telegram** (PUSH): bir şey olunca seni bulur — bot **@Memos970Bot**

1. Sistem Mimarisi (kısa)

```
systemd (boot'ta) → watchdog → motor (rtc_tui, tmux 'memos' oturumu)
                        | her 1s → snapshot.json
                        | dashboard ← (telefon panelinin okuduğu)
motor → Telegram (@Memos970Bot) kritik olay + trade + özet push'u
```

- **Motor:** `rtc_tui`, `tmux` oturumunda (adı `memos`) 7/24 koşar.
- **Watchdog:** motor ölür/donarsa otomatik yeniden başlatır.
- **Panel:** `snapshot.json`'ı sunar; telefon tarayıcısı bunu okur.
- **systemd:** boot'ta + logout'ta hepsini ayakta tutar (`boot-install` ile kurulu).

2. Bir Kerelik Hazırlık (✅ zaten yapıldı — referans / yeni makine için)

Bu üçü kuruluyrsa atla. Yeni makinede ya da sıfırdan kurulum gerekirse:

a) Boot'ta otomatik (systemd):

```
./memos boot-install
```

→ motor + panel boot'ta + logout'ta otomatik kalkar (kök gerektirmez, `--user` servis + linger).

b) Tailscale (her yerden erişim tüneli):

— bu makinede kurulu, IP `100.103.57.61`

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up      # çıkan linki tarayıcıda onayla
tailscale ip -4        # bu makinenin Tailscale IP'sini gösterir
```

Telefona **Tailscale** uygulamasını kur, **aynı hesapla** giriş yap.

c) Telegram (push bildirimleri): — kurulu, bot `@Memos970Bot` - `@BotFather` → `/newbot` → token al - `@userinfobot` → chat id al - `./memos config` → **Telegram** grubu → `TELEGRAM_BOT_TOKEN` + `TELEGRAM_CHAT_ID` doldur → kaydet

3. Sistemi Açma

Not: `boot-install` yapıldıysa makine açıldığında sistem **zaten çalışıyordu**. `./memos status` ile teyit et; çalışıyorsa tekrar `up` demene gerek yok.

Adım adım:

1. **(Opsiyonel) Ayarları gözden geçir:** `./memos config` Menüde numarayla düzenle → `s` ile başlat ya da `k` ile sadece kaydet+çık.
2. **(Opsiyonel) Temiz baz isteniyorsa** — equity'i 10.000'e döndür, açık pozisyonları temizle: `./memos down ./memos reset --state # öğrenilmiş paramlar + mumlar KORUNUR`
3. **Başlat:** `./memos up` Çıktıda LAN + Tailscale panel URL'leri görünür.
4. **Teyit et:** `./memos status` Beklenen: Motor  canlı, Watchdog çalışıyor, Panel çalışıyor, heartbeat yaşı küçük.
5. **(İlk kurulumda) Boot'a yaz** ki bir daha elle açmayasın: `./memos boot-install`

Telefonuna boot'ta bir  **Memos özet** mesajı düşerse motor + Telegram sağlıklı demektir.

4. Ara Kontroller (sağlık)

Hızlı bakış:

```
./memos status
```

Bölüm	Sağlıklı	Sorunlu
Motor	 TUI canlı , heartbeat yaşı < ~70s	 TUI yok veya heartbeat çok eski
Watchdog	active / çalışıyor	kapalı veya  DURAKLATILMIŞ
Panel	çalışıyor (port 8090)	kapalı

Panelden (telefon ya da tarayıcı): `http://100.103.57.61:8090` - Üstteki nokta **yeşil** = canlı, **sarı** = snapshot bayat (motor durmuş olabilir). - Bakılacaklar: equity & getiri%, açık pozisyonlar (XS kitabı + SL/TP), kapanan trade'lerde **net P&L**, **anomali sayısı**.

Neyin normal olduğu: - Açık P&L'in artı/eksi dalgalanması normaldir (XS market-nötr kitap; bazı bacaklar su altında olabilir). - **Anomali = 0** olmalı. Sıfırdan büyükse logları incele. - Heartbeat sürekli tazeleniyor olmalı (panel sarıya dönmemelidir).

Log akışı:

```
./memos logs      # canlı trade/olay akışı (Ctrl-C ile çık)
```

Terminalde tam panelleri izlemek:

```
./memos attach # tmux'a bağlan; bırakmak için Ctrl-b sonra d (motor çalışmaya devam eder)
```

5. Tailscale ile Telefondan İzleme (her yerden)

1. Telefonda **Tailscale** açık ve **aynı hesapta** girişli olmalı (bir kez kur, hep açık kalsın).
2. Tarayıcıda: <http://100.103.57.61:8090>
3. Chrome menü → "Ana ekrana ekle" → uygulama gibi tam ekran (PWA).

Aynı evde (wifi) alternatif: <http://192.168.0.104:8090>

Açılmıyorsa kontrol: - Telefonda Tailscale **bağlı mı** (uygulamada yeşil/Connected)? - Bu makinede panel çalışıyor mu: `./memos status` → Panel bölümü. - Tailscale ayakta mı: `tailscale status` (bu makinede).

6. Telegram Bildirimleri

Bot: @Memos970Bot — bağlantı **aktif**.

Telefonuna düşecekler: | İşaret | Olay | |---|---| | | Trade **açılış** (sembol/yön/fiyat/strateji) | | / | Trade **kapanış** — net P&L + neden | | | XS **devre kesici** (felaket freni tetiği) | | | **Periyodik özet** (boot'ta + günde bir) | | / | Kritik operasyonel (acil kapanış, regime, fleet) |

(Aynı olay 60s içinde tekrarlanırsa spam'lenmez.)

Çalıştığını doğrula (terminalden test mesajı):

```
. scripts/lib_launchconf.sh; load_launch_conf scripts/.launch.conf
curl -s --data-urlencode "chat_id=${TELEGRAM_CHAT_ID}" \
  --data-urlencode "text=test" \
  "https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}/sendMessage" >/dev/null && echo gönderildi
```

Özet sıklığını değiştir: `./memos config` → Telegram grubu, ya da `.launch.conf` 'ta `SCHEDULER_REPORT_EVERY_MINS` (dakika; default 1440=günlük, 0=kapalı). Değişiklik **restart** ister.

7. Sistemi Kapatma

Geçici durdurma (tekrar **up ile açarsın):**

```
./memos down
```

→ watchdog + motor + panel hepsi temiz durur.

Bakım için duraklatma (motoru kapatmadan watchdog'un restart'ını durdur):

```
touch logs/.watchdog.pause # watchdog artık restart yapmaz
rm logs/.watchdog.pause # geri al
```

Boot otomatüğini tamamen kaldır (artık makine açılışında başlamasın):

```
./memos boot-uninstall
./memos down # çalışıyorsa durdur
```

Önemli: **reset** çalıştırmadan önce motoru **mutlaka durdur** (`./memos down`). Çalışırken reset DB yazma yarışı yüzünden reddedilir.

8. Sorun Giderme

Belirti	Çözüm
<code>status</code> → Motor X veya heartbeat çok eski	<code>./memos restart</code> (down+up). systemd kuruluysa watchdog zaten denemiştir; loglara bak: <code>tail logs/watchdog.log</code>
Panel sarı nokta / "bayat"	Motor durmuş. <code>./memos status</code> → gerekirse <code>./memos up</code>
Panel telefonda açılmıyor	Tailscale bağlı mı? <code>./memos status</code> Panel çalışıyor mu? <code>tailscale status</code>
Telegram gelmiyor	Token/chat doğru mu (\$6 test). Motor restart edildi mi? (token eklenince restart şart)
Watchdog DURAKLATILMIŞ	Crash-loop koruması devrede. Sebebi düzelt → <code>rm logs/.watchdog.pause</code>
"reset reddedildi"	Motor çalışıyor → önce <code>./memos down</code>
Değişiklik/yeni ayar devreye girmiyor	Çoğu ayar restart ister: <code>./memos down && ./memos up</code>

Önemli loglar (`logs/` altında): - `heartbeat.jsonl` — motorun nabızı (her ~1 dk bir tick) - `trades.jsonl` — açılan/kapanan işlemler - `robotic_trading.log` — olay günlüğü - `watchdog.log` — restart geçmişi - `dashboard.log` — panel sunucusu

9. Komut Sözlüğü (tam)

```
./memos config      # başlatma parametrelerini düzenle (menü → .launch.conf)
./memos start       # ÖN PLANDA TUI (bu terminalde)
./memos up          # 7/24 ARKA PLAN: motor + watchdog + panel
./memos down        # hepsini durdur
./memos restart     # down + up
./memos status      # motor + watchdog + panel + heartbeat
./memos attach      # tmux panellerini izle (bırak: Ctrl-b d)
./memos logs        # canlı log akışı
./memos dashboard [stop] # paneli ayrıca başlat/durdur (up zaten başlatır)
./memos reset [args] # --state | --history | --all -y (önce ./memos down)
./memos boot-install # boot'ta otomatik (systemd: motor + panel + linger)
./memos boot-uninstall # boot otomatliğini kaldır
./memos build       # sadece release binary derle
```

Sık akışlar: - Günlük açılış: `./memos up` → `./memos status` - Temiz yeniden başlangıç: `./memos down` → `./memos reset --state` → `./memos up` - Ayar değişikliği: `./memos config` → `./memos down && ./memos up` - Uzaktan izleme: telefonda `http://100.103.57.61:8090` + Telegram @Memos970Bot

Bu kılavuz `docs/ISLETME_KILAVUZU.md` dosyasından üretildi. Komutlar repo kökünde çalıştırılır.