Ventas de mostrador — General TPV

Informe dedicado a la **venta en caja**: desde que se abre el menú Mostrador hasta que el ticket queda cerrado. Se construye con las capturas del propio programa, una por apartado.

Es el **documento 2** de la documentación del TPV y profundiza en lo que el manual general solo presentaba: allí la pantalla de venta se describe de pasada; aquí se explica cómo se cobra.

1. El menú Mostrador: el mapa de la venta

Todo el trabajo de caja sale de aquí. Conviene verlo entero antes de entrar en las pantallas, porque cada grupo de opciones es un momento distinto de la venta.




Fig. 1. Menú Mostrador desplegado, con «Venta mostrador» resaltada

Grupo	Opciones	Cuándo se usa
La venta	Venta mostrador · Modificar Venta	Cobrar; y corregir una venta ya hecha.
Los artículos	Alta Artículo · Modificar Artículo	Dar de alta o cambiar un artículo **desde la caja**, sin ir a Mercancía.

Grupo	Opciones	Cuándo se usa
Reservas	Realizar reserva · Ir a reserva · Reimprimir Reserva	Dejar mercancía apartada y recuperarla después.
Cierre de caja	Cierre de caja · Reimprimir cierre · Rehacer Cierre de Caja · Reabrir Ultimo Cierre	Cuadrar el día.
Reimpresiones	Reimprimir ticket · Impresión rango de tickets	Sacar otra copia de un ticket ya emitido.
Caja y facturación	Gastos de Caja · Emisión Factura · Reimpresión de Factura	Sacar dinero de la caja con justificante y facturar.

Dos avisos que se deducen del propio menú

1. **El cierre tiene cuatro opciones, no una.** *Cierre de caja* es el cierre normal; **Rehacer** y **Reabrir Ultimo Cierre** son operaciones de corrección que no deberían usarse a diario: reabrir un cierre ya hecho altera la contabilidad del día y deja rastro en los informes. Si hay que usarlas, es porque algo se hizo mal antes.
2. **El alta de artículos está duplicada**: aparece aquí y en el menú **Mercancía**. Es el mismo dato por dos puertas; conviene decidir por cuál se hace y no alternar, para que los códigos sigan un criterio.

2. La pantalla de venta

Se abre con **Mostrador → Venta mostrador**. Está pensada para teclado: los campos van en el orden en que se rellenan, de izquierda a derecha y de arriba abajo, y no hace falta el ratón en ningún momento.




Fig. 2. Pantalla «Ventas mostrador» recién abierta, sin líneas

Cabecera

Elemento	Qué es
Nº Ticket	Número correlativo de la venta en este puesto. Lo asigna el sistema.
Fecha y hora	La toma el reloj del equipo; no se teclea.
Cód. Vendedor/a	Operador que cobra. Se elige en el desplegable de debajo, para que la venta quede a su nombre.

Elemento	Qué es
Euros	Recuadro del importe. En negro cuando no hay nada que mostrar.

Línea de captura y tabla de líneas

Se teclea en la fila superior y, al aceptar, la línea baja a la tabla. Las columnas son las mismas en los dos sitios: **Código**, **Descripción**, **Precio €**, **Unid.**, **Total €**, **Tipo** y, en la línea de captura, **V. Venta** y **D. Devolución** para decidir si la línea suma o resta.

3. Número de orden, código y unidades

La captura siguiente es una venta **a medias**: hay una línea metida y todavía no se ha cobrado. Es el mejor momento para ver de dónde sale cada número.




Fig. 3. Ticket 37 en curso: código 1, «bolsa plastico», 0,10 € y una unidad

Nº Ticket · 37

- Es el **número de orden** de la venta, y lo pone el sistema: no se teclea ni se puede elegir.
- Es **correlativo por puesto**: si ayer se cerró en 36, hoy empieza en 37. Un salto en la numeración significa que se ha emitido un ticket que no se ve en la lista, y eso hay que mirarlo.
- Es la referencia para todo lo demás: **reimprimir** un ticket, **modificar** una venta, **devolver** una línea o buscar la venta en consultas se hace por este número. Sin él, la venta existe pero no se encuentra.

Cód. Vendedor/a · 1 (Rafi)

- Identifica **quién cobra**, no quién atiende. Es lo que permite repartir comisiones y saber quién respondió de la caja en cada momento.
- Se elige en el desplegable; si se deja el que aparece por defecto, la venta queda a nombre de quien entró al programa, que puede no ser quien está cobrando.

Código · 1

- El **código es la llave del artículo**: al escribirlo y aceptar, el programa rellena solo la descripción y el precio. Por eso el código importa más que el nombre: dos artículos pueden llamarse parecido, pero el código es único.
- En la captura, el código **1** trae **«bolsa plastico»** a **0,10 €**.

- Los códigos cortos (1, 2, 3…) se reservan para lo que se vende todos los días —bolsas, servicios, artículos de mostrador—; para el resto conviene una numeración con criterio, porque el código se teclea a mano y uno largo se falla.

Unid. · 1

- Son las **unidades** de esa línea. El programa multiplica por el precio y escribe el resultado en **Total €**: aquí 0,10 × 1 = **0,10**.
- Si se teclea una cantidad y no se cambia, queda 1, que es lo habitual. Las unidades se corrigen en esta casilla antes de aceptar la línea; después, la corrección se hace con **Modificar Venta**.

Tipo · V y **V. Venta** / **D. Devolución**

- **Tipo V** marca la línea como **venta**. La alternativa es la devolución (**D**), que resta en lugar de sumar. Es un dato del artículo y de la operación, no del importe.
- El resultado, ya en la tabla: ***1 · bolsa plastico · 0,10 · 1 · 0,10 · V**. El asterisco señala la línea seleccionada.

Un detalle que quedó resuelto con la captura siguiente: el recuadro **Euros** está en negro mientras la línea se está tecleando, y se llena con el **total a cobrar** en cuanto se acepta.

Queda por confirmar el número de la esquina superior derecha (**243250** en esta captura, **2** en la primera). No es el número de ticket, que está a la izquierda y vale 37.

4. El cobro: qué pasa al pulsar F10

Con la línea escrita, **F10** hace dos cosas a la vez: **acepta la línea** y abre la ventana de cobro. No hay botones que pulsar: es la tecla la que encadena una cosa con la otra.




Fig. 4. Ventana «Forma de pago» con el total a cobrar y el efectivo entregado

Lo que ha cambiado en la pantalla de atrás

- La línea ha bajado a la **tabla de líneas** y la fila de captura ha quedado vacía, lista para el siguiente artículo. La flecha ► señala la línea seleccionada.
- El recuadro **Euros** ya no está negro: muestra **0,10**, el total a cobrar. Ese recuadro es, por tanto, el **importe de la venta**, y es lo que se replica en el visor de cara al cliente.

La ventana «Forma de pago»

Elemento	Qué es
VENTA	Tipo de operación que se está cobrando. Si fuera una devolución, lo indicaría aquí.
Total a cobrar	**0,10 €**: la suma de las líneas del ticket. Es el objetivo; no se edita.

Elemento	Qué es
Total pagado	**0,00 €**: lo que ya se ha aplicado. Empieza en cero y sube con cada pago.
F.Pago	Forma de pago. En la captura, **Efectivo**. Es un desplegable: la forma se elige aquí, no se teclea.
Entregado	Lo que entrega el cliente. **Viene precargado con el importe exacto** (0,10), así que en el caso normal no hay que tocar nada.
Cobrado	Campo donde se registra el pago. Es el que se confirma para cerrar la venta.
F2 · Eliminar	Borra una forma de pago de la lista, antes de cerrar.
F5 · Modificar	Cambia un pago ya metido en la lista.
Tabla inferior	Una fila por pago: **Cantidad** e **importe cobrado**. Es lo que permite **cobrar en varios pagos**.

Cómo se cobra, paso a paso

1. Comprobar el **Total a cobrar**. Si no coincide con lo que se espera, no se cobra: se sale con **Esc** y se corrige la línea.
2. Elegir la **F.Pago**. Por defecto viene **Efectivo**.
3. Si el cliente paga el importe exacto, no se toca nada: **Entregado** ya trae 0,10.
4. Si entrega más —un billete, por ejemplo—, se escribe lo que entrega en **Entregado** y el programa calcula el cambio.
5. Confirmar. El pago pasa a la **tabla inferior** y **Total pagado** iguala al **Total a cobrar**: la venta queda cobrada.

Cuándo se usa cada tecla

- **F2** y **F5** son para **rectificar un pago antes de cerrar**: si se ha elegido mal la forma de pago o se ha tecleado mal el importe, se corrige ahí. Una vez cerrada la venta, ya no se toca: se corrige con **Modificar Venta** o con una devolución.
- **Las teclas cambian de significado según la ventana**, y esto es la causa más habitual de error: en la pantalla de venta, **F10** acepta la línea; en la ventana de cobro, las que mandan son **F2** y **F5**. Pulsar la tecla memorizada de la pantalla anterior no hace lo que se espera.

Cobro en varios pagos: la tabla inferior está pensada para eso —parte en efectivo, parte con tarjeta—. Se añade un pago, se cambia la **F.Pago**, se mete el importe y se confirma; el programa va sumando en **Total pagado** hasta igualar el total. Mientras no se iguale, la venta no está cerrada.

4.1. Las formas de pago

El desplegable **F.Pago** no tiene una sola opción: al abrirlo aparecen las formas de pago admitidas. La captura muestra las tres primeras y una **barra de desplazamiento**, señal de que la lista sigue por debajo.




Fig. 5. Desplegable F.Pago abierto: Efectivo, Tarjeta y Vale, con la lista aún por recorrer

Forma de pago	Cuándo se usa	Qué tener en cuenta
Efectivo	Lo habitual en mostrador.	Es la única que **genera cambio**: si el cliente entrega de más, el programa lo calcula. Es también la única que debe cuadrar con lo que hay físicamente en el cajón.
Tarjeta	Cobro con datáfono.	No hay cambio: el importe debe ser **el exacto**. Si se teclea en *Entregado* un importe distinto del total, no se arregla con cambio, se arregla corrigiendo el pago.
Vale	Vales de compra, cheques regalo o vales de devolución de otra compra.	El importe del vale se descuenta del total. No entra dinero en el cajón, así que **no debe contarse en el efectivo** al cerrar.

Las demás: la lista se corta en la captura, así que quedan formas de pago sin identificar. Hasta verlas no se documentan; conviene abrir el desplegable entero y mandar la captura con el resto.

Por qué importa elegir bien

- **El cierre de caja se calcula por forma de pago.** Si se cobra con tarjeta y se marca efectivo, al cerrar el cajón falta dinero que nunca estuvo ahí; y al revés, sobra. El descuadre casi nunca es un robo: es una forma de pago mal puesta.
- **La factura y los informes también la arrastran.** Corregirla después obliga a tocar la venta.
- **El vale no es dinero**: se descuenta del total, pero no suma al efectivo del cajón.

4.2. El pago aplicado: cambio y cierre

Confirmado el pago, la ventana cambia de aspecto: desaparecen **F.Pago** y los campos de arriba, la fila pasa a la tabla y aparece una línea nueva, **Cambio**.




Fig. 6. Ventana de cobro con el pago aplicado: total pagado 0,10, cambio 0,00

Elemento	Qué indica
Total a cobrar	**0,10 €** — lo que vale la venta. No cambia.
Total pagado	**0,10 €** — lo que ya se ha cobrado. Aquí coincide con el total.
Cambio	**0,00 €** — lo que hay que devolver al cliente. Solo aparece cuando se ha aplicado un pago.
Tabla de pagos	La fila del pago queda registrada: **1 · 0,10 · 0,10**.
OK	**Cierra la venta y emite el ticket.** Es el paso definitivo.
Cancelar	Abandona el cobro y vuelve a la venta.
F.Pago	Cambia la forma de pago o **añade otro pago** (cobro mixto).

El orden correcto: se aplica el pago → se comprueba que **Total pagado = Total a cobrar** y que el **Cambio** es lo que se va a devolver → y solo entonces **OK**. Pulsar OK con el total pagado por debajo del total a cobrar deja la venta sin cerrar.

Qué es la lámina de monedas y billetes

A la derecha de la ventana hay una **lámina con monedas y billetes** de euro. No forma parte de la ventana —no tiene barra de título ni bordes, y queda fuera de ella—: es una **ayuda visual** para

teclear el importe que entrega el cliente sin buscarlo en el bolsillo, y en muchos puestos hace también de referencia para el visor de cara al público.

La columna **Cantidad** marca **1** en esa línea. El ticket impreso (§5) demuestra que ese pago se hizo con **tarjeta**, así que no puede tratarse de monedas: es el **número de operaciones de pago** de esa forma —una, en este caso—, no la cantidad entregada.

Lo que falta por ver con cifras: un cobro en **efectivo con cambio real** —entregar 1 € por una venta de 0,10 €— para documentar cómo calcula y muestra el programa los 0,90 € de vuelta.

5. El ticket impreso

El papel que se lleva el cliente, tal cual sale del programa. Sirve de comprobante y es también la prueba de lo que quedó registrado: si el ticket y la pantalla no dicen lo mismo, hay un problema.



100%SHOPPING
PASEO MARITIMO PTO. MARINA. LOCAL 1
BENALMADENA 29630
(MALAGA)
25670113C 952574066

Id Caja:1
Vendedor: 1
Fecha: 22/10/2026 Hora: 19:43:06
Numero de ticket: 37

ARTICULO	UNID	PRECIO	IMPORTE
1 bolsa plastico	1	0,10Eu	0,10Eu

TOTAL : 0,10Eu

Entregado: 0,10Eu
Tarjeta 0,10Eu
Cambio: 0,00Eu

IVA INCLUIDO
NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO
PLAZO DEVOLUCION 15 DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

Fig. 7. Ticket del número 37, con cabecera del establecimiento, detalle, total y forma de pago

Bloque 1 · El establecimiento

Línea	Contenido
Nombre	**100%SHOPPING**
Dirección	**PASEO MARITIMO PTO. MARINA. LOCAL 1 · BENALMADENA 29630 · (MALAGA)**
Fiscales	**25670113C** (NIF) y **952574066** (teléfono)

Estos datos no se teclean al vender: salen de la configuración del programa. Si están mal, **todos** los tickets del día salen mal, así que es lo primero que hay que revisar cuando el cliente dice que el ticket no le vale para cambiar o para desgravar.

Bloque 2 · Los datos de la venta

Línea	Contenido	De dónde sale
Id Caja	**1**	El puesto desde el que se cobra.
Vendedor	**1**	El operador elegido en la pantalla de venta.
Fecha / Hora	**22/10/2026 · 19:43:06**	La hora del **cobro**, no la de apertura de la venta.
Número de ticket	**37**	El número de orden que se veía en pantalla.

Un detalle que conviene entender: la venta se empezó a las **19:39:33** —así consta en la captura de la pantalla— y el ticket sale a las **19:43:06**. Son casi cuatro minutos de diferencia: el ticket se fecha cuando se **cobra**, no cuando se empieza a teclear. Si dos tickets del día parecen «desordenados», es por esto.

Bloque 3 · El detalle

```
ARTICULO          UNID   PRECIO   IMPORTE
1
bolsa plastico      1    0,10Eu    0,10Eu
```

- El **código del artículo va en una línea aparte**, encima de la descripción. En el papel el código aparece solo (*1*), y debajo el nombre con unidades, precio e importe.
- **UNID** son las unidades; **PRECIO** el unitario; **IMPORTE** el resultado de multiplicar.
- Los importes llevan la coletilla **Eu** para que no haya duda de la moneda.

Bloque 4 · El total y el pago

Línea	Contenido
TOTAL	**0,10Eu**
Entregado	**0,10Eu** — lo que puso el cliente.
Tarjeta	**0,10Eu** — la forma de pago con la que se cerró.
Cambio	**0,00Eu** — lo que se devuelve.

Aquí está la prueba de algo que la pantalla no dejaba claro: en la ventana de cobro el desplegable aparecía en **Efectivo**, y el ticket, sin embargo, dice **Tarjeta**. Es decir, la forma de pago se **cambió** antes de pulsar OK —con **F.Pago**—, y el papel recoge la que realmente se usó. Por eso el cambio es **0,00**: con tarjeta no hay vuelta, salvo que se entregue de más por error.

Bloque 5 · Los avisos

Aviso	Qué significa
IVA INCLUIDO	Los precios de los artículos **ya llevan el IVA**: al cobrar no se suma nada. Es la clave de todo el sistema de precios.
NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	Una devolución no se paga en metálico: se resuelve con vale o por el mismo medio.

Aviso	Qué significa
PLAZO DEVOLUCION 15 DIAS	El plazo que se compromete por escrito. Caducado, no hay obligación.
GRACIAS POR SU COMPRA	Cierre del ticket.

Lo que hay que comprobar en cada ticket

1. **Número** y **hora**: que coincidan con la venta.
2. **Vendedor**: que sea quien cobró de verdad.
3. **Forma de pago**: efectivo o tarjeta, la que se usó. Es lo que descuadra la caja cuando se cruza.
4. **TOTAL**: que coincida con lo que se ha cobrado.
5. **NIF y dirección** del establecimiento: si están mal, el ticket no sirve como justificante.

Qué falta para cerrar este informe

- **Un cobro con cambio real**: entregar de más y ver cómo calcula y muestra la vuelta.
- **Las formas de pago que faltan** en la lista del desplegable (la captura la corta en «Vale»).
- **Una devolución** de principio a fin.
- **El cierre de caja**: la pantalla del cierre normal y qué se cuenta.
- **Gastos de caja** y **emisión de factura**.
- Confirmar qué es el número de la esquina superior derecha.