SMK Negeri 1 Cibinong			NAMA	: MUHAMMAD HAFIZH
BID. KEAHLIAN	: TI	KOMPETENSI:	KELAS	:XITKJ2
PROG. KEAHLIAN	: TKJ	Teknologi Layanan Jaringan	MULAI TGL	:15/01/2025
TINGKAT	: XII	JOB SHEET :	SELESAI TGL	: 15/01/2025
SEMESTER	: 6 (genap)	Mengkonfigurasi Asterisk (VoIP)	NILAI	:

I. TUJUAN

- 1. Siswa dapat menjelaskan Asterisk (VoIP)
- 2. Siswa dapat mendeskripsikan cara instalasi Asterisk (VoIP)
- 3. Siswa dapat mengkonfigurasi Asterisk (VoIP)

II. ALAT DAN BAHAN


- 1. PC atau Laptop
- 2. VirtualBox
- 3. CD 1 dan 2 debian 8.5
- 4. Software Zoiper 5 dan 3cx Phone

III. KESELAMATAN KERJA

- 1. Menghidupkan PC atau Laptop sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
- 2. Mengatur kabel power serapi mungkin
- 3. Menggunakan kaca mata pelindung radiasi
- 4. Menggunakan screen monitor untuk keamanan mata
- 5. Membackup data data penting ke memori eksternal
- 6. Mematikan komputer sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

IV. LANGKAH KERJA

1. Atur network menjadi *host-only* pada virtualbox debian;



2. Login sebagai *root* di debian;


```
Debian GNU/Linux 8 hafizh tty1

hafizh login: root
Password:
Last login: Wed Jan 15 16:31:55 WIB 2025 on tty1
Linux hafizh 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) i686


The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@hafizh:~#
```

3. Konfigurasi IP pada debian menggunakan command nano /etc/network/interfaces;



4. Konfigurasi IP pada control panel;



5. Lakukan restart menggunakan command /etc/init.d/networking restart kemudian lakukan pengetestan dengan ping IP client dari debian;

```
root@hafizh:~# /etc/init.d/networking restart
[ ok ] Restarting networking (via systemctl): networking.service.
root@hafizh:~# ping 192.168.18.2
PING 192.168.18.2 (192.168.18.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.18.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.62 ms
64 bytes from 192.168.18.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.42 ms
64 bytes from 192.168.18.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.85 ms
^C
--- 192.168.18.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.624/1.968/2.429/0.342 ms
root@hafizh:~# _
```

6. Install server asterisk menggunakan command apt-get install asterisk;

```
root@hafizh:~# apt–get install asterisk
```


7. Pilih *y*;

```
Do you want to continue? [Y/n] y_
```

8. Masukkan CD 1 kemudian tekan enter;



9. Masukkan CD 2 kemudian tekan enter:



10. Setelah instalasi selesai, kemudian ketikkan command nano /etc/asterisk/sip.conf;

```
root@hafizh:~# nano /etc/asterisk/sip.conf_
```

11. Kemudian scroll kebawah, lalu buat 2 akun yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan mengetikkan seperti difoto;

```
GNU nano 2.2.6
                                   File: /etc/asterisk/sip.conf
tupe=friend;
secret=digium;
;host=dunamic
                                    ; Compensate for pre-1.4 DTMF transmiss
rfc2833compensate=yes;
                                      You must have this turned on or DTMF
                                    ; Use the source IP address of RTP as t
t38pt_usertpsource=yes;
                                    ; if the nat option is enabled. If a si
                                    ; external IP address of the remote dev
; then UDPTL will flow to the remote dev
[111]
context=telp
type=friend
username=111
secret=111
host=dynamic
[222]
context=telp
type=friend
username=222
secret=222
host=dynamic
```

12. Kemudian ketikkan command nano /etc/asterisk/extensions.conf;

```
root@hafizh:~# nano /etc/asterisk/extension.conf_
```

13. Scroll ke bawah kemudian buat seperti difoto berdasarkan akun yang telah dibuat sebelumnya;

```
[telp]
exten => 111,1,Dial(SIP/111)
exten -> 222,1,Dial(SIP/222)
```


14. Lakukan restart dengan menggunakan command /etc/init.d/asterisk restart;

```
root@hafizh:~# /etc/init.d/asterisk restart
[ ok ] Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
root@hafizh:~# _
```

15. Masuk ke software zoiper5 kemudian masukkan akun dan ip yang telah dibuat sebelumnya;




16. Masukkan IP debian;




17. Kemudian pilih SIP UDP lalu next;



18. Masuk ke software 3cx phone kemudian tambahkan akun yang telah dibuat sebelumnya;



19. Lakukan test dengan menelpon nomor di software 3cx dari software Zoiper 5;



20. Berhasil mendapatkan telpon, dengan demikian konfigurasi Asterisk (VoIP) di debian telah selesai.

