

1. INSTALLATION des Systems NILES-DOS

1.1. Einführung

Das Installationsprogramm **INSTALL.EXE** soll den Vorgang des Installierens des Systems weitgehend automatisch ablaufen lassen. Es werden nach erfolgreichem Einrichten der Festplatte mit **Vfeature** die wesentlichen Pfade des Systems auf dem öffentlichen Laufwerk "C" und dem Abrechnungslaufwerk "D" eingerichtet. Anschließend werden alle notwendigen Programmdateien, sowie einige wichtige Dienstprogramme (z.B. Norton Kommander) geladen. Desweiteren werden eine Reihe nützlicher Batch-Dateien erzeugt, welche gegebenenfalls eigenen Anforderungen angepaßt werden müssen. Als letztes werden noch ein StartMenü-Komplex erzeugt und die Abrechnungsdateien initialisiert. Alle weiteren Installationsvorgänge müssen derzeit manuell ausgeführt werden (siehe unten).

1.2. Überlegungen zum Einrichten mit Vfeature

Dem ersten Schritt der Installierung, dem Einrichten der Festplatte mit Vfeature, müssen Überlegungen zur Einteilung der Festplatte in einzelne Laufwerke vorausgehen. Bei diesem Schritt sind nachfolgende Hinweise zu beachten:

1. Laufwerk "C"
(öffentliches Laufwerk mit allgemeinen Dienstprogrammen)
vorgeschlagene Größe: ca. 3 - 7 M Byte
2. Laufwerk "D"
(Abrechnungslaufwerk)
vorgeschlagene Größe: ca. 0.3 M Byte
3. alle weiteren Laufwerke sind entsprechend den Erfordernissen einzurichten.
4. **Wichtig!** Eine Passwort-Vergabe für Laufwerke muß mindestens für das Laufwerk "D" vorgenommen werden. Hierbei sollte möglichst kein einfaches Wort (nur Buchstaben und Ziffern), sondern ein Wort benutzt werden, welches z.B. einige ALT-Kombinationen enthält. (ALT-144 ist nicht erlaubt).

1.3. Ablauf der Installierung

1. Einrichten der Festplatte mit Vfeature
2. Aufruf des Programmes **INSTALL.EXE**
3. manuell durchzuführende Installationsvorgänge

1.4. manuelle Installationsvorgänge

1. Die Datei **CONFIG.SYS** hat zunächst den nachfolgenden Aufbau:

```
device =fixt_drv.sys
buffers= 40
files  = 20
country=049
device =c:\dos32\ansi.sys
shell  =C:\UTILITY\BATCH\mbatch.exe /E:2000
```

- Die Werte in den Anweisungen buffers und files müssen den entsprechenden Erfordernissen angepaßt werden.
 - Werden zusätzliche Gerätetreiber bzw. andere Anweisungen benötigt, dann müssen diese in die CONFIG.SYS eingebaut werden.
(z.B. MOUSE.SYS, VDISK.SYS)
 - Der unterstrichene Teil der Anweisung shell wird benutzt, um den Pfad mit den Programmkomponenten des Systems zu ermitteln. Er darf nicht verändert werden.
2. Die transienten MS-DOS Kommandos müssen in den Pfad **C:\DOS** kopiert werden. Die KommandoDateien müssen von der selben Version (3.1, 3.2 ...) wie die Dateien IBMBIO.COM, IBMDOS.COM und COMMAND.COM auf der Vfeature-Work sein.
Minimal müssen die Dateien **ANSI.SYS** und **KEYBGR.COM** in diesen Pfad kopiert werden.

3. Die Datei **A:\SYSLOG\LOGNAME0.DAT** muß auf einer Diskette erstellt werden.

In ihr werden alle für ein System aktuellen Nutzer mit den zugehörigen MenüsteuerPfadern definiert.

Es muß ein PseudoNutzer mit der Nutzerkennung **IIII** und dem Menü-Path-Zeiger **START_SY** angelegt werden.

4. Mounten von Laufwerk "D"

5. Aufruf des Programmes **D:\UTILITY\BATCH\C-NAM**

Dieses Programm konvertiert die Datei **A:\SYSLOG\LOGNAME0.DAT**
in die Datei **D:\SYSLOG\LOGNAM.DAT**

6. Mounten von Laufwerk "D"

7. Aufruf des Programmes **D:\UTILITY\BATCH\WRENABLE**

8. Anlegen der definierten MenüsteuerPfade als UnterPfade von **D:\BAT**

9. MenüsteuerPfade mit MenüsteuerDateien füllen

Hier wird konkret entschieden, welche Nutzer mit welchen Programmen und Programmkomponenten in Berührung kommen dürfen.

Diese MenüsteuerPfade müssen im Minimalfall die Dateien

WURZEL (enthält die StandardInformationen des Haupt- und aller UnterMenüs)
und

0000 (enthält die Informationen des HauptMenüs)

enthalten.

10. System Reset

Das neu installierte System ist jetzt Einsatzbereit.

1.5. Vorgehen bei Start-Fehlern durch die Abrechnungsdateien1.5.1. LOGNAM.DAT defekt

--- letzter aktiver Nutzer in der LOGMASCH.DAT nicht in der LOGNAM.DAT enthalten.

1. Überprüfen Sie die Dateien D:\SYSLOG\LOGMASCH.DAT und
A:\SYSLOG\LOGNAMEO.DAT
und nehmen Sie entsprechende Korrekturen vor.

2. Mounten von Laufwerk "D"

3. Aufruf des Programmes **D:\UTILITY\BATCH\C-NAM**

ACHTUNG! Alle nutzerbezogenen Passworte sind jetzt gelöscht.

--- LOGNAM.DAT ist nicht mehr vorhanden bzw. anderweitig zerstört

1. Mounten von Laufwerk "D"

2. Aufruf des Programmes **D:\UTILITY\BATCH\C-NAM**

ACHTUNG! Alle nutzerbezogenen Passworte sind jetzt gelöscht.

1.5.2. LOGMASCH.DAT defekt

1. Aufruf des Programmes **A:\INSTALL.EXE**

2. Mounten von Laufwerk "D"

3. Aufruf des Programmes **D:\UTILITY\BATCH\C-NAM**

ACHTUNG! Alle nutzerbezogenen Passworte sind jetzt gelöscht.

Außerdem sind alle vorher in der LOGMASCH.DAT enthaltenen Daten
nicht mehr vorhanden.

1.5.3. LOGMASCH.DAT nicht gefunden

Diese Fehlerausschrift beruht derzeit auf einem Programmfehler. Die AnfangsAbfragen des Systems dürfen erst über die Tastatur eingegeben werden, wenn diese auch auf dem Bildschirm erscheinen. Starten Sie Ihr System also erneut mit "CTRL"+"ALT"+"DEL" bzw. der Reset-Taste.

1.5.4. ein Nutzer hat sein PassWort vergessen

Hat ein Nutzer sein BerechtigungsPasswort vergessen bzw. kommt er mit seinem PassWort nicht mehr ins System, dann muß er den Systemverantwortlichen davon in Kenntnis setzen. Dieser muß dann die nachfolgenden Tätigkeiten ausführen:

1. Mounten von Laufwerk "D"
2. Aufruf des Programmes **D:\UTILITY\BATCH\E-PASS C U**
3. **PASSWORT Löschen** anwählen und <ENTER> drücken
4. entsprechende Nutzerkennung eingeben
5. **PROGRAMM beenden** anwählen und <ENTER> drücken

2. Benutzungshinweise zum System NILES-DOS

Beim SystemStart wird der Inhalt des Pfades C:\BAT\BATCH\ gelöscht. Wenn der SystemStart erfolgreich war, dann wird in Abhängigkeit des aktuellen Nutzers der Inhalt dieses Pfades eingerichtet. Ist der aktuelle Nutzer auch der vorhergehende Nutzer gewesen, dann werden die Dateien in dem Pfad C:\BAT\BATCH\ wiederhergestellt. Ist der aktuelle Nutzer aber ein neuer Nutzer, dann wird zuerst im Laufwerk D ein Pfad D:\BAT\kenn\ gesucht. Bei Vorhandensein wird er nach C kopiert. Ist er nicht vorhanden bzw. können die Dateien WURZEL und 0000 nicht gefunden werden, dann wird in Laufwerk A eine Diskette angefordert. Auf dieser Diskette muß ein Pfad A:\BAT\kenn\ vorhanden sein. Die Zeichenfolge "kenn" wird vom System über die Dateien im Pfad D:\SYSLOG\ ermittelt. In dem Pfad A:\BAT\kenn\ müssen im Minimalfall wieder die Dateien WURZEL und 0000 stehen.

2.1. Auswahlmöglichkeiten für die Menü-Anzeigen

Cursor rechts	einen Menüpunkt nach unten
Cursor runter	einen Menüpunkt nach unten
Cursor links	einen Menüpunkt nach oben
Cursor hoch	einen Menüpunkt nach oben
erstes Zeichen im Menüfeld	springt zum entsprechenden Menüpunkt
ENTER	aktiviert den ausgewählten Menüpunkt
PF10	aktiviert die FARB-Modifikation des aktuellen Menüs Modifikation ist nur temporär, solange der MenüKomplex gültig ist. Welcher FarbWert geändert wird, ist in Zeile 25 angezeigt.
INS	wählt .../Hintergrund als FarbWert
DEL	wählt .../Text als FarbWert
HOME	wählt Umfeld/... als FarbWert
END	wählt Auswahl/... als FarbWert
Pg Up	setzt FarbWert -1
Pg Down	setzt FarbWert +1
0 ... 9	
A ... F	setzt direkten FarbWert 0..9 bzw. 10..15
PF10	schließt die Modifikation ab und speichert die neuen Werte

Bei aktiver Maus (Hard- und Softwaremäßig installiert) kann die Auswahl auch durch Bewegen der Maus erfolgen. Der linke Mausknopf entspricht dabei der Taste ENTER. Der rechte Mausknopf wählt einen Menüpunkt der als Auswahlzeichen ein "z" hat.

2.2. Bedienhandlungen beim Start des Systems

1. **RESET** des Systems durch
 - **Einschalten des Rechners**
 - **Reset-Taste betätigt**
 - **"CTRL"+"ALT"+"DEL" betätigt** oder
 - **Menüpunkt "y" gewählt.**
 2. Eingabe des ZugangsPasswortes zum System von Vfeature, wenn vorhanden.
 3. **aktuelles Datum und Uhrzeit** eingeben
 4. **Nutzerkennung** eingeben
 5. bei Erstanmeldung eines Nutzers erfolgt jetzt das Definieren seines **BerechtigungsPasswortes**
 6. **BerechtigungsPasswort** eingeben, es sind maximal drei Versuche möglich
- Achtung: Es ist noch englische Tastaturbelegung gültig!
7. Eventuell System-Diskette mit MenüPfad einlegen.
 8. Es muß sich nun ein entsprechendes AnfangsMenü melden.

2.3. einige Bemerkungen zum Aufbau von Menüs

2.3.1. zur Datei **WURZEL**

In der Datei WURZEL sollte auf jeden Fall eine Zeile mit nachfolgendem Aufbau enthalten sein:

yy,23,47, ,Arbeit beenden

Dies bewirkt, daß aus jedem Menü (Haupt- und Unter-Menü) die Arbeit beendet werden kann. Es ist erforderlich, daß bei Arbeitsende (Wechsel des Nutzers bzw. Schichtende) in jedem Fall dieser Menüpunkt abgearbeitet wird. Nur so wird ein ordnungsgemäßes Maschinentagebuch geführt.

2.3.2. Aufruf des Programmes **A M T**

Für eine Auswertung des Maschinentagebuches nach Projekten und Teilprojekten bzw. ähnliches, muß in die Kommandozeilen der entsprechenden Menüs möglichst als erstes Kommando eine Zeile mit nachfolgendem Aufbau eingefügt werden:

> c:\utilitys\batch\amt c c projekt teil

Für projekt und teil müssen maximal 8-stellige Kennungen angegeben werden.

3. Aufbau der Dateien des automatischen Maschinentagebuches

3.1. Datei A:\SYSLOG\LOGNAMEO.DAT

Diese Datei enthält im Klartext (alle Felder im ASCII-Code) die zulässigen Nutzer und ihre Kennungen.

Feld	Positionen	Länge	Inhalt
1	1 .. 5	5	Nutzerkennung, welche bei SystemStart einzugeben ist
2	6	1	Trennzeichen "!"
3	7 .. 28	22	Langform des Nutzers
4	29 .. 36	8	Menü-Path-Zeiger ; PfadName für die Menüsteuerdateien auf Laufwerk A (entspricht "kenn" auf vorhergehender Seite)
5	37 .. 38	2	Satzendekennzeichen #13#10

3.2. Datei D:\SYSLOG\LOGNAM.DAT

Diese Datei enthält in intern-verschlüsselter Form die zulässigen Nutzer mit ihren Passwörtern.

Feld	Positionen	Länge	Inhalt
1	1 .. 2	2	crc1 Nutzerkennung
2	3 .. 4	2	crc2 Passwort 1
3	5 .. 6	2	crc3
4	7 .. 14	8	Menü-Path-Zeiger
5	15 .. 16	2	Satzendekennzeichen #13#10

3.3. Datei D:\SYSLOG\LOGMASCH.DAT


Diese Datei bildet das eigentliche Maschinentagebuch. Hier werden alle An- und Ab-Meldungen des Systems festgehalten. (alle Felder im ASCII-Code)

Feld	Positionen	Länge	Inhalt
1	1 .. 8	8	proj Projektname
2	9 .. 13	5	bea Nutzerkennung
3	14 .. 21	8	dwg bearbeiteter Projektteil
4	22 .. 29	8	dat JJJJMMTT Datum
5	30 .. 33	4	tims SSMM Startzeit
6	34 .. 37	4	time SSMM Stop zeit
7	38 .. 42	5	min MMMM Laufzeit in Minuten
8	43 .. 44	2	Satzendekennzeichen #13#10

4. Aufbau der Menüsteuer-Dateien

4.1. allgemeines

4.1.1. Definition von Fensterpunkten



4.1.2. Übersicht über die benutzten Dateien

Die Steuerung aller Prozesse und Verfahren des Betriebssystems geschieht über Menü-Bilder. Alle notwendigen Informationen zum Aufbau dieser Bilder stehen in den Menüsteuer-Dateien. Es werden vier verschiedene Dateitypen unterschieden:

1. die Datei **WURZEL**
2. die Dateien **"xxxx"**
3. die Erweiterungsdateien und
4. die externen Input-Dateien.

4.1.3. Hinweise zur Bedienung

Die Auswahl eines Menüpunktes geschieht mit Hilfe der Cursor-(Pfeil-)Tasten der Tastatur, bzw. bei Vorhandensein einer Maus auch mit dieser. Eine DirektAuswahl erfolgt ebenfalls über das Kennzeichenbyte des jeweiligen Menüpunktes. Aktiviert wird die ausgewählte Funktion mit der ENTER-Taste der Tastatur bzw. mit dem linken Mausknopf.

4.2. Datei WURZEL

Diese Datei enthält Standardinformationen für das Haupt- und alle Unter-Menüs. Sie hat folgenden allgemeinen Aufbau:

```

||
||  set_path_anweisung
||
||  set_append_anweisung
||
|| [ treiber_anweisung ] . . . ||
||
|| [ farbdefinition    ]
||
|| [ fensterdefinition ] . . . ||
||
|| [ standardmenue     ] . . . ||
||
|| [ interner_input_bereich ] . . . ||
||
||

```

set_path_anweisung ::= "SET path=" pfadangabe

Angabe des Standardsuchpfades für den Nutzer.

set_append_anweisung ::= "SET append=" pfadangabe

Angabe des Standardsuchpfades für nicht ausführbare Dateien

treiber_anweisung ::= "T" t_steuere treiber_kommando

t_steuere ::= " " | "*" | { "a" .. "z" }

" " unbedingter Aufruf des Treibers
 "*" wahlweiser Aufruf des Treibers mit Bestätigung des Nutzers
 "a".."z" wahlweiser Aufruf eines Treibers durch Auswahl a..z

treiber_kommando ::= laufwerk ":" path_angabe dateiname [parameter]

farbdefinition ::= "C ," umfeld_hinten "," umfeld_vorn ","
 auswahl_hinten "," auswahl_vorn

Angabe der Standardfarbwerte (jeweils zwei Dezimalstellen mit Vornullten)

fensterdeninition ::= "W ," P1x "," P1y "," P6x "," P6y ","
 P1c "," P2c "," P3c "," P4c ","
 P5c "," P6c "," P7c "," P8c

Definition eines Fensters

(Koordinaten jeweils zwei Dezimalstellen mit Vornullten;
Characterzeichen werden direkt angegeben)

standardmenue ::= menükopf
menükörper

menükopf ::= steuerbyte "," menübyte ","
y_position "," x_position ","
menünummer "," menütext

steuerbyte ::= "m" | "b" | "l" | "y" | "~"

- "m" Aufruf eines Untermenüs.
(menünummer muß angegeben werden; menükörper ist nicht vorhanden)
- "b" Aufruf eines Batch-Prozesses.
(menünummer = vier Leerzeichen;
menükörper enthält die aufzurufende Steuerfolge des Batch-Prozesses)
- "l" Mount-Kommando-Aufruf
(menünummer = vier Leerzeichen; menükörper ist nicht vorhanden)
- "y" Beenden der gesamten Arbeit
(menünummer = vier Leerzeichen; menükörper ist nicht vorhanden)
- "~" Aufruf eines Batch-Prozesses über Eingabe von Direkt-Kommandos
(menünummer = vier Leerzeichen; menükörper ist nicht vorhanden)

menübyte ::= zeichen

Wird im Menü angezeigt und kann zum schnellen Positionieren auf einen bestimmten Menüzweig angewendet werden.

y_position ::= zweistellige Dezimalzahl (0 < y_position < 25)

Bildschirmzeile, auf welcher der Menütext angezeigt werden soll.

x_position ::= zweistellige Dezimalzahl (0 < x_position < 71-len(menütext))

Bildschirmspalte, auf welcher der Menütext angezeigt werden soll.

menünummer ::= " " | "abcd"

" " wenn steuerbyte <> "m"

"abcd" wenn steuerbyte = "m"
menünummer (entspricht einem Dateinamen in C:\BAT\BATCH\
Name bzw. Nummer des aufzurufenden UnterMenüs.

menütext ::= bis zu 70 Zeichen langer Text

wird auf dem Bildschirm als AuswahlText angezeigt


```

menükörper          [ batchzeile ]
                    ::= < interner_input > ...
                    [ externer_input ]

batchzeile          ::= ">          " ms_dos_kommando

interner_input      ::= ">$" input_nummer      "(" aktuelle_para_liste ")"

externer_input      ::= ">$" "" input_name "" "(" aktuelle_para_liste ")"

interner_input_bereich ::= ii_kopf
                          ii_körper

                          [ ii_kopf ]
                          [ ii_körper ] ...

ii_kopf             ::= "$" input_nummer "(" formale_para_liste ")"

ii_körper           [ batchzeile ]
                    ::= <          > . . .
                    [ externer_input ]

```

4.3. Dateien "xxxx"

Diese Dateien enthalten alle Informationen des entsprechenden Menüs "xxxx".
Sie hat folgenden allgemeinen Aufbau:

```

|| [ farbdefinition      ] ||
|| [ fensterdefinition  ] . . . ||
||   menükopfdefinition ||
|| [ erweiterungsdefinition ] . . . ||
|| [ standardmenue      ] . . . ||
|| [ interner_input_bereich ] . . . ||
||                          ||
||                          ||

```

menükopfdefinition ::= " , " y_position " , " x_position " , , " anzeige_text

erweiterungsdefinition ::= "E , " erw_dateiname

erw_dateiname muß als eine Datei in C:\BAT\BATCH\ enthalten sein
Definiert entsprechende Hinweistexte auf dem MenüBild.


4.4. Erweiterungs-Dateien

Diese Dateien bestehen aus einer Folge von Zeilen mit folgendem Aufbau:

" , " y_position " , " x_position " , " anzeige_text

4.5. externe Input-Dateien

Diese Dateien definieren einen externen Input für die Batch-Verarbeitung. Sie hat folgenden allgemeinen Aufbau:



```
externer_input_kopf ::= "(" formale_para_liste ")"
```

```
externer_input_körper ::= <  $\left[ \begin{array}{c} \text{batchzeile} \\ \vdots \\ \text{externer\_input} \end{array} \right]$  > . . .
```

4.6. Beispiel für eine gültige SystemSteuerung4.6.1. Datei **WURZEL**

```

SET      path=c:\dos;c:\bat;c:\utilities\nc;c:\utilities\eztape;c:\utilities\public;
SET      append=
T c:\utilities\nc\sa bold yellow on blue
T c:\dos\keybgr
T*dsart10 artist10.cfg
T*c:\dos\mode com1:9600
C ,01,15,07,01,
W ,55,18,80,21,┐,=,┐,┐,┐,┐,=
W ,01,01,80,24,┐,=,┐,┐,┐,┐,=
W ,01,21,40,24,┐,-,┐,┐,┐,┐,=
W ,40,21,80,24,┐,-,┐,┐,┐,┐,=
~@,22,07,      .S p e z i a l - Kommandos
11,23,07,      .L a u f w e r k (e)  aktivieren
yy,23,47,      .Arbeit beenden

```

4.6.2. Datei **0000**

```

C ,00,14,07,01,
  ,04,14,      ,H a u p t - A U S W A H L - E b e n e
mc,07,18,1000,C A D      - Projekte
bt,09,18,      ,E z T a p e - Aufruf
>      eztape
bp,11,18,      ,N o r t o n - Programme
>      CLS
>      ni
bk,12,18,      ,      - Kommander
>      CD      c:\
>      CLS
>      ncsmall
bm,13,18,      ,      - Menü
>      CLS
>      CD      c:\bat
>      c:
>      ncsmall
be,14,18,      ,      - Editor
>      CLS
>      ne

```

4.6.3. Datei 1000

```
C ,03,00,03,14,  
W ,01,01,60,04, f,=,f,f,||,|f,||,||,=  
E ,DIGITAL  
.07,14,. Aut o C A D H a u p t A u s w a h l  
b5,10,18,.AutoCAD Deutsch V 2.5  
>$01(test, f,d25,anwender)  
b6,12,18,.AutoCAD Englisch V 2.6  
>$01(test,c:\bat\test.scr,f,d25,anwender)  
bs,16,18,.AutoCAD Symbolgenerator (zeichnen )  
>$01(symbole,shpedit,f,d25,sg)  
bc,17,18,.AutoCAD Symbolgenerator (compilieren)  
>$01(symbole,dxfgen,f,d25,sg)  
> CLS  
> DEL symbole.shp  
> shp25ger  
> DEL symbole.dxf  
> CLS  
> acad symbole shpcom  
> COPY symbole.shx \acad\d25  
mz,19,18,0000,zurück zur Haupt-AUSWAHL-Ebene  
>  
$01(%1,%2,%3,%4,%5)  
>$"ACAD.BAT"(%1,%2,%3,%4,%5,50000,10000,30000)
```

4.6.4. ErweiterungsDatei **DIGITAL**

.02.03. Prüfen Sie, ob der Digitizer ausgeschaltet und ob
.03.03. die benötigten Laufwerke aktiviert sind!

4.6.5. externe Input-Dateien

4.6.5.1. Datei ACAD.BAT

```
(%1,%2,%3,%4,%5,%6,%7,%8) ;1_dwg,2_scr,3_laufw,4_vers,5_anw,6_free,7_stack,8_heap
>$"ACAD.WAI"()
>$"ACAD.SET"(%3,%4,%5,%6,%7,%8)
>          acad %1 %2
```

4.6.5.2. Datei ACAD.WAI

```
()
> CLS
> ECHO
> ECHO || Bitte Warten ,   A C A D   wird geladen ! ||
> ECHO || ***** ||
> ECHO ||
```

4.6.5.3. Datei ACAD.SET

```
(%1,%2,%3,%4,%5,%6)
> SET path=%1:\acad\%2;c:\bat;c:\dos32;c:\utilities\diskcom;c:\utilities\nc;
> SET acad=%1:\acad\%2\%3
> SET acadfreeram=%4
> SET lispstack=%5
> SET lispheap=%6
> %1:
> CD %1:\acad\%2\%3
```

4.6.6. resultierende Menüanzeigen

-0000----- H a u p t - A U S W A H L - E b e n e -----	
c	C A D - Projekte
t	E z T a p e - Aufruf
p	N o r t o n - Programme
k	- Kommander
m	- Menü
e	- Editor
Modul: M B A T C H (c) 88 by NILES-SOFT	
@	S p e z i a l - Kommandos
1	L a u f w e r k (e) aktivieren y Arbeit beenden

Prüfen Sie, ob der Digitizer ausgeschaltet und ob die benötigten Laufwerke aktiviert sind!	
-1000----- A u t o C A D H a u p t A u s w a h l -----	
5	AutoCAD Deutsch V 2.5
6	AutoCAD Englisch V 2.6
s	AutoCAD Symbolgenerator (zeichnen)
c	AutoCAD Symbolgenerator (compilieren)
z	zurück zur Haupt-AUSWAHL-Ebene
Modul: M B A T C H (c) 88 by NILES-SOFT	
@	S p e z i a l - Kommandos
1	L a u f w e r k (e) aktivieren y Arbeit beenden