

1. Einführung

1.1. Was ist, was soll NILES-DOS

NILES-DOS ist eine Sammlung von Programmen und Routinen, die es einem Anwender mit keinen bzw. wenigen Rechnerkenntnissen ermöglichen, einen DOS-Rechner bequem und sicher zu beherrschen. Es baut mit seinen Funktionen auf den Dienstleistungen von Vfeature auf. Durch eine Anmeldung im System wird ein für den jeweiligen Nutzer bzw. Nutzergruppe gültiges Menüsystem aktiviert. Damit kann auch der Zugriff auf Daten und Programme entsprechend des angemeldeten Nutzers geregelt werden.

Die An- und Ab-Meldungen im System, sowie weitere festzulegende Systempunkte (z.B. der Start aller oder einiger Programme) erfolgt in einem Maschinentagebuch. Eine Auswertung desselben erfolgt mit dem Programm AMTPRN.

1.2. Zur Systemphilosophie

In den nächsten beiden Abschnitten sollen grundsätzliche Gedanken zum Aufbau und der Wirkungsweise von NILES-DOS gesagt werden. Die Arbeit an und mit einem DOS-Rechner unterteilt sich in zwei Arbeitsphasen. Die erste umfaßt alles, was mit Systemstart bezeichnet werden kann. In der zweiten, daran anschließenden Phase (Arbeitsphase), wartet das System auf Arbeitsaufträge die es ausführen soll.

x, wurde erläutert,
Festplattenschutzsystem

1.2.1. Systemstart

Die Aufgabe des Systemstartes liegt in der, für die nachfolgenden Arbeitsaufträge, notwendigen Konfigurierung des Rechners. In einem einfachen DOS-System erfolgt die Bereitstellung der Parameter in den Dateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT. Diese Dateien unterliegen häufigen Änderungen, insbesondere bei unterschiedlichsten Aufgabenstellungen auf einem Rechner.

NILES-DOS bietet für die Konfigurierung des Rechners einfach handhabbare Werkzeuge an. Das eine Werkzeug (CONSYS.EXE) ermöglicht die Erzeugung bzw. Anpassung der CONFIG.SYS an unterschiedlichste Arbeiten. Die Anwendung dieses Werkzeuges siehe weiter unten.

Die zweite Datei (AUTOEXEC.BAT) existiert unter NILES-DOS nicht. Sie wird inhaltlich ersetzt durch die Datei WURZEL eines jeden Nutzermenüsystems. Dort besteht die Möglichkeit, die aufgeführten Treiber wahlweise in das System einzuführen.

1.2.2. Arbeitsphase

Nach erfolgreicher Ausführung des Systemstarts wird unter einem normalen DOS das Programm COMMAND.COM aktiviert. Dieser Kommandointerpreter überwacht alle nachfolgenden Aktivitäten des Rechners.

Unter NILES-DOS wird nach dem Systemstart das Assembler-Programm MBATCH.EXE aktiv. Es besteht im wesentlichen aus einer Schleife, in welcher die Programme MBAT1.EXE und COMMAND.COM aufgerufen werden. MBAT1 bringt das aktuelle Menü auf den Bildschirm, wechselt in ein anderes unter- bzw. übergeordnetes Menü oder wählt einen Menüpunkt aus. Bei der Auswahl eines Menüpunktes wird die Datei C:\BAT\BATCH\BATCH.BAT erzeugt und eine alte BATCH.BAT in BATCH.BAK umbenannt. Nach dem Erzeugen der BATCH.BAT wird das Programm MBAT1 verlassen (Spei-

cher ist wieder zur Verfügung) und unter Zuhilfenahme von COMMAND.COM wird die Datei BATCH.BAT abgearbeitet.

Durch einen festen Algorithmus beim Erzeugen der BATCH.BAT ist gewährleistet, daß in der Systemumgebung immer eine Reihe von Variablen existieren. So enthält die Umgebung immer COMSPEC, PROMPT und PATH, sowie einen gesetzten APPEND. Die Pfad-Angaben für PATH und APPEND werden aus der Datei WURZEL entnommen.

2. INSTALLATION des Systems NILES-DOS

2.1. Einführung

Das Installationsprogramm **INSTALL1.EXE** soll den Vorgang des Installierens des Systems weitgehend automatisch ablaufen lassen. Es werden nach erfolgreichem Einrichten der Festplatte mit **Vfeature** die wesentlichen Pfade des Systems auf dem *Boot-Laufwerk "C"*, dem *Komponentenlaufwerk "D"* und dem *Abrechnungslaufwerk "E"* eingerichtet. Anschließend werden alle notwendigen Programmdateien sowie einige wichtige Dienstprogramme geladen. Desweiteren werden eine Reihe nützlicher Batch-Dateien erzeugt, welche gegebenenfalls eigenen Anforderungen angepaßt werden müssen. Als letztes werden noch ein StartMenü-Komplex erzeugt und die Abrechnungsdateien initialisiert. Alle weiteren Installationsvorgänge werden dann durch erneutes Starten von **INSTALL1.EXE** durchgeführt (siehe unten).

2.2. Überlegungen zum Einrichten mit Vfeature

Dem ersten Schritt der Installierung, dem Einrichten der Festplatte mit **Vfeature**, müssen Überlegungen zur Einteilung der Festplatte in einzelne Laufwerke vorausgehen. Bei diesem Schritt sind nachfolgende Hinweise zu beachten:

1. Laufwerk "C" (Boot-Laufwerk)
vorgeschlagene Größe: ca. 0.5 M Byte
2. Laufwerk "D" (KomponentenLaufwerk)
Größe richtet sich nach:
 1. Größe der Festplatte
 2. Umfang der Standardsoftware
3. Laufwerk "E" (Abrechnungslaufwerk)
vorgeschlagene Größe: ca. 0.5 M Byte
4. Laufwerk "F" (allgemeines Arbeitslaufwerk)
vorgeschlagene Größe: ca. 10 M Byte
5. alle weiteren Laufwerke sind entsprechend den Erfordernissen und Möglichkeiten einzurichten.
6. Wichtig! Eine PassWort-Vergabe für Laufwerke muß mindestens für das Laufwerk "E" vorgenommen werden. Hierbei sollte möglichst kein einfaches Wort (nur Buchstaben und Ziffern), sondern ein Wort benutzt werden, welches z.B. einige ALT-Kombinationen enthält. (ALT-144 É ist nicht erlaubt).

2.3. Ablauf der Installation

1. Einrichten der Festplatte mit Vfeature
2. Aufruf des Programmes INSTALL1.EXE
(ERST-Installation)
3. Aufruf des Programmes INSTALL1.EXE
(Modifizierung der Installation)
4. manuell durchzuführende Installationsvorgänge

2.4. ERST-Installation des Systems

Nach erfolgreich abgeschlossener Formatierung der Festplatte mit Vfeature kann nun das System NILES-DOS installiert werden. Dazu muß die NILES-DOS- InstallationsDiskette in das Laufwerk A eingeschoben und dieses Laufwerk zum aktuellen erklärt werden. Es erfolgt jetzt der Start des Programmes mit dem Kommando:

A> INSTALL1 <ENTER>

Das Startbild muß mit der <ENTER> -Taste quittiert werden. Mit der Anfrage:

"Geben Sie bitte Ihre Geräteerkennung ein: "

ist eine individuelle Geräteerkennung einzugeben. Diese Kennung wird später bei Maschinentagebuch-Auszügen mit ausgeben, um Auswertungen über mehrere Rechner machen zu können.

Die nächste Anfrage:

"PassWord von Laufwerk E eingeben : "

ist mit dem entsprechenden Passwort zu beantworten. Bei falschem Passwort oder falsch eingegebenem Passwort wird diese Anfrage wiederholt bis sie richtig beantwortet wurde. Der weitere Verlauf erfolgt automatisch. Es werden entstprechende Arbeitsgänge angezeigt. Ist die ERST-Installation beendet erscheint wieder das Startbild.

Achtung !!!

Sollte die ERST-Installation aus irgendwelchen Gründen abgebrochen worden oder nicht bis zum normalen Abschluß gekommen sein, dann müssen mit Hilfe von Vfeature die Laufwerke "C", "D" und "E" neu formatiert werden. Anschließend muß die ERST-Installation durch das Programm INSTALL1.EXE wiederholt werden.

2.5. Modifizierung des Systems

Nach erfolgter ERST-Installation des Systems meldet sich das Programm INSTELL1.EXE mit folgender Auswahlanzeige:

```

Modifikation I B A T C H          (c) 88,89 by NILES-SOFT
Version 2.3                      15.09.89

Modifizierung der Installation
Datei: C:\CONFIG.SYS bearbeiten
  NUTZER-Steuerdatei erzeugen      [C-NAM ]
  NUTZER löschen / hinzufügen     [C-NAM ]
  NUTZERpassworte löschen/ändern  [C-PASS]
  NUTZER Menüs kopieren           [C-MENU]
  NUTZER Menüs bearbeiten         [C-MENU]
  LOGBUCH Auswertungsabzug
Datei: C:\PATH.TXT bearbeiten [C-PATH ]

Programm beenden
  
```

Durch Auswahl eines der angebotenen Menüpunkte kann das installierte System NILES-DOS in seinen Eigenschaften dem jeweiligen Nutzer(kreis) angepaßt werden.

2.5.1. Datei: C:\CONFIG.SYS bearbeiten

Dieser Auswahlpunkt ermöglicht das Bearbeiten der Datei C:\CONFIG.SYS. Diese Datei hat nach der ERST-Installation den folgenden Aufbau:

```

DEVICE    =fixt_drv.sys
FILES     = 20
BUFFERS   = 10
COUNTRY   =049,,d:\dos\country.sys
DEVICE    = d:\dos\ansi.sys
shell    =C:\UTILITY\BATCH\mbatch.exe /E:2000
  
```

- Die Werte in den Anweisungen *buffers* und *files* können den entsprechenden Erfordernissen angepaßt werden.
- Werden zusätzliche Gerätetreiber bzw. andere Anweisungen benötigt, dann müssen diese in die CONFIG.SYS eingeschlossen werden. (z.B. MOUSE.SYS, VDISK.SYS)
- Der unterstrichene Teil der Anweisung *shell* wird benutzt, um den Pfad mit den Programmkomponenten des Systems zu ermitteln. Er darf nicht verändert werden.

2.5.2. NUTZER-Steuerdatei erzeugen [C-NAM]

Dieser Auswahlpunkt aktiviert im System NILES-DOS eine Liste von Nutzern, die an dem jeweiligen Rechner zugelassen sind. Es wird vorausgesetzt, daß im Laufwerk A eine Diskette ist, welche die Datei A:\SYSLOG\LOGNAMEO.DAT enthält.

Diese Datei muß alle aktuellen Nutzer und einen *PseudoNutzer* enthalten. Der Aufbau dieser Datei ist im Punkt 4.1 (siehe unten) beschrieben.

Der *PseudoNutzer* muß die Nutzerkennung *IiliI* und den MenüPathZeiger *START_SY* erhalten.

2.5.3. NUTZER löschen / hinzufügen [E-NAM]

Dieser Auswahlpunkt stellt die Funktionen

- Bearbeiter hinzufügen,
- Bearbeiter löschen,
- Menü-Pfad-Name eines Bearbeiters anzeigen

und

- Menü-Pfad-Name eines Bearbeiters ändern zur Verfügung.

- *Bearbeiter hinzufügen*

es wird *Kurzbezeichnung des Bearbeiters:*
und *Menu - PATH - Name:*
für den neuen Bearbeiter angefordert

- *Bearbeiter löschen*

es wird *Kurzbezeichnung des Bearbeiters:* ,
der zu löschen ist, angefordert

- *Menu-PATH-Name zeigen*

es wird *Kurzbezeichnung des Bearbeiters:* ,
für den der zugehörige Pfadname anzuzeigen ist,
angefordert.

- *Menu-PATH-Name ändern*

es wird *Kurzbezeichnung des Bearbeiters:*
und *Menu - PATH - Name:*
für den zu ändernden Bearbeiter angefordert

- *Programm beenden*

beendet den Programmzweig Nutzer löschen/hizufügen

2.5.4. NUTZERpassworte löschen/ändern [E-PASS]

Dieser Auswahlpunkt stellt die Funktionen

- Passwort hinzufügen,
- Passwort löschen und
- Passwort ändern zur Verfügung.

- *Passwort hinzufügen*

es wird *Kurzbezeichnung des Bearbeiters:*
und *Eingabe des Passwortes:*
für den Bearbeiter angefordert

- *Passwort löschen*

es wird *Kurzbezeichnung des Bearbeiters:* ,
für den das Passwort zu löschen ist, angefordert

- *Passwort ändern*

es wird *Kurzbezeichnung des Bearbeiters:*
und *Eingabe des Passwortes:*
für den Bearbeiter angefordert

- *Programm beenden*

beendet den Programmzweig Nutzerpassworte
löschen/ändern

2.5.5. NUTZERMenüs kopieren [C-MENU]

Dieser Auswahlpunkt dient dem Kopieren des Inhaltes von Menüpfaden von Diskette nach Laufwerk E, sowie dem Löschen von bestehenden Menüpfaden auf Laufwerk E. Er meldet sich mit nachfolgender Bildschirmaufforderung:

```

Modul: 1 3 A T C H          (c) 88,89 by NILES-SOFT
Version: 2 3                15.09.89

Quell-Laufwerk und -Pfad für Menüs:

INS: _____
[A:\BAT] [ENTER]=Ende _____

Programm beenden
  
```

Es ist ein *Wurzel*-Pfad (z.B. A:\BAT oder B:\BAT) anzugeben. In diesem Pfad wird der nachfolgend zu kopierende Menüpfad gesucht. Der Name dieses Menüpfades wird mit der folgenden Anzeige abgefordert:

```

Modul: 1 3 A T C H          (c) 88,89 by NILES-SOFT
Version: 2 3                15.09.89

Quell-Laufwerk und -Pfad für Menüs: A:\BAT
Nutzer-Menü-Pfad

INS: _____
[START-SY] [ENTER]=Ende _____

Programm beenden
  
```

Mit dieser Anzeige können:

```

Modul: 1 3 A T C H          (c) 88,89 by NILES-SOFT
Version: 2 3                15.09.89

Quell-Laufwerk und -Pfad für Menüs: A:\BAT
Nutzer-Menü-Pfad          START-SY

(Eingaben wiederholen) (K)opieren (L)öschen (A)bbrechen

Programm beenden
  
```

1. die vorhergehenden Eingaben wiederholt werden; Eingabe: E
2. der Kopiervorgang gestartet werden; Eingabe: K
3. der Löschvorgang gestartet werden; Eingabe: L
4. der Vorgang abgebrochen werden; Eingabe: A

2.5.6. NUTZER Menüs bearbeiten [E-MENU]

Dieser Auswahlpunkt ist in der derzeitigen Version nur als Fragment enthalten. Die Bereitstellung der Nutzer-Menüs wird im Punkt 2.6 (manuell durchzuführende Installationsvorgänge) beschrieben.

2.5.7. LOGBUCH Auswertungsabzug

Mit diesem Auswahlpunkt wird ein aktueller Auszug aus dem Maschinentagebuch erstellt. Die Auszugsdatei wird auf Laufwerk A in der Wurzel mit dem Dateinamen LOGBUCH angelegt. Diese Datei enthält die Gerätekennung, sowie alle abgeschlossenen Eintragungen aus dem Maschinentagebuch. Diese übernommenen Maschinenbuch-Eintragungen werden gleichzeitig in der Datei E:\SYSLOG\LOGMASCH.DAT gelöscht; es bleibt nur der noch offene, aktuelle Eintrag in dieser Datei bestehen. Die Auszugsdatei dient als Eingabedatei für das Programm AMTPRN.

2.5.8. Datei: C:\PATH.TXT bearbeiten [E-PATH]

Dieser Auswahlpunkt aktualisiert die Steuer-Datei C:\PATH.TXT. Sie enthält all gemeine Verbindungen zwischen dem aktuellen Festplatten-Baum und Projekten von NILES-SOFT. Der Programmzweig meldet sich mit nachfolgender Auswahlanzeige:

The screenshot shows a text-based menu for the 'E-PATH' program. At the top, it displays 'MODUL E-PATH' and 'Version 2.3'. Below this, it says 'Modifizierung der Installation'. A central box contains the following information: 'Modul E-PATH (c) 88,89 by NILES-SOFT', 'Version 2.3', '01.11.89', 'Bezeichnung: AutoCAD', 'Pfad: D:\ACAD\ND9\', 'Dateiname: ', and 'Satz: 1'. At the bottom of the screen, there are five menu options: 'nächsten Eintrag', 'vorigen Eintrag', 'Eintrag löschen', 'Eintrag ändern', 'neuen Eintrag', and 'Programm beenden'.

-nächsten Eintrag

zeigt den nächsten Eintrag aus der Datei an

-vorigen Eintrag

zeigt den vorhergehenden Eintrag aus der Datei an

-Eintrag löschen

löscht den aktuell angezeigten Eintrag

-Programm beenden

beendet den Programmzweig C:\PATH.TXT bearbeiten

-Eintrag ändern

modifiziert den aktuellen Eintrag

-neuen Eintrag

erzeugt einen neuen Eintrag in der Datei

Die Auswahlpunkte *Eintrag ändern* und *neuen Eintrag* führen zu einer weiteren Menü-Auswahl. Mit ihrer Hilfe lassen sich die einzelnen Felder des Datei- Eintrags ändern. Nachfolgend die Auswahlanzeige für das Ändern eines Eintrags:

-Bezeichnung	Modifizierung des Feldes Bezeichnung
-Pfad	Modifizierung des Feldes Pfad
-Dateiname	Modifizierung des Feldes Dateiname
-Dateierwei.	Modifizierung der Dateierweiterung im Feld Dateiname
-Speichern	Speichert die aktuell vorgenommenen Änderungen in der Datei und kehrt in das übergeordnete Menü zurück
-Abbruch	bricht den Änderungszweig ab und kehrt in das übergeordnete Menü zurück

2.6. manuell durchzuführende Installationsvorgänge

Als manuell durchzuführende Installationsvorgänge bleiben:

1. Laden der transienten MS-DOS Kommandos und
2. Anlegen und Füllen der MenüsteuerPfade
(wird in einer späteren Version durch ein Programm unterstützt)

2.6.1. Laden der transienten MS-DOS Kommandos

Die transienten MS-DOS Kommandos müssen in den Pfad D:\DOS kopiert werden. Die KommandoDateien müssen von derselben Version (3.1, 3.2 ...) wie die Dateien IBMBIO.COM, IBMDOS.COM und COMMAND.COM auf der Vfeature-Work sein.

Minimal müssen die Dateien ANSI.SYS, APPEND.COM und KEYBGR.COM in diesen Pfad kopiert werden.

2.6.2. Anlegen und Füllen der MenüsteuerPfade

Die benötigten MenüsteuerPfade müssen sich auf dem Abrechnungslaufwerk E als Unterpfade vom Verzeichnis E:\BAT befinden. Sollte ein aktuell vom System gesuchter Pfad hier nicht gefunden werden, dann wird eine Systemdiskette mit diesem Pfad angefordert. Nachfolgend werden die Schritte angegeben, welche zum Einrichten bzw. Verändern von MenüsteuerPfadern notwendig sind:

1. Mounten von Laufwerk "E"
2. Aufruf des Programmes
E:\UTILITYS\BATCH\WRENABLE
3. - Anlegen von MenüsteuerPfadern als Unterpfade von
E:\BAT,
- Kopieren von MenüsteuerDateien in die entsprechenden
Pfade bzw.
- Modifizieren von MenüsteuerDateien .

Hier wird konkret entschieden, welche Nutzer mit welchen Programmen und Programmkomponenten in Berührung kommen dürfen.

Diese MenüsteuerPfade müssen im Minimalfall die Dateien

WURZEL (enthält die StandardInformationen des
Haupt- und aller UnterMenüs)

und

0000 (enthält die Informationen des HauptMenüs)
enthalten.

2.7. Vorgehen bei Start-Fehlern durch die Abrechnungsdateien

2.7.1. LOGNAM.DAT defekt

--- letzter aktiver Nutzer in der LOGMASCH.DAT
nicht in der LOGNAM.DAT enthalten.

1. Überprüfen Sie die Dateien
E:\SYSLOG\LOGMASCH.DAT und
A:\SYSLOG\LOGNAMEO.DAT
und nehmen Sie entsprechende Korrekturen vor
(siehe Punkte 2.5.2 und 2.5.3).

--- LOGNAM.DAT ist nicht mehr vorhanden
bzw. anderweitig zerstört

1. Abarbeitung des unter Punkt 2.5.2 beschriebenen
Teils des Programmes INSTALL1.

ACHTUNG !

Alle nutzerbezogenen Passworte sind danach gelöscht.

2.7.2. LOGMASCH.DAT defekt

1. Überprüfen Sie den Aufbau der Datei
E:\SYSLOG\LOGMASCH.DAT
und nehmen Sie entsprechende Korrekturen vor.

2.7.3. LOGMASCH.DAT nicht gefunden

Diese Fehlerausschrift signalisiert einen schweren Systemfehler. Sollte nach erneutem Systemstart dieser Fehler nicht behoben sein, dann müßte das System neu installiert werden.

2.7.4. ein Nutzer hat sein PassWort vergessen

Hat ein Nutzer sein BerechtigungsPasswort vergessen bzw. kommt er mit seinem PassWort nicht mehr ins System, dann muß er den Systemverantwortlichen in Kenntnis setzen. Dieser kann dann entsprechend Punkt 1.5.4 das Passwort dieses Nutzers löschen. Beim nächsten Systemstart durch den Nutzer wird er wieder zur Eingabe seines Passwortes aufgefordert.

3. Benutzungshinweise zum System NILES-DOS

Beim SystemStart wird der Inhalt des Pfades C:\BAT\BATCH\ gelöscht. Wenn der SystemStart erfolgreich war, dann wird in Abhängigkeit des aktuellen Nutzers der Inhalt dieses Pfades eingerichtet. Ist der aktuelle Nutzer auch der vorhergehende Nutzer gewesen, dann werden die Dateien in dem Pfad C:\BAT\BATCH\ wiederhergestellt. Ist der aktuelle Nutzer aber ein neuer Nutzer, dann wird zuerst im Laufwerk E ein Pfad E:\BAT\kenn\ gesucht. Bei Vorhandensein wird er nach C kopiert. Ist er nicht vorhanden bzw. können die Dateien WURZEL und 0000 nicht gefunden werden, dann wird in Laufwerk A eine Diskette angefordert. Auf dieser Diskette muß ein Pfad A:\BAT\kenn\ vorhanden sein. Die Zeichenfolge "kenn" wird vom System über die Dateien im Pfad E:\SYSLOG\ ermittelt. In dem Pfad A:\BAT\kenn\ müssen im Minimalfall wieder die Dateien WURZEL und 0000 stehen.

3.1. Auswahlmöglichkeiten für die Menü-Anzeigen

<i>Cursor rechts</i>	einen Menüpunkt nach unten
<i>Cursor runter</i>	einen Menüpunkt nach unten
<i>Cursor links</i>	einen Menüpunkt nach oben
<i>Cursor hoch</i>	einen Menüpunkt nach oben

<i>erstes Zeichen im Menüfeld</i>	springt zum entsprechenden Menüpunkt
-----------------------------------	--------------------------------------

<i>ENTER</i>	aktiviert den ausgewählten Menüpunkt
--------------	--------------------------------------

PF10 aktiviert die FARB-Modifikation des aktuellen Menüs
 Modifikation ist nur temporär, solange der MenüKomplex gültig ist.
 Welcher FarbWert geändert wird, ist in Zeile 25 angezeigt.

<i>INS</i>	wählt .../Hintergrund als FarbWert
<i>DEL</i>	wählt .../Text als FarbWert
<i>HOME</i>	wählt Umfeld/... als FarbWert
<i>END</i>	wählt Auswahl/... als FarbWert

<i>Pg Up</i>	setzt aktuellen FarbWert -1
<i>Pg Down</i>	setzt aktuellen FarbWert +1
<i>0 ... 9</i>	setzt direkten FarbWert 0.. 9
<i>A ... F</i>	setzt direkten FarbWert 10..15

<i>PF10</i>	schließt die Modifikation ab und speichert die neuen Werte
-------------	--

Bei aktiver Maus (Hard- und Softwaremäßig installiert) kann die Auswahl auch durch Bewegen der Maus erfolgen.

Der *linke Mausknopf* entspricht dabei der Taste *ENTER*.

Der *rechte Mausknopf* wählt einen Menüpunkt der als *Auswahlzeichen* ein "z" hat.

3.2. Bedienhandlungen beim Start des Systems

1. RESET des Systems durch
 - Einschalten des Rechners
 - Reset-Taste betätigt
 - "CTRL"+"ALT"+"DEL" betätigtoder
 - Menüpunkt "y" gewählt.
2. Eingabe des ZugangsPasswortes zum System von Vfeature, wenn vorhanden.
3. Zusammenstellung einer geeigneten System-Konfiguration mittels CONSYS.EXE.
Anschließend erfolgt automatisch ein Reset und nochmals Punkt 2., danach weiter bei Punkt 4.
4. aktuelles Datum und Uhrzeit eingeben
(auf *aktuelle Werte* achten !!!)
5. Nutzerkennung eingeben
6. bei Erstanmeldung eines Nutzers erfolgt jetzt das Definieren seines BerechtigungsPasswortes
7. BerechtigungsPasswort eingeben,
es sind maximal drei Versuche möglich
Achtung: Es ist noch **englische** Tastaturbelegung gültig!
8. Eventuell System-Diskette mit MenüPfad einlegen.
9. Es muß sich nun ein entsprechendes AnfangsMenü melden.

3.3. Systemkonfigurierung mit CONSYS.EXE

Dieses Programm ermöglicht eine flexible Anpassung der CONFIG.SYS an nutzerspezifische Wünsche. Es benötigt spezielle Informationen, welche in Dateien des Typs "*.cs" im Pfad D:\UTILITY\DRIVER abgelegt sein müssen.

Es muß mindestens eine Datei mit dem Namen VAR.CS vorhanden sein. In dieser sind allgemeine Angaben, die grundsätzlich in die Konfiguration übernommen werden, sowie Informationen, die zur Steuerung von CONSYS benötigt werden.

Das Programm meldet sich mit einer Auswahl von Standardkonfigurationen sowie einem Auswahlpunkt für manuelle Veränderungen. Jeder Standardkonfiguration entspricht eine Datei ungleich VAR.CS.

Wird eine Standardkonfiguration ausgewählt, dann wird die CONFIG.SYS aus den allgemeinen Treibern der VAR.CS und den speziellen Treibern der entsprechenden VAR-Datei zusammengesetzt. Es folgt sofort ein Reset mit den neuen Konfigurationswerten.

3.3.1. Aufbau der Datei VAR.CS

```

allgemeine_treiber_anweisungen
#

laufwerkstreiber
#
...                weitere laufwerkstreiber
#
#
#
_____
sich_wechselweise_ausschließende_Treiber
#
...                weitere solche Treiber
#
#
#

```

allgemeine_treiber_anweisungen

Hier sollten mindestens Prototypenweisungen für COUNTRY und ANSI enthalten sein. Diese sind für fast alle Anwendungen erforderlich.

laufwerkstreiber

Dient dem Definieren von Laufwerkstreibern, bei denen zwischen verschiedenen physikalischen Laufwerken bzw. Geräten ausgewählt werden kann.

sich_wechselweise_ausschließende_treiber

Dient dem Definieren von gleichberechtigten Treibern zwischen denen ausgewählt werden kann.

Aufbau allgemeiner_treiber_anweisungen

```

auswahl_anzeige_text

hilfstext

überschrift_für_laufwerksauswahl

prototyp_laufwerksanweisung

steuer_var_1 steuer_var_2

```

Aufbau wechselweise_ausschließende_treiber

```

auswahl_anzeige_text

hilfstext

überschrift_für_treiberauswahl

anzahl_treiber_zur_auswahl (n)

treiberanweisungen_1
...
treiberanweisungen_n

```


auswahl_anzeige_text

An einer beliebigen Stelle dieses Textes muß ein " stehen, es definiert ein Auswahlzeichen für diesen Treiber.

hilfstext

Wird in Zeile 24 angezeigt und dient zur Erläuterung des Treibers.

überschrift_für_laufwerksauswahl

Wird im Untermenü als Überschrift angezeigt, in dem die Auswahl des gewünschten Laufwerkes erfolgt.

prototyp_laufwerksanweisung

Muß eine Zeichenfolge %1 enthalten. Sie wird durch die Konfigurierung durch das gewählte Laufwerk ersetzt.

steuer_var_1

0 oder 1, je nachdem, ob die Laufwerkseinheit von Null oder Eins an gezählt wird.

steuer_var_2

Anzahl verfügbarer Laufwerkseinheiten.

treiberanweisungen_i

auswahl_anzeige_text

hilfstext

treiberanweisung

3.3.2. Aufbau der Dateien *.CS

auswahl_anzeige_text

files buffers

treiber_anweisung_1

...

treiber_anweisung_n

auswahl_anzeige_text

An einer beliebigen Stelle dieses Textes muß ein " stehen, es definiert ein Auswahlzeichen für diesen Treiber. Am Ende des Textes muß ein | als Endezeichen stehen.

3.3.3. Beispiel für gültige Steuerdateien

3.3.3.1. Datei VAR.CS

```

COUNTRY=049,,d:\dos\country.sys
DEVICE =d:\dos\ansi.sys
DEVICE =d:\utilities\driver\bgi.sys
#
"624k-Diskette
(De)Aktivieren des Gerätetreibers für 624k-Disketten
Auswahl des Diskettenlaufwerkes
DEVICE =d:\utilities\driver\scp624.sys -rah -u%1
0 2
#
"720k-Diskette
(De)Aktivieren des Gerätetreibers für 720k-Disketten
Auswahl des Diskettenlaufwerkes
DEVICE =d:\utilities\driver\mdrive.sys -rah -u%1
0 2
#
#
"Zusatzspeicher
Definieren der Verwendung des Zusatzspeichers
Zusatzspeicher-Verwendung
2
"E M S - Treiber
Installieren eines EMS-Treibers
DEVICE =d:\utilities\driver\ems.sys
"V D I S K
Einrichten einer RAM-Floppy
DEVICE =d:\dos\vdisk.sys 4096 512 512 /E:8
#
#

```

3.3.3.2. Datei CAD.CS

```

"AutoCAD - StandardKonfiguration |
10 10
DEVICE =d:\utilities\driver\ems.sys

```

3.3.3.3. Datei DB.CS

```

"dBASE - StandardKonfiguration |
20 10 ;FILES BUFFERS
DEVICE =d:\dos\vdisk.sys 4096 512 512 /E:8

```

3.3.3.4. Datei SCAN.CS

```

"Scanner - StandardKonfiguration |
10 10
DEVICE =d:\utilities\driver\mscan.sys

```


3.3.3.5. Daraus resultierende Bildschirmanzeigen

Startbild

```

Modul: CONSYS      Version 2.3
-----
BASE - Standardkonfiguration
AutoCAD - Standardkonfiguration
Scanner - Standardkonfiguration
Variable - Konfiguration
  
```

Bitte wählen Sie Ihre Konfiguration aus

(c) 89 by NILES-SOFT

Grundbild variable Konfiguration

```

Modul: CONSYS      Version 2.3
-----
Beenden      Ändern
  
```

```

DEVICE =fixt_drv.sys
FILES = 20
BUFFERS= 10
COUNTRY=049,,d:\dos\country.sys
DEVICE =d:\dos\ansi.sys
DEVICE =d:\utilities\drv\ver\vgdos.sys
shell =d:\utilities\batch\batch.exe /E:2000
  
```

Ändern von Parametern der ausgewählten "CONFIG.SYS"

(c) 89 by NILES-SOFT

Definieren eines neuen Treibers

```

DEVICE =fixt_drv.sys
FILES = 20
BUFFERS= 10
COUNTRY=049,,d:\dos\country.sys
DEVICE =d:\dos\ansi.sys
DEVICE INS
shell | CENTER:=Ende
  
```

Bitte wählen Sie Ihre Konfiguration aus

(c) 89 by NILES-SOFT

Editieren eines Eintrages (es wird eine SuchZeichenfolge des zu editierenden Eintrages angefordert)

```

Modul: CONSYS      Version 2.3
-----
Beenden      Ändern
  
```

```

DEVICE =fixt_drv.sys
FILES = 20
BUFFERS= 10
COUNTRY=049,,d:\dos\country.sys
DEVICE =d:\dos\ansi.sys
DEVICE =d:\utilities\drv\ver\vgdos.sys
shell =d:\utilities\batch\batch.exe /E:2000
  
```

```

FILES
BUFFERS
Neuen Treiber
Editieren Zeile
d54n-D sheet
720n-D sheet
Zusatzspeicher
  
```

```

SuchZeichenfolge
INS
  
```

(c) 89 by NILES-SOFT

Auswahl eines Laufwerkes für einen Treiber

Modul: C O N S Y S		Version 2.3
Beenden		Ändern
<pre> DEVICE = f:\st_drv.sys FILES = 20 BUFFERS= 10 COUNTRY=049, d:\dos\country.sys DEVICE = a:\dos\ansi.sys DEVICE = d:\utility\drv\verlogios.sys shell = d:\utility\batch\nobatch.exe /E:2000 </pre>		<pre> FILES BUFFERS Neuen Treiber Edit einer Zeile 654K-Diskette 720K-Diskette Zusatzspeicher </pre>
<pre> Auswahl des Diskettenlaufwerkes Gerät 0 Gerät 1 Gerät entfernen </pre>		

(c) 89 by NILES-SOFT

Auswahl eines sich ausschließenden Treibers

Modul: C O N S Y S		Version 2.3
Beenden		Ändern
<pre> DEVICE = f:\st_drv.sys FILES = 20 BUFFERS= 10 COUNTRY=049, d:\dos\country.sys DEVICE = a:\dos\ansi.sys DEVICE = d:\utility\drv\verlogios.sys shell = d:\utility\batch\nobatch.exe /E:2000 </pre>		<pre> FILES BUFFERS Neuen Treiber Edit einer Zeile 654K-Diskette 720K-Diskette Zusatzspeicher </pre>
<pre> Zusatzspeicher-Verwendung E M S - Treiber V D I S K </pre>		

Installieren eines EMS-Treibers

(c) 89 by NILES-SOFT

3.4. einige Bemerkungen zum Aufbau von Menüs

3.4.1. zur Datei WURZEL

In der Datei WURZEL muß auf jeden Fall eine Zeile mit nachfolgendem Aufbau enthalten sein:

yy,23,47, ,Arbeit beenden

Dies bewirkt, daß aus jedem Menü (Haupt- und Unter-Menü) die Arbeit beendet werden kann. Es ist erforderlich, daß bei Arbeitsende (Wechsel des Nutzers bzw. Schichtende) in jedem Fall dieser Menüpunkt abgearbeitet wird. Nur so wird ein ordnungsgemäßes Maschinentagebuch geführt.

Die letzte Treiberanweisung sollte folgenden Aufbau haben:

T d:\utilitys\batch\command.com /C d:\bat\mounten.bat f: f:\

wobei f: das einzustellende aktuelle Laufwerk
und f:\ der aktuelle Pfad des jeweiligen Nutzers ist.

Diese Treiberanweisung bewirkt nebenbei eine ordnungsgemäße Arbeit des Environmentes.

3.4.2. zu besonderen Eigenheiten der Menüdateien

Wenn am Dateiende einer Menüdatei ein Standardmenü ohne Menükörper steht, dann **muß** vor dem Dateiende ein Punkt eingefügt werden.

3.4.3. Aufruf des Programmes A M T

Für eine Auswertung des Maschinentagebuches nach Projekten und Teilprojekten bzw. ähnliches, muß in die Kommandozeilen der entsprechenden Menüs möglichst als erstes Kommando eine Zeile mit nachfolgendem Aufbau eingefügt werden:

> c:\utilitys\batch\amt c c projekt teil

Für *projekt* und *teil* müssen maximal 8-stellige Kennungen angegeben werden.

4. Aufbau der Dateien des automatischen Maschinentagebuches

4.1. A:\SYSLOG\LOGNME0.DAT

Diese Datei enthält im Klartext (alle Felder im ASCII-Code) die zulässigen Nutzer und ihre Kennungen.

Feld	! Pos	! Länge	! Inhalt
----	!-----	!-----	!-----
1	! 1.. 5	! 5	! Nutzerkennung, welche bei Systemstart einzugeben ist
2	! 6	! 1	! Trennzeichen "!"
3	! 7.. 28	! 22	! Langform des Nutzers
4	! 29.. 36	! 8	! Menü-Path-Zeiger; PfadName für die Menüsteuerdateien auf Laufwerk A (entspricht "kenn" im Punkt 3.)
5	! 37.. 38	! 2	! Satzende kennzeichen #13#10

4.2. E:\SYSLOG\LOGNAM.DAT

Diese Datei enthält in intern-verschlüsselter Form die zulässigen Nutzer mit ihren Passwörtern.

Feld	! Position	! Länge	! Inhalt
----	!-----	!-----	!-----
1	! 1 .. 2	! 2	! crc1 Nutzerkennung
2	! 3 .. 4	! 2	! crc2 Passwort
3	! 5 .. 6	! 2	! crc3
4	! 7 ..14	! 8	! Menü-Path-Zeiger

4.3. E:\SYSLOG\LOGMASCH.DAT


Diese Datei bildet das eigentliche Maschinentagebuch. Hier werden alle An- und Ab-Meldungen des Systems festgehalten. (alle Felder im ASCII-Code)

Feld	! Position	! Länge	! Inhalt
----	!-----	!-----	!-----
1	! 1 .. 8	! 8	! proj Projektname
2	! 9 ..13	! 5	! bea Nutzerkennung
3	! 14 ..21	! 8	! dwg bearbeiteter Projektteil
4	! 22 ..29	! 8	! dat JJJJMMTT Datum
5	! 30 ..33	! 4	! tims SSMM Startzeit
6	! 34 ..37	! 4	! time SSMM Stop zeit
7	! 38 ..42	! 5	! min MMMM Laufzeit
8	! 43 ..44	! 2	! Satzende kennzeichen #13#10

5. Aufbau der Menüsteuer-Dateien

5.1. allgemeines

5.1.1. Definition von Fensterpunkten



5.1.2. Übersicht über die benutzten Dateien

Die Steuerung aller Prozesse und Verfahren des Betriebssystems geschieht über Menü-Bilder. Alle notwendigen Informationen zum Aufbau dieser Bilder stehen in den Menüsteuer-Dateien. Es werden vier verschiedene Dateitypen unterschieden:

1. die Datei **WURZEL**
2. die Dateien **"xxxx"**
3. die Erweiterungsdateien **und**
4. die externen Input-Dateien.

5.1.3. Hinweise zur Bedienung

Die Auswahl eines Menüpunktes geschieht mit Hilfe der Cursor-(Pfeil-)Tasten der Tastatur, bzw. bei Vorhandensein einer Maus auch mit dieser. Eine DirektAuswahl erfolgt ebenfalls über das Kennzeichenbyte des jeweiligen Menüpunktes. Aktiviert wird die ausgewählte Funktion mit der ENTER-Taste der Tastatur bzw. mit dem linken Mausknopf.

5.2. Datei WURZEL

Diese Datei enthält StandardInformationen für das Haupt- und alle Unter-Menüs. Sie hat folgenden allgemeinen Aufbau:

```

      path_anweisung
      append_anweisung

[   treiber_anweisung   ]

[   farbdefinition      ]
[   fensterdefinition   ] ...
[   standardmenue       ] ...
[   interner_input_bereich ] ...

```

path_anweisung ::= "PATH " pfadangabe
Angabe des Standardsuchpfades für den Nutzer.

append_anweisung ::= "APPEND " pfadangabe
Angabe des Standardsuchpfades für nicht ausführbare Dateien

treiber_anweisung ::= "T" t_steuerb treiber_kommando

t_steuerb ::= " " | "*" | { "a" .. "z" }
 " " unbedingter Aufruf des Treibers
 "*" wahlweiser Aufruf des Treibers mit Bestätigung des Nutzers
 "a".."z" wahlweiser Aufruf eines Treibers durch Auswahl a..z

treiber_kommando ::=
laufwerk ":" path_angabe dateiname [parameter]

farbdefinition ::= "C," umfeld_hinten "," umfeld_vorn ","
auswahl_hinten "," auswahl_vorn
Angabe der Standardfarbwerte (jeweils zwei Dezimalstellen mit Vornull)

fensterdefinition ::= "W," P1 x "," P1y "," P6x "," P6y ","
P1c "," P2c "," P3c "," P4c ","
P5c "," P6c "," P7c "," P8c

Definition eines Fensters:

Pix/Piy - Koordinaten jeweils zwei Dezimalstellen mit Vornullen;
Pic - Characterzeichen, für Fenster, werden direkt angegeben

standardmenue ::= menükopf
menükörper

menükopf ::= steuerbyte "," menübyte ","
y_position "," x_position ","
menünummer "," menütext

steuerbyte ::= "m" | "b" | "l" | "y" | "~"

"m" Aufruf eines Untermenüs.
(menünummer muß angegeben werden;
menükörper ist nicht vorhanden)

"b" Aufruf eines Batch-Prozesses.
(menünummer = vier Leerzeichen;
menükörper enthält die aufzurufende
Steuerfolge des Batch-Prozesses)

"l" Mount-Kommando-Aufruf
(menünummer = vier Leerzeichen;
menükörper ist nicht vorhanden)

"y" Beenden der gesamten Arbeit
(menünummer = vier Leerzeichen;
menükörper ist nicht vorhanden)

"~" Aufruf eines Batch-Prozesses über
Eingabe von Direkt-Kommandos
(menünummer = vier Leerzeichen;
menükörper ist nicht vorhanden)

menübyte ::= zeichen

Wird im Menü angezeigt und kann zum schnellen Positionieren
auf einen bestimmten Menüzweig angewendet werden.

y_position ::= zweistellige Dezimalzahl (0 < y_position < 25)
Bildschirmzeile, auf welcher der Menütext angezeigt werden soll.

x_position ::= zweistellige Dezimalzahl
(0 < x_position < 71 - len(menütext))
Bildschirmspalte, auf welcher der Menütext angezeigt werden soll.

menünummer ::= " " | "abcd"

" " wenn steuerbyte < "m"
"abcd" wenn steuerbyte = "m"

menünummer (entspricht einem Dateinamen im Menüsystem)

menütext ::= bis zu 70 Zeichen langer Text
wird auf dem Bildschirm als AuswahlText angezeigt

menükörper ::= $\left\{ \begin{array}{l} \text{batchzeile} \\ \text{interner_input} \\ \text{externer_input} \end{array} \right\}$

batchzeile ::= "> " ms_dos_kommando

interner_input ::=
"\$" input_nummer "(" aktuelle_para_liste ")"

externer_input ::=
"\$" "" input_name "" "(" aktuelle_para_liste ")"

interner_input_bereich ::=

ii_kopf
ii_körper

[ii_kopf]
[ii_körper] ...

ii_kopf ::=
"\$" input_nummer "(" formale_para_liste ")"

ii_körper ::= $\left\{ \begin{array}{l} \text{batchzeile} \\ \text{externer_input} \end{array} \right\} \dots$

5.3. Dateien "xxxx"

Diese Dateien enthalten alle Informationen des entsprechenden Menüs "xxxx". Sie haben folgenden allgemeinen Aufbau:

```
[ farbdefinition ]
[ fensterdefinition ] ...
[ erweiterungsdefinition ] ...
  menuekopfdefinition
[ standardmenue ] ...
[ interner_input_bereich ] ...
```

menuekopfdefinition ::=

" , " y_position " , " x_position " , " , " anzeige_text

erweiterungsdefinition ::= "E , " erw_dateiname

erw_dateiname muß als eine Datei

im Menüsystem enthalten sein

Definiert entsprechende Hinweistexte auf dem MenüBild.

5.4. Erweiterungs-Dateien

Diese Dateien bestehen aus einer Folge von Zeilen mit folgendem Aufbau:

" , " y_position " , " x_position " , " anzeige_text

5.5. externe Input-Dateien

Diese Dateien definieren einen externen Input für die Batch-Verarbeitung. Sie haben folgenden allgemeinen Aufbau:

```
externer_input_kopf
externer_input_koerper
```

externer_input_kopf ::= "(" formale_para_liste ")"

externer_input_körper ::= $\left(\begin{array}{l} \text{batchzeile} \\ \text{externer_input} \end{array} \right) \dots$

5.6.5. externe Input-Dateien

5.6.5.1. Datei ACAD.BAT

```
(%1,%2,%3,%4,%5,%6,%7,%8,%9)
> ren 1_acadw,2_vers, 3_worklw,4_workpath,5_dwg,6_scr, 7_free,8_stack,9_heap
>*ACAD VAT=(
> SET      %%%=%1\acad\%2
> SET      %%%=%2\acad\%2
>*ACAD SET (%3,%4,%7,%8,%9)
> APPEND %1\acad\1isp,%1\acad\shapes,%1\acad\menu,%1\acad\dwg,d:\not;
> %1\acad\%2\acad %5 %6
```

5.6.5.2. Datei ACAD.WAI

```
<>
> CLS
> ECHO
> ECHO
> ECHO
> ECHO
```

```
Bitte warten, A C A D wird geladen !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

5.6.5.3. Datei ACAD.SET

```
(%1,%2,%3,%4,%5)
> PATH      c:\d:\dos;d:\utility\ncad\utility\public;d\not;
> SET      acadfreemem=%2
> SET      1ispstack=%4
> SET      1ispheap=%5
> %1:
> CD      %1:%2
```

5.6.6. resultierende Menüanzeigen

Menupunktauswahl:	1. mit den Cursorsteuer-Tasten
Menupunktaktiv:	2. mit Eingabe des 1. Zeichens der Menazeile Drücken der <ENTER>-Taste
-----1000-----	
Haupt-AUSWAHL-Ebene	

c	C A D - Projekte
t	E Z T a d e - Aufruf
p	N O T d a n - Programme
m	- Kommando
e	- Menü
	- Editor
Modul: M B A T C H	
(c) 88,89 by NILES-SOFT	
e	S p e z i a l - Kommandos
i	N o r t a n - Kommando
y	Arbeit beenden

Menupunktauswahl:	1. mit den Cursorsteuer-Tasten
Menupunktaktiv:	2. mit Eingabe des 1. Zeichens der Menazeile Drücken der <ENTER>-Taste
-----1000-----	
C A D Hauptauswahl	

1	A u t o C A D - Testaufruf
2	A u t o C A D - Symbolgenerator (Zeichnen)
3	A u t o C A D - Symbolgenerator (compilieren)
z zurück zur Haupt-AUSWAHL-Ebene	
Modul: M B A T C H	
(c) 88,89 by NILES-SOFT	
e	S p e z i a l - Kommandos
i	N o r t a n - Kommando
y	Arbeit beenden