МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

«Выполнение циклических программ»

по дисциплине «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Вариант № 1373

Выполнил:

Студент группы Р3116

Билошицкий Михаил Владимирович

Преподаватель:

Афанасьев Дмитрий Борисович

Содержание

Задание	4
Описание программы	8
Методика проверки	
Вывол	

Задание

Лабораторная работа №6

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Введите номер варианта 1373

- 1. Основная программа должна уменьшать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом 019₁₆) в цикле.
- 2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-3X на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-3 вычесть X из содержимого РД данного ВУ, результат записать в X
- 3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Текст исходной программы

```
ORG
                            0х0 ; Инициализация векторов прерывания
V0:
           WORD $DEFAULT, 0x180
                                   ; Вектор прерывания #0
V1:
           WORD $INT1,
                           0х180 ; Вектор прерывания #1
V2:
           WORD $DEFAULT, 0x180
V3:
           WORD $INT3,
                           0x180
V4:
           WORD $DEFAULT, 0x180
V5:
           WORD $DEFAULT, 0x180
           WORD $DEFAULT, 0x180
V6:
           WORD $DEFAULT, 0x180
٧7:
                                   ; Вектор прерывания #7
DEFAULT:
           IRET
                                    ; Просто возврат
           ORG 0x19
X:
           WORD 30
                                    ; Переменная Х
MAX X:
           WORD 43
                                    ; Максимальное значение X + 1
MIN X:
           WORD -42
                                    ; Минимальное значение Х
START:
           DT
                                    ; Загрузка начальных векторов прерывания
            CLA
            OUT 0x1
                                   ; Запрет прерываний для ВУ-0
            OUT 0x5
                                   ; Запрет прерываний для ВУ-2
                                   ; Запрет прерываний для ВУ-4
            OUT 0xB
            OUT 0xE
                                   ; Запрет прерываний для ВУ-5
            OUT 0x12
                                   ; Запрет прерываний для ВУ-6
            OUT 0x16
                                   ; Запрет прерываний для ВУ-7
            OUT 0x1A
                                    ; Запрет прерываний для ВУ-8
                                    ; Запрет прерываний для ВУ-9
            OUT 0x1E
            LD #0x9
            OUT 0x3
                                    ; Установка вектора прерывания 1 для ВУ-1
            LD #0xB
                                   ; Установка вектора прерывания 3 для ВУ-3
            OUT 0x7
            LD X
                                   ; Загрузка Х
           CALL CHECK_X
                                   ; Проверка Х
            ST X
                                    ; Сохранение Х
            FT
                                    ; Разрешить прерывания
```

```
; Цикл основной программы
PROG:
           LD X
                                    ; X - 3 -> X
           SUB #0x3
           CALL CHECK_X
            ST X
           NOP
                                   ; Точка останова
            JUMP PROG
                                    ; Обработка прерываний для ВУ-1
INT1:
           DI
                                   ; Запрет прерываний
           NOP
                                    ; Точка останова
                                    ; -3 * X -> (DR BY-1)
           PUSH
           LD X
           ASL
           ADD X
           NEG
           OUT 0x2
            POP
           NOP
                                    : Точка останова
            ΕI
                                    ; Разрешить прерывания
           IRET
                                    ; Выход из прерывания
                                    ; Обработка прерываний для ВУ-3
INT3:
           DI
                                    ; Запрет прерываний
           NOP
                                   ; Точка останова
                                    ; X - (DR BY-3) -> X
           PUSH
           IN 0x6
            SXTB
           SUB X
           CALL CHECK X
            ST X
            POP
            NOP
                                   ; Точка останова
            ΕI
                                    ; Разрешить прерывания
           IRET
                                    ; Выход из прерывания
CHECK X:
           CMP MIN_X
                                   ; Проверка Х на ОДЗ
            BMI LD_MIN_X
           CMP MAX_X
```

```
BPL LD_MIN_X ;
RET ;

LD_MIN_X: LD MIN_X ;
RET ;
```

Описание программы

1. Назначение программы.

Программа запускает бесконечный цикл уменьшения переменной X на 3. По нажатию на кнопки готовности ВУ-1, через прерывание на него выводится значение -3X.

По нажатию на кнопку готовности на ВУ-3, через прерывание из переменной X вычитается значение DR ВУ-3 с сохранением результата в переменную X.

- 2. Область представления и область допустимых значений исходных данных и результата.
 - а. Область представления
 - 1. Х знаковое, 16-разрядное целое число.
 - b. Область допустимых значений (ОДЗ).

$$-2^{7} \le -3x < 2^{7} - 1$$

$$-2^{7} + 1 \le 3x < 2^{7}$$

$$-2A \le X \le 2A$$

3. Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов.

Исходные данные:

Название	Адрес	Описание	
X 019		Переменная для вычислений и взаимодействия с ВУ и одновременно	
		результат.	

Программа располагается в ячейках 010 и 019-052.

Векторы прерывания располагаются в ячейках 000-00F.

Промежуточные переменные располагаются в ячейках 01A (константа 002B) и 01B (константа FFD6).

Выполняемый код программы располагается в ячейках 01С-052.

4. Адреса первой и последней выполняемой команд программы.

Адрес первой команды: 01С.

Адрес последней команды: отсутствует (зависит от останова программы непосредственно пользователем).

Методика проверки

Проверка прерываний ВУ-1 и ВУ-3

- 1. Загрузить комплекс программ в память БЭВМ.
- 2. Изменить значения соответствующих точек останова на HLT.
- 3. Запустить основную программу в режиме работа с адреса 01С.
- 4. Установить готовность ВУ-1.
- 5. Дождаться останова.
- 6. Записать текущее значение X из младших 8 бит АС:
- 7. Нажать продолжение
- 8. Записать результат обработки прерывания содержимое DR контроллера ВУ-1.
- 9. Рассчитать ожидаемое значение обработки прерывания.
- 10. Нажать продолжение.
- 11.Ввести в ВУ-3 произвольное значение, записать его.
- 12. Установить готовность ВУ-3.
- 13. Дождаться останова.
- 14. Нажать продолжение.
- 15. Повторить пункт 6.
- 16. Рассчитать ожидаемое значение переменной X после обработки прерывания.

ВУ-1		ВУ-1				
AC	Ожидание -3X	Реальность	AC	DR KBУ-3	Ожидание	Реальность
-E ₁₆ (-14)	2A ₁₆ (42)	2A ₁₆ (42)	-E ₁₆ (-14)	14 ₁₆ (20)	DE ₁₆ (-34)	DE ₁₆ (-34)
1E ₁₆ (30)	A6 ₁₆ (-90)	A6 ₁₆ (-90)	1E ₁₆ (30)	FF ₁₆ (-1)	1F ₁₆ (31)	1F ₁₆ (31)

Проверка выполнения основного цикла программы.

- 1. Загрузить комплекс программ в память БЭВМ.
- 2. Записать в переменную X минимальное по ОДЗ значение.
- 3. Изменить значения соответствующих точек останова на HLT.
- 4. Запустить программу.
- 5. Дождаться останова.
- 6. Записать текущее значение X из AC.
- 7. Убедиться, что исходное число Х было уменьшено на 3.
- 8. Пройти необходимое количество шагов программы, убедиться, что при уменьшении X на 3, до и после момента, когда он равен минимуму, происходит сброс значения в минимальное по ОДЗ.

AC	Ожидание	Реальность
18 ₁₆ (24)	15 ₁₆ (21)	15 ₁₆ (21)
D8 ₁₆ (-40)	D6 ₁₆ (-42)	D6 ₁₆ (-42)
10 ₁₆ (-128)	D6 ₁₆ (-42)	D6 ₁₆ (-42)

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы, были изучены прерывания в БЭВМ. Проведена практика обработки прерываний с нескольких внешних устройств во время выполнения бесконечного цикла.