# BASS DROP

## Instrukcja użytkownika

Bas 808, bębny, sampler pętli i mikser w przeglądarce. Bez instalowania, bez zakładania konta: otwierasz stronę i robisz bity.





1 Na start
2 Układ ekranu
3 Bas: syntezator i wzór
4 Bębny
5 Sampler i cięcie kawałków
6 Mikser
7 MIDI i skróty klawiszowe
8 Twoje dane
9 Gdy coś nie działa
10 Na telefonie


bass-drop.vercel.app

Wersja z października 2026

# 1 Na start

Bass Drop to hobbystyczne studio do robienia bitów, które działa w całości w przeglądarce. Masz w nim:

- **syntezator basu 808** z 16-krokowym wzorem, glide'em, przesterem, filtrem i efektem wobble,
- **automat perkusyjny** z syntezowanymi bębnami i rolkami na hi-hatach,
- **sampler** na 8 padów, do którego nagrywasz własne pętle albo **wycinasz je automatycznie z dowolnego utworu** (mp3, wav…),
- **mikser** z wyciszaniem, solo i sidechainem od stopy,
- obsługę **kontrolera MIDI** i klawiatury komputera.

## Czego potrzebujesz

- Przeglądarki: **Chrome**, **Edge**, Firefox albo Safari. MIDI działa tylko w Chrome i Edge.
- **Słuchawek albo głośników z subwooferem.** Bas 808 siedzi w okolicach 40–60 Hz, a głośnik laptopa czy telefonu prawie go nie odda.

## Pierwsze uruchomienie

1. Otwórz **bass-drop.vercel.app**.
2. Kliknij ▶ **GRAJ** w prawym górnym rogu. Usłyszysz przykładowy wzór: bas 808 i bębny.
3. Zmień preset basu (np. **Brudne 808** albo **Wobble**) i pokręć gałkami. Zmiany słychać od razu.
4. Klikaj w siatkę wzoru i bębnów, żeby zmienić rytm. Spacja zatrzymuje i wznawia granie.

> **Dlaczego nic nie słychać?** Przeglądarki pozwalają stronie zagrać dźwięk dopiero po kliknięciu. Jeśli zobaczysz czerwony przycisk **KLIKNIJ, ŻEBY WŁĄCZYĆ DŹWIĘK**, kliknij go albo dowolne miejsce na stronie.

# 2 Układ ekranu

U góry jest pasek, który zostaje na miejscu, gdy przewijasz stronę:




Górny pasek: start i stop, tempo, nagrywanie i zakładki sekcji.

| Element | Co robi |
|---|---|
| **▶ GRAJ / ■ STOP** | Uruchamia i zatrzymuje wzór basu i bębnów (skrót: `spacja`). |
| **BPM** | Tempo w uderzeniach na minutę, od 50 do 200. Wpisz liczbę i naciśnij Enter. |
| **● NAGRAJ** | Nagrywa to, co słychać, do nowego nagrania (skrót: `R`). Ustawienia nagrywania są w sekcji Sampler. |

## Sekcje


Aplikacja ma pięć zakładek. Widać jedną naraz, a przełączanie nie przerywa grania:

| Zakładka | Co w niej jest |
|---|---|
| **Bas** | presety, ekran z przebiegiem, gałki syntezatora, wzór 16 kroków, klawiatura |
| **Bębny** | siatka bębnów i brzmienie każdego bębna |
| **Sampler** | pady, cięcie utworów na pętle, nagrywanie, lista nagrań |
| **Mikser** | głośność kanałów, wyciszanie, solo, sidechain |
| **Więcej** | kontroler MIDI, skróty klawiszowe |


Mała **kropka przy nazwie zakładki** mówi, że coś się w niej dzieje: pomarańczowa przy Samplerze, gdy grają pady, czerwona pulsująca podczas nagrywania, żółta przy Mikserze, gdy któryś kanał jest wyciszony albo na solo. Zakładki przełączysz też skrótem `Shift+1` … `Shift+5`. Aplikacja pamięta, w której sekcji skończyłeś.

# 3 Bas: syntezator i wzór

## Presety i ekran




Preset to gotowe ustawienie wszystkich gałek. Zacznij od niego, a potem dostrajaj gałkami. Po zmianie dowolnej gałki podświetlenie presetu znika.




Ekran: po lewej przebieg dźwięku, po prawej widmo z zaznaczoną częstotliwością i nutą podstawową.

## Gałki




**Przeciągnij gałkę w górę lub w dół**, żeby zmienić wartość. **Dwuklik** przywraca wartość domyślną.

| Gałka | Co robi |
|---|---|
| **Barwa** | Od czystego, okrągłego sinusa do jaśniejszej piły. |
| **Klik** | Krótki trzask na początku nuty. Pomaga usłyszeć bas na małych głośnikach. |
| **Spadek, Czas spadku** | Nuta zaczyna się wyżej i szybko zjeżdża na właściwą wysokość. To charakterystyczny „kop" basu 808. |
| **Glide** | Jak długo trwa płynne przejście z nuty na nutę przy slidzie. |
| **Zjazd, Czas zjazdu** | Po zagraniu nuta powoli zjeżdża w dół albo podjeżdża w górę o podaną liczbę półtonów. |
| **Atak, Wybrzmienie, Podtrzym., Puszczenie** | Głośność w czasie: jak szybko nuta wchodzi, jak opada, na jakim poziomie się trzyma i jak gaśnie po puszczeniu. |
| **Długość nuty** | Ile kroków wzoru trwa każda nuta. |


| | |
|---|---|
| **Przester** | Brud i nasycenie. Przy dużych wartościach bas robi się agresywny. |
| **Filtr, Rezonans** | Obcina górę pasma. Rezonans podbija częstotliwość odcięcia. |
| **Obwiednia filtra** | Filtr otwiera się na początku nuty i zamyka. |
| **Tempo LFO, Głębokość** | Wobble: rytmiczne „falowanie" filtra. Głębokość ustawisz też kółkiem modulacji na kontrolerze MIDI. |

## Wzór 16 kroków




- Jeden wiersz to jedna nuta (gama F-moll), jedna kolumna to jeden krok. 16 kroków = jeden takt.
- **Kliknij pole**, żeby wstawić nutę. Ponowne kliknięcie ją usuwa. Gdy wzór stoi, kliknięta nuta od razu zagra.
- Przycisk **↗ w rzędzie „slide"** sprawia, że nuta płynnie przejeżdża z poprzedniej, zamiast zaczynać się od nowa.
- Kursor odtwarzania pokazuje, który krok właśnie gra. **WYCZYŚĆ WZÓR** usuwa wszystkie nuty basu.

## Klawiatura




Graj myszą, palcem albo klawiaturą komputera: rząd `A W S E D F T G Y H U J K` to kolejne klawisze, `Z` / `X` zmienia oktawę. Dwa klawisze wciśnięte jeden po drugim (legato) dają slide.

# 4 Bębny




1. Wybierz u góry, co ma wstawiać kliknięcie: **UDERZENIE**, **ROLKA 1/32** (2 uderzenia na krok), **TRIOLI** (3) albo **ROLKA 1/64** (4).
2. Klikaj w kroki. Kliknięcie tym samym rodzajem w zajęty krok usuwa uderzenie. Rolki są oznaczone ×2, 3 i ×4.
3. Kliknij **nazwę ścieżki** (np. Werbel), żeby odsłuchać jej dźwięk.

Pod siatką każdy bęben ma trzy gałki: **Głośność**, **Strój** (wysokość w półtonach) i **Długość** (krótszy albo dłuższy wybrzmiewający dźwięk). Zamknięty hi-hat ucina otwarty, jak w prawdziwym zestawie.

> **Wskazówka:** rolki najlepiej brzmią na hi-hacie. Kilka rolek trioli pod koniec taktu to klasyczny zabieg trapowy.

# 5 Sampler i cięcie kawałków

## Pady





Osiem padów odpalisz kliknięciem, klawiszami `1`–`8` albo padami kontrolera MIDI. Kliknięty pad staje się wybrany (biała ramka), a po prawej widać jego ustawienia:

- **Przebieg z uchwytami**: przeciągnij pomarańczowe znaczniki, żeby przyciąć początek i koniec.
- **Pętla**: dźwięk gra w kółko albo raz.
- **Tryb**: *Włącz / wyłącz* (pierwsze kliknięcie startuje, drugie zatrzymuje), *Gra, póki trzymasz* albo *Odpal od początku* (każde kliknięcie gra od nowa).
- **Startuj na bicie, gdy gra wzór**: pad wchodzi równo na najbliższą ćwierćnutę, więc pętle nie rozjeżdżają się z rytmem.
- **Wysokość** (±24 półtony) i **Głośność**. **CAŁE NAGRANIE** cofa przycięcie, **OPRÓŻNIJ PAD** zdejmuje z niego nagranie.

## Kawałek → pętle: automatyczne cięcie utworu

Wczytaj dowolny utwór, a aplikacja sama znajdzie jego tempo i takty, i pozwoli wyciąć z niego pętle albo pojedyncze uderzenia na pady.





Utwór po wczytaniu: cały przebieg z numerami taktów (u góry), zaznaczone takty w zbliżeniu (niżej) i przyciski do cięcia.

1. Kliknij **WCZYTAJ PLIK** albo **przeciągnij plik w dowolne miejsce strony** (mp3, wav, m4a, ogg). Po kilku sekundach zobaczysz przebieg z siatką taktów i wykryte tempo.
2. Wybierz długość pętli (**1 TAKT** … **8 TAKTÓW**) i **kliknij w przebieg**, żeby zaznaczyć miejsce. Strzałki ‹ › przesuwają zaznaczenie.
3. Posłuchaj: **▶ ODSŁUCHAJ PĘTLĘ**.
4. Kliknij **NA PAD N**, żeby wrzucić pętlę na wybrany pad, albo **8 KOLEJNYCH PĘTLI NA PADY 1–8**, żeby w jednym ruchu wypełnić wszystkie pady.

**Dopasuj pętle do tempa projektu** (domyślnie włączone) przyspiesza albo zwalnia pętlę tak, żeby miała dokładnie tyle taktów w tempie projektu. Zmienia się wtedy trochę wysokość, jak na gramofonie, a pod spodem widać, o ile półtonów. Jeśli to dużo, kliknij **USTAW TEMPO PROJEKTU**, żeby projekt grał w tempie utworu.

> **Gdy siatka nie pasuje:** czasem tempo wychodzi o połowę za wolne albo dwa razy za szybkie (np. drum and bass 174 BPM wykrywa się jako 87). Kliknij **2×** albo **½×**. Gdy pierwszy takt nie zaczyna się na stopie, przesuń siatkę o ćwierćnutę **‹ 1/4 1/4 ›** albo dostrój ją o 10 ms. Tempo możesz też wpisać ręcznie.





Tryb „Pojedyncze uderzenia": kolorowe znaczniki to wykryte uderzenia, ponumerowane tak jak pady, na które trafią.

W trybie **POJEDYNCZE UDERZENIA** aplikacja znajduje każde uderzenie w zaznaczonych taktach. **Kliknij uderzenie na przebiegu**, żeby je odsłuchać. Suwak **Czułość** decyduje, czy liczą się też ciche dźwięki. **UDERZENIA NA PADY 1–8** rozkłada pierwsze osiem uderzeń na pady w trybie „odpal od początku": możesz z nich zagrać własny rytm.

Sam wczytany utwór nie jest zapisywany. Zapisują się tylko wycięte fragmenty.


## Nagrywanie




- **Źródło**: *Wyjście apki* nagrywa wszystko, co słychać (bas, bębny, pady), a *Mikrofon / wejście liniowe* nagrywa z mikrofonu.
- **Długość**: *Wolna* nagrywa od kliknięcia do kliknięcia. Przy *1, 2, 4 lub 8 taktach* nagranie trwa dokładnie tyle i zaczyna się od pierwszego kroku wzoru, więc zapętla się bez przeskoku. Jeśli wzór stoi, nagrywanie go uruchomi, a jeśli gra, poczeka na początek taktu.
- Gotowe nagranie samo trafia na wybrany pad, jeśli jest pusty, albo na pierwszy wolny.

## Nagrania

Wszystkie nagrania i wycięte pętle są na liście. Możesz zmienić nazwę (kliknij w nią), odsłuchać, wrzucić na wybrany pad, pobrać jako plik **WAV** albo usunąć (aplikacja zapyta o potwierdzenie).



# 6 Mikser





Każde źródło ma swój kanał: **Bas**, **Bębny** i osiem **padów**. Na końcu jest **Master**, czyli głośność całości.

- **Suwak** ustawia głośność kanału. **Dwuklik** na suwaku wraca do 0 dB.
- **Miernik** obok suwaka pokazuje poziom na żywo. Czerwony szczyt oznacza, że kanał jest za głośno.
- **M** wycisza kanał, **S** (solo) zostawia słyszalne tylko kanały z solo.
- **SC** włącza **sidechain**: każde uderzenie stopy na chwilę przycisza ten kanał. Dzięki temu bas 808 i stopa nie zlewają się w jedno, a pętle zaczynają „pompować" w rytm.

W ramce **Sidechain od stopy** ustawisz **Siłę** (jak mocno przycisza) i **Powrót** (jak szybko wraca głośność). Pasek pod przyciskami kanału pokazuje, jak bardzo sidechain akurat go przycisza.

# 7 MIDI i skróty klawiszowe

## Kontroler MIDI




Podłącz klawiaturę MIDI przez USB i otwórz aplikację w **Chrome** albo **Edge**. Przeglądarka zapyta o dostęp do urządzeń MIDI: zgódź się. Kontroler pojawi się sam.

- **Wejście**: wszystkie podłączone urządzenia albo jedno wybrane. **Transpozycja** przesuwa klawiaturę o oktawy, **Pitch bend** ustawia zakres kółka wysokości. **Dynamika** sprawia, że mocniej zagrana nuta jest głośniejsza.
- **PRZYPISZ GAŁKI**: kliknij gałkę na ekranie, a potem porusz pokrętłem na kontrolerze. Od teraz to pokrętło steruje tą gałką. Możesz przypisać kilka po kolei, a na koniec kliknij **GOTOWE**. **USUŃ PRZYPISANIA** czyści wszystkie.
- Kółko modulacji steruje wobble, pedał sustain przytrzymuje nutę, a **pady na kanale 10** (nuty 36–43) odpalają pady samplera.
- **WYCISZ WSZYSTKO** zatrzymuje zawieszone nuty.

## Skróty klawiszowe

| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| `Spacja` | start i stop wzoru |
| `A` `W` `S` `E` `D` `F` `T` `G` `Y` `H` `U` `J` `K` | klawisze syntezatora (dwa naraz = slide) |
| `Z` / `X` | oktawa niżej / wyżej |
| `1` – `8` | pady samplera |
| `R` | nagrywanie |
| `Shift+1` … `5` | sekcje: Bas, Bębny, Sampler, Mikser, Więcej |

Skróty działają w każdej sekcji, z wyjątkiem chwil, gdy piszesz w polu tekstowym (np. nazwa nagrania albo BPM).

# 8 Twoje dane


- **Wszystko zostaje w Twojej przeglądarce**: wzory, ustawienia, pady i nagrania. Nagrania nie są wysyłane na żaden serwer, a inni użytkownicy nie widzą Twoich plików.
- Strona liczy tylko **anonimowe odwiedziny** (Vercel Web Analytics): ile osób weszło, z jakiego kraju i urządzenia. Bez ciasteczek i bez śledzenia między stronami.
- Dane są przypisane do **urządzenia i przeglądarki**. Nagrania z telefonu nie pojawią się na komputerze.
- Wyczyszczenie danych przeglądarki albo tryb prywatny usuwa nagrania. **Ważne nagrania pobierz jako WAV** (przycisk przy nagraniu na liście).

# 9 Gdy coś nie działa


| Problem | Rozwiązanie |
|---|---|
| **Nic nie słychać** | Kliknij gdziekolwiek na stronie albo czerwony przycisk „Kliknij, żeby włączyć dźwięk". Sprawdź głośność systemu, a na iPhonie przełącznik wyciszenia. |
| **Bas jest ledwo słyszalny** | Użyj słuchawek. Możesz też podkręcić gałkę **Klik** albo **Przester**, które dodają basowi wyższych tonów. |
| **Mierniki świecą na czerwono** | Ścisz kanały suwakami w mikserze albo zmniejsz Master. |
| **Nie widzi kontrolera MIDI** | Użyj Chrome lub Edge, zezwól stronie na urządzenia MIDI (ikona kłódki przy adresie) i podłącz kontroler przed otwarciem strony albo kliknij **POŁĄCZ MIDI**. |
| **Złe tempo po wczytaniu utworu** | Przyciski **2×** / **½×**, przesunięcie siatki albo wpisanie tempa ręcznie (rozdział 5). |
| **Pętla rozjeżdża się z rytmem** | Włącz „Dopasuj pętle do tempa projektu" przed cięciem i „Startuj na bicie, gdy gra wzór" przy padzie. |
| **Zniknęły nagrania** | Dane przeglądarki zostały wyczyszczone albo używasz innej przeglądarki lub trybu prywatnego. Na przyszłość pobieraj ważne nagrania jako WAV. |

# 10 Na telefonie

Bass Drop działa też na telefonie. Sekcje przełączasz paskiem na dole ekranu, w zasięgu kciuka. Siatki wzoru i bębnów przewijają się poziomo palcem. Gałki obsługujesz przeciągając palcem w górę i w dół.




Bas




Bębny




Sampler z pętlami

> **Na iPhonie:** jeśli nic nie słychać, wyłącz przełącznik wyciszenia z boku telefonu. Safari wycisza wtedy dźwięk stron.