BASS DROP

Instrukcja użytkownika

Bas 808, bębny, sampler pętli i mikser w przeglądarce. Bez instalowania, bez zakładania konta: otwierasz stronę i robisz bity.



1 Na start
2 Układ ekranu
3 Bas: syntezator i wzór
4 Bębny
5 Sampler i cięcie kawałków
6 Mikser
7 MIDI i skróty klawiszowe
8 Twoje dane
9 Gdy coś nie działa
10 Na telefonie

bass-drop.vercel.app

Wersja z października 2026

1 Na start

Bass Drop to hobbystyczne studio do robienia bitów, które działa w całości w przeglądarce. Masz w nim:

- **syntezator basu 808** z 16-krokowym wzorem, glide'em, przesterem, filtrem i efektem wobble,
- **automat perkusyjny** z syntezowanymi bębnami i rolkami na hi-hatach,
- **sampler** na 8 padów, do którego nagrywasz własne pętle albo **wycinasz je automatycznie z dowolnego utworu** (mp3, wav…),
- **mikser** z wyciszaniem, solo i sidechainem od stopy,
- obsługę **kontrolera MIDI** i klawiatury komputera.

Czego potrzebujesz

- Przeglądarki: **Chrome**, **Edge**, Firefox albo Safari. MIDI działa tylko w Chrome i Edge.
- **Słuchawek albo głośników z subwooferem.** Bas 808 siedzi w okolicach 40–60 Hz, a głośnik laptopa czy telefonu prawie go nie odda.

Pierwsze uruchomienie

1. Otwórz **bass-drop.vercel.app**.
2. Kliknij ▶ **GRAJ** w prawym górnym rogu. Usłyszysz przykładowy wzór: bas 808 i bębny.
3. Zmień preset basu (np. **Brudne 808** albo **Wobble**) i pokręć gałkami. Zmiany słychać od razu.
4. Klikaj w siatkę wzoru i bębnów, żeby zmienić rytm. Spacja zatrzymuje i wznawia granie.

> **Dlaczego nic nie słychać?** Przeglądarki pozwalają stronie zagrać dźwięk dopiero po kliknięciu. Jeśli zobaczysz czerwony przycisk **KLIKNIJ, ŻEBY WŁĄCZYĆ DŹWIĘK**, kliknij go albo dowolne miejsce na stronie.

2 Układ ekranu

U góry jest pasek, który zostaje na miejscu, gdy przewijasz stronę:



Górny pasek: start i stop, tempo, nagrywanie i zakładki sekcji.

Element	Co robi
▶ GRAJ / ■ STOP	Uruchamia i zatrzymuje wzór basu i bębnów (skrót: `spacja`).
BPM	Tempo w uderzeniach na minutę, od 50 do 200. Wpisz liczbę i naciśnij Enter.
● NAGRAJ	Nagrywa to, co słychać, do nowego nagrania (skrót: `R`). Ustawienia nagrywania są w sekcji Sampler.

Sekcje


Aplikacja ma pięć zakładek. Widać jedną naraz, a przełączanie nie przerywa grania:

Zakładka	Co w niej jest
Bas	presety, ekran z przebiegiem, gałki syntezatora, wzór 16 kroków, klawiatura
Bębny	siatka bębnów i brzmienie każdego bębna
Sampler	pady, cięcie utworów na pętle, nagrywanie, lista nagrań
Mikser	głośność kanałów, wyciszanie, solo, sidechain
Więcej	kontroler MIDI, skróty klawiszowe


Mała **kropka przy nazwie zakładki** mówi, że coś się w niej dzieje: pomarańczowa przy Samplerze, gdy grają pady, czerwona pulsująca podczas nagrywania, żółta przy Mikserze, gdy któryś kanał jest wyciszony albo na solo. Zakładki przełączysz też skrótem `Shift+1` … `Shift+5`. Aplikacja pamięta, w której sekcji skończyłeś.

3 Bas: syntezator i wzór

Presety i ekran



Preset to gotowe ustawienie wszystkich gałek. Zacznij od niego, a potem dostrajaj gałkami. Po zmianie dowolnej gałki podświetlenie presetu znika.



Ekran: po lewej przebieg dźwięku, po prawej widmo z zaznaczoną częstotliwością i nutą podstawową.

Gałki



Przeciągnij gałkę w górę lub w dół, żeby zmienić wartość. **Dwuklik** przywraca wartość domyślną.

Gałka	Co robi
Barwa	Od czystego, okrągłego sinusa do jaśniejszej piły.
Klik	Krótki trzask na początku nuty. Pomaga usłyszeć bas na małych głośnikach.
Spadek, Czas spadku	Nuta zaczyna się wyżej i szybko zjeżdża na właściwą wysokość. To charakterystyczny „kop" basu 808.
Glide	Jak długo trwa płynne przejście z nuty na nutę przy slidzie.
Zjazd, Czas zjazdu	Po zagraniu nuta powoli zjeżdża w dół albo podjeżdża w górę o podaną liczbę półtonów.
Atak, Wybrzmienie, Podtrzym., Puszczenie	Głośność w czasie: jak szybko nuta wchodzi, jak opada, na jakim poziomie się trzyma i jak gaśnie po puszczeniu.


Długość nuty	Ile kroków wzoru trwa każda nuta.
Przester	Brud i nasycenie. Przy dużych wartościach bas robi się agresywny.
Filtr, Rezonans	Obcina górę pasma. Rezonans podbija częstotliwość odcięcia.
Obwiednia filtra	Filtr otwiera się na początku nuty i zamyka.
Tempo LFO, Głębokość	Wobble: rytmiczne „falowanie" filtra. Głębokość ustawisz też kółkiem modulacji na kontrolerze MIDI.

Wzór 16 kroków



- Jeden wiersz to jedna nuta (gama F-moll), jedna kolumna to jeden krok. 16 kroków = jeden takt.
- **Kliknij pole**, żeby wstawić nutę. Ponowne kliknięcie ją usuwa. Gdy wzór stoi, kliknięta nuta od razu zagra.
- Przycisk **↗ w rzędzie „slide"** sprawia, że nuta płynnie przejeżdża z poprzedniej, zamiast zaczynać się od nowa.
- Kursor odtwarzania pokazuje, który krok właśnie gra. **WYCZYŚĆ WZÓR** usuwa wszystkie nuty basu.

Klawiatura



Graj myszą, palcem albo klawiaturą komputera: rząd `A W S E D F T G Y H U J K` to kolejne klawisze, `Z` / `X` zmienia oktawę. Dwa klawisze wciśnięte jeden po drugim (legato) dają slide.

4 Bębny



1. Wybierz u góry, co ma wstawiać kliknięcie: **UDERZENIE**, **ROLKA 1/32** (2 uderzenia na krok), **TRIOLI** (3) albo **ROLKA 1/64** (4).
2. Klikaj w kroki. Kliknięcie tym samym rodzajem w zajęty krok usuwa uderzenie. Rolki są oznaczone ×2, 3 i ×4.
3. Kliknij **nazwę ścieżki** (np. Werbel), żeby odsłuchać jej dźwięk.

Pod siatką każdy bęben ma trzy gałki: **Głośność**, **Strój** (wysokość w półtonach) i **Długość** (krótszy albo dłuższy wybrzmiewający dźwięk). Zamknięty hi-hat ucina otwarty, jak w prawdziwym zestawie.

> **Wskazówka:** rolki najlepiej brzmią na hi-hacie. Kilka rolek trioli pod koniec taktu to klasyczny zabieg trapowy.

5 Sampler i cięcie kawałków

Pady




Osiem padów odpalisz kliknięciem, klawiszami `1`–`8` albo padami kontrolera MIDI. Kliknięty pad staje się wybrany (biała ramka), a po prawej widać jego ustawienia:

- **Przebieg z uchwytami**: przeciągnij pomarańczowe znaczniki, żeby przyciąć początek i koniec.
- **Pętla**: dźwięk gra w kółko albo raz.
- **Tryb**: *Włącz / wyłącz* (pierwsze kliknięcie startuje, drugie zatrzymuje), *Gra, póki trzymasz* albo *Odpal od początku* (każde kliknięcie gra od nowa).
- **Startuj na bicie, gdy gra wzór**: pad wchodzi równo na najbliższą ćwierćnutę, więc pętle nie rozjeżdżają się z rytmem.
- **Wysokość** (±24 półtony) i **Głośność**. **CAŁE NAGRANIE** cofa przycięcie, **OPRÓŻNIJ PAD** zdejmuje z niego nagranie.

Kawałek → pętle: automatyczne cięcie utworu

Wczytaj dowolny utwór, a aplikacja sama znajdzie jego tempo i takty, i pozwoli wyciąć z niego pętle albo pojedyncze uderzenia na pady.




Utwór po wczytaniu: cały przebieg z numerami taktów (u góry), zaznaczone takty w zbliżeniu (niżej) i przyciski do cięcia.

1. Kliknij **WCZYTAJ PLIK** albo **przeciągnij plik w dowolne miejsce strony** (mp3, wav, m4a, ogg). Po kilku sekundach zobaczysz przebieg z siatką taktów i wykryte tempo.
2. Wybierz długość pętli (**1 TAKT** … **8 TAKTÓW**) i **kliknij w przebieg**, żeby zaznaczyć miejsce. Strzałki ‹ › przesuwają zaznaczenie.
3. Posłuchaj: **▶ ODSŁUCHAJ PĘTLĘ**.
4. Kliknij **NA PAD N**, żeby wrzucić pętlę na wybrany pad, albo **8 KOLEJNYCH PĘTLI NA PADY 1–8**, żeby w jednym ruchu wypełnić wszystkie pady.

Dopasuj pętle do tempa projektu (domyślnie włączone) przyspiesza albo zwalnia pętlę tak, żeby miała dokładnie tyle taktów w tempie projektu. Zmienia się wtedy trochę wysokość, jak na gramofonie, a pod spodem widać, o ile półtonów. Jeśli to dużo, kliknij **USTAW TEMPO PROJEKTU**, żeby projekt grał w tempie utworu.

> **Gdy siatka nie pasuje:** czasem tempo wychodzi o połowę za wolne albo dwa razy za szybkie (np. drum and bass 174 BPM wykrywa się jako 87). Kliknij **2×** albo **½×**. Gdy pierwszy takt nie zaczyna się na stopie, przesuń siatkę o ćwierćnutę **‹ 1/4 1/4 ›** albo dostrój ją o 10 ms. Tempo możesz też wpisać ręcznie.




Tryb „Pojedyncze uderzenia": kolorowe znaczniki to wykryte uderzenia, ponumerowane tak jak pady, na które trafią.

W trybie **POJEDYNCZE UDERZENIA** aplikacja znajduje każde uderzenie w zaznaczonych taktach. **Kliknij uderzenie na przebiegu**, żeby je odsłuchać. Suwak **Czułość** decyduje, czy liczą się też ciche dźwięki. **UDERZENIA NA PADY 1–8** rozkłada pierwsze osiem uderzeń na pady w trybie „odpal od początku": możesz z nich zagrać własny rytm.

Sam wczytany utwór nie jest zapisywany. Zapisują się tylko wycięte fragmenty.


Nagrywanie



- **Źródło**: *Wyjście apki* nagrywa wszystko, co słychać (bas, bębny, pady), a *Mikrofon / wejście liniowe* nagrywa z mikrofonu.
- **Długość**: *Wolna* nagrywa od kliknięcia do kliknięcia. Przy *1, 2, 4 lub 8 taktach* nagranie trwa dokładnie tyle i zaczyna się od pierwszego kroku wzoru, więc zapętla się bez przeskoku. Jeśli wzór stoi, nagrywanie go uruchomi, a jeśli gra, poczeka na początek taktu.
- Gotowe nagranie samo trafia na wybrany pad, jeśli jest pusty, albo na pierwszy wolny.

Nagrania

Wszystkie nagrania i wycięte pętle są na liście. Możesz zmienić nazwę (kliknij w nią), odsłuchać, wrzucić na wybrany pad, pobrać jako plik **WAV** albo usunąć (aplikacja zapyta o potwierdzenie).



6 Mikser




Każde źródło ma swój kanał: **Bas**, **Bębny** i osiem **padów**. Na końcu jest **Master**, czyli głośność całości.

- **Suwak** ustawia głośność kanału. **Dwuklik** na suwaku wraca do 0 dB.
- **Miernik** obok suwaka pokazuje poziom na żywo. Czerwony szczyt oznacza, że kanał jest za głośno.
- **M** wycisza kanał, **S** (solo) zostawia słyszalne tylko kanały z solo.
- **SC** włącza **sidechain**: każde uderzenie stopy na chwilę przycisza ten kanał. Dzięki temu bas 808 i stopa nie zlewają się w jedno, a pętle zaczynają „pompować" w rytm.

W ramce **Sidechain od stopy** ustawisz **Siłę** (jak mocno przycisza) i **Powrót** (jak szybko wraca głośność). Pasek pod przyciskami kanału pokazuje, jak bardzo sidechain akurat go przycisza.

7 MIDI i skróty klawiszowe

Kontroler MIDI



Podłącz klawiaturę MIDI przez USB i otwórz aplikację w **Chrome** albo **Edge**. Przeglądarka zapyta o dostęp do urządzeń MIDI: zgódź się. Kontroler pojawi się sam.

- **Wejście**: wszystkie podłączone urządzenia albo jedno wybrane. **Transpozycja** przesuwa klawiaturę o oktawy, **Pitch bend** ustawia zakres kółka wysokości. **Dynamika** sprawia, że mocniej zagrana nuta jest głośniejsza.
- **PRZYPISZ GAŁKI**: kliknij gałkę na ekranie, a potem porusz pokrętłem na kontrolerze. Od teraz to pokrętło steruje tą gałką. Możesz przypisać kilka po kolei, a na koniec kliknij **GOTOWE**. **USUŃ PRZYPISANIA** czyści wszystkie.
- Kółko modulacji steruje wobble, pedał sustain przytrzymuje nutę, a **pady na kanale 10** (nuty 36–43) odpalają pady samplera.
- **WYCISZ WSZYSTKO** zatrzymuje zawieszone nuty.

Skróty klawiszowe

Klawisz	Działanie
`Spacja`	start i stop wzoru
`A` `W` `S` `E` `D` `F` `T` `G` `Y` `H` `U` `J` `K`	klawisze syntezatora (dwa naraz = slide)
`Z` / `X`	oktawa niżej / wyżej
`1` – `8`	pady samplera
`R`	nagrywanie
`Shift+1` … `5`	sekcje: Bas, Bębny, Sampler, Mikser, Więcej

Skróty działają w każdej sekcji, z wyjątkiem chwil, gdy piszesz w polu tekstowym (np. nazwa nagrania albo BPM).

8 Twoje dane

- **Wszystko zostaje w Twojej przeglądarce**: wzory, ustawienia, pady i nagrania. Nagrania nie są wysyłane na żaden serwer, a inni użytkownicy nie widzą Twoich plików.
- Strona liczy tylko **anonimowe odwiedziny** (Vercel Web Analytics): ile osób weszło, z jakiego kraju i urządzenia. Bez ciasteczek i bez śledzenia między stronami.
- Dane są przypisane do **urządzenia i przeglądarki**. Nagrania z telefonu nie pojawią się na komputerze.
- Wyczyszczenie danych przeglądarki albo tryb prywatny usuwa nagrania. **Ważne nagrania pobierz jako WAV** (przycisk przy nagraniu na liście).

9 Gdy coś nie działa


Problem	Rozwiązanie
Nic nie słychać	Kliknij gdziekolwiek na stronie albo czerwony przycisk „Kliknij, żeby włączyć dźwięk". Sprawdź głośność systemu, a na iPhonie przełącznik wyciszenia.
Bas jest ledwo słyszalny	Użyj słuchawek. Możesz też podkręcić gałkę **Klik** albo **Przester**, które dodają basowi wyższych tonów.
Mierniki świecą na czerwono	Ścisz kanały suwakami w mikserze albo zmniejsz Master.
Nie widzi kontrolera MIDI	Użyj Chrome lub Edge, zezwól stronie na urządzenia MIDI (ikona kłódki przy adresie) i podłącz kontroler przed otwarciem strony albo kliknij **POŁĄCZ MIDI**.
Złe tempo po wczytaniu utworu	Przyciski **2×** / **½×**, przesunięcie siatki albo wpisanie tempa ręcznie (rozdział 5).
Pętla rozjeżdża się z rytmem	Włącz „Dopasuj pętle do tempa projektu" przed cięciem i „Startuj na bicie, gdy gra wzór" przy padzie.
Zniknęły nagrania	Dane przeglądarki zostały wyczyszczone albo używasz innej przeglądarki lub trybu prywatnego. Na przyszłość pobieraj ważne nagrania jako WAV.

10 Na telefonie

Bass Drop działa też na telefonie. Sekcje przełączasz paskiem na dole ekranu, w zasięgu kciuka. Pasek presetów oraz siatki wzoru i bębnów przewijają się poziomo palcem. Gałki obsługujesz przeciągając palcem w górę i w dół.



Bas



Bębny



Sampler z pętlami

> **Na iPhonie:** jeśli nic nie słychać, wyłącz przełącznik wyciszenia z boku telefonu. Safari wycisza wtedy dźwięk stron.