

Cisco Router Configuration Commands – CLI Cheat Sheet

Résumé des commandes les plus utilisées sur les routeurs Cisco (IOS).

🔍 Show / Verification Commands

```
show version                # Infos sur l'IOS, le modèle, etc.
show flash:                 # Infos sur la mémoire flash
show ip interface brief     # Statut et adresses IP des interfaces
show ip protocols           # Protocoles de routage configurés
show ip route               # Table de routage
show cdp neighbors          # Infos sur les appareils connectés
show cdp neighbors detail   # Détails sur les voisins CDP
show running-config         # Configuration active
show startup-config         # Config NVRAM (au démarrage)
show history                # Historique des commandes
show tech-support           # Infos complètes pour support technique Cisco
```

Sauvegarde et Suppression de Configuration

```
copy running-config startup-config # Sauvegarder la config en cours
copy running-config tftp:         # Sauvegarder vers un serveur TFTP
copy tftp: running-config        # Restaurer depuis un TFTP
erase startup-config              # Supprimer la config de démarrage
```

Nom du périphérique

```
hostname MyRouter            # Définir le nom du routeur
```

Sécurité de base

```
enable secret test1          # Mot de passe chiffré pour "enable"

line con 0
password strongconsolepass    # Sécuriser la console
login
```

```
line vty 0 4
password strongtelnetpass
login                                # Sécuriser l'accès Telnet

service password-encryption        # Chiffrer tous les mots de passe
```

Configuration des Interfaces

Interfaces série

```
interface s0/0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no shutdown
```

Interfaces Ethernet

```
interface f0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Routage

Routage statique

```
ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2      # via next hop
ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 serial 0/0/0    # via interface
ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 10.10.10.2 150  # avec distance admin
```

Routage par défaut

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0
```

Routage Dynamique

RIP

```
router rip
version 2
network 10.10.10.0
no auto-summary      # optionnel
```

EIGRP

```
router eigrp 10
network 172.16.10.0 0.0.0.255
no auto-summary
```

OSPF

```
router ospf 10
network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
```

OSPF Authentication

- **Simple (plaintext) :**

```
router ospf 10
area 0 authentication

interface s0/0/0
ip ospf authentication-key 1234
```

- **MD5 :**

```
router ospf 10
area 0 authentication message-digest

interface s0/0/0
ip ospf message-digest-key 10 md5 1234
```

🔍 Commandes de vérification des protocoles de routage

```
show ip route
show ip route rip
show ip eigrp neighbors
show ip eigrp interfaces
```

```
show ip eigrp topology
show ip ospf
show ip ospf interfaces
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
```

× ACL – Access Control Lists

```
access-list 101 deny tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 any eq 80
access-list 101 permit ip any any

interface fastEthernet 1/0
 ip access-group 101 in
```

NAT – Network Address Translation

NAT Dynamique avec surcharge (PAT)

```
interface fastEthernet 1/0
 ip nat inside

interface fastEthernet 1/1
 ip nat outside

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface fastEthernet 1/1 overload
```

NAT Statique

```
interface fastEthernet 1/0
 ip nat inside

interface fastEthernet 1/1
 ip nat outside

ip nat inside source static 192.168.1.1 50.1.1.1
```

Proxy ARP

```
interface f0/1
 ip proxy-arp
```

Active le proxy ARP sur l'interface

```
no ip proxy-arp          # Désactive le proxy ARP (par défaut sur
certaines interfaces)
```