INVOICY FRAMEWORK API

Interface da API

Referência dos métodos HTTP da API que expõe o InvoiCy Framework — emissão de NFC-e e NF-e, eventos, consultas, impressão e configuração

Versão do documento	**1.0**
InvoiCy Framework	**01.50.04**
Data	**Novembro de 2026**

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Sumário

Sobre este documento **3**
- Convenções 3
- Histórico 3

Segurança e autenticação **3**

Visão geral **4**

Conexão **4**

Formato das chamadas **5**
- Requisição 5
- Resposta 5
- Convenção dos retornos numéricos 6

Sequência de uso **6**

Métodos **7**
- Configuração 7
- Emissão, eventos e consultas 7
- Impressão 8
- Documentos pendentes (contingência) 8
- Numeração 8
- Informações e utilitários 9
- Métodos para o Paraguai (SIFEN) 9

Interpretação do retorno da emissão **10**

Exemplos **11**

Limitações desta versão **12**

Sobre este documento

Este documento descreve a interface HTTP da **InvoiCy Framework API**: como chamar os métodos, o formato das requisições e respostas e o significado de cada método. É destinado a desenvolvedores de Aplicativos Comerciais (ERP, PDV, frente de caixa) que vão integrar a emissão de documentos fiscais por meio da API.

A API é uma camada fina sobre o **InvoiCy Framework**: cada método da API chama o método de mesmo nome da biblioteca. O comportamento fiscal (validações, numeração, contingência, parâmetros de configuração, layout do retorno) é o descrito no **Manual de Integração do InvoiCy Framework**, que deve ser consultado em conjunto com este documento. O layout do XML/JSON de emissão está no layout de integração InvoiCy.

Convenções

Termo	Significado
AC	Aplicativo Comercial: ERP, PDV, frente de caixa — o cliente da API.
FW	InvoiCy Framework, a biblioteca que a API executa.
Homologação / Produção	Ambientes de teste (sem valor fiscal) e de emissão com valor fiscal.

> **Atenção** — blocos como este indicam comportamentos que costumam causar erro de integração.

Histórico

Versão	Data	FW	Alterações
1.0	11/2026	01.50.04	Primeira versão.

Segurança e autenticação

> **Atenção** — a API **não tem nenhum mecanismo de autenticação ou autorização**. Não há usuário, senha, token nem chave de acesso, e a comunicação é feita em **HTTP sem criptografia** (sem TLS).

Qualquer programa que alcance a porta da API pode chamar **todos** os métodos, inclusive emitir e cancelar documentos fiscais, alterar o ambiente de emissão (homologação/produção), trocar as credenciais da empresa e alterar a numeração. Os dados trafegam em texto aberto, incluindo as chaves de acesso do InvoiCy e os dados dos destinatários das notas.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

A proteção depende inteiramente do ambiente onde a API é instalada:

Recomendação	Como
Expor a API só para a própria máquina	Publicar a porta apenas em `127.0.0.1` (ex.: `docker run -p 127.0.0.1:3000:3000 ...`) quando o AC roda na mesma máquina.
Restringir a rede	Se o AC estiver em outra máquina, liberar a porta 3000 no firewall **somente** para os endereços dos ACs.
Nunca expor na internet	A API não deve ser acessível a partir da internet, nem por redirecionamento de porta.
Criptografia e autenticação, se necessárias	Colocar à frente da API um proxy reverso (ex.: nginx) com HTTPS e autenticação, e restringir o acesso direto à porta 3000.

Visão geral

```
AC ──HTTP/JSON──► InvoiCy Framework API (porta 3000) ──► InvoiCy Framework ──► InvoiCy / SEFAZ
```

- A API roda em Linux, em um container Docker ou em uma distribuição WSL no Windows, e atende na **porta 3000**.
- O FW é inicializado quando a API sobe e finalizado quando ela é encerrada. As configurações (empresas, ambiente, parâmetros) e a numeração ficam gravadas pelo FW e **não precisam ser refeitas** a cada início.
- **Uma chamada por vez.** As chamadas são executadas em fila, na ordem de chegada: a próxima só começa quando a anterior termina. Durante uma emissão demorada (ex.: SEFAZ lenta), as demais requisições aguardam na fila.
- Uma instância da API corresponde a **uma** instalação do FW. Não execute duas instâncias sobre os mesmos dados.

Conexão

Item	Valor
Endereço base	`http://<host>:3000/api`
Formato	JSON, `Content-Type: application/json` (UTF-8)
Tamanho máximo da requisição	10 MB
Autenticação	Nenhuma (ver Segurança e autenticação)

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2º andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Configure no AC um tempo de espera (*timeout*) de resposta de **pelo menos 60 segundos**: a emissão inclui a comunicação com o InvoiCy/SEFAZ e pode aguardar outras chamadas na fila.

Formato das chamadas

Requisição

Métodos **com parâmetros** usam `POST`, com os parâmetros em uma lista posicional `parametros`, **na ordem** indicada na tabela de cada método:

```
POST /api/ConfiguraInvoicyEx
Content-Type: application/json

{ "parametros": [2, "06354976000149", "<chave de acesso>", "<chave de parceiro>"] }
```

Tipo do parâmetro	Como informar
`int`	Número (`2`) ou texto numérico (`"2"`).
`string`	Texto. XML e JSON de documentos vão como **texto** (com aspas e quebras de linha escapadas no JSON).
opcional	`null` quando não for informado (ex.: parâmetros adicionais de emissão).

Métodos **sem parâmetros** usam `GET`, sem corpo:

```
GET /api/Versao
```

> **Atenção** — XML e JSON de entrada devem ser enviados como **conteúdo**, começando por `<`, `{` ou `[`. O FW interpreta qualquer outro texto como caminho de arquivo, que não existe do lado do AC.

Resposta

Quando o método do FW é executado, a resposta é sempre HTTP **200**:

```
{ "status": "ok", "retorno": "<retorno do método do FW, sempre como texto>" }
```

- `status: "ok"` indica que o método **foi executado**, não que a operação teve sucesso. O resultado da operação está em `retorno` e deve ser interpretado conforme o método.
- `retorno` é sempre texto: um número (`"1"`, `"15004"`), um XML ou um JSON (este último também como texto, que precisa ser convertido pelo AC).

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2º andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Situação	HTTP	Corpo
Método executado	200	`{"status":"ok","retorno":"..."}`
Parâmetros ausentes ou de tipo inválido	500	`{"erro":"<mensagem>"}`
Requisição acima de 10 MB	413	—
Método ou verbo HTTP inexistente	404	página de erro

Convenção dos retornos numéricos

Salvo indicação na tabela do método: **1 = sucesso, 0 = erro**.

> **Atenção** — exceções: `DefineSequencialDFe` retorna **0 em sucesso e 1 em erro**; `EnviaDocumentosPendentes` retorna a quantidade de documentos que **continuam** pendentes; `ImprimeDocumento` retorna a quantidade de documentos impressos; `Versao` retorna a versão (`15004` = 01.50.04).

Sequência de uso

```
1. POST /api/ConfiguraInvoicyEx     ambiente + empresa (uma vez por CNPJ; fica gravado)
2. POST /api/Configura              parâmetros gerais, se necessário (uma vez; fica
gravado)
3. POST /api/EmiteDocumento         emissão (XML) — ou EmiteDocumentoJSON
4. interpretar o retorno            Codigo / SitCodigo (ver "Interpretação do retorno da
emissão")
5. POST /api/ImprimeDocumento       impressão/reimpressão, se o FW imprimir
```

> **Atenção** — configure a empresa (`ConfiguraInvoicyEx`) **antes** da primeira emissão para aquele CNPJ e ambiente. Ver Limitações desta versão.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Métodos

Configuração

Método	HTTP	`parametros`	Retorno
`ConfiguraInvoicyEx`	POST	`[ambiente:int, cnpj, chaveAcesso, chaveParceiro]`	int. **Forma recomendada.** Define o ambiente (1 = produção, 2 = homologação) e cadastra a empresa nesse ambiente. Retorna 0 e não altera nada se o CNPJ for inválido.
`AmbienteEmissao`	POST	`[ambiente:int]`	int. Define o ambiente (1 = produção, 2 = homologação).
`ConfiguraInvoicy`	POST	`[cnpj, chaveAcesso, chaveParceiro]`	int. Cadastra a empresa no ambiente **já configurado** — chame `AmbienteEmissao` antes, ou use `ConfiguraInvoicyEx`.
`Configura`	POST	`[nomeParametro, valor]`	int (sempre 1; nomes desconhecidos são aceitos e ignorados). Parâmetros no manual do FW, seção *Parâmetros de configuração*.
`ConfiguraDiretorio`	POST	`[diretorio]`	int. Pasta de trabalho do FW **dentro do servidor da API** (não da máquina do AC). Normalmente não é necessário.

> **Atenção** — `ambiente = 1` (produção) emite documentos com **valor fiscal**. Use `2` (homologação) nos testes.

Emissão, eventos e consultas

Método	HTTP	`parametros`	Retorno
`EmiteDocumento`	POST	`[xmlEntrada, xmlParametros|null]`	XML `<MensagemItem>`. Emissão de NFC-e/NF-e, cancelamento, inutilização ou consulta, conforme o XML de entrada. `xmlParametros`: `<ParametrosAdicionais>` e/ou `<SubstituirDocumento>` (manual do FW).
`EmiteDocumentoJSON`	POST	`[jsonEntrada, jsonParametros|null]`	JSON (texto). Mesma operação, no formato JSON do layout de integração. O JSON de entrada vai como **texto**.
`EmiteContingencia`	POST	`[xmlEntrada]`	XML. Descarta o documento e o reemite em contingência (`tpEmis=9`).

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Impressão

Método	HTTP	parametros	Retorno
`ImprimeDocumento`	POST	`[xmlRecibo]`	int = quantidade impressa. `xmlRecibo`: o retorno da emissão ou o XML autorizado (`nfeProc`).
`ImprimeDocumentoEx`	POST	`[xmlRecibo, xmlParametros]`	int. Idem, com parâmetros de impressão.
`ImprimeTexto`	POST	`[texto]`	int. Texto livre com as tags Framework-HTML.
`AbrirGaveta`	POST	`[pino:int, tON:int, tOFF:int]`	int.
`Servico`	GET	—	int: 0 = ocioso, 1 = imprimindo.

> **Atenção** — a impressora é a configurada no **servidor da API** (`IMPRESSORA_CANAL`). No container, só funcionam impressoras de rede (`SERVIDOR:<ip>,<porta>`) ou o modo `BITMAP`, em que o DANFE volta como imagem Base64 no retorno da emissão para o AC imprimir.

Documentos pendentes (contingência)

Método	HTTP	parametros	Retorno
`RelatorioPendentes`	GET	—	XML com os documentos emitidos em contingência ainda não sincronizados.
`EnviaDocumentosPendentes`	GET	—	int = quantidade que **continua** pendente (0 = todos enviados).
`EnviaDocumentosPendentesQuantidade`	POST	`[quantidade:int]` (≤ 0 = todos)	XML com o resultado.

Numeração

Método	HTTP	parametros	Retorno
`ObtemUltimoSequencialDFe`	POST	`[cnpj, tpAmb:int, tpDoc, serie:int]`	int = último número emitido (0 = nenhum ou parâmetros inválidos). `tpAmb`: 1, 2 ou 0 (ambiente configurado). `tpDoc`: `"NFCe"` ou `"NFe"`.
`DefineSequencialDFe`	POST	`[cnpj, tpAmb:int, tpDoc, serie:int, sequencial:int]`	int — **0 = sucesso, 1 = erro**. `sequencial` = último número já emitido; a próxima emissão usa `sequencial + 1`.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Informações e utilitários

Método	HTTP	parametros	Retorno
`Versao`	GET	—	int. Versão do FW (`15004` = 01.50.04).
`GetModuleIdentity`	GET	—	JSON (texto) com a identificação do módulo do FW que está atendendo (versão, arquivo, plataforma).
`ObtemParametro`	POST	`[id:int]`	Texto/XML. 1 = validade do certificado da empresa configurada; 10 = validade dos certificados de todas as empresas; 2 = modelo, 3 = firmware, 4 = status, 5 = fabricante da impressora.
`ObtemDataHoraUF`	POST	`[uf:int, aplicar:int]`	`yyyy-MM-ddTHH:mm:ss` da UF (código IBGE). Use `aplicar = 0`.
`AtualizaAgora`	GET	—	JSON (texto). Executa na hora um ciclo de atualização automática do FW. Pode demorar.
`ExecuteCommand`	POST	`[comando, parametrosJson]`	JSON (texto) `{"statusCode", "statusDescription", "responseData"}`. Chamada genérica de comandos do FW; `parametrosJson` vai como **texto**.

Métodos para o Paraguai (SIFEN)

Equivalentes em espanhol, para emissão do Documento Electrónico paraguaio.

Método	HTTP	parametros	Retorno
`ConfigurarInvoicyEx`	POST	`[ambiente:int, ruc, codIntegracion, claveAcceso, clavePartner]`	int
`ConfigurarInvoicy`	POST	`[ruc, codIntegracion, claveAcceso, clavePartner]`	int
`AmbienteEmision`	POST	`[ambiente:int]`	int
`Configurar`	POST	`[parametro, valor]`	int
`ConfigurarDirectorio`	POST	`[directorio]`	int
`Emitir`	POST	`[jsonEntrada, jsonParametros]`	JSON (texto)
`ImprimirDE`	POST	`[xmlEntrada]`	int
`InformePendientes`	GET	—	XML
`EnviarDocumentosPendientes`	GET	—	int
`EnviarDocumentosPendientesCantidad`	POST	`[cantidad:int]`	XML
`Version`	GET	—	int

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Interpretação do retorno da emissão

O `retorno` de `EmiteDocumento` é o XML descrito no manual do FW (*Anexo A*):

```
<MensagemItem>
  <Codigo>100</Codigo>
  <Descricao>...</Descricao>
  <Documentos>
    <DocumentosItem>
      <Documento>...</Documento>
    </DocumentosItem>
  </Documentos>
</MensagemItem>
```

Avalie `Codigo` (resultado da comunicação) e, dentro de `Documento`, `Situacao/SitCodigo` (situação do documento):

Operação	`Codigo`	`SitCodigo`	Resultado
Emissão	100	**100, 120 ou 150**	Autorizado.
Emissão	100	108	Emitido em contingência (NFC-e) — válido; será sincronizado.
Cancelamento	100	101	Cancelamento homologado.
Inutilização	100	102	Inutilização homologada.

Qualquer outra combinação significa documento/evento **não** emitido; o motivo está em `SitDescricao`.

> **Atenção** — teste a autorização pelo conjunto **{100, 120, 150}**, nunca por igualdade a 100: a nota autorizada com alerta (120) seria tratada como erro e reemitida.

> **Atenção** — por padrão o conteúdo de `<Documento>` vem com os caracteres escapados (`<`). Com o parâmetro `RETORNO_FORMATO=3` (`Configura`) ele vem sem escape.

> **Atenção** — **não reenvie automaticamente** uma emissão cuja resposta não chegou (timeout, conexão encerrada): o documento pode ter sido autorizado. Consulte a situação antes de reemitir.

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Exemplos

Os exemplos usam homologação e o CNPJ de testes da Migrate.

Versão do FW

```
curl http://localhost:3000/api/Versao
# {"status":"ok","retorno":"15004"}
```

Configurar a empresa

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/ConfiguraInvoicyEx \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"parametros":[2,"06354976000149","<chave de acesso>","<chave de parceiro>"]}'
# {"status":"ok","retorno":"1"}
```

Emitir a partir de um arquivo XML (o `jq` monta o JSON e escapa o XML)

```
jq -n --rawfile xml nfce.xml '{parametros: [$xml, null]}' \
  | curl -X POST http://localhost:3000/api/EmiteDocumento \
         -H "Content-Type: application/json" --data-binary @-
```

Emitir em JavaScript

```
const resp = await fetch('http://localhost:3000/api/EmiteDocumento', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ parametros: [xmlEnvio, null] }),
});
const { status, retorno, erro } = await resp.json();
// retorno = XML <MensagemItem>: avaliar Codigo e SitCodigo
```

Definir a numeração (último número já emitido na série 1 = 3050)

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/DefineSequencialDFe \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"parametros":["06354976000149",2,"NFCe",1,3050]}'
# {"status":"ok","retorno":"0"}   <- 0 = sucesso neste método
```


Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil

Limitações desta versão

> **Atenção** — **emitir para um CNPJ que não foi configurado** no ambiente (com `ConfiguraInvoicyEx`) **interrompe o serviço da API**, por uma falha do FW 01.50.04 já registrada para correção. A requisição recebe a conexão encerrada sem resposta, e a API precisa ser iniciada de novo. Configure todas as empresas antes de emitir.

Limitação	Detalhe
Sem autenticação	Ver Segurança e autenticação.
Uma chamada por vez	A vazão é a de uma emissão por vez; chamadas simultâneas aguardam na fila.
Impressão	Só impressora de rede ou `BITMAP` no container.
Dados do FW dentro da instalação	Configuração, numeração e documentos pendentes de contingência ficam dentro do container/distribuição. **Desinstalar ou reinstalar apaga esses dados.** Antes de reinstalar, envie os pendentes (`EnviaDocumentosPendentes` = 0) e anote a numeração (`ObtemUltimoSequencialDFe`) para restaurá-la com `DefineSequencialDFe` .

Migrate - Rua Padre Cacique, 985, 2° andar, Centro.
CEP 98910-000 - Três de Maio/RS - Brasil
Fone: + 55 11 4240 6556

EVOLUA. TRANSFORME. MOVIMENTE.
migrate.info @migratebrasil