

CRÉATION MASTER




TABLE DES MATIÈRES

I . Préparation PC pour capture.....	1
II. Capture Master.....	2
III. Publication Master.....	3
IV. Mise à jour pour nouveau matériel.....	4
V. Mise à jour image capture.....	5

I . PRÉPARATION PC POUR CAPTURE

Effectuer les mises à jour windows sur le PC

Supprimer les outils de maj constructeur (Dell command update, HP support assistant, etc ...)


Installer les nouvelles applications et copier la source dans Z Informatique

Vérifier les paramètres carte réseau + alimentation

Vérifier que le disque ne soit pas chiffré

Désinstaller antivirus

Supprimer les éléments provenant du store microsoft hors outils capture



II. CAPTURE MASTER

Sur le Serveur MDT :

Dans le deployment Workbench




Dans Deployment shares → MDT Deployment share

Clic droit Propriétés puis onglet rules

Mettre un # devant JoinDomain=lsplb.infra

(penser à décommenter à la fin de la capture)



Sur le PC à capturer :

Aller dans [\\srv-wds\deploymentshare\\$\scripts\litetouch](\\srv-wds\deploymentshare$\scripts\litetouch) (fichier 3ko)

crédentials

Lancement de WinPE

Sélectionner capture

Sysprep



Si erreur se rendre
dans c:\windows\
system32\sysprep\
Panther\setuperr

Pour avoir les logs

Voir ce qui pose
problème (bitlocker, appli, package ...)


Si package ouvrir powershell en admin

Saisir la commande `remove-AppxPackage -Alluser -(nom du package)`



Relancer le litetouch

Une fois le sysprep exécuter le PC redemarre en session admin et capture
l'image




III. PUBLICATION MASTER

Aller dans MDT deployment share puis Operating Systems

Clic droit puis import Operating System

Sélectionner Custom image file

Aller dans Captures chercher l'image capturée



Dans un second temps Aller dans Task sequences

Faire New task sequence


Entrer le nom et l'ID

Sélectionner Standard Client task sequence

Sélectionner l'image .wim dans ILP

Poursuivre jusqu'à la création

C'est terminé



IV. MISE À JOUR POUR NOUVEAU MATÉRIEL

Télécharger les pilotes LAN / Chipset et Graphique et les enregistrer dans un dossier du modèle concerné Dans le D:\Drivers


Pour ajouter les drivers aller dans Deploymentworkbench

Dans MDT deployment share puis out of box drivers

Sélectionner le constructeur puis clic droit import drivers


Sélectionner le dossier source des pilotes D:\Drivers\nom dossier

L'import s'effectue



Pour mettre à jour les image WinPE

Clic droit sur




MDTdploymentshare

puis update deployment share

Optimize the boot image updating process

Pour finir Dans MDT \ images de démarrage faire un clic droit puis remplacer l'image



V. MISE À JOUR IMAGE CAPTURE

À partir de la console Deployment Workbench, créer une nouvelle séquence de tâches (via un clic droit sur "Task Sequences"), dans DeploymentShare.

Commencez par nommer cette séquence de tâches, par exemple "Capture Windows 11" et poursuivre.

Lors de la sélection du template, choisir "Sysprep and Capture".

À l'étape suivante, prendre une image système correspondante à la version à capturer.

Finaliser la création de la séquence de tâche.

Avant d'aller plus loin, accédez aux propriétés de votre DeploymentShare, puis dans l'onglet "Rules", assurez-vous d'avoir la ligne « skipcapture=NO »

