
mnArpee

Felhasználói útmutató

Az akkordod. A te mintád.



Verzió 1.0.0

Vibecoder **Németh Miklós**

github.com/miklosnemeth/mnArpee · Szabad szoftver az AGPL-3.0 alatt

Az mnArpee egy pattern-arpeggiátor. Lenyomsz egy akkordot, az mnArpee pedig egyes hangok mintájaként játssza le. Hangot nem ad: tedd egy szintetizátor elé, és a szintetizátor játssza a hangokat.

```
MIDI-billentyűzet  ->  mnArpee  ->  szintetizátor
 (akkordot tartasz)    (minta)      (játssza a hangokat)
```

Nincsenek Up vagy Down jellegű arp-módok. A teljes mintát lépésről lépésre te rajzolod meg, vagy kiválasztasz egy gyári presetet, és átalakítod.

Telepítés

Windows: futtasd a `mnArpee-<verzió>-win-x64-setup.exe` fájlt. A plugin (VST3) a `C:\Program Files\Common Files\VST3\MNAudio\` mappába kerül (ez a szabványos VST3-mappa saját almappája, amit a DAW-ok átvizsgálnak). Ha nem jelenik meg, indíts új pluginkeresést a DAW-ban. A Standalone program nincs a telepítőben.

A licenc, a readme és ez az útmutató (PDF, Start menü-parancsikonokkal) a `C:\Program Files\MNAudio\mnArpee` mappába kerül. Új verziót a régi fölé is telepíthetsz: a Setup kiírja, melyik verziót találta ("Upgrade: v1.0.0 -> v1.1.0"), régebbire visszalépés előtt rákérdez, és kéri, hogy zárd be a DAW-ot, ha az mnArpee be van töltve.


Eltávolítás: *Beállítások → Alkalmazások → mnArpee → Eltávolítás*. A saját presetjeid (lásd lent) megmaradnak.

Használat DAW-ban

1. Hozz létre egy **sávot**, és tedd rá az **mnArpee**-t.
2. Az a szintetizátor, amelyik a hangokat játssza, az mnArpee **után** kerüljön, ugyanarra a sávra (vagy kösd az mnArpee MIDI-kimenetét a szintetizátor sávjára). Hogy ez hogyan megy, DAW-onként más: keresd a "MIDI effect" vagy a "MIDI output routing" részt a DAW kézikönyvében.
3. Játssz le vagy tarts egy akkordot. Az mnArpee a kiválasztott preset mintáját játssza. Ami nem hang (pitch bend, moduláció, szusztain pedál, ...), az átmegy, és a hangok azon a csatornán mennek ki, amelyiken beérkeztek.

Amikor a DAW játszik, a lépések a dal pozíciójához igazodnak, így a minta mindig az ütemrácshoz illeszkedik. Álló transzportnál az mnArpee saját tempóórával fut, és egy új akkord azonnal elindítja a mintát.

Az ablak



Az mnArpee ablaka

Fentről lefelé:

- **Fejléc.** A logó a verzióval, a preset-választó (a nyilak, a preset neve, **New**, **Save**, **Menu**), a visszavonás és az újra gomb.
- **Értékek.** A minta RATE, OCT, GATE, SWING és STEPS értéke, a jobb szélén pedig a **Latch**, **Group** és **Cut** gombok. Húzd az értéket fel vagy le, vagy használd az egérgörgőt. Az oldalirányú mozgás nem csinál semmit, így az érték nem ugrál, ha mozgatod az egeret.
- **PATTERN.** A lenyomott hangok és az akkord, amit alkotnak (Cmaj7, Am, C/E, G5, ...).
- **A key-mátrix.** Minden oszlop egy lépés; a sorok mondják meg, melyik hangot játssza a lépés.
- **A sávok.** A mátrix alatt: TYPE, OCTAVE, VELOCITY, STEP GATE, RATCHET és CHANCE, lépésenként egy-egy mezővel.

A pluginnak **nincsenek billentyűparancsai**. Soha nem vesz el egy billentyűt a DAW-tól.

A key-ek

Az mnArpee nem ismeri előre a hangjaidat, ezért egy lépés nem azt mondja, hogy "C", hanem hogy "az első key", "a második key" és így tovább. A key-ek a lenyomott hangok:

- A lenyomott hangok magasság szerint rendezettek. A **Key 1** a legalsó hang, a **Key 2** a következő, egészen a **Key 5**-ig.
- Minden lenyomott hang key, ugyanaz a hang más oktávban is (a C3 és a C4 két key). Kapcsold be a **Group**-ot, hogy az azonos hang több oktávban egy key legyen (a legalsó), és egy széles akkord ne

használja el az öt key-t.

- Ha öt hangnál többet tartasz, a legalsó öt a key, a többi kimarad. A PATTERN sáv mutatja a lenyomott hangokat: a **fehér** egy key, a **halvány** a hangnevének key-ébe csoportosult (Group be), a **piros** kimaradt ("+N left out").
- A **Root** a lenyomott akkord alaphangját játssza. Érti a hármashangzatokat, a sus akkordokat, a szeptimeket, a power chordot és a fordításokat is. Ha nem talál akkordot, a legalsó hang a root.
- A **Random** véletlenszerűen választ a key-ek közül.
- Az a key, amelyet nem tartasz (a mintában van Key 4, de te három hangot nyomsz), a **rootot** játssza helyette. Így a minta bármilyen akkordon jól szól.

Kattints egy mátrixcellára, és a lépés arra a sorra kerül. Ugyanarra a cellára újra kattintva a lépés kikapcsol. A Random sor ugyanígy működik: kattintásra a lépés véletlen lesz, újabb kattintásra kikapcsol.

A sávok

Sáv	Mit csinál
TYPE	`Nrm` normál hang, `Off` a lépés néma, `Rst` szünet, `Tie` legato, `Rnd` véletlen key.
OCTAVE	-3 és +3 oktáv között a lépésre.
VELOCITY	1 és 127 között.
STEP GATE	A lépés hangjának hossza: a minta GATE-jének 10 és 400 %-a, 5 %-os lépésekben. A 100 = változatlan.
RATCHET	1 és 4 között. A lépés annyiszor játssza le a hangját, egyenletesen elosztva a lépésen belül.
CHANCE	5 és 100 % között, 5 %-os lépésekben. Az esély, hogy a lépés egyáltalán megszólal: a 100 mindig, az 50 nagyjából minden második alkalommal.

Húzz egy mezőt fel vagy le, vagy használd az egérgörgőt. A sáv előtti **kocka** véletlen értékekkel tölti ki az egész sávot.


A **Rest** egy lépéssel megnyújtja az előtte lévő hangot. A **Tie** legato: az új hang az előző vége előtt indul, és az önmagával összekötött hang új támadás nélkül szól tovább.

Két gate

A fejléc **GATE** értéke az egész minta hanghossza a lépés százalékában (1 és 125 % között). A **STEP GATE** ezt skálázza az egyes lépésekre. A hang hossza GATE x STEP GATE. 100 % felett a hangok átfedik egymást, ami legato futamokhoz jó.

Véletlen tartományok

Jobb kattintás egy kockán: megnyílik egy panel, ahol megadhatod a legkisebb és a legnagyobb értéket (**MIN** és **MAX**), amit a kocka használhat. A **Randomize** egyszerre kitölti a sávot, a **Reset range** visszaadja az alap tartományt, a **Reset lane** pedig az alapértékekre állítja a sávot. A tartományokat a projekt elmenti.



A key-ek véletlen beállításai

A basszus-kocka

A **Root** sor kockája véletlen **basszusmenetet** csinál: csak Root lépésekből, hangsúlyokkal, szellemhangokkal, szünetekkel, csúsztatásokkal, oktávugrásokkal és ratchetekkel. A sorok nevei feletti sarokban lévő kocka a key-eket tölti ki véletlenszerűen.

A fejléc értékei

Érték	Tartomány	
RATE	1/64 – 3/8	A lépés hossza az ütem törtrészeként.
OCT	-2 – +2	Az egész mintát oktávokkal tolja el.
GATE	1 – 125 %	A minta hanghossza.
SWING	-50 – +50 %	Minden második lépést késleltet (vagy siettet).
STEPS	0 – 32	A minta hossza. A `0` MIDI thru, az `1` kvantált thru.

16 lépésnél rövidebb mintánál a vég utáni oszlopok halványak, és nem használhatók.

Ezek az értékek mindig az aktív presethez tartoznak. Ha módosítasz egyet, a preset neve mellett megjelenik a mentetlen változás pontja.

Három gomb van az értékkártya jobb szélén (egérrel rámutatva súgót kapsz; mindhárom hoszt-paraméter):

- A **Latch** a billentyűk elengedése után is tovább játszatja az arpeggiót. Az új akkord felváltja a lecsapott akkordot.
- A **Group** az azonos hangot több oktávban egy key-nek veszi (a legalsó).
- A **Cut** az utolsó billentyű elengedésekor azonnal elnémítja a szóló hangokat. Nélküle a hangok a gate végéig vagy a következő lépésig szólnak.

A **szusztain pedál** is működik, a hoszt **panic** (all notes off) üzenete pedig azonnal leállít mindent.


Minta-eszközök

Jobb kattintás a mátrixon vagy egy értékmezőn:

- **Set all steps to** a rákattintott érték
- A sáv **Randomize** (véletlenszerű kitöltése)
- **Generate keys**: Up, Down, Up-Down, Down-Up, Converge vagy Random, 3, 4 vagy 5 key-en
- **Random bass line (root only)**
- **Shift pattern left / right**, **Reverse pattern**, **Clear pattern**
- **Copy pattern** és **Paste pattern**. A minta a rendszer vágólapjára kerül preset-XML-ként, így beillesztheted egy másik plugin-ablakba, vagy elküldheted valakinek.

A **visszavonás** és az **újra** (a két kerek nyíl a fejlécben) minden lépés-szerkesztést visszavesz.

Presetek



A preset-böngésző

Kattints a preset nevére a **böngésző** megnyitásához: minden presetet listáz csoporttal és stílussal, kereséssel, csoportszűrővel (All groups, Favorites, Bassline, Melodic, User) és stílusszűrővel. A **csillagra** kattintva a preset kedvenc lesz; a csillagokat minden projekt közösen használja. A név melletti nyilak végiglépkednek a preseteken. A lista egy elemén jobb kattintással: **Load**, **Duplicate**, **Rename**, **Show in folder** és **Delete**.

- A **Bassline** presetek csak a lenyomott akkord rootját játsszák. A **Melodic** presetek a lenyomott key-eket.
- Minden presetnek vannak stílus-címkéi: Trance, House, Techno, Disco, Funk, Pop, Synthwave, Ambient, Chill, Dubstep.
- A preset **a futó minta végén** vált, így a váltás sosem töri meg a ritmust.
- A gyári presetek csak olvashatók. Szerkeszd, és a **Save as** gombbal mentsd el a saját változatodat.

A fejléc gombjai:

- A **New** új mintát indít, amelyben minden lépés a Key 1-et játssza.
- A **Save** kiírja az aktív presetet. A preset nevén lévő pont mentetlen változást jelez. Mentetlen változásokkal teli preset elhagyásakor a program rákérdez, hogy mented-e.
- A **Menu**: *Save as* (a nevet és a stílusokat kéri), *Revert*, *Rename*, *Style*, *Import*, *Export*, *Show in folder*, *Zoom* (80–200 %, a projekttel együtt mentődik) és *Delete*.

Hol vannak a presetek

A presetek a `Documents\MNAudio\mnArpee` mappában vannak:

Mappa	Tartalma
`Factory`	A beépített presetek. A plugin írja, és ha változnak, újraírja őket.
`User`	A mentett presetjeid, presetenként egy `.xml` fájl, minden projekt közösen használja. Dobj be egy fájlt, és a böngésző következő megnyitásakor megjelenik.

Az **Import** egyetlen presetet vagy sok presetet tartalmazó bank-fájlt is elfogad. A **Delete** a fájlt a Lomtárba teszi.

A DAW-projekt az **aktív preset tartalmát** tárolja, nem hivatkozást, ezért minden gépen ugyanúgy szól. Ott a preset mentetlenként tér vissza, ha a könyvtár nem ismeri, és a **Save** az adott gép `User` mappájába írja.

Hoszt-programok

A hoszt programlistája tükrözi a presetlistát (128 hely), így a programváltás és az automatizálás ugyanazt a presetet választja. A használaton kívüli helyek "-"-t mutatnak.

Tippek

- Akkordmenetből basszusmenet: válassz egy **Bassline** presetet, tartsd az akkordot, és minden akkord rootja követi.
- Indulj egy gyári presetből, és módosíts két-három lépést ahelyett, hogy a nulláról rajzolnál.
- Tegyél a VELOCITY-re véletlen tartományt (például 80–127), és nyomd meg a kockát: gyors út az emberi érzethez.
- Az ötkey-s minta háromhangos akkordon is jól szól, mert a hiányzó key-ek a rootot játsszák.

- Tegyél néhány lépésre 50–75 % CHANCE-t (és nyomd meg a sáv kockáját), hogy a minta minden körben kicsit más legyen.
- Használj RATCHET 2-t vagy 3-at egyes lépéseken pergetéshez, és 200 % vagy nagyobb STEP GATE-et olyan hangokhoz, amelyek átnyúlnak a következő lépésre.

Hibaelhárítás

- **A plugin nem jelenik meg.** Indíts új pluginkeresést a DAW-ban. A VST3 a `C:\Program Files\Common Files\VST3\MNAudio\` mappában van.
- **Nincs hang.** Az mnArpee nem ad hangot. Nézd meg, hogy van-e utána szintetizátor ugyanazon a sávon, és hogy a szintetizátor arra a MIDI-csatornára hallgat-e, amelyen játszol.
- **Néhány lépésen nem szólnak a hangok.** A lépés lehet `Off` vagy `Rst` (vagy `Tie` ugyanarra a hangra, ami új támadás nélkül szól tovább).
- **Nem látszik az akkord.** Tartsd lenyomva a hangokat: a PATTERN sáv csak a lenyomott hangokat mutatja.

Fordítás forráskódból

A fordításról, a tesztekről és a telepítőről lásd a README-t. Az mnArpee szabad szoftver az AGPL-3.0 alatt, JUCE alapon készül.