
mnKord

Felhasználói útmutató

Egy billentyű. Egy egész akkord.



Verzió 1.3.0

Vibecoder **Németh Miklós**

github.com/miklosnemeth/mnkord · Szabad szoftver az AGPL-3.0 alatt

A mnKord egy MIDI-effekt: megnyomsz egy billentyűt, és egy egész akkordot küld. Hangot nem ad ki magától. Tedd egy szintetizátor elé, és a szintetizátor játssza le az akkordokat.

```
MIDI-billentyűzet  ->  mnKord  ->  szintetizátor
  (egy billentyű)      (leképezi)    (lejátssza az akkordot)
```

A program felületén angol feliratok vannak, ezért ez az útmutató is angolul írja a gombok és menük neveit.

Telepítés

Windows: futtasd a `mnKord-<verzió>-win-x64-setup.exe` fájlt. A plugint (VST3) a `C:\Program Files\Common Files\VST3\` mappába teszi, ahol minden DAW keresi a VST3 pluginokat. Ha a DAW nem mutatja, indíts egy új pluginkeresést (rescan). A Standalone program nem része a telepítőnek.

Az útmutató (PDF) és a licencek a `C:\Program Files\Common Files\MNAudio\mnKord` mappába kerülnek, Start menü parancsikonokkal. Új verziót a régi fölé is telepíthetsz: a telepítő kiírja a talált verziót ("Upgrade: v1.2.0 -> v1.3.0"), visszalépés előtt rákérdez, és kéri a DAW bezárását, ha a mnKord be van töltve.


Eltávolítás: *Beállítások → Alkalmazások → mnKord → Eltávolítás*. A presetjeid (lásd lent) megmaradnak.

Használat DAW-ban

1. Hozz létre egy **hangszersávot** (instrument track), és tedd rá a **mnKord**ot. (A mnKord VST3 *hangszerként* jelenik meg, hogy a hosztok MIDI-t adjanak neki, és a MIDI-t tovább is engedjék. Egyes DAW-ok a hangszerek között listázzák.)
2. A szintetizátort, amelyiknek az akkordokat játszania kell, tedd **a mnKord után** ugyanarra a sávra (vagy kösd a mnKord MIDI-kimenetét a szintetizátor sávjára). Hogy ez pontosan hogyan megy, a DAW-tól függ: keress rá a "MIDI output" vagy "plugin chain" kifejezésre.
3. Játssz a billentyűzeteden. Amelyik billentyűhöz van akkord az aktuális presetben, az az akkordot játssza. A leképezés nélküli billentyű nem szól, minden más MIDI (pitch bend, moduláció, szusztain pedál, ...) változatlanul átmegy a szintetizátorra.

Az ablak

Terület	Mi ez
Fejléc	A mnKord felirat alatta a plugin verziójával, a preset neve **<** **>** nyilakkal, **New**, **Save**, **Preset** menü és **Undo / Redo**. A név utáni pont azt jelzi, hogy a presetnek mentetlen változásai vannak.
INPUT billentyűzet	A billentyűk, amelyeket játszol. Az akkorddal rendelkező billentyűk színesek. A billentyűk feletti sáv az oktávokat mutatja.
CHORD billentyűzet	A kiválasztott INPUT billentyű akkordjának hangjai.
Akkordnév-mező	Írj be egy akkordszimbólumot (`Dm9/G` , `Bbmaj7` , `C6/9` , ...), és az a kiválasztott akkord helyére kerül. Felette látod az akkord nevét és hangjait.




A mnKord ablaka

Akkord készítése

1. Kattints egy billentyűre az **INPUT** billentyűzeten. Ezzel kiválasztod.
2. Kattints a **CHORD** billentyűzet billentyűire, hogy hozzáadj vagy elvegyél hangokat az akkordból.

Gyorsabb módok:

- **Jobb kattintás egy INPUT billentyűn:** akkordsablonok (hármas- és szeptimhangzatok). Az a sablon, amelyik kilépne a kiválasztott skálából, szürke. A menüben van még *Octave up / down*, *Clear chord* és *Fit to scale*.
- **Írj be egy akkordszimbólumot** a CHORD billentyűzet feletti mezőbe, és nyomj Entert.
- **Jobb kattintás egy CHORD billentyűn:** az akkordot felfelé vagy lefelé megfordítja.
- **Learn:** nyomd meg a **Learn** gombot, és játssz egy billentyűt a kontrolleren. Kiválasztja a billentyű leképezését (vagy létrehozza).



Akkordsablonok: jobb kattintás egy INPUT billentyűn

Akkordok másolása másik oktávba

Kattints egy oktávra az INPUT billentyűzet feletti sávban, majd a **Copy up** vagy **Copy down** gombra. Az oktáv akkordjait egy oktávval feljebb vagy lejjebb másolja.

Skála


A skála-gomb (amíg nem választasz, **Full range** áll rajta) a billentyűzetet egy skála hangjaira korlátozza (dúr, moll, pentaton, ...), és az egész presetet kitölti a skála hármas- vagy szeptimhangzataival.

Velocity-rétegek

Az INPUT billentyűzet feletti rétegmenü azt választja, melyik réteget szerkeszted:

- **Soft layer:** bármilyen erősséggel játszva szól.
- **Hard layer from velocity 80 / 90 / 100 / 110 / 120:** ugyanahhoz a billentyűhöz egy második akkord, amely helyette szól, ha legalább ilyen erősen ütöd le.

Így egy billentyű halkan egy sima hármashangzatot, erősen egy teltebb akkordot játszhat.



A velocity-réteg menü


Visszavonás

A leképezések minden szerkesztése visszavonható és újra végrehajtható a nyilakkal, vagy **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y** billentyűkkel.


Presetek

A preset billentyű–akkord leképezések halmaza, névvel, csoporttal, szerzővel és stílus-címkékkel.

- A **gyári presetek** (kb. 30) csak olvashatók. Szerkeszd, és a **Save as** gombbal mentsd el a saját változatodat.
- A **saját presetjeid** fájlként mentődnek, és minden projekt és minden plugin-példány közösen használja őket.
- Kattints a preset nevére a **böngésző** megnyitásához: oszlopok a csoportnak, a szerzőnek és a stílusnak, keresőmező, és csillag a kedvencek jelölésére. Jobb kattintással betöltheted, duplikálhatod, átnevezheted, megnyithatod a mappáját vagy törölheted a presetet (a törölt fájlok a kukába kerülnek).
- A **Save** kiírja a változtatásokat. Ha mentetlen változásokkal hagyod el a presetet, a mnKord megkérdezi, menti-e őket. Gyári presetnél a válasz *Discard* vagy *Cancel* (előbb használd a *Save as*-t, ha meg akarod tartani).
- A **New** új presetet hoz létre. Kitöltheted egy skála akkordjaival (akkordméret, fordítás, oktáv és az egyes akkordszerepek velocity-je).
- A **Preset** menü: *Save as*, *Revert to saved*, *Rename / edit info*, **Transpose** (a billentyűk és az akkordok együtt, vagy csak az akkordok), *Import* (egy preset vagy egy teljes bank-fájl), *Export* és *Show in folder*.



A preset-böngésző



A Preset menü

A presetek a `Documents\MNAudio\mnKord` mappában vannak: a `Factory` mappát a plugin kezeli, a `User` mappában vannak a saját presetjeid. Preseteket átmásolhatsz oda vagy onnan.

Projektek

A DAW-projekt azt a presetet tárolja, amelyet használtál, **a pillanatnyi szerkesztéseivel együtt**, nem csak egy hivatkozást rá. A projekt egy másik gépen is ugyanúgy szól, a presetjeid nélkül is. Ha a tárolt preset eltér a könyvtárban lévőtől (például szerkesztetted, vagy egy későbbi verzió megváltoztatott egy gyári presetet), mentetlenként jön vissza. A **Revert to saved** a könyvtár változatát tölti be, a **Save as** megtartja a projekt változatát.

Programváltás

A hoszt egy fix, 128 elemű programlistát lát: a presetek, utána "-" nevű üres helyek. A DAW programváltással és automatizálással tud presetet váltani. A saját presetek megtartják a számukat, mert abban a sorrendben maradnak, ahogy hozzáadtad őket.

Standalone

A Standalone program (forrásból építhető, nem része a telepítőnek) DAW nélkül futtatja a mnKordot. Az **Options** menüben (bal felül) választhatod ki a MIDI-bemenetet és -kimenetet, valamint a hangeszközt. A mnKord MIDI-kimenetét küldd egy szintetizátorra, például virtuális MIDI-kábellel.

Tippek és hibák

- **Nincs hang:** a mnKord nem ad hangot. Nézd meg, hogy van-e mögötte szintetizátor, és kap-e MIDI-t.
- **Egy billentyű nem szól:** nincs akkordja az aktuális presetben (ez szándékos, eldobja). Válaszd ki a billentyűt, és adj hozzá hangokat.
- **Beragadt hangok:** a transport leállítása és az "all notes off" elengedi a hangokat. Ha a szintetizátor mégis lógatna egy hangot, nyomd meg újra ugyanazt a billentyűt.
- **A preset nevén pont van:** mentetlen változásai vannak. Lásd fent: *Projektek*.
- **Hol van a plugin?** `C:\Program Files\Common Files\VST3\mnKord.vst3`. Indíts új pluginkeresést a DAW-ban.

Billentyűk

Billentyű	Hatás
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Visszavonás / újra
Enter az akkordmezőben	Az akkordszimbólum alkalmazása
Esc az akkordmezőben	A mező törlése

Licenc

A mnKord szabad szoftver a GNU Affero General Public License v3.0 alatt (lásd LICENSE). A mellékelt betűtípusok saját licencet követnek, ezek a Resources/Fonts mappában vannak.