
# mnKord

## Felhasználói útmutató

Egy billentyű. Egy egész akkord.




Verzió 1.8.1

Vibecoder **Németh Miklós**

github.com/miklosnemeth/mnkord · Szabad szoftver az AGPL-3.0 alatt

A mnKord egy MIDI-effekt: megnyomsz egy billentyűt, és egy egész akkordot küld. Hangot nem ad ki magától. Tedd egy szintetizátor elé, és a szintetizátor játssza le az akkordokat.

```
MIDI-billentyűzet  ->  mnKord  ->  szintetizátor
  (egy billentyű)      (leképezi)    (lejátssza az akkordot)
```

A program felületén angol feliratok vannak, ezért ez az útmutató is angolul írja a gombok és menük neveit.

## Telepítés

**Windows:** futtasd a `mnKord-<verzió>-win-x64-setup.exe` fájlt. A plugint (VST3) a `C:\Program Files\Common Files\VST3\MNAudio\` mappába teszi (ez a szabványos VST3-mappa saját almappája, amelyet a DAW-ok átnéznek). Ha a DAW nem mutatja, indíts egy új pluginkeresést (rescan). A Standalone program nem része a telepítőnek.

Az útmutató (PDF) és a licencek a `C:\Program Files\MNAudio\mnKord` mappába kerülnek, Start menü parancsikonokkal. Új verziót a régi fölé is telepíthetsz: a telepítő kiírja a talált verziót ("Upgrade: v1.2.0 -> v1.3.0"), visszalépés előtt rákérdez, és kéri a DAW bezárását, ha a mnKord be van töltve.

Eltávolítás: *Beállítások → Alkalmazások → mnKord → Eltávolítás*. A presetjeid (lásd lent) megmaradnak.


## Használat DAW-ban

1. Hozz létre egy **hangszersávot** (instrument track), és tedd rá a **mnKord**ot. (A mnKord VST3 *hangszerként* jelenik meg, hogy a hosztok MIDI-t adjanak neki, és a MIDI-t tovább is engedjék. Egyes DAW-ok a hangszerek között listázzák.)
2. A szintetizátort, amelyiknek az akkordokat játszania kell, tedd **a mnKord után** ugyanarra a sávra (vagy kösd a mnKord MIDI-kimenetét a szintetizátor sávjára). Hogy ez pontosan hogyan megy, a DAW-tól függ: keress rá a "MIDI output" vagy "plugin chain" kifejezésre.
3. Játssz a billentyűzeteden. Amelyik billentyűhöz van akkord az aktuális presetben, az az akkordot játssza. A leképezés nélküli billentyű nem szól, minden más MIDI (pitch bend, moduláció, szusztain pedál, ...) változatlanul átmegy a szintetizátorra.

## Az ablak

| Terület | Mi ez |
|---|---|
| Fejléc | A mnKord felirat alatta a plugin verziójával, a preset neve **<** **>** nyilakkal, **New**, **Save**, **Menu** gomb és **Undo / Redo**. A név bal oldalán lévő pont azt jelzi, hogy a presetnek mentetlen változásai vannak. |
| **TRIGGER** sor | A kiválasztott trigger-billentyű, a **Transpose** (az egész preset), a rétegmenü, a **Learn**, a **Copy up / down** és a skála-gomb. Alatta egy sáv az oktávokat mutatja. |
| **TRIGGER** sáv | Kis jelölők a billentyűk felett, mindegyik a saját billentyűje fölött. Az akkorddal rendelkező billentyű jelölője piros, a kiválasztotté világít, a kontrolleren játszott billentyűé felizzik. |
| Billentyűzet | A kiválasztott akkord hangjai, zölden. Az akkord trigger-billentyűjének tetején piros sáv van, és játék közben a megszólaló hangok is látszanak. |
| **CHORD** sor | A billentyűzet alatt: az akkord neve és hangjai, a **Transpose** (az akkordhangok), és egy mező, ahová akkordszimbólumot írhatsz ( `Dm9/G` , `Bbmaj7` , `C6/9` , ...), ez a kiválasztott akkord helyére kerül. |

Az ablak szélesebbre húzható (848 és 1600 képpont között), ahol a DAW engedi a pluginablak átméretezését; a billentyűk is szélesebbek lesznek.




A mnKord ablaka


### Akkord készítése

1. Kattints egy jelölőre a **TRIGGER** sávban, annak a billentyűnek a fölött, amelyiknek az akkordot kell játszania. Ezzel kiválasztod.
2. Kattints a billentyűzet billentyűire, hogy hozzáadj vagy elvegyél hangokat az akkordból.

Gyorsabb módok:

- **Jobb kattintás egy TRIGGER jelölőn:** akkordsablonok (hármas- és szeptimhangzatok). Az a sablon, amelyik kilépne a kiválasztott skálából, szürke. A menüben van még *Octave up / down*, *Clear chord* és *Fit to scale*.
- **Írj be egy akkordszimbólumot** a billentyűzet alatti mezőbe, és nyomj Entert.
- **Jobb kattintás a billentyűzet egy billentyűjén:** az akkordot felfelé vagy lefelé megfordítja.

- **Learn:** nyomd meg a **Learn** gombot, és játssz egy billentyűt a kontrolleren. Kiválasztja a billentyű leképezését (vagy létrehozza).




Akkordsablonok: jobb kattintás egy TRIGGER jelölőn


## Akkordok másolása másik oktávba

Kattints egy oktávra a TRIGGER sáv feletti oktávsávban, majd a **Copy up** vagy **Copy down** gombra. Az oktáv akkordjait egy oktávval feljebb vagy lejjebb másolja.

## Transzponálás

A transzponálás magát a presetet változtatja meg (visszavonható); az élő játékot nem transzponálja. Mindkét menü egy oktávval vagy egy félhanggal visz feljebb vagy lejjebb. Az a lépés, amelyik egy hangot kivinne a MIDI-tartományból (0–127), szürke.

- **Transpose a TRIGGER sorban:** az egész presetet mozgatja, a trigger-billentyűket és az akkordjaikat együtt, velük a skála alaphangját is. A preset ugyanúgy szól, csak feljebb vagy lejjebb a billentyűzeten.
- **Transpose a CHORD sorban:** csak az akkordhangokat, a kimenő billentyűzetet mozgatja, a **kiválasztott akkordét** (*Selected chord*) vagy **minden akkordét** (*Every chord*). A trigger-billentyűk maradnak, így ugyanazok a billentyűk játsszák feljebb vagy lejjebb az akkordokat.




A CHORD sor Transpose menüje

### Skála


A skála-gomb (amíg nem választasz, **Full range** áll rajta) a billentyűzetet egy skála hangjaira korlátozza (dúr, moll, pentaton, ...), és az egész presetet kitölti a skála hármas- vagy szeptimhangzataival.

### Velocity-rétegek

A TRIGGER sor rétegmenüje azt választja, melyik réteget szerkeszted:

- **Soft layer:** bármilyen erősséggel játszva szól.
- **Hard layer from velocity 80 / 90 / 100 / 110 / 120:** ugyanahhoz a billentyűhöz egy második akkord, amely helyette szól, ha legalább ilyen erősen ütöd le.

Így egy billentyű halkan egy sima hármashangzatot, erősen egy teltebb akkordot játszhat.




A velocity-réteg menü

### Visszavonás


A leképezések minden szerkesztése visszavonható és újra végrehajtható a nyilakkal, vagy **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y** billentyűkkel.

## Presetek


A preset billentyű–akkord leképezések halmaza, névvel, csoporttal, szerzővel és stílus-címkékkel.

- A **gyári presetek** (kb. 30) csak olvashatók. Szerkeszd, és a **Save as** gombbal mentsd el a saját változatodat.
- A **saját presetjeid** fájlként mentődnek, és minden projekt és minden plugin-példány közösen használja őket.
- Kattints a preset nevére a **böngésző** megnyitásához: oszlopok a csoportnak, a szerzőnek és a stílusnak, keresőmező, és csillag a kedvencek jelölésére. Jobb kattintással betöltheted, duplikálhatod, átnevezheted, megnyithatod a mappáját vagy törölheted a presetet (a törölt fájlok a kukába kerülnek).
- A **Save** kiírja a változtatásokat. Ha mentetlen változásokkal hagyod el a presetet, a mnKord megkérdezi, menti-e őket. Gyári presetnél a válasz *Discard* vagy *Cancel* (előbb használd a *Save as*-t, ha meg akarod tartani).

- A **New** új presetet hoz létre. Kitöltheted egy skála akkordjaival (akkordméret, fordítás, oktáv és az egyes akkordszerepek velocity-je).
- A **Menu** gomb: *Save as*, *Revert to saved*, *Rename / edit info*, *Import* (egy preset vagy egy teljes bank-fájl), *Export* és *Show in folder*.




A preset-böngésző




A Menu gomb

A presetek a `Documents\MNAudio\mnKord` mappában vannak: a `Factory` mappát a plugin kezeli, a `User` mappában vannak a saját presetjeid. Preseteket átmásolhatsz oda vagy onnan.

## Projektek

A DAW-projekt azt a presetet tárolja, amelyet használtál, **a pillanatnyi szerkesztéseivel együtt**, nem csak egy hivatkozást rá. A projekt egy másik gépen is ugyanúgy szól, a presetjeid nélkül is. Ha a tárolt preset eltér a könyvtárban lévőtől (például szerkesztetted, vagy egy későbbi verzió megváltoztatott egy gyári presetet), mentetlenként jön vissza. A **Revert to saved** a könyvtár változatát tölti be, a **Save as** megtartja a projekt változatát.

## Programváltás

A hoszt egy fix, 128 elemű programlistát lát: a presetek, utána "-" nevű üres helyek. A DAW programváltással és automatizálással tud presetet váltani. A saját presetek megtartják a számukat, mert abban a sorrendben maradnak, ahogy hozzáadtad őket.

## Standalone

A Standalone program (forrásból építhető, nem része a telepítőnek) DAW nélkül futtatja a mnKordot. Az **Options** menüben (bal felül) választhatod ki a MIDI-bemenetet és -kimenetet, valamint a hangeszközt. A mnKord MIDI-kimenetét küldd egy szintetizátorra, például virtuális MIDI-kábellel.

## Tippek és hibák

- **Nincs hang:** a mnKord nem ad hangot. Nézd meg, hogy van-e mögötte szintetizátor, és kap-e MIDI-t.
- **Egy billentyű nem szól:** nincs akkordja az aktuális presetben (ez szándékos, eldobja). Válaszd ki a billentyűt, és adj hozzá hangokat.
- **Beragadt hangok:** a transport leállítása és az "all notes off" elengedi a hangokat. Ha a szintetizátor mégis lógatna egy hangot, nyomd meg újra ugyanazt a billentyűt.
- **A preset nevén pont van:** mentetlen változásai vannak. Lásd fent: *Projektek*.
- **Hol van a plugin?** `C:\Program Files\Common Files\VST3\MNAudio\mnKord.vst3`. Indíts új pluginkeresést a DAW-ban.

## Billentyűk

| Billentyű | Hatás |
|---|---|
| Ctrl+Z / Ctrl+Y | Visszavonás / újra |
| Enter az akkordmezőben | Az akkordszimbólum alkalmazása |
| Esc az akkordmezőben | A mező törlése |

## Licenc

A mnKord szabad szoftver a GNU Affero General Public License v3.0 alatt (lásd LICENSE). A mellékelt betűtípusok saját licencet követnek, ezek a Resources/Fonts mappában vannak.