XGUI 接口说明

创建窗口

```
XGUI_WND * XGUI_CreateWindow( char *name ,
int x, int y, int width, int height, XGUI_WND * parent,
ERRCODE (* CallBack) ( XGUI_WND * hWnd , XGUI_MSG * msg ), void *param );
```

参数	char *name	窗口名称,以\0 结尾的 ANSI
		字符串
	int x	窗口在屏幕上的 X 坐标
	int y	窗口在屏幕上的 Y 坐标
	int width	窗口宽度
	int height	窗口高度
	XGUI_WND * parent	父窗口句柄,设为 NULL,则将
		桌面作为父窗口
	CallBack	窗口消息处理回调函数,所有
		的窗口消息都在这里处理.
	void *param	自定义参数
返回值	XGUI_WND *	窗口句柄

- 1. 返回值为 NULL 的时候, 创建窗口失败, 原因可能是参数不正确, 或者内存不足.
- 2. x 和 y 坐标可以设置到屏幕之外, 但那样你的窗口无法在桌面上显示出来.
- 3. 坐标系是左上角为(0,0),向下为 v 坐标正方向,向右为 x 坐标正方向.
- 4. 父窗口句柄可以设置为 NULL, 这个窗口将被设置为桌面的父窗口.
- 5. CallBack 函数是你自己定义的一个回调函数,格式如下:

```
ERRCODE MyCallBack( XGUI_WND * hWnd , XGUI_MSG * msg )
{
   ...
}
```

当你的窗口发生了消息时,窗口管理器就会调用你的函数,并将消息指针和窗口句柄作为参数传递.

XGUI_WND * hWnd 是该窗口的句柄, XGUI MSG * msg 是接收到的消息.

6. void *param 是用户自定义参数,在创建窗口的时候,这个参数可以设为任何值,它会原封不动的作为 XGUI_MSG_INIT 消息的数据部分传递到 CallBack 函数中.并且随时可以用 XGUI GetWndUsrParam 和 XGUI SetWndUsrParam 函数来获取或设置它的值.

销毁窗口

ERRCODE XGUI DestroyWindow(XGUI WND * hWnd);

参数	XGUI_WND * hWnd	待销毁的窗口句柄
返回值	ERRCODE	错误码

1. 不要把销毁的窗口再次销毁,不要传递无效的参数,否则函数可能会出错.

2. 返回值是 ERRCODE_NONE, 才是正常销毁了窗口, 如果返回了其他的错误码, 请为你的程序准备后事吧:)

```
转换绝对坐标到窗口坐标
void XGUI_RectConv_Abs2Wnd( XGUI_RECT * abs, XGUI_RECT * wnd, XGUI_WND * hWnd);
//获取指定窗口矩形
XGUI RECT * XGUI GetWndRect( XGUI WND * hWnd );
//获取窗口高度
int XGUI GetWndHeight( XGUI WND * hWnd );
//获取窗口宽度
int XGUI_GetWndWidth( XGUI_WND * hWnd );
//获取窗口自定义参数
void * XGUI GetWndUsrParam( XGUI WND * hWnd );
//设置窗口自定义参数
void XGUI SetWndUsrParam( XGUI WND * hWnd, void *param );
//设置桌面显示模式
ERRCODE XGUI_SetScreenMode( int width, int height, int mode );
//进入窗口循环
ERRCODE XGUI WindowsManager( void );
//填充矩形(支持 Alpha 操作)
void XGUI RectFill( XGUI WND * hWnd, XGUI RECT *rect, XGUI COLOR color );
//设置窗口无效(需重绘)
ERRCODE XGUI SetWndInval( XGUI WND * hWnd );
//离开 GUI 循环,但并不释放资源
ERRCODE XGUI_Leave( void );
//设置焦点窗口
ERRCODE XGUI SetFocusWnd( XGUI WND * hWnd );
```