

## Cài đặt FTP

 Cài FTP server apt install vsftpd



## $\mathsf{VD}$

• Thiết lập cấu hình: đảm bảo chỉ những user được khai báo trong /etc/vsftpd/user\_list mới có quyền vào FTP. Các tài khoản khi đăng nhập thì đều có thư mục home là thư mục home directory của user. Ví dụ: user user l vào FTP sẽ làm việc trên thư mục /home/user1.



## nano /etc/vsftpd.conf allow writeable chroot=YES chroot local user=YES # chroot list enable=YES # chroot list file=/etc/vsftpd.chroot list userlist enable=YES userlist file=/etc/vsftpd/user list userlist deny=NO



Tạo file /etc/vsftpd.chroot\_list với nội dung là tên user, mỗi user một dòng để chỉ ra rằng những user này được phép di chuyển tới các thư mục ngoài thư mục home của user. User sẽ có quyền download các file trong thư mục nhưng không có quyền upload đối với các thư mục ngoài thư mục home.

Ví dụ: trong file /etc/vsftpd.chroot\_list có chứa nội dung là user1. Khi đăng nhập với user user1 thì ta có thể truy cập đến các thư mục khác như /bin, /root, /var...và load các file về máy.



Tạo file /etc/vsftpd/user\_list với nội dung là các user, mỗi user 1 dòng để chỉ ra rằng các user này có thể đăng nhập ftp.

Nếu userlist\_deny=YES thì file này chỉ ra các user này không thể đăng nhập ftp.



- Tạo file rỗng touch /etc/vsftpd.chroot\_list
- Tạo user
   useradd –m user1
   (nhớ thiết lập mật khẩu)



 Khai báo cho user vừa tạo được quyền vào FTP

```
mkdir -p /etc/vsftpd
echo user1 > /etc/vsftpd/user_list
(echo user2 >> /etc/vsftpd/user_list)
```

 Khởi động lại ftp server systemctl restart vsftpd



 Cài FTP client apt install ftp

 Test thử kết nối FTP ftp localhost



BT2. Các tài khoản khi đăng nhập thì đều có thư mục cố định. Ví dụ: user user1 vào FTP sẽ làm việc trên thư mục /home/user1/ftp, user2 vào FTP sẽ làm việc trên thư mục /home/user2/ftp.

## Thêm vào /etc/vsftpd.conf

# user\_sub\_token thêm username vào local\_root directory path để các cấu hình sẽ có hiệu lực với các user có sẵn và các user sẽ tạo mới.

user\_sub\_token=\$USER
local root=/home/\$USER/ftp



• BT3: Thiết lập cấu hình: đảm bảo chỉ những user được khai báo trong /etc/vsftpd/user\_list mới có quyền vào FTP. Các tài khoản khi đăng nhập thì đều có thư mục là /home/ftp