
PhraseNote v0.16.10

# PhraseNote 사용 설명서

폰에서 코드 진행을 칠하고, 멜로디를 쓰거나 노래로 불러, 반주·드럼과 함께 들어보는 작곡 스케치 앱



## 0 시작하기

- **앱 주소** https://minux22.github.io/PhraseNote/
- **삼성 인터넷으로 설치** 앱 주소를 열고 메뉴(☰, 오른쪽 아래) → 페이지 추가 → 홈 화면 → 추가. 주소창에 설치 아이콘이 보이면 그걸 눌러도 됩니다.
- **크롬으로 설치** 앱 주소를 열고 메뉴(⋮, 오른쪽 위) → 앱 설치 또는 홈 화면에 추가 → 설치.
- 설치하면 홈 화면 아이콘으로 전체 화면에서 열리고, 한 번 연 뒤에는 인터넷 없이도 열립니다.
- **업데이트** 새 버전이 나오면 앱을 완전히 닫았다가 두 번 열면 반영됩니다(첫 번째에 내려받고 두 번째에 적용). 화면 맨 아래에 버전이 보입니다.
- **자동 저장** 작업 내용과 녹음은 편집할 때마다 폰 안에 자동으로 보관됩니다. 백업하거나 다른 기기로 옮길 때는 Setup의 Save project로 파일을 만드세요.
- **기본 흐름** 코드 트랙에서 코드 진행과 반주·드럼을 만들고 → 멜로디 트랙에서 멜로디를 쓰거나 노래로 녹음하고 → 믹서로 밸런스를 맞춘 뒤 → Save project로 저장합니다.

## 차례


### 코드 트랙

1 · 기본 화면

2 · 곡 구조 (Song structure)

3 · 코드 입력

4 · 반주 (Accompaniment)

5 · 드럼

### 멜로디 트랙

6 · 피아노롤 (Roll)

7 · 오선보 (Staff)

8 · 건반으로 입력 (Keys)

9 · 박자 맞추기 (Quantize)

10 · 멜로디로 조와 코드 찾기

11 · 노래 녹음 (Audio)

12 · Loop로 이어 쓰기

### 소리와 저장

13 · 믹서


14 · 소리 (SoundFont)

15 · 저장과 열기

16 · 알아두기

## 1 기본 화면

화면 위쪽은 코드 트랙과 멜로디 트랙에서 똑같이 쓰입니다.





1. 재생 / 정지. 재생 위치(흰 선)부터 시작합니다.
2. 처음으로: 재생 위치를 곡의 처음으로 옮깁니다.
3. BPM: − + 로 1씩 바꾸거나 숫자를 눌러 직접 입력합니다(40~200).
4. 드럼 켜기·끄기. 켜면 선택한 드럼 패턴이 함께 연주됩니다.
5. 드럼 패턴 목록 열기(5. 드럼 참고).
6. 되돌리기 / 다시 실행. 코드·멜로디·곡 구조 편집을 되돌립니다.
7. 박자 · 조 · 스케일. 조 목록 맨 위의 “Guess from melody…”는 멜로디로 조를 추측합니다(10장).
8. 코드 트랙 / 멜로디 트랙 전환. 재생 중에 바꿔도 끊기지 않습니다.
9. 믹서 열기(13장).
10. Setup 열기: 저장, 열기, 소리 설정(14·15장).

> 아래쪽 버튼(Keys · Mixer · Setup)은 한 번에 하나만 열립니다. 다른 버튼을 누르면 열려 있던 것은 닫힙니다.

## 2 곡 구조 (Song structure)


곡은 A, B… 섹션을 담은 슬롯을 순서대로 이어서 만듭니다. 같은 섹션을 여러 슬롯에 반복해서 쓸 수 있습니다.




1. 슬롯: 탭하면 선택되고, 아래 코드 그리드에 그 섹션이 열립니다. 길게 누른 채 옆으로 끌면 순서를 바꿀 수 있습니다.
2. + : 슬롯 추가. 새 섹션 만들기, 기존 섹션 반복, 다른 프로젝트 파일에서 섹션 가져오기 중에서 고릅니다. 새 섹션은 지금 섹션과 같은 길이로 만들어집니다.
3. Loop / Song: Loop는 선택한 슬롯만 반복해서 들려주고, Song은 곡 전체를 처음부터 끝까지 들려줍니다. 멜로디 트랙에서 Loop가 하는 일은 12장을 보세요.
4. Edit: 선택한 슬롯의 섹션 바꾸기, 역할 붙이기(Intro · Verse · Pre · Chorus · Bridge · Outro), 앞뒤로 이동 · 복제 · 삭제.

## 3 코드 입력

팔레트에서 코드를 고르고 그리드에 칠합니다. 지금 선택한 섹션의 코드가 보입니다.





1. 팔레트: 현재 조와 스케일의 코드가 로마 숫자와 코드 이름으로 나옵니다. 누르면 소리가 나며 선택되고, Erase는 지우개입니다.
2. 그리드: 칸을 탭하거나 손가락으로 끌어서 선택한 코드를 칠합니다. 이미 칠한 칸을 다시 탭하면 지워집니다.
3. Cell: 한 칸의 길이(한 마디 · 2박 · 1박). 코드가 바뀌는 간격입니다.
4. Bars: 이 섹션의 마디 수(2 · 4 · 8 · 16).
5. Bass: 베이스 파트 켜기·끄기. 7th: 모든 코드를 7화음으로.
6. /– : 슬래시 코드. 베이스로 칠 스케일 음을 고른 뒤 칸을 칠하면 그 음이 베이스가 됩니다.
7. 주사위(Random): 무작위 코드 진행으로 섹션을 채웁니다. 이 슬롯에 멜로디가 있으면 반짝이 버튼(Suggest)으로 바뀌어 멜로디에 어울리는 진행을 제안합니다(10장).
8. More chords: 스케일 밖의 코드(빌려 온 코드, 세컨더리 도미넌트 등)를 펼칩니다.

> 마음에 들지 않으면 위쪽 되돌리기로 언제든 이전 진행으로 돌아갈 수 있습니다.

# 4 반주 (Accompaniment)

코드를 어떤 리듬과 느낌으로 연주할지 정합니다. 섹션마다 다르게 정할 수 있습니다(예: Verse는 Arp, Chorus는 Strum).






1. 스타일: Classic · Modern · Jazz/Soul · Rock/Folk 그룹에서 고릅니다. 고르면 그 스타일에 어울리는 아래 설정이 함께 바뀝니다.
2. Voicing · Color · Bass: 화음을 쌓는 방식(가깝게·넓게·부드럽게 잇기), 색깔음(add9 · sus · 6/9 · 9th), 베이스 리듬(근음 · 근음+5도 · 옥타브 · 킥에 맞춤).
3. Strum · Late: 기타처럼 음을 살짝 흩어서 치기, 코드만 박보다 조금 늦게 치기.
4. Swing · Loose: 8분/16분 셔플 느낌, 사람이 친 것처럼 타이밍을 약간 흔들기.

> 항목 이름(밑줄 친 글자)을 누르면 짧은 도움말이 나옵니다. 일부 스타일은 4/4에서만 동작합니다.

# 5 드럼

드럼 버튼 옆 화살표를 누르면 패턴 목록이 열립니다. 패턴도 섹션마다 따로 정해집니다.





1. 목록에서 패턴을 누르면 바로 들려주고 드럼이 켜집니다. 맨 아래 My pattern을 누르면 직접 만드는 편집 창이 열립니다.
2. 8th / 16th: 한 마디를 8칸 또는 16칸으로 나눕니다.
3. Test: 반주 없이 드럼 패턴만 반복해서 들려줍니다.
4. From preset: 목록에서 마지막으로 고른 패턴을 복사해서 시작합니다. Clear는 모두 지웁니다.
5. 악기 줄(킥 · 스네어 · 사이드스틱 · 하이햇 · 오픈햇 · 라이드 · 클랩)의 칸을 탭해서 켜고 끕니다. Done으로 닫습니다.

## 6 피아노롤 (Roll)

멜로디 트랙의 기본 화면입니다. 위쪽 코드 줄에 코드 트랙의 진행이 가이드로 나옵니다.




1. Mode: Roll(피아노롤) · Staff(오선보) · Audio(노래 녹음)를 바꿉니다. 재생 중에 바꿔도 끊기지 않습니다.
2. Pickup: 곡 앞에 못갖춘마디를 하나 붙입니다.
3. Auto-Velocity: 멜로디의 세기를 박에 맞춰 자동으로 강약을 줍니다 (0% = 일정, 100% = 최대).
4. 도구 — 펜: 빈 곳을 탭하면 음 추가, 끌면 길이·음높이 조절, 음을 탭하면 삭제. 선택: 상자로 여러 음을 골라 복사 · 붙여넣기 · 이동 · 옥타브 이동 · 삭제. 손: 편집하지 않고 화면만 움직이기.
5. Len · Snap: 새로 넣을 음의 길이와, 음이 맞춰질 박 단위.
6. 코드 줄: 해당 마디의 코드와 섹션 이름. 아래 – + 버튼으로 가로 확대·축소합니다.

## 7 오선보 (Staff)

같은 멜로디를 악보로 보고 직접 씁니다.





1. 도구: 펜 · 선택 · 손(롤과 같음).
2. 음표 길이: 온음표부터 16분음표까지. 먼저 고른 뒤 오선을 누릅니다.
3. 점음표: 고른 음표를 1.5배 길이로.
4. 임시표: ♯ ♭ ♮를 붙여서 넣습니다.

> 오선 위를 누른 채 위아래로 끌면 음높이를 들으며 고를 수 있고, 손을 떼면 그 자리에 들어갑니다. 선택 도구로 고른 음은 ▲▼(반음) ◀▶(16분음표)로 옮길 수 있습니다.

## 8 건반으로 입력 (Keys)


하단 Keys를 누르면 화면 건반이 열립니다. Roll · Staff 모드에서 쓸 수 있습니다.




1. Live / Step: Live는 연주를 실시간으로 녹음하고, Step은 건반을 누를 때마다 한 음씩 차례로 넣습니다(길이는 Len).
2. Rec: 켜 두고 재생을 누르면 1마디 카운트인 뒤 녹음됩니다(Count-in으로 끌 수 있음).
3. Quant: 녹음한 음을 고른 박(16 · 8 · 4분)에 맞춥니다.
4. Latency: 폰의 소리 지연을 재서 녹음 타이밍을 맞춥니다. 처음 한 번 해 두면 좋습니다.
5. ◀ ▶: 건반 음역을 옮깁니다.

## 9 박자 맞추기 (Quantize)


이미 들어간 음 전체의 타이밍을 정리합니다. 멜로디 아래 Quantize를 열어 씁니다.




1. Grid: 맞출 박 단위(32분 ~ 4분, 셋잇단 16T · 8T).
2. Strength: 얼마나 당길지(100% = 정확히 박에, 50% = 절반만).
3. Quantize all notes: 실행합니다. Length를 켜면 음 길이도 함께 맞춥니다.

## 10 멜로디로 조와 코드 찾기

멜로디를 먼저 쓴 경우, 앱이 멜로디에 맞는 조와 코드를 제안합니다.








1. 조 추측: Key 목록 맨 위 “Guess from melody…”를 고르면 어울리는 조 후보 3개가 나옵니다. Apply는 조 이름만 바꾸고, 멜로디와 코드 소리는 그대로입니다.
2. Suggest: 멜로디가 있는 슬롯에서는 코드 트랙의 주사위가 반짝이 버튼으로 바뀝니다. 누르면 그 멜로디에 맞춰 빈칸에 코드를 채우고, 다시 누를 때마다 다른 안(최대 5개)을 보여줍니다.

## 11 노래 녹음 (Audio)

Mode에서 Audio를 고르면 반주를 들으며 마이크로 녹음할 수 있습니다. 반주가 마이크에 들어가지 않도록 유선 이어폰을 권장합니다.





1. Mode에서 Audio 선택. 이때 마이크가 켜지고, 다른 모드로 가면 꺼집니다.
2. 입력 장치: 보통은 그대로 두면 됩니다.
3. Calibrate: 처음 한 번, 이어폰을 빼고 볼륨을 올린 채 누르세요. 스피커의 클릭을 마이크로 다시 받아 지연을 재고 녹음 위치를 맞춰 줍니다.
4. Input: 마이크 소리 키우기. 가장 크게 부를 때 아래 미터가 주황 근처까지 오도록 맞추고, 숫자가 빨갛게 변하면 내립니다.
5. Loop / Song: Loop는 지정한 마디를 계속 반복하며 한 바퀴마다 테이크를 하나씩 쌓고, Song은 재생 위치부터 Stop을 누를 때까지 한 번에 녹음합니다.
6. 반복할 마디: Loop일 때 시작 마디와 끝 마디(끝 마디 포함). 재생할 때도 이 구간이 반복되고 구간 밖은 어둡게 보입니다.
7. REC: 반주가 1마디 나온 뒤 녹음이 시작됩니다. 다시 누르면 멈추고 테이크가 저장됩니다.
8. 타임라인: 구간(섹션)을 탭하면 그 섹션이 선택되고 재생 위치도 옮겨집니다. 섹션마다 고른 테이크가 각자 자리에 표시되고 함께 재생됩니다.
9. 선택한 섹션의 테이크 목록: 행을 탭하면 이 섹션에 그 테이크를 씁니다(다시 탭하면 해제). ▶ 이 섹션부터 듣기 · WAV 내보내기 · ✕ 삭제 (되돌리기 가능).

> 테이크 이름은 Song-Bar01-1st, Loop-Bar01-04-2nd처럼 시작 마디와 순번으로 붙습니다. 녹음 중에 MIDI 멜로디를 듣지 않으려면 믹서에서 MIDI를 뮤트하세요.

## 12 Loop로 이어 쓰기


코드 트랙을 Loop로 두면 멜로디 트랙에서도 선택한 슬롯이 반복됩니다. 그 위에서 멜로디를 계속 이어 쓰면 슬롯이 자동으로 늘어납니다.




1. 마지막 슬롯을 선택하면 곡 끝에 그 슬롯의 복사본이 점선으로 미리 보입니다. 거기에 음을 그리면 실제 슬롯으로 바뀌고, 다음 점선 칸이 또 생깁니다.
2. 녹음(노래나 Keys 실시간)은 슬롯 끝에서 되돌아가지 않고, 다음 복사본을 미리 만들어 둔 채 계속 이어집니다.
3. 앞쪽 슬롯을 Loop로 걸면 복사본이 그 바로 뒤에 끼워지고, 뒤 섹션과 그 멜로디는 그만큼 뒤로 밀립니다.
4. Keys 녹음에서 음이 하나도 없는 복사본은 녹음이 끝나면 지워집니다. 노래 녹음은 지나간 만큼 남습니다.

## 13 믹서

하단 Mixer를 누르면 열립니다. 파트별 크기와 뮤트·솔로를 정하고, 프로젝트에 함께 저장됩니다.





1. 채널: Melody MIDI(음표 멜로디) · Melody Audio(녹음한 노래) · Chords · Bass · Drums.
2. 페이더: 위아래로 끌어 크기를 조절합니다. 0.0 dB가 기본이고 위로 +12 dB까지. 두 번 탭하면 기본값으로 돌아갑니다. 눈금을 지날 때마다 짧게 진동합니다.
3. M(뮤트): 이 채널을 끕니다.
4. S(솔로): 솔로를 켠 채널만 들립니다. 여러 개를 함께 켤 수 있습니다.
5. Rev: 리버브 양(SoundFont 소리에 적용).
6. Master: 전체 크기.
7. 레벨미터: 실제로 나가는 소리의 크기. 노랑 구간 안이 적당하고, 맨 위 빨강이 자주 켜지면 Master를 내리세요. 아래 숫자는 최근 최고 레벨입니다.

> MIDI 파일에도 각 트랙의 페이더 값이 볼륨으로 들어갑니다.

## 14 소리 (SoundFont)


Setup의 Sound에서 악기 소리를 고릅니다.




1. Basic Synth는 파일 없이 바로 동작하는 기본 소리, SoundFont는 실제 악기 샘플 소리입니다.
2. Load SoundFont: .sf2 파일(예: GeneralUser GS)을 불러오면 Melody · Chords · Bass · Drums마다 악기를 고를 수 있습니다. 불러온 파일은 폰에 보관됩니다. 불러온 뒤에는 Save / Load preset으로 악기 선택과 믹서 밸런스를 함께 저장하고 불러올 수 있습니다.
3. 드럼 패턴 선택과 Edit(5장의 편집 창).

## 15 저장과 열기

Setup의 Project에서 합니다.




1. New project: 새 프로젝트를 시작합니다(두 번 눌러 확인).
2. Open project: 저장한 .zip이나 .phrasenote 파일을 엽니다. 녹음도 함께 복원됩니다.
3. Save project: 다운로드 폴더에 .zip 하나로 저장합니다. 안에는 프로젝트 파일, MIDI 파일, Melody.wav(섹션별로 고른 테이크를 합친 멜로디 오디오), 테이크별 WAV가 들어 있습니다. 이름은 처음에만 묻고, 그다음부터는 바로 덮어씁니다.
4. Save as: 지금 내용을 다른 이름으로 새로 저장합니다. 기본 이름은 My Song v2, v3…처럼 붙습니다.
5. Recent projects: 최근 작업한 10개가 폰에 보관되어 바로 열 수 있습니다.

> MIDI 파일은 Chords · Bass · Melody · Drums(드럼이 켜져 있을 때)가 트랙별로 나뉘어 DAW에서 바로 이어서 작업할 수 있습니다.

## 16 알아두기

- 앱 안의 데이터는 브라우저 저장공간에 있습니다. 사이트 데이터를 지우거나 브라우저를 삭제하면 사라질 수 있으니 Save project로 자주 백업하세요.
- 녹음은 설치한 앱이나 앱 주소에서 하세요. 다른 앱 안의 미리보기 화면에서는 마이크가 막힐 수 있습니다. 마이크 권한을 거부했다면 브라우저의 사이트 설정에서 다시 허용하세요.
- 블루투스 이어폰은 지연이 커서 녹음에 맞지 않습니다. 유선 이어폰을 권장합니다.
- 저장 파일은 다운로드 폴더에 .zip으로 저장됩니다. 원하는 폴더에 바로 저장하는 기능은 아직 지원하지 않습니다.
- 일부 반주 스타일과 장르 드럼은 4/4 전용이며, 패턴은 장르의 느낌을 근사한 것입니다.