PhraseNote 사용 설명서

폰 중심 작곡 스케치 앱 · v0.8.35

1. PhraseNote란?

PhraseNote는 악상을 빠르게 적어 두는 스케치 앱입니다. 코드 진행을 칠하고, 피아노롤이나 오선보에 멜로디를 넣고, 자동 반주와 드럼으로 들어본 뒤, MIDI 파일로 내보내 Ardour 같은 작업 프로그램에서 이어서 작업할 수 있습니다. 폰 화면(약 360px 폭) 기준으로 만들었고 가로 화면에서도 쓸 수 있습니다.

- 코드 트랙: 그리드에 코드를 칠하면 선택한 반주 스타일, 베이스, 드럼으로 연주합니다.
- 멜로디 트랙: 피아노롤이나 오선보에 멜로디를 쓰거나 화면 건반으로 연주해 넣습니다.
- 모든 내용은 기기에 자동 저장됩니다. MIDI로 내보내 컴퓨터로 가져갈 수 있습니다.

앱으로 설치하기

폰 브라우저에서 사이트를 열고 메뉴의 앱 설치 또는 홈 화면에 추가를 누릅니다. 전체 화면으로 열리고, 처음 한 번 불러온 뒤에는 오프라인에서도 동작합니다. 프로젝트 데이터와 SoundFont 파일은 폰 안에만 저장됩니다.

2. 화면 구성

영역	기능
재생 / 처음으로	재생과 정지. 두 번째 버튼은 처음으로 돌아갑니다.
BPM − / +	템포. 숫자를 직접 입력할 수도 있습니다(40~200).
드럼 버튼 + 화살표	왼쪽은 드럼 켜기/끄기, 화살표는 드럼 패턴 목록을 엽니다.
Undo / Redo	편집을 되돌리거나 다시 실행합니다.
Time / Key / Scale	박자(2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8, 9/8, 12/8), 조, 스케일(Major, Minor, Harmonic minor).
Chord Track / Melody Track 탭	두 편집 화면을 전환합니다. 스크롤해도 탭이 계속 보입니다.
하단 바	Setup(톱니바퀴)은 항상 표시됩니다. Keys(건반 아이콘)는 멜로디 트랙에서만 나타납니다.

3. 코드 트랙

코드 칠하기

- 팔레트에는 현재 조와 스케일의 7개 코드(로마 숫자와 코드 이름)와 Erase가 있습니다. 누르면 소리가 나고 선택됩니다.
- 그리드를 탭하거나 드래그하면 선택한 코드가 칠해지고, 칠해진 칸을 다시 탭하면 지워집니다.
- Cell은 한 칸의 길이(박자에 따라 Beat, 2 Beats, Bar)이고, Bars는 전체 길이(4, 8, 16마디)입니다.
- Bass는 코드 아래에 베이스 라인을 넣고, 7th는 코드를 7화음으로 바꿉니다. /– 버튼은 스케일 음도로 슬래시 코드의 베이스 음을 고릅니다.
- 주사위 버튼(Random)은 무작위 코드 진행으로 그리드를 채웁니다. Undo로 이전 진행을 되살릴 수 있습니다.

4. 반주 (Accompaniment)

Accompaniment 상자가 코드를 어떻게 연주할지 정합니다. 위쪽 칩에서 스타일을 고르고, 아래 항목으로 세부 조정합니다. 각 항목 이름을 누르면 영어·한국어 도움말 상자가 열립니다.

스타일

그룹	스타일
Classic	Block, Beat, 8th, Pop stabs, Ballad arp, Arp up, Arp up-down, Alberti, Offbeat, Funk stabs, Strum, Pad, Waltz, Bossa comp, Gospel
Modern	K-ballad piano, Anticipation, City pop, R&B stabs, Hip-hop keys, Lo-fi keys, Pluck 16th, House piano, Trance gate, Arp 16th, Synth arp, Rolled chords
Jazz / Soul	Charleston, Freddie Green, Jazz comping, Neo-soul, Rhodes sustain, Shell voicing
Rock / Folk	Power chug, Power sustain, Boom-chick, Fingerpick, Staccato 8ths

> 리듬 그리드 방식의 스타일은 4/4에서만 동작합니다(Waltz는 3/4 전용). 다른 박자에서는 Beat로 대체되고 스타일 칩은 숨겨집니다. 스타일을 고르면 그 스타일에 어울리는 Voicing, Color, Bass, Strum, Late, Swing, Loose 값이 자동으로 적용되며, 이후 직접 바꿀 수 있습니다.

세부 항목

항목	의미
Voicing	Close = 음을 가깝게 모음. Open = 위에서 두 번째 음을 한 옥타브 내림. Spread = Open에 가장 높은 음을 한 옥타브 올림. Smooth는 앞 코드와 가깝게 이어지는 전위를 고릅니다.
Color	색깔음 추가: add9, sus, 6/9, 9th. 감화음·증화음에는 적용되지 않습니다.
Bass	Root = 근음을 길게. Root+5 = 근음 뒤 3박에 5도. Octave = 낮은/높은 근음을 8분음표로 번갈아. Kick = 드럼 킥 자리에서 연주.
Strum	코드의 각 음 사이 시차(0~60ms). 기타 스트럼 느낌. Off = 동시에.
Late	코드만 박보다 살짝 늦게 칩니다(0~60ms). 베이스와 드럼은 제 박자.
Swing	코드·베이스·드럼의 엇박 8분음표를 뒤로 밀어요. 55~65% 정도 = 재즈/셔플, 100% = 3연음 느낌.
Loose	타이밍을 조금씩 랜덤하게 흩뜨려 기계 느낌을 줄입니다. 재생에서만 들리고 MIDI에는 기록되지 않습니다.

5. 드럼

- 드럼 버튼을 누르면 켜고 끕니다. 옆 화살표를 누르면 패턴 목록이 열리고, 패턴을 고르면 미리 들려주며 드럼이 켜집니다.
- 패턴은 Basic, Rock, Pop, Funk / Soul, Hip-hop, Reggae / Latin, Electronic, Metal, Korean, Custom(My pattern)으로 나뉘며, 장르 느낌을 근사한 것입니다.
- 장르 패턴은 4/4에서 동작하고, 다른 박자에서는 단순한 Rock 8th 패턴을 씁니다.
- 직접 편집하려면 Setup → Sound → Drums → Pattern → Edit를 엽니다. 킥, 스네어, 사이드 스틱, 하이햇, 오픈 햇, 라이드, 크래시 레인이 있고 칸을 눌러 켜고 끕니다. 위쪽에 해상도, Test, From preset, Clear가 있습니다.

6. 멜로디 트랙

Roll과 Staff

- Mode는 Roll(피아노롤)과 Staff(오선보)를 전환합니다. 롤 위쪽에 코드 진행이 가이드로 표시됩니다.
- Pickup은 1마디 앞에 못갖춘마디(어크루시스)를 추가합니다.
- Auto-Velocity는 멜로디가 Setup의 벨로시티 패턴을 얼마나 따를지 정합니다(0% = 일정, 100% = 완전히 따름).
- Zoom − / +는 가로 배율을 바꿉니다.

도구

도구	Roll	Staff
Pen	탭하면 음 추가, 드래그로 늘리거나 음높이 변경, 음을 탭하면 삭제.	누르고 있으면 음높이를 들려주고, 위아래 드래그로 변경, 놓으면 배치. 음을 탭하면 삭제.
Move	음을 드래그해 이동, 오른쪽 끝을 드래그해 길이 조절.	음을 탭해 선택, 드래그로 이동, 화살표 버튼으로 미세 이동(▲▼ 반음, ◀▶ 16분음표 단위). Del은 삭제.
Pan	편집 없이 드래그로 스크롤.	편집 없이 드래그로 스크롤.

Roll에서는 Len과 Snap으로 기본 음 길이와 그리드를 고릅니다. Staff에서는 음표 종류, 점, 임시표를 먼저 고른 뒤 배치합니다.

Quantize

Quantize 상자를 열고 Grid, Strength(0~100%), Length 처리 방식을 고른 뒤 Quantize all notes를 누르면 타이밍이 정리됩니다.

Keys 건반

하단의 Keys 버튼은 화면 건반을 엽니다(멜로디 트랙 전용, 기본값은 꺼짐). ◀ ▶ 버튼으로 음역을 옮깁니다.

- Live 모드: Rec을 누르고 Play를 누르면 한 마디 카운트인 뒤 녹음이 시작됩니다(Count-in은 끌 수 있음). Quant는 녹음된 음을 맞춥니다(Off, 16, 8, 4). Latency는 폰의 오디오 지연을 측정해 보정합니다.
- Step 모드: 건반을 누르면 음이 입력되고 커서가 다음으로 이동합니다. Rest는 한 칸 쉬고, Back은 직전 음을 지우며, Start는 처음으로 돌아갑니다.

7. Setup

하단의 톱니바퀴 버튼으로 Setup을 엽니다.

항목	의미
Clear all chords / Clear melody	코드 그리드 또는 멜로디를 지웁니다.
New / Open / Save project	프로젝트는 .phrasenote 파일로 저장됩니다. 저장해 두면 나중에 다시 열거나 다른 기기로 옮길 수 있습니다.
Export MIDI	Chords, Bass, Melody가 각각 별도 트랙으로 나가고, 드럼 버튼이 켜져 있으면 Drums가 10번 채널로 함께 나갑니다. Humanize와 Loose는 기록되지 않습니다.
Basic Synth / SoundFont	Basic Synth는 파일 없이 동작합니다. SoundFont는 샘플 악기를 사용합니다.
Load SoundFont	예: GeneralUser GS 같은 .sf2 파일을 추가합니다. 기기에 저장됩니다. Melody, Chords, Bass, Drums 각 트랙이 불러온 어느 파일의 소리든 고를 수 있고 볼륨도 따로 있습니다.
Save / Load preset	소리 설정을 .pnsound 파일로 저장하고 다시 불러옵니다.

항목	의미
Reverb / Master	리버브 양과 전체 볼륨(50 = 보통).
Buffer	Low latency는 건반에 가장 좋지만 일부 폰에서 소리가 지직거릴 수 있습니다. Stable은 지직거리지 않지만 소리가 조금 늦습니다. 바꾸면 페이지가 다시 불러와집니다.
Velocity	박 그룹별 4단계 강세와 프리셋(Standard, Flat, Backbeat, Downbeat). Humanize는 재생 벨로시티만 흩뜨리고, 내보내는 MIDI에는 설정한 값이 그대로 들어갑니다.

8. 참고 및 한계

- 데이터는 이 폰의 브라우저에 저장됩니다. 사이트 데이터를 지우거나 브라우저를 삭제하면 프로젝트와 SoundFont가 사라질 수 있으니 Save project로 자주 백업하세요.
- 새 반주 스타일과 장르 드럼 패턴 중 일부는 4/4 전용입니다.
- 3연음 그리드는 없습니다. 셔플과 스윙 재즈 느낌은 Swing 슬라이더로 냅니다.
- 드럼과 반주 패턴은 각 장르를 근사한 것이며 정확한 채보가 아닙니다.