

Instalação - Gerenciador Padrão

Revendas

Introdução.....	3
A quem se destina?	3
Objetivo.....	3
Definições.....	3
1 – Preparando ao Ambiente.....	4
Gerenciamento de energia USB:.....	4
2 – Instalação do Gerenciador Padrão.....	6
Download	6
Instalação	6
3 – Configurações e parâmetros.....	9
Aba CONEXÃO	10
Aba APLICATIVO	11
Aba TRANSAÇÕES.....	13
Aba HARDWARE	14
Aba LOG	15
4 – Relatório via gerenciador	15
Suporte.....	17



Introdução

A quem se destina?

Este manual se destina aos nossos revendedores e integradores que prestam serviços de instalação e configuração do produto TEF IP Getcard nos estabelecimentos comerciais.

Os estabelecimentos, revendedores e integradores são responsáveis por seguir as recomendações deste manual para manterem um bom funcionamento do sistema.

Objetivo

Oferecer um software de segurança para operações de transação de cartão em seu estabelecimento, com uma fácil interação entre Automação comercial e adquirentes de cartão.

Definições


A Getcard, utilizando seu know-how em solução de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), oferece ao mercado o TEF IP Getcard, uma Solução Completa para Pagamento Eletrônico, projetada para atender aos mais variados tipos de negócio. Gerenciando todas as etapas das operações comerciais de TEF. Com alta tecnologia, garante aos usuários a segurança e a eficiência da transação eletrônica, além de colaborar para a redução do nível de inadimplência nos pagamentos.



1 – Preparando ao Ambiente.


Para um bom funcionamento, tanto de nossa aplicação quanto do sistema do cliente deve ser verificado sempre se o Windows está com todas as atualizações disponíveis instaladas para assim evitar alguma incompatibilidade ou vulnerabilidade do próprio S.O.

Verifique se todos os Drivers da máquina encontram-se instalados, para isso clique em Meu Computador com o botão direito do mouse e vá em Gerenciar, ao abrir a janela do gerenciamento clique em Gerenciador de Dispositivos e valide se todos os drivers estão instalados, isso evita problemas de comunicação com pinpad com rede, entre outros tipos de problemas.




Gerenciamento de energia USB:

Desabilitar esta função ajuda a evitar erros como 34 pinpad comando não bloqueante e 31 erro de comunicação com o pinpad, pois o mesmo evita que o Windows desligue o aparelho. Para desativar esta função, abra o gerenciador de dispositivos assim como demonstrado nas imagens a seguir, selecione “Controladores USB”, em cada Generic USB Hub e USB Root Hub abra a propriedade, selecione a aba Gerenciamento de Energia e desmarque a opção “O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia”. Feito isto evitamos que o sistema operacional desligue o dispositivo.



Desabilitar a função de gerenciamento de energia das USBs função em Painel de Controle\Todos os Itens do Painel de Controle\Opções de Energia\Editar Configurações do Plano, clique em **Alterar configurações de energia avançadas**, em Configurações USB desabilite Configuração de suspensão seletiva USB





2 – Instalação do Gerenciador Padrão.

Download

Antes de dar início a instalação, baixe a última versão do Gerenciador disponível em nosso FTP

<ftp://srv-hospedagem01.getcard.com.br>


Usuário: clientes@versao.getcard.com.br

Senha: G3tC4rd@!


Certifique também que OpenVPN e PinPad (maquininha de cartão) já estejam instalados.

Instalação

Execute o instalador que baixou em nosso FTP




Na primeira tela clique em avançar




Marque a opção “Eu concordo” e clique em avançar






Nessa etapa será informado onde está sendo gerada a pasta do gerenciador padrão, caso essa pasta não exista em seu computador, será exibida uma mensagem informando se está autorizada a criação da mesma




Clique em instalar






Aguarde a barra de progresso




Ao finalizar cliente que avançar e sair na tela seguinte.




3 – Configurações e parâmetros.


A primeira execução de nosso sistema ele vai exibir a mensagem informando que não possui CNPJ cadastrado



Pode clicar em Sair, e em seguida clique com o botão direito do mouse no ícone do Gerenciador padrão que está com o status de desconectado




Clique em Configurar, na tela seguinte será solicitada uma senha



Senha: **secnas256**

Ao acessar a tela de configuração a primeira você possui 5 abas para configuração do sistema onde te proporciona alguns tipos de facilidades e segurança para o cliente



Conexão | Aplicativo | Transações | Hardware | Log

CNPJ: . / -

Fantasia:

R. Social:

Empresa:

Filial:

PDV:

Pin-Pad:

☒ Validar CNPJ e PDV na pasta do aplicativo OpenVPN

Licenciado para:

CNPJ :
Srv :
Porta:

Essa seria a Aba da primeira configuração feita no sistema, onde o Gerenciador assim que preencher os dados de CNPJ do cliente, automaticamente será preenchido os demais dados, com exceção os campos de PDV e Pin-Pad onde os mesmos devem ser preenchidos da seguinte forma:

PDV – Configurar o número do pdv do cliente no sistema, caso o cliente tenha mais de um pdv será exibida uma lista com a quantidade configurada em nosso sistema.

Pin-Pad – Nessa opção deve ser configurada a porta do pinpad que foi emulada no Windows, nas versões mais novas do GP esse campo está com uma busca automática implementada.

Obs.: A opção “**Validar CNPJ e PDV na pasta do aplicativo OpenVPN**” só pode ser desativada mediante a uma senha na qual deve ser acionada nosso suporte, essa opção serve para evitar que o cliente que utiliza OpenVPN configure o certificado diferem do CNPJ que ele está utilizando, evitando assim algumas falhas de configuração.

Nessa aba é exibida todas as informações configuradas em nosso portal e enviadas para o e-mail de liberação do cliente caso queira comparar se as informações batem.

Conexão | Aplicativo | Transações | Hardware | Log

☐ Obter automaticamente tipo da venda enviado da Automação

☐ Utilizar componente ACBR

☐ Utilizar SiTEF

☒ Gerar arquivo Ativo.001 com campo ATV

☒ Enviar campo 729 = 1

☐ Enviar CR LF no final do intpos.sts

☒ Conectar a cada transação

☐ Imprimir tipo da venda no cupom

☐ Encerrar processo preso automaticamente

☐ Utiliza NSU do Pdv

Mensagem apresentada durante a captura de dados (CDP):

INFORME

Tempos de espera:

Impressão (seg):	90	Time-out Adm. (seg):	120
Conexão (seg):	15	Aprovado (seg):	2

Pasta de requisição:

C:\TEF_DIAL\REQ

Pasta de resposta:

C:\TEF_DIAL\RESP

Mensagem da empresa TEF:

Nessa aba você possui as principais configurações de funcionamento do Gerenciador, vou descrever o significado de cada campo para que possa personalizar da forma que o cliente foi utilizar:

Obter automaticamente tipo da venda enviada pela automação – Caso a automação seja homologada para fazer esses tipos de envio de informação na solicitação de venda, basta ativar essa função e assim eliminar algumas etapas como selecionar opções de credito, debito, debito pré-datado, entre outras opções, as telas que serão reduzidas na chamada dependem das informações que a automação envia em sua chamada.

Utilizar componente ACBR – Esse parâmetro está ligado ao campo de retorno do TEF na pasta RESP alterando o nome da adquirente REDE para REDECARD e da CIELO para VISANET, esse parâmetro hoje já não é tão utilizado.

Utilizar SiTEF – Esse parâmetro deve ser marcado quando a automação utilizada não foi homologada com o Gerenciador padrão e sim com o ClientSiTef que é a plataforma de troca de arquivos do SiTef, quando marcado e ele altera formato de comprovantes enviados para na resposta do TEF e campo de NFC-e 4.0 para o padrão SiTef. Obs.: Essa opção não indica que o Gerenciador estará apontado para um servidor SiTef.

Gerar arquivo Ativo.001 com campo ATV – Esse parâmetro altera para o arquivo de ativo enviar a mensagem ATV ao invés de TEF, algumas poucas automações precisam que esse campo retorne como TEF, sendo assim essa opção já vai ativa automaticamente nas versões mais novas. (vai sempre marcado por padrão)

Enviar campo 729=1 – Esse parâmetro quando marcado reduz 99% de chances de desfazimento pois o mesmo indica que não requer a confirmação da automação, sendo assim, quando a venda retorna para o TEF como “Autorizada” antes que a automação imprima o comprovante ele garante que a venda seja confirmada pelo TEF. Com esse parâmetro desmarcado a venda fica pendente aguardando um retorno da automação para o TEF informando se é para confirmar ou desfazer a transação, com isso pode ocorrer casos de transação desfeita pela automação com mais facilidade. (Por padrão este parâmetro já consta marcado automaticamente)

Enviar CR LF No final do intipos.sts – Esse parâmetro foi desenvolvido exclusivamente para um grupo de lojas em que seu sistema foi desenvolvido em C e era exigida essa informação no final do arquivo de start da transação, sendo assim, não precisa ser marcado.

Conectar a cada transação – Esse parâmetro quando marcado faz com que o TEF conecte com o Scope somente nos atos de transação sendo assim clientes com uma internet que apresenta alguma intermitência acabam não notando isso quando transaciona evitando erros por instabilidade. Com ele desmarcado o PDV fica constantemente ativo com o servidor Scope e caso passe por uma desconexão brusca pode apresentar erro “Tente de Novo – EC” na transação seguinte. (Por padrão este parâmetro já consta marcado automaticamente)

Imprimir tipo da venda no cupom – Esse parâmetro é pouco utilizado pois se faz necessário somente se a adquirente não estiver enviando se a venda é crédito ou débito no comprovante, hoje nas versões mais recentes todas já enviam

Encerrar processo preso automaticamente – Esse parâmetro tem a função de se o Gerenciador foi aberto novamente ao invés de apresentar na tela a mensagem de que está em execução, ele irá encerrar o processo no Windows e executar novamente. (parâmetro pouco utilizado)

Utilizar NSU do PDV – Esse parâmetro foi desenvolvido para alterar o tipo da NSU de acordo com o que o cliente precisa e somente se for necessário. Com ele desmarcado é gravado a NSU da adquirente. (Este parâmetro deve ser utilizado somente se houver necessidade)

Mensagem apresentada durante a captura de dados (CDP) – A automação caso homologada pode fazer solicitação para coletar dados do pinpad e esse campo define a mensagem que será exibida no pinpad no momento da coleta de dados.

Tempos de Espera:

Impressão – Tempo que o Gerenciador aguarda o retorno da automação informando se deve confirmar a venda ou desfazê-la. (somente tem função se o 729=1 estiver desmarcado)


Conexão – Tempo que ele aguarda a resposta de conexão do TEF em suas tentativas. (Ideal é que mantenha o padrão)

Time out ADM – Tempo que o gerenciador aguarda o retorno da adquirente, caso não seja instantânea a resposta.

Aprovado – Mensagem que o TEF retorna na tela, esse é o tempo que ela será exibida, esse tempo nunca deve ser igual a zero pois o sistema entende que é para esta mensagem ficar por tempo indefinido.

Pasta de Requisição e Pasta de Resposta – São as pastas configuradas para as trocas de arquivo entre TEF e automação, caso a automação tenha uma pasta fixa para essa troca e seja diferente a que nosso TEF possui, você pode realizar a alteração em nosso configurador para que assim possa atender o cliente. Por padrão as pastas são, para requisição C:\TEF_DIAL\REQ e para resposta C:\TEF_DIAL\RESP.

Mensagem da empresa TEF – Esse parâmetro converte a mensagem do final do comprovante de “Scope OKI Brasil” para a mensagem que você configurar no campo.



Conexão | Aplicativo | **Transações** | Hardware | Log

Habilitar:

- ☒ Débito pré-datado
- ☒ Crédito parcelado
- ☒ Recarga de celular
- ☒ Consulta de saldo
- ☒ Simulação de crediário
- ☒ Pagamento de conta **Bandeiras...**

Utilizar cartões:

- ☐ MaxiFrota
- ☐ Valecard Frota 

Senha de acesso à função de Estorno (ADM): **Limpar**

Habilitar – Nesse parâmetro é possível ativar ou desativar algumas funções do TEF como vendas parceladas, débito pré-datado, entre outras funções, diminuindo algumas seleções para o cliente na hora de fazer a venda.

Senha de acesso à função de Estorno (ADM) – Esse parâmetro é utilizado para que crie uma senha para Estorno de transação, com isso somente quem possuir a senha pode fazer estorno de transação, isso evita fraudes por meio do operador de caixa.

Utilizar Cartões – Esse parâmetro é utilizado para ativar cartões especiais, atualmente MaxiFrota e Valecard Frota, ao ativar ele exibe uma nova opção no momento da transação. Para a utilização do MaxiFrota, é necessário que cliente possua a adquirente REDE configurada. O Valecard Frota, além do cliente ter a adquirente Valecard e habilitar a função na configuração, é necessário que clique no ícone da planilha e ative os produtos que o posto trabalha. Tais produtos serão na tela seguinte




Seleção de Produtos - ValeCard

Marca	Cód.	Descrição do Produto
	1	ETANOL ADITIVADO
	2	ETANOL COMUM
	3	DIE SEL ADITIVADO
	4	DIE SEL COMUM
	5	GASOLINA ADITIVA
	6	GASOLINA COMUM
	7	GASOLINA PREMIUM
	8	GAS NATURAL
	9	QUEROSENE
	10	BIODIE SEL
	11	DIE SEL S-05

[ESPAÇO] Marca/Desmarca 

[F12] Confirmar 

[F11] Cancelar 




Habilitar uso do Pin-Pad – Esse parâmetro indica se o cliente terá o uso de Pin-pad (maquininha de cartão) ou não, quando o cliente não for utilizar pin-pad essa opção deve ficar desmarcada e deve ser repassado ao nosso suporte para que façamos uma alteração no servidor, deve ser utilizado assim também somente para vendas digitadas. Com esse parâmetro marcado você terá acesso a outros recursos da função:

Pin-Pad de uso exclusivo – Esse parâmetro tem apenas a função de deixar o Pin-Pad amarrado ao Gerenciador impossibilitando ele de ser utilizado por outra aplicação enquanto nosso programa estiver aberto, outro ponto que esse parâmetro possui é que quando está marcado, a porta COM emulada pelo equipamento na máquina, deve ser o mesmo configurado no servidor Scope. Em versões futuras este parâmetro será removido. (Utilizada em poucos casos)

Obtém porta do Pin-Pad automaticamente do sistema operacional – Esse parâmetro foi criado para que o próprio gerenciador possa identificar e configurar a porta serial do equipamento desde que ela esteja entre 1 e 9.

Enviar mensagem para o Pin-Pad no intervalo de – Esse parâmetro foi criado para que o Gerenciador de tempos em tempos envie uma mensagem para o Pin-Pad evitando que ele entre em hibernação.

Mensagem padrão quando o Pin-Pad estiver em standby – Esse parâmetro permite a trocar a informação exibida na tela de standby do pin-pad em sua tela ele permite duas linhas de configuração de tela.



Gerar LOG do sistema – Esse parâmetro quando ativo, faz com que o Gerenciador inicie uma gravação de tudo que passa na pasta REQ e na pasta RESP, ou seja, tudo que o Tef Dial conseguir ler ou escrever gerando na pasta TEF_DIAL um arquivo com o nome de tef_dial.log. Essa é uma opção que costumamos marcar pois facilita em análise de problemas entre Gerenciador e automação comercial.

Ativar linhas de Log Trace do Scope – Esse parâmetro inicia a gravação de log Trace do Scope que servirá para depurar erros mais detalhados. Devido essa gravação ele deixa lentas as transações, esse parâmetro deve ser utilizado somente mediante a solicitação por um técnico Getcard. Após habilitado o parâmetro, deve ser reiniciado o Gerenciador para que inicie a gravação de logs.


Código para acesso ao Relatório Web – Esse parâmetro foi criado devido as revendas Getcard terem a opção de personalizar o relatório de vendas, alterando assim o CODE do link, sendo assim quando for personalizado a revenda deve configurar esse campo para que o cliente tenha acesso ao relatório direto pelo Gerenciador.

Pasta para arquivos de controle – O Gerenciador padrão necessita de uma pasta com permissão para criação de seus arquivos de controle de venda, arquivos esses com extensão **sc_** devido a vários casos de Windows 8 e 10 bloquear a criação no C:\ raiz, criamos esse campo para que possa definir onde criar e colocamos como padrão C:\TEF_DIAL\ pois já é a pasta do sistema.

Após todas as configurações realizadas é somente clicar em OK que o TEF será iniciado:



4 – Relatório via gerenciador



Acessando o relatório WEB pelo próprio Gerenciador você tem acesso ao mesmo painel que a solução via navegador, mas de uma forma facilitada



FAÇA LOGIN NO PORTAL DE VENDAS

Digite seus detalhes abaixo

CONTA


SENHA

 [Esqueceu a senha?](#)

ENTRAR

Para que funcione de maneira correta caso tenha personalizado os links de acesso como REVENDA deve ser configurado também na aplicação do gerenciador pois do contrario ele tenta acessar o link padrão <https://relatoriodevendas.com.br/index.php/admin/a/login?code=GETCARD>

Depois de acessar ele possui a opção Começar Tour para navegar em todas as telas do portal de vendas



Obs.: As opções de imprimir e salvar são diferentes das opções de salvar em pdf e depois imprimir, pois essas funções seriam como um print da tela de navegação.



Suporte

Qualquer dúvida ou problema com a instalação do driver do pinpad nosso suporte estará de prontidão para lhe atender.

E-mail: suporte@getcard.com.br

Telefone: 44 3023-0062

WhatsApp: 44 99876-8843

Contato agora também via chat de atendimento em nosso site www.getcard.com.br

® 2020

Esse documento é propriedade da Getcard.

Tem caráter técnico/informativo. Todos os direitos são reservados.

Não pode, no todo ou em parte, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer meio eletrônico ou forma legível por máquina, sem a autorização escrita da Getcard.

Esta se reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio.

Produzido no Brasil.

