# Práctica 6 de AS

# **DNS** y Samba

Las tres máquinas deben estar como en la práctica 5, (no requiere cambios en la configuración de los sistemas operativos de las máquinas virtuales):

- 1. Máquina virtual Windows 2008 R2, con dos interfaces de red activos, el primero en modo NAT y el segundo en modo "red interna"
- 2. Máquina virtual Linux, con interfaz de red en modo "red interna"
- 3. Máquina virtual Windows XP o Windows 7, con interfaz de red en modo "red interna"

Supondremos que la red local asociada a los interfaces "red interna" es la 192.168.56.0 y que los interfaces configurados con NAT reciben la dirección 10.0.2.15.

## Primera parte: DNS

- 1. Crea un servidor DNS en la máquina w2008r2. Crea una nueva zona de búsqueda directa principal as.local, inversa 192.168.56. Da de alta tres máquinas con nombres w2008r2.as.local, wxp.as.local, linux.as.local (es decir, agrega registros tipo A para las máquinas mencionadas). Cambia las opciones de DHCP para que a los clientes se les pase que el servidor DNS es la máquina w2008r2. Comprueba en las tres máquinas que las nuevas direcciones se resuelven y también www.google.es. Para esto último deberás añadir un reenviador no condicionado como por ejemplo el 8.8.8.8 (en propiedades del DNS).
- 2. OPCIONAL: Crea un servidor DNS en la máquina Linux con la misma información, y haz que el DHCP de w2008r2 lo pase como opción a los clientes. Documenta todos los pasos que hayas seguido (instalación de bind, activación de named, configuración de named.conf, creación de los ficheros de zona de búsqueda directa e inversa, adición de los registros tipo A de las tres máquinas)

### Segunda parte: Compartición de archivos y Samba

1. Crea un usuario llamado asuser en las máquinas Linux y w2008r2. Exporta su directorio de usuario desde ambas máquinas (En w2008r2, activa si es necesario el uso compartido de archivos en el centro de redes y recursos compartidos, cambia de usuario, comparte el directorio /Usuarios/asuser con "todos". En Linux instala samba y samba-client y configura las opciones correspondientes, ver ayuda más abajo). Conéctate a ambos desde wxp: conectar a unidad de red, conectar a

```
\\192.168.56.100\Users\asuser
\\192.168.56.110\asuser
```

2. ¿Sería posible conectarse a ambos desde el anfitrión?

AYUDA: para configurar el servidor Samba Linux necesitarás ejecutar las siguientes órdenes: Para uso con SELinux: setsebool -P samba\_enable\_home\_dirs on. En el archivo smb.conf: deja security como user y [homes] como browseable. Además, en [global] hay que poner una línea con ntlm auth = yes si se desea emplear Windows XP como cliente, no es necesario con otras versiones de Windows. Arranque del servicio: systemctl start smb.service (systemctl enable smb.service para arranque automático), cortafuegos: firewall-cmd --add-service=samba y para dejarlo permanente firewall-cmd --add-service=samba --permanent. Creación de credenciales Samba de un usuario: smbpasswd -a asuser

### OPCIONAL:

- 1. Prueba a realizar cambios en la opción hosts allow de Samba (una vez que todo funcione) para comprobar cómo se restringe la conectividad
- 2. Crea una carpeta llamada /publicar en la máquina Linux y compártela. Deberás o bien etiquetarla con choon -t samba\_share\_t /publicar o bien habilitar la exportación con Samba de cualquier directorio con setsebool -P samba\_export\_all\_rw on
- 3. Haz lo mismo con una carpeta de w2008r2, por ejemplo C:\publicar, tendrás que emplear la opción de uso compartido avanzado