## Ubuntuなひととき Snappy Ubuntuのご紹介

2015/06/13 オープンソースカンファレンス2015 Hokkaido 水野 源@Ubuntu Japanese Team

#### おさらい Ubuntuとは?

- DebianベースのLinuxディストリビューション
- デスクトップでもサーバーでもクラウドでも人気
- モバイル方面へも進出中
- オープンなコミュニティによる開発
- Canonicalによるサポート
- 定期的なリリースと明確なサポート期間
- ・などなど

#### Ubuntu Coreとは?

- 最小限のUbuntuのrootfsを固めたもの
- debootstrapで作ったrootfsとだいたい同じ
- カーネルとかブートローダーは含まれない
- 「インストールしてすぐに使える一般的なOS」ではなく、組み込みやコンテナとして使われたりとか

## "Snappy" Ubuntuとは?

- 新世代のパッケージシステムを採用
- •「クラウド環境やコンテナ環境を前提にした」OS
- OSのコア部分とアプリケーション部分が分離されている
- システム部分はRead Onlyで、しかも二重化されてる
- アプリケーションはまるごとコンテナに放り込む感じ
- 従来のLinuxではなく、AndroidやCoreOSに近い設計
- 将来的にはDesktopもSnappy化していくかも?

デモ

## Google Compute Engineで Snappy Ubuntu Coreを動かしてみる

# 事前準備

## google-cloud-skdのインストール

- パートナーリポジトリを 有効にする
- google-cloud-skdを インストールする



### 認証

- gcloudから認証をセットする
- ブラウザが開くので、指示に従って認証する

\$ gcloud auth login

### プロジェクトの作成

- Web UIからプロジェクトを作成する
- プロジェクトIDを控えておく

Google Developers Console

プロジェクトを選択してください ▼



## デフォルトゾーンプロジェクトの設定

• 引数に控えておいたプロジェクトIDを入力する

\$ gcloud config set project (プロジェクトID)

## デフォルトゾーンとリージョンの設定

- デフォルトで利用するゾーンとリージョンを設定する
- 今回はasia-east1とasia-east1-a

```
$ gcloud compute zones list
               REGION
NAME
                             STATUS NEXT MAINTENANCE TURNDOWN DATE
                             UP
asia-east1-c
               asia-east1
                             UP
asia-east1-b
              asia-east1
                             UP
asia-east1-a
               asia-east1
europe-west1-d europe-west1
europe-west1-b europe-west1
europe-west1-c europe-west1
us-central1-b
               us-central1
                             UP
                             UP
us-central1-a
               us-central1
us-central1-f
                             UP
               us-central1
                             UP
us-central1-c
               us-central1
```

```
$ gcloud config set compute/region asia-east1
$ gcloud config set compute/zone asia-east1-a
```

## 設定の確認

```
$ gcloud config list
[compute]
region = asia-east1
zone = asia-east1-a
[core]
account = (GMailのアドレス)
project = (プロジェクトID)
user_output_enabled = True
```

#### SSH公開鍵の登録

- あくまで普段使っている公開鍵を使いたい場合の話
- gcloudは独自の鍵を自動生成する(後述)

\$ gcloud compute project-info add-metadata --metadata-from-file \u2204
 sshKeys=/home/mizuno/.ssh/id\_rsa.pub

### cloud-init用設定ファイルの作成

- インスタンスでSSHサーバーを起動させたい
- cloud-init用のファイルを用意して自動設定する

# 仮想マシンの作成

## ubuntu-snappy-coreのイメージを検索

- Snappyのイメージファイルを検索
- 非標準のイメージのため、Web UIからは検索できない(?)

```
$ gcloud compute images list --no-standard-images --project ubuntu-snappy NAME PROJECT ALIAS DEPRECATED STATUS ubuntu-core-devel-144-v20150206 ubuntu-snappy READY ubuntu-snappy-core-1504-edge-39-v20150423 ubuntu-snappy READY ubuntu-snappy-core-1504-stable-2-v20150423 ubuntu-snappy
```

#### インスタンスの生成

- インスタンスを起動
- ここでcloud-init用の設定ファイルを食わせる

```
$ gcloud compute instances create snappy-test --image-project ubuntu-snappy \( \) --image ubuntu-snappy-core-1504-edge-39-v20150423 \( \) --metadata-from-file user-data=cloud.cfg

NAME ZONE MACHINE_TYPE INTERNAL_IP EXTERNAL_IP STATUS snappy-test asia-east1-a n1-standard-1 10.240.227.236 104.199.142.221 RUNNING
```

### 起動したインスタンスの確認

• インスタンスのリストを表示させて起動を確認

```
$ gcloud compute instances list
NAME ZONE MACHINE_TYPE INTERNAL_IP EXTERNAL_IP STATUS
snappy-test asia-east1-a n1-standard-1 10.240.227.236 104.199.142.221 RUNNING
```

#### SSHで接続

- ユーザー名ubuntuでssh接続が可能
- IPアドレスを指定してsshコマンドを叩いてもいい
- この時点でSSH鍵が自動生成される

\$ gcloud compute ssh ubuntu@snappy-test

# Snappyを使ってみる

## snappyコマンドのヘルプ

サブコマンド	用途		
build	snapパッケージをビルドする。		
config	インストール済みのパッケージを設定する。		
hw-assign	パッケージからハードウェアにアクセスできるようアサインする。		
hw-info	アサインされたハードウェアのリストを表示する。		
hw-anassign	アサインされたハードウェアを削除する。		
info	システムの情報を表示する。		
install	snapパッケージをインストールする。		
list	インストール済みの(アクティブな)コンポーネントを表示する。		
login	ストアにログインする。		
purge	全データを削除する。		
remove	snapパッケージをアンインストールする。		
rollback	パッケージを前のバージョンにロールバックする。		
search	パッケージを検索する。		
set	システムやパッケージにプロパティ値をセットする。		
update	インストールされている全パッケージをアップデートする。		

## 現在の状態とインストールされているパッケージ

```
$ snappy info
```

release: ubuntu-core/15.04/edge

architecture: amd64

frameworks:

apps:

```
$ snappy list -v
Name Date Version Developer ubuntu-core 2015-04-23 39 ubuntu* generic-amd64 2015-04-23 1.1 *
```

## Snappyのパーティション構成

- (amd64の場合)以下のパーティションを含む
- bootパーティションはvfatである必要がある

パーティションラベル	デフォルトのサイズ	ファイルシステム	書き込み
grub	4MB	vfat	0
system-boot	64MB	vfat	0
system-a	1GB	ext4	×
system-b	1GB	ext4	×
writable	残りの全容量	ext4	0

## 実際のパーティション構成

- sda3とsda4がそれぞれsystem-aとsystem-b
- System-a/bはリードオンリー
- sda5が書き込み可能

```
$ sudo fdisk -l
Device
             Start
                        End
                             Sectors Size Type
           8192
                      16383
                                8192
                                        4M BIOS boot
/dev/sda1
           16384
                              131072
/dev/sda2
                     147455
                                       64M EFI System
/dev/sda3
           147456
                    2244607
                             2097152
                                        1G Linux filesystem
                                        1G Linux filesystem
/dev/sda4
           2244608
                    4341759
                             2097152
                                        7G Linux filesystem
/dev/sda5
           4341760
                   19042303 14700544
```

```
$ mount -l | grep -e 'sda[3-4]' -e ' /writable ' | sort
/dev/sda3 on / type ext4 (ro, relatime, data=ordered) [system-a]
/dev/sda4 on /writable/cache/system type ext4 (ro, relatime, data=ordered) [system-b]
/dev/sda5 on /writable type ext4 (rw, relatime, discard, data=ordered) [writable]
```

## Snappyのアップデート

• apt-getは使えない!

```
$ sudo apt-get update
Ubuntu Core does not use apt-get, see 'snappy --help'!

$ snappy list -u
Name Date Version
ubuntu-core* 2015-05-30 72
generic-amd64* 1-01-01 1.1.1

$ sudo snappy update
$ sudo reboot
```

```
$ snappy list -v
Name Date Version Developer ubuntu-core 2015-05-30 72 ubuntu generic-amd64 2015-05-30 1.1.1
```

## Snappyのロールバック

- ひとつ前のバージョンへロールバックできる
- 再起動後にはマウントされているルートパーティションが変化(snap)する

\$ snappy info ubuntu-core

channel: ubuntu-core/15.04/edge

version: 72

updated: 2015-05-30 05:32:21 +0000 UTC

\$ sudo snappy rollback ubuntu-core Setting ubuntu-core to version 39

\$ sudo reboot

\$ mount -l | grep sda[3-4] | sort

## "snap"パッケージのインストール

- hello-world入れてみる
- docker入れてowncloudを動かしてみる
- owncloudにブラウザからアクセスできることを確認する

```
$ snappy search
```

```
$ sudo snappy install hello-world
Starting download of hello-world
Name Date Version Developer
ubuntu-core 2015-04-23 39 ubuntu
hello-world 2015-05-30 1.0.15 canonical
generic-amd64 2015-05-30 1.1.1
```

```
$ sudo snappy install docker
```

\$ sudo snappy install owncloud

#### アプリケーションとフレームワーク

- hello-worldやowncloudはアプリケーション(apps)
- 対してdockerはフレームワーク(frameworks)
- appsがコンテナに閉じ込められているのに対し、frameworksは 他のappsに機能を提供できる
- appsはframeworksに依存できるけど、apps同士の依存関係 は定義できない

\$ snappy info

release: ubuntu-core/15.04/edge

architecture: amd64 frameworks: docker

apps: hello-world, owncloud

### 参考資料

- https://developer.ubuntu.com/en/snappy/start/
- https://developer.ubuntu.com/en/snappy/tutorials/using-snappy/
- https://developer.ubuntu.com/en/snappy/guides/filesystem-layout/
- https://developer.ubuntu.com/en/snappy/guides/f rameworks/
- https://wiki.ubuntu.com/SecurityTeam/Specifications/SnappyConfinement