







- ❖ میتوان کیفیت مدل و مشخصات نیازمندیها –requirement specification) را با
 استفاده از attribute های زیر و مقادیری که برای آنها به دست میآید سنجید.
 - OAV(Object :requirement specification, A:attribue , V:value)
 - Specificity
 - Completeness
 - Correctness
 - **Understandability**
 - **Verifiability**
 - Internal and External consistency
 - **Achievability**
 - Concision
 - Traceability •
 - Modifiability
 - Precision •
 - Reusability •





❖ مفروضات

- N_c اتعداد کل نیازمندیها در SRS
- SRS عداد نیازمندیهای کارکردی: N_f
- SRS عداد نیازمندیهای غیرکارکردی در N_{nf}

و داريم

$$N_r = N_f + N_{nf}$$







- نهام (Specificity) عدم ابهام
 - Q_1 ایندکس عدم ابهام یا \bullet

$$Q_1 = N_{ui} / N_r$$

- تعداد نیازمندیهایی که همه مرورکنندها تفسیر یکسانی نسبت به آن دارند. به آن دارند.
- هرچه این ایندکس به ۱ نزدیک تر باشد مشخصات نیازمندیها از ابهام کمتری برخوردار است.





(Completeness) کامل بودن

چندین معنا برای کامل بودن وجود دارد:

- هر آنچه که قرار است نرم افزار انجام دهد در SRS باشد.
- یک SRS پاسخ نرم افزار به تمام کلاس های ورودی امکان پذیر را در موقعیت
 های امکان پذیر شامل باشد.
- تمام صفحات، شکل ها و جداول شماره داشته، تمام واحدهای اندازه گیری موجود و تمام مراجع ارائه شده باشند.
 - هیچ بخشی تحت to be determined) TBD) و ... تعیین نشده باشد.
 - مورد اول تقریبا غیرقابل اندازه گیری است.
 - اما مورد دوم را می توان اندازه گیری نمود.





- ♦ کامل بودن (Completeness)
- یک SRS پاسخ نرم افزار به تمام کلاس های ورودی امکان پذیر را در موقعیت های امکان پذیر شامل باشد.
 - · Ni : تمام کلاس های ورودی ممکن
 - · Ns : تمام وضعیت های ممکن

(بنابراین زمانی SRS کامل است که f(Ni, Ns) به ازای تمام (Ni x Ns) تعریف شده باشد.)

- · Nu: تعداد کارکردهایی که به طور یکتا در SRS مشخص شده اند.
 - Q_2 ایندکس کامل بودن یا

 $Q_2 = Nu / (Ni \times Ns)$





🛠 کامل بودن (Completeness)

- ایندکس Q₂ درصد کارکردهای مورد نیاز که در مشخصات نیازمندی های سیستم آمده اند را اندازه گیری می نماید و نیازمندی های غیر کارکردی را مورد توجه قرار نمی دهد.
- برای در نظر داشتن این نیازمندی ها می توان یک متریک کلی برای کامل بودن در
 نظر گرفت که در آن میزان validate شدن نیازمندی ها مورد توجه است:


$$Q_3 = N_c / [N_c + N_{nv}]$$

- N_c : تعداد نیازمندیهایی که validate شده است.
- تعداد نیازمندیهایی که تا کنون validate نشده است. N_{nv}





روش دیگر برای اندازه گیری کامل بودن (Completeness)



$$Nr = N_a + N_b$$

به این ترتیب





منابع

- Davis, A., Overmyer, S., Jordan, K., Caruso, J., Dandashi, F., Dinh, A., ... & Theofanos, M. (1993, May). Identifying and measuring quality in a software requirements specification. In *Software Metrics Symposium*, 1993. Proceedings., First International (pp. 141-152). IEEE.
- Pressman, Roger S. Software engineering: a practitioner's approach. ed.
 7. New York: McGraw-hill, 2010.