

# Vonage MCP Server 導入・動作確認手順書

---

v3.0.0 対応

2026-08-21

- 0. この文書について
  - 0.1 このサーバーの前提を先に把握してください
- 第1部 準備するもの
  - 1.1 必要なもの
  - 1.2 Vonage 側の準備
  - 1.3 日本宛の SMS で先に知っておくこと
- 第2部 インストール
  - 2-A. MCPB バンドルを使う（推奨）
  - 2-B. 自分でビルドする
  - 2.1 設定画面で入力する項目
- 第3部 動作確認
  - 手順0 どのサーバーに繋がっているか確かめる
  - 手順1 ツールが見えるか確認する
  - 手順2 `dry_run` で検証する（送信されません）
  - 手順3 実際に送信する
  - 手順4 配信ステータスを確認する
- 第4部 うまくいかないとき
  - 4.1 ツールが1つも出てこない
  - 4.2 サーバーが起動しない
  - 4.3 送信がブロックされる
  - 4.4 「送信成功」なのに届かない
  - 4.5 `node` が見つからない、と言われる
  - 4.6 同じ名前のサーバーが複数登録されている
- 第5部 開発側の検証チェックリスト
  - 5.1 Claude Desktop（最優先）
  - 5.2 その他の基盤
- 第6部 本番運用に移す前に
  - 6.1 必ず設定してほしいもの

- 6.2 承認画面は、基盤によって出ません
- 6.3 単一インスタンスで動かしてください
- 6.4 Vonage 側でも上限を掛けてください
- 付録 参考情報

## 0. この文書について

---

Vonage MCP Server を Claude Desktop に導入し、実際に SMS が届くところまで確認するための手順書です。

対象は次の2つの場面です。

- 利用者が自分の環境に導入するとき（第1部～第4部）
- 開発側がリリース前に実機で検証するとき（第5部のチェックリスト）

### 0.1 このサーバーの前提を先に把握してください

SMS 送信と音声通話は取り消せません。課金が発生し、実在の相手に届きます。

このサーバーは、AI エージェントがプロンプトインジェクションで乗っ取られても被害が上限内に収まることを目指して作られています。そのため次の設計になっています。

- 既定ではツールが1つも公開されません。使う機能を明示的に有効にする必要があります
- 宛先は既定で日本国内のみです
- 1時間あたりの送信数に上限があります（既定5件）

「動かない」と感じたときの多くは、この既定値が意図どおりに効いている状態です。第4部のトラブルシューティングを先に眺めておくと迷いません。

---

# 第1部 準備するもの

## 1.1 必要なもの

| 項目             | 内容                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Vonage アカウント   | 日本の窓口: <code>kwcplus.kddi-web.com/application/vonage</code> |
| Claude Desktop | 最新版                                                         |
| Node.js        | 22 以降。自分でビルドする場合に必要                                         |
| 送信先の電話番号       | 必ず自分の携帯電話を使ってください                                           |

最初の確認では、必ず自分の番号に送ってください。他人の番号に送ると、失敗したときに相手に迷惑がかかり、取り消せません。

## 1.2 Vonage 側の準備

1. Application を作成する (Vonage Dashboard → Applications → Create a new application)
2. Messages capability を有効にする (SMS を使う場合)
3. Voice capability を有効にする (音声通話を使う場合)
4. 秘密鍵を生成してダウンロードする → `private.key` として保存
5. 電話番号を Application にリンクする

`private.key` はパスワードと同じ扱いにしてください。このファイルがあれば、あなたの課金で SMS を送れます。Git リポジトリに入れないでください。

## 1.3 日本宛の SMS で先に知っておくこと

日本のキャリアには固有の制限があります。これを知らないと「送信は成功したのに届かない」ことになります。

| 項目           | 制限                                    |
|--------------|---------------------------------------|
| 送信者ID（差出人表示） | 英数字のみ（最大11文字）。電話番号は指定しても上書きされません      |
| 使えない送信者ID    | INFO SMS NOTICE などの一般的な単語は拒否されます      |
| URL を含む本文    | 届かないことがあります。フィッシング対策で、キャリアが独自基準で遮断します |
| 文字数          | 日本語は1通70文字。既定では3通分（約200文字）まで送れます      |

最初の確認では、本文に URL を含めないでください。届かなかったときに、設定の問題なのかキャリアの遮断なのか切り分けられなくなります。

## 第2部 インストール

---

方法は2つあります。通常は A で十分です。

### 2-A. MCPB バンドルを使う（推奨）

1. `vonage-mcp-server.mcpb` をダウンロードする `https://github.com/mobilebiz/vonage-mcp-server/releases/latest`
2. `private.key` を分かりやすい場所に置く 例: `~/vonage/private.key` 後で絶対パスを入力するので、場所を控えておいてください。
3. `.mcpb` ファイルをダブルクリックする Claude Desktop が開き、インストール確認が表示されます。
4. 設定画面で入力する（次の 2.1 参照）
5. Claude Desktop を再起動する

### 2-B. 自分でビルドする

改変して使う場合や、リリース前の内容を試す場合はこちらです。

```
git clone https://github.com/mobilebiz/vonage-mcp-server.git
cd vonage-mcp-server
npm install
npm install -g @anthropic-ai/mcpb # 初回のみ
npm run build:mcpb
```

`vonage-mcp-server.mcpb` が生成されるので、2-A の 2. 以降と同じ手順に進めてください。

### 2.1 設定画面で入力する項目

インストール時に次の項目が表示されます。上から2つは必須、それ以外は任意です。

| 項目                     | 入力する値                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vonage Application ID  | Dashboard で確認した Application ID                               |
| Private Key Path       | private.key の絶対パス（例:<br>/Users/yourname/vonage/private.key ） |
| Enable SMS             | SMS を使うなら true                                               |
| Enable Voice           | 音声通話を使うなら true                                               |
| Voice Call From Number | Enable Voice が true のときのみ必須。E.164 形式                         |
| Allowed Numbers        | 送信先を限定する場合にカンマ区切りで指定                                         |
| Rate Limit Per Hour    | 1時間あたりの上限（既定 5）                                              |

### 入力するときの注意

true / false は小文字で書いてください。 True や 1 は起動エラーになります。曖昧な値を勝手に解釈すると、無効にしたつもり機能が有効になる事故が起きるため、意図的に厳しくしてあります。

Private Key Path は絶対パスです。 ./private.key のような相対パスは、Claude Desktop の作業ディレクトリから解決されるため意図した場所を指しません。

最初の確認では Enable SMS だけを true にしてください。 音声通話は後から有効にできます。

Allowed Numbers に自分の番号だけを入れることを強くお勧めします。

```
+819012345678
```

こうしておけば、エージェントが誤って、あるいは操られて別の番号に送ろうとしても届きません。 これは後から外せます。

## 第3部 動作確認

必ずこの順番で進めてください。途中で止まったら、第4部で原因を切り分けられます。

### 手順0 どのサーバーに繋がっているか確かめる

旧バージョンや、別にデプロイしたサーバーが同時に登録されていることがあります。表示名が同じだと画面では見分けが付きません。先にここを確定させてください。

Claude に入力

generate\_jwt は使える？

| 答え               | 繋がっている先                      |
|------------------|------------------------------|
| 使えない / そんなツールは無い | v2.0.0 以降です。そのまま手順1へ進んでください  |
| 使える              | v1.2.x 系です。ガードレールが1つも入っていません |

`generate_jwt` は v2.0.0 で削除したツールなので、これが見えるかどうかが一番確実な見分け方です。

見えてしまった場合は、第4部 4.6 を参照してください。

### 手順1 ツールが見えるか確認する

Claude Desktop を再起動し、次のように尋ねてください。

Claude に入力

使える Vonage のツールを教えて

`send_sms` と `get_sms_status` が見えれば成功です。

何も出てこない場合は、`Enable SMS` が `true` になっていません。第4部 4.1 を参照してください。

### 手順2 dry\_run で検証する（送信されません）

Claude に入力

自分の携帯（ここにご自身の番号を書く）に「テスト送信です」という SMS を送りたいので、まず dry\_run で確認して

2.1 で **Allowed Numbers** に自分の番号だけを入れた場合、それ以外の番号はここで必ず弾かれます。許可リストが効いている証拠なので、異常ではありません。

次のような応答が返れば成功です。 **to** はご自身の番号になります（下は表記例です）。

```
{
  "status": "dry_run_success",
  "message": "Ready to send",
  "to": "+819012345678",
  "from": "VonageMCP",
  "characters": 7,
  "encoding": "UCS-2",
  "segments": 1
}
```

確認するのは3点です。

1. **to** が意図した番号か — 国内形式は自動で E.164 に変換されます。ここに表示された番号に届きます
2. **segments** が想定どおりか — 課金はこの単位です。文字数ではありません
3. **from** が意図した差出人表示か

**delivery\_warning** が付いていたら、本文に URL が含まれています。日本宛では届かない可能性があります。最初の確認では URL を外してください。

この時点では1件も送信されていません。 Vonage API を呼ばずに検証だけを行っています。

## 手順3 実際に送信する

dry\_run の内容に納得したら、送信します。

Claude に入力

さっきの内容で実際に送って

Claude Desktop では、ここで承認プロンプトが表示されます。宛先と本文を確認してから許可してください。

読み取り専用の **get\_sms\_status** でも承認プロンプトが出ます。サーバーは「このツールは読み取りだけ」という注釈を送っていますが、Claude Desktop はそれを尊重しません（2026-08-24 / v1.34493 で確認）。余計な確認が出るだけで、危険はありません。



成功すると次が返ります。

```
{
  "status": "success",
  "message_id": "...",
  "to": "+819012345678",
  "segments": 1
}
```

数秒～数十秒で携帯電話に届くはずです。

**status: success** は「Vonage が受け付けた」という意味であって、「届いた」という意味ではありません。とくに日本宛では、受理されたあとにキャリアが遮断することがあります。実機に届いたかどうかを必ず自分の目で確認してください。

## 手順4 配信ステータスを確認する

Claude に入力

さっきのメッセージの配信状況を教えて

```
{
  "message_id": "...",
  "delivery_status": "submitted",
  "note": "Vonageからの配信通知(DLR)をまだ受信していません。Status Webhookが未設定か、配信結果が未確定です。"
}
```

Claude Desktop 経由（MCPB）では、これが **submitted** のままで正常です。不具合ではありません。

何分待っても、何日待っても変わりません。「まだ届いていない」のではなく、結果を受け取る経路が存在しないためです。

配信通知（DLR）は Vonage から HTTP で送られてくるため、受け取るには HTTP サーバーとして起動し、インターネットから到達できる URL を Vonage に登録する必要があります。Claude Desktop は標準入出力で接続するので、通知を受け取る口がありません。

実際に届いたかどうかは、手元の携帯で確認するのが最も確実です。機械的に取得したい場合は次のいずれかになります。

| 方法             | 内容                                                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonage ダッシュボード | SMS ログを Message ID で検索する。その場で見るとこれが早い                                                   |
| HTTP サーバーとして起動 | <code>npm run start:http</code> で待ち受け、Vonage に Status Webhook URL を登録する。実装済みで、追加開発は不要です |

つまり `get_sms_status` が本領を発揮するのは HTTP 構成のときで、Claude Desktop 単体では「Vonage が受理した」以上の情報は原理的に取得できません。

音声通話は事情が異なります。 `get_call_status` は Vonage の API を直接照会するため、Claude Desktop 単体でも実際の状態（通話時間・料金を含む）が取得できます。Webhook を待つ SMS とは仕組みが違う点に注意してください。

## 第4部 うまくいかないとき

### 4.1 ツールが1つも出てこない

最も多い原因です。既定ではツールが1つも公開されません。

設定の `Enable SMS` を `true`（小文字）にして、Claude Desktop を再起動してください。

サーバーのログには次の警告が出ています。

[WARN] すべての機能が無効です。ツールは1つも公開されません。  
利用する機能を `ENABLE_SMS` / `ENABLE_VOICE` のいずれかに  
`true` を設定して有効化してください（既定はすべて `OFF` です）。

### 4.2 サーバーが起動しない

設定値に問題があると、起動時にエラーで停止します。「後で失敗する」のではなく「起動しない」ようにしてあるのは、設定ミスに気づかないまま動かすほうが危険だからです。

問題はまとめて報告されます。よくあるものは次のとおりです。

| エラーの内容                                                                   | 対処                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>VONAGE_APPLICATION_ID</code> が未設定です                                | Application ID を入力してください                                                                                |
| 秘密鍵を読み取れません                                                              | Private Key Path が絶対パスか、ファイルが存在するか確認してください                                                              |
| <code>ENABLE_VOICE=true</code> ですが <code>VONAGE_VOICE_FROM</code> が未設定です | 発信元番号を入力するか、Enable Voice を <code>false</code> に戻してください                                                  |
| <code>true</code> / <code>false</code> で指定してください                         | <code>True</code> <code>1</code> <code>yes</code> は使えません。小文字の <code>true</code> / <code>false</code> です |

### 4.3 送信がブロックされる

ガードレールに当たっています。エラーの `reason` と `suggestion` に、どれに当たったかに対処が書かれています。

| メッセージの内容     | 原因                                   | 対処                                                |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 国番号が許可されていない | 既定は日本（81）のみ                          | 海外に送るなら<br><code>ALLOWED_COUNTRY_CODES</code> を設定 |
| 許可リストに無い宛先   | <code>Allowed Numbers</code> を設定している | 送りたい番号を追加するか、空にする                                 |
| 緊急通報番号       | 110 / 119 / 118                      | 解除できません                                           |
| 高額課金番号       | 0990 / 0570 / 0180                   | 必要なら<br><code>ALLOW_PREMIUM_NUMBERS=true</code>   |
| レートリミット超過    | 1時間あたりの上限                            | 案内された秒数だけ待つか、上限を引き上げる                             |
| セグメント数の超過    | 本文が長すぎる                              | 日本語なら約200文字以内に。上限は <code>SMS_MAX_SEGMENTS</code>  |

## 4.4 「送信成功」なのに届かない

日本宛でいちばん多いのは、本文に URL が含まれている場合です。キャリアがフィッシング対策として遮断します。遮断の基準は公開されていません。

次を確認してください。

1. 本文から URL を外してもう一度送ってみる
2. 送信者ID が英数字になっているか（電話番号は日本では上書きされます）
3. `INFO SMS NOTICE` のような一般的な単語を送信者IDに使っていないか

## 4.5 `node` が見つからない、と言われる

MCPB は `node` コマンドを使ってサーバーを起動します。Node.js がインストールされていないか、Claude Desktop から見える場所に無い場合に起きます。Node.js 22 以降をインストールしてください。

## 4.6 同じ名前のサーバーが複数登録されている

ローカルにインストールした MCPB と、別途デプロイしたサーバーの表示名が同じになることがあります。どちらも「Vonage MCP Server」と表示されるため、画面では区別できません。

設定画面が分かれている点にも注意してください。

| 種類             | 表示される場所 | ログ                                             |
|----------------|---------|------------------------------------------------|
| MCPB（ローカル）     | 拡張機能    | ~/Library/Logs/Claude/mcp-server-<表示名>.log に残る |
| リモートコネクタ（HTTP） | コネクタ    | ローカルには残りません                                    |

「コネクタに1つしか無い」ことは、ローカル拡張が無い証拠にはなりません。両方のセクションを確認してください。

見分け方と対処は次のとおりです。

- 1. 手順0 で `generate_jwt` が見えたら旧版に繋がっています
- 2. 入力欄のツール切り替えメニューを開き、同名のサーバーが2つ並んでいないか確認する
- 3. 検証したくない側をオフにするか、表示名を変える

ログで確定させることもできます。 ツールを1回実行したあとに次を見て、 `tools/call` が増えていればローカル拡張が応答しています。

```
grep 'method="tools/call"' ~/Library/Logs/Claude/mcp-server-*.log | tail -3
```

## 第5部 開発側の検証チェックリスト

---

リリース前に、少なくとも Claude Desktop での確認は必須です。

第3部を実際に通したうえで、次を確認してください。

### 5.1 Claude Desktop（最優先）

- ☐ `.mcpb` をダブルクリックしてインストールできる
- ☐ 設定画面に `Enable SMS / Enable Voice` が表示される
- ☐ すべて既定のまま（全 `false`）でインストールすると、ツールが1つも出ない
- ☐ `Enable SMS` を `true` にすると `send_sms` と `get_sms_status` が出る
- ☐ ツール実行前に承認プロンプトが出る
- ☒ `get_sms_status` では承認プロンプトが出ない → Claude Desktop は `readOnlyHint` を尊重しません。読み取り系にも出るのが実際の挙動です
- ☐ `dry_run` が想定どおりの `to / segments` を返す
- ☐ 実際に SMS が自分の携帯に届く
- ☐ 音声通話が発信され、読み上げられる
- ☐ `get_call_status` が実際のステータスを返す（SMS と違い API を直接照会するため、stdio でも取得できます）
- ☐ `Allowed Numbers` に別の番号だけを入れると、自分の番号への送信がブロックされる
- ☐ 手順0 で `generate_jwt` が「無い」と答える（旧版に繋がっていないこと）

同名のサーバーが複数登録されていると、検証したつもりで別のサーバーを試すことになります。実際にそれで2往復を要しました。必ず手順0 から始めてください。

### 5.2 その他の基盤

VONAGE\_MCP-4 の「6. 実機確認チェックリスト」を参照してください。優先順位は次のとおりです。

1. Gemini Enterprise — 認証方式の制約（`MCP_AUTH_TOKEN` が使えない）を実機で確認する
  2. n8n — AI Agent ノードの Human review が MCP Client Tool にも適用できるか
  3. Dify / AWS Bedrock AgentCore Gateway
-

## 第6部 本番運用に移す前に

---

### 6.1 必ず設定してほしいもの

`ALLOWED_NUMBERS`（送信先の許可リスト）を設定してください。

これはこのサーバーで最も効果的な防御です。エージェントがプロンプトインジェクションで操られても、許可リストに無い番号には届きません。

「AI に確認を取らせる」だけでは防御になりません。システムプロンプトに「送信前に必ずユーザーの承認を得ること」と書いても、その指示ごと乗っ取られます。

### 6.2 承認画面は、基盤によって出ません

このサーバーは、課金が発生するツールに「破壊的な操作である」という注釈を付けています。これを解釈する基盤では実行前に確認が出ます。

ただし、注釈は仕様上「ヒント」であって強制ではありません。無視する基盤もあり、利用者が「常に許可」を選べる基盤もあります。README の「対応プラットフォーム」表で、使う基盤に承認画面があるか確認してください。

承認画面が無い基盤を使う場合、`ALLOWED_NUMBERS` とレートリミットが唯一の防御になります。

### 6.3 単一インスタンスで動かしてください

レートリミット、配信ステータス、Webhook の重複検出は、**すべてプロセスのメモリ上にあります**。複数インスタンスで動かすと次のことが起きます。

- レートリミットがインスタンス数だけ緩みます。5件の設定を3インスタンスで動かせば毎時15件になります
- 配信通知がインスタンス A に届いて、ステータス照会が B で処理されると**結果を取得できません**

Cloud Run なら `--max-instances=1` を指定してください。

### 6.4 Vonage 側でも上限を掛けてください

このサーバーのガードレールは、このサーバーを通る操作にしか効きません。資格情報が漏れれば意味がありません。

Vonage アカウント側でも、利用額の上限とアラート、地域制限を設定しておいてください。多層で守るのが確実です。

---

## 付録 参考情報

| 項目               | 場所                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------|
| リポジトリ            | <code>github.com/mobilebiz/vonage-mcp-server</code>  |
| 日本語 README       | リポジトリの <code>README.md</code>                        |
| 対応プラットフォーム一覧     | README の「対応プラットフォーム」                                 |
| 環境変数の一覧          | README、または <code>.env.example</code>                 |
| セキュリティ上の報告先      | <code>SECURITY.md</code>                             |
| Vonage アカウント（日本） | <code>kwcplus.kddi-web.com/application/vonage</code> |

提供元: 株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ ライセンス: Apache License 2.0

本書の規制に関する記載は法的助言ではありません。日本国内での利用を対象としています。他地域で利用する場合は、その地域の規制・キャリア仕様・Vonage の利用規約をご自身で確認してください。