

EVENT TIMER

利 用 ガ イ ド

Firebase セットアップ～イベント進行まで
音響・照明・映像スタッフとのリアルタイム共有対応

アクセスURL	https://mods240.github.io/event-timer/
対応デバイス	PC / iPad / iPhone / Android
リアルタイム共有	Firebase Realtime Database（各自で無料設定が必要）
時刻同期	Firebaseサーバー時刻との自動同期対応

目次

- 1 このツールの概要
- 2 Firebase セットアップ（初回のみ・進行担当者）
 - 2-1 Firebaseプロジェクトを作成する
 - 2-2 Realtime Databaseを作成する
 - 2-3 セキュリティルールを本番設定に変更する
 - 2-4 ウェブアプリを登録して設定値を取得する
 - 2-5 アプリに設定値を入力する
- 3 イベントの作成
 - 3-1 STEP 1：イベント名・開催日
 - 3-2 STEP 2：タイムテーブル作成
 - 3-3 STEP 3：確認・進行開始
- 4 進行画面の使いかた
 - 4-1 画面構成
 - 4-2 遅延調整
 - 4-3 本番中のロック操作
 - 4-4 フルスクリーン表示
- 5 スタッフへの共有
- 6 テンプレート機能
- 7 よくある質問（FAQ）

1 このツールの概要

EVENT TIMERは、イベント進行担当者が当日のタイムテーブルをリアルタイムで管理するためのツールです。各パートの残り時間を自動カウントダウンし、音響・照明・映像などのスタッフとQRコードやURLで共有できます。

機能	説明
タイムテーブル管理	開始時刻とパート名を登録。ドラッグや↑↓で並び替え可能
カウントダウン	現在パートの残り時間・次パートまでの時間をリアルタイム表示
時刻固定（ロック）	絶対に動かしたくない時刻をロック。編集集中・本番中どちらでも設定可
遅延調整	何分押しかを入力して「反映」→ロック以外のパートを自動シフト
時刻カラー表示	白=通常 / 黄=ロック固定 / マゼンタ=遅延調整済み
スタッフ共有	QRコード／URLで共有。スタッフはアカウント不要・設定不要
フルスクリーン	FULLボタンでカウントダウンを全画面表示。±でサイズ調整可
時刻同期	Firebaseサーバー時刻との自動同期で複数端末のズレを最小化
テンプレート	よく使う構成を保存して次回のイベントで再利用
開催日管理	当日・前日以前・翌日以降で表示が自動切替
サンプルイベント	初回起動時にサンプルが自動表示される

2 Firebase セットアップ（初回のみ・進行担当者）

リアルタイム共有・時刻同期を使うには、GoogleのFirebase（無料）を設定する必要があります。設定はブラウザに保存されるため、同じデバイスでは2回目以降は不要です。

☑ この設定が必要なのは進行担当者のみです。スタッフ（閲覧側）は設定不要です。

2-1 Firebaseプロジェクトを作成する

- ① ブラウザで <https://console.firebase.google.com/> を開く
- ② Googleアカウントでログインする
- ③ 「プロジェクトを作成」をクリック
- ④ プロジェクト名を入力（例：event-timer）して「続行」
- ⑤ Googleアナリティクスは「オフ」にして「プロジェクトを作成」
- ⑥ 「準備ができました」と表示されたら「続行」

2-2 Realtime Databaseを作成する

- ① 左サイドバー「構築」→「Realtime Database」をクリック
- ② 「データベースを作成」ボタンをクリック
- ③ ロケーション：「シンガポール（asia-southeast1）」を選択 → 「次へ」
- ④ セキュリティルール：「テストモードで開始」を選択 → 「有効にする」
- ⑤ データベースが作成されURLが表示される（後で使用）

2-3 セキュリティルールを本番設定に変更する

テストモードは30日で期限切れになります。以下の手順で期限なしの設定に変更してください。

- ① Realtime Databaseの上部タブ「ルール」をクリック
- ② 表示されているルールを以下の内容に書き換える

```
{ "rules": { ".read": true, ".write": true } }
```

- ③ 右上の「公開」ボタンをクリックして保存

✓ これで期限なしで読み書きできるようになります。

2-4 ウェブアプリを登録して設定値を取得する

- ① 左サイドバー上部の歯車アイコン → 「プロジェクトの設定」をクリック
- ② 「全般」タブを下にスクロール → 「マイアプリ」欄の「」アイコンをクリック
- ③ アプリのニックネームを入力（例：event-timer-web）
- ④ 「Firebase Hosting も設定します」のチェックは外したまま

- ⑥ 表示されたコードから以下の5つの値をメモする

項目	コード内の場所	入力例（実際の値に置き換えてください）
API KEY	apiKey: "..."	AIzaSy*****（あなたの値）
AUTH DOMAIN	authDomain: "..."	your-project.firebaseio.com
DATABASE URL	databaseURL: "..."	https://your-project-rtdb.asia-southeast1.firebaseio.com
PROJECT ID	projectId: "..."	your-project-id
APP ID	appId: "..."	1:000000000000:web:****（あなたの値）

☒ 設定値は他人に見せないでください。特にAPI KEYは秘密情報です。

2-5 アプリに設定値を入力する

- ① EVENT TIMERのURL (<https://mods240.github.io/event-timer/>) をブラウザで開く
- ② 初回起動時に「FIREBASE 接続設定」画面が表示される
- ③ 2-4 でメモした5つの値を対応する欄に入力する
- ④ 「接続テスト」ボタンを押して「接続成功！」を確認
- ⑤ 「保存して開始」をクリックするとホーム画面に移動

✓ 設定が完了すると、ホーム画面に「Firebase接続中（緑点滅）」と表示されます。

3 イベントの作成

3-1 STEP 1：イベント名・開催日

- ① ホーム画面の「+ 新しいイベントを作成」をクリック
- ② イベント名を入力（例：第3回 全社キックオフ）
- ③ 開催日をカレンダーから選択（任意）
- ④ 「次へ」をクリック

3-2 STEP 2：タイムテーブルを作成する

各パートの開始時刻・パート名・固定設定を入力します。イベント名と開催日はSTEP2でも変更できます。

操作	方法
パートを追加	「+ 末尾にパートを追加」ボタン
直下に挿入	各行右端の「+」ボタン
上下移動	各行右端の「↑↓」ボタン
ドラッグ並び替え	各行左端の「☒」をドラッグ
時刻を固定する	各行の鍵アイコンをクリック（オレンジ点灯で固定）
一括シフト	チェックボックスで行を選択 → 分数入力 → 「適用」
全選択	ヘッダー行の左端チェックボックス
削除	各行右端の「×」ボタン

時刻固定（ロック）とは？

社長挨拶など絶対にこの時刻でなければならないパートに使います。ロックされたパートは遅延調整の影響を受けません。

3-3 STEP 3：確認・進行開始

- ① イベント名・開催日・タイムテーブルの内容を確認
- ② Firebase接続中の場合「Firebase接続中」と表示される
- ③ 「▶ 進行を開始」をクリックして進行画面へ

4 進行画面の使いかた

4-1 画面構成

エリア	内容
ヘッダー左	イベント名（クリックで編集可）・開催日・Firebase同期状態（緑点）
ヘッダー中央	遅延調整バー（-5/-1/+1/+5分、反映、リセット）
ヘッダー右	現在時刻（大）・日付 ※Firebaseサーバー時刻と自動同期
ヘッダー右端	共有・編集・ホーム ボタン
左パネル	タイムテーブル一覧（進行中・NEXT・終了・ロック表示）
右パネル	カウントダウン・FULLボタン・以降のスケジュール

時刻の色の意味

色	意味
白	通常パート（遅延なし）
黄色	ロック固定パート（何分押しでも時刻は変わらない）
マゼンタ（ピンク）	遅延調整で変更されたパート

4-2 遅延調整

イベントが押している場合、ヘッダーの遅延バーで調整します。

- ① 「+1」「+5」ボタンで遅延分数を設定（例：5分押しなら「+5」を1回）
- ② 「反映」ボタンをクリック → ロック以外のパートが自動でシフトされる
- ③ シフトされた時刻はマゼンタで表示される
- ④ 早まった場合は「-1」「-5」で戻す。元に戻すには「リセット」

☑ 「反映」を押した瞬間、Firebase経由でスタッフ全員の画面に即座に反映されます。

4-3 本番中のロック操作

進行画面の左パネルで、各行の左端にある鍵アイコンをクリックするとその場でロックを切り替えられます。ロック中は遅延調整の影響を受けません。

4-4 フルスクリーン表示

カウントダウンエリア下部の「FULL」ボタンを押すとカウントダウンが全画面表示になります。

操作	内容
FULLボタン	カウントダウンを全画面表示
「-」「+」ボタン	フルスクリーン中に文字サイズを調整（5vwずつ）

「  戻る」ボタン	通常表示に戻る
Shift+F	キーボードショートカットでフルスクリーン切替
ESCキー	フルスクリーンを終了

5 スタッフへの共有

5-1 QRコード・URLの発行

- ① 進行画面右上の「共有」ボタンをクリック
- ② タブで「QRコード」または「URL」を切り替えて使う
- ③ スマホのスタッフ → QRコードをカメラで読み取る
- ④ PCのスタッフ → URLタブで「URLをコピー」→ メール・Slackなどで送付

☑ スタッフは設定不要・アカウント不要でURLを開くだけで閲覧できます。 ☑
URLを知っている人は誰でも閲覧できます。関係者のみに共有してください。

5-2 スタッフ閲覧画面について

スタッフ側には「閲覧モード」の画面が表示され、操作はできません。進行担当者が遅延を「反映」すると数秒以内に自動更新されます。「FULL」ボタンでフルスクリーン表示も可能です。

5-3 時刻同期について

進行画面・閲覧画面ともにFirebaseのサーバー時刻と自動同期します。端末間のカウントダウンのズレは0.5秒以内に抑えられます。

6 テンプレート機能

毎回似た構成のイベントはテンプレートとして保存できます。時刻は保存せず、パート構成と時間間隔だけを保存します。

テンプレートの保存

- ① STEP 2でタイムテーブルを作成した状態で
- ② 「テンプレート保存」ボタンをクリック
- ③ テンプレート名を入力して「保存」

テンプレートの読み込み

- ① ホーム画面の「テンプレートから作成」または STEP 2の「テンプレート読込」をクリック
- ② テンプレートを選択 → タイムテーブルが自動入力される
- ③ 上部のイベント名・開催日欄を入力する
- ④ 必要に応じて時刻・パート名を修正する

※ 読み込み時は最初の時刻を基準に、間隔を保ったまま全パートが展開されます。

7 よくある質問（FAQ）

Q スタッフにFirebase設定は必要ですか？

A いいえ、不要です。進行担当者が発行したURLまたはQRコードを開くだけで閲覧できます。

Q Firebaseは有料ですか？

A いいえ、完全無料です。Sparkプラン（無料）で十分使えます。

Q セキュリティルールの設定は必要ですか？

A はい。テストモードは30日で期限切れになります。2-3の手順でルールを書き換えると期限なしで使えます。

Q スタッフ側で「進行データを受信中…」のまま止まります。

A Firebaseのセキュリティルールの期限が切れている可能性があります。Firebaseコンソールの「Realtime Database」→「ルール」を確認し、2-3の手順でルールを更新してください。

Q 複数端末でカウントダウンがずれます。

A Firebaseサーバー時刻との自動同期機能により、通常0.5秒以内のズレに抑えられます。端末の時計が大きくずれている場合は端末の時刻設定を確認してください。

Q 本番中に時刻を変更できますか？

A はい。遅延調整バーで分数を入力して「反映」するとロック以外のパートが自動でシフトします。また各行の鍵アイコンをクリックしてロックのオン/オフを切り替えることもできます。

Q フルスクリーンの文字サイズを変えられますか？

A はい。フルスクリーン表示中に画面下部の「-」「+」ボタンで5vwずつサイズ調整できます。

Q ページを閉じててもデータは残りますか？

A はい。ブラウザのローカルストレージに保存されるため、同じデバイス・同じブラウザで開けば残っています。

Q スマホでも使えますか？

A はい。iPhone/AndroidどちらでもURLまたはQRコードでアクセスできます。縦持ちでは上部にタイムテーブル、下部にカウントダウンが表示されます。

Q イベント名を本番中に変更できますか？

A はい。進行画面のヘッダーのイベント名をクリックするとその場で編集できます。変更はFirebase経由でスタッフ画面にも反映されます。
